



## Referência

### Trident

NetApp  
January 14, 2026

# Índice

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Referência .....                                                                    | 1  |
| Portas Trident .....                                                                | 1  |
| Portas Trident .....                                                                | 1  |
| API REST do Trident .....                                                           | 1  |
| Quando usar a API REST .....                                                        | 1  |
| Usando a API REST .....                                                             | 1  |
| Opções de linha de comando .....                                                    | 2  |
| A registrar .....                                                                   | 2  |
| Kubernetes .....                                                                    | 2  |
| Docker .....                                                                        | 3  |
| DESCANSO .....                                                                      | 3  |
| Objetos Kubernetes e Trident .....                                                  | 3  |
| Como os objetos interagem uns com os outros? .....                                  | 3  |
| Objetos do Kubernetes PersistentVolumeClaim .....                                   | 4  |
| Objetos do Kubernetes PersistentVolume .....                                        | 5  |
| Objetos do Kubernetes StorageClass .....                                            | 6  |
| Objetos do Kubernetes VolumeSnapshotClass .....                                     | 10 |
| Objetos do Kubernetes VolumeSnapshot .....                                          | 10 |
| Objetos do Kubernetes VolumeSnapshotContent .....                                   | 10 |
| Objetos do Kubernetes CustomResourceDefinition .....                                | 11 |
| ObjetosTrident StorageClass .....                                                   | 11 |
| Objetos de back-end do Trident .....                                                | 12 |
| ObjetosTrident StoragePool .....                                                    | 12 |
| ObjetosTrident Volume .....                                                         | 12 |
| ObjetosTrident Snapshot .....                                                       | 13 |
| Objeto Trident ResourceQuota .....                                                  | 14 |
| Padrões de segurança do pod (PSS) e restrições de contexto de segurança (SCC) ..... | 15 |
| Contexto de segurança do Kubernetes necessário e campos relacionados .....          | 16 |
| Padrões de segurança do pod (PSS) .....                                             | 16 |
| Políticas de segurança do pod (PSP) .....                                           | 17 |
| Restrições de contexto de segurança (SCC) .....                                     | 18 |

# Referência

## Portas Trident

Saiba mais sobre as portas que o Trident usa para comunicação.

### Portas Trident

O Trident se comunica pelas seguintes portas:

| Porta | Finalidade                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8443  | Backchannel HTTPS                                                                    |
| 8001  | Endpoint de métricas Prometheus                                                      |
| 8000  | SERVIDOR REST do Trident                                                             |
| 17546 | Porta de sonda de disponibilidade/disponibilidade usada pelos pods daemonset Trident |



A porta da sonda de disponibilidade/disponibilidade pode ser alterada durante a instalação utilizando o `--probe-port` sinalizador. É importante garantir que essa porta não esteja sendo usada por outro processo nos nós de trabalho.

## API REST do Trident

"[comandos e opções tridentctl](#)" Embora seja a maneira mais fácil de interagir com a API REST do Trident, você pode usar o endpoint REST diretamente, se preferir.

### Quando usar a API REST

A API REST é útil para instalações avançadas que usam o Trident como um binário autônomo em implantações não Kubernetes.

Para uma melhor segurança, o Trident REST API é restrito ao localhost por padrão ao ser executado dentro de um pod. Para alterar esse comportamento, você precisa definir o argumento do Trident `-address` em sua configuração de pod.

### Usando a API REST

Para exemplos de como essas APIs são chamadas, passe o (`-d`` sinalizador debug ). Para obter mais informações, "[Gerenciar o Trident usando o tridentctl](#)" consulte .

A API funciona da seguinte forma:

#### OBTER

**GET** `<trident-address>/trident/v1/<object-type>`

Lista todos os objetos desse tipo.

**GET** `<trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>`

Obtém os detalhes do objeto nomeado.

## POST

**POST** `<trident-address>/trident/v1/<object-type>`

Cria um objeto do tipo especificado.

- Requer uma configuração JSON para o objeto a ser criado. Para obter a especificação de cada tipo de objeto, ["Gerenciar o Trident usando o tridentctl"](#) consulte a .
- Se o objeto já existir, o comportamento varia: Os backends atualizam o objeto existente, enquanto todos os outros tipos de objeto falharão a operação.

## ELIMINAR

**DELETE** `<trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>`

Exclui o recurso nomeado.



Os volumes associados a backends ou classes de armazenamento continuarão a existir; estes devem ser excluídos separadamente. Para obter mais informações, ["Gerenciar o Trident usando o tridentctl"](#) consulte .

# Opções de linha de comando

O Trident expõe várias opções de linha de comando para o orquestrador Trident. Você pode usar essas opções para modificar sua implantação.

## A registrar

**-debug**

Ativa a saída de depuração.

**-loglevel** `<level>`

Define o nível de log (debug, info, warn, error, fatal). O padrão é INFO.

## Kubernetes

**-k8s\_pod**

Use essa opção ou `-k8s_api_server` para ativar o suporte do Kubernetes. Isso faz com que o Trident use suas credenciais de conta de serviço do Kubernetes do pod que contém para entrar em Contato com o servidor de API. Isso só funciona quando o Trident é executado como um pod em um cluster do Kubernetes com contas de serviço ativadas.

**-k8s\_api\_server** `<insecure-address:insecure-port>`

Use essa opção ou `-k8s_pod` para ativar o suporte do Kubernetes. Quando especificado, o Trident se conecta ao servidor de API do Kubernetes usando o endereço e a porta inseguros fornecidos. Isso permite que o Trident seja implantado fora de um pod; no entanto, ele só suporta conexões inseguras com o servidor de API. Para se conectar com segurança, implante o Trident em um pod com a `-k8s_pod` opção.

## Docker

**-volume\_driver <name>**

Nome do driver usado ao Registrar o plug-in do Docker. O padrão é `netapp`.

**-driver\_port <port-number>**

Ouçã nesta porta em vez de um soquete de domínio UNIX.

**-config <file>**

Obrigatório; você deve especificar esse caminho para um arquivo de configuração de back-end.

## DESCANSO

**-address <ip-or-host>**

Especifica o endereço no qual o servidor REST do Trident deve ouvir. O padrão é `localhost`. Ao ouvir no `localhost` e executar dentro de um pod Kubernetes, a interface REST não é diretamente acessível de fora do pod. ``-address ""`` Utilize para tornar a INTERFACE REST acessível a partir do endereço IP do pod.



A interface REST DO Trident pode ser configurada para ouvir e servir apenas em `127.0.0.1` (para IPv4) ou `:::1` (para IPv6).

**-port <port-number>**

Especifica a porta na qual o servidor REST do Trident deve ouvir. O padrão é `8000`.

**-rest**

Ativa a interface REST. O padrão é verdadeiro.

## Objetos Kubernetes e Trident

É possível interagir com o Kubernetes e o Trident usando APIs REST lendo e escrevendo objetos de recursos. Há vários objetos de recursos que ditam a relação entre o Kubernetes e o Trident, o Trident e o storage, o Kubernetes e o storage. Alguns desses objetos são gerenciados pelo Kubernetes e os outros são gerenciados pelo Trident.

### Como os objetos interagem uns com os outros?

Talvez a maneira mais fácil de entender os objetos, para que eles são e como eles interagem seja seguir uma única solicitação de armazenamento de um usuário do Kubernetes:

1. Um usuário cria `PersistentVolumeClaim` uma solicitação de um novo `PersistentVolume` de um tamanho específico de um Kubernetes `StorageClass` que foi configurado anteriormente pelo administrador.
2. O Kubernetes `StorageClass` identifica o Trident como seu provisionador e inclui parâmetros que informam ao Trident como provisionar um volume para a classe solicitada.
3. O Trident olha para si `StorageClass` mesmo com o mesmo nome que identifica a correspondência `Backends` e `StoragePools` que pode usar para provisionar volumes para a classe.
4. O Trident provisiona o storage em um back-end compatível e cria dois objetos: Um `PersistentVolume` no Kubernetes que diz ao Kubernetes como encontrar, montar e tratar o volume e um volume no Trident

que mantém a relação entre o `PersistentVolume` e o storage real.

5. O Kubernetes vincula `PersistentVolumeClaim` o ao novo `PersistentVolume`. Pods que incluem a `PersistentVolumeClaim` montagem que `PersistentVolume` em qualquer host em que ele seja executado.
6. Um usuário cria um `VolumeSnapshot` de um PVC existente, usando um `VolumeSnapshotClass` que aponta para Trident.
7. O Trident identifica o volume que está associado ao PVC e cria um snapshot do volume em seu back-end. Ele também cria um `VolumeSnapshotContent` que instrui o Kubernetes sobre como identificar o snapshot.
8. Um usuário pode criar um `PersistentVolumeClaim` usando `VolumeSnapshot` como fonte.
9. O Trident identifica o instantâneo necessário e executa o mesmo conjunto de etapas envolvidas na criação de um `PersistentVolume` e um `Volume`.



Para ler mais sobre objetos do Kubernetes, é altamente recomendável que você leia a "[Volumes persistentes](#)" seção da documentação do Kubernetes.

## Objetos do Kubernetes `PersistentVolumeClaim`

Um objeto Kubernetes `PersistentVolumeClaim` é uma solicitação de storage feita por um usuário de cluster do Kubernetes.

Além da especificação padrão, o Trident permite que os usuários especifiquem as seguintes anotações específicas de volume se quiserem substituir os padrões definidos na configuração de back-end:

| Anotação                              | Opção de volume            | Drivers suportados                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Trident.NetApp.io/sistema de arquivos | Sistema de ficheiros       | ONTAP-san, SolidFire-san, ONTAP-san-economy                                         |
| Trident.NetApp.io/cloneFromPVC        | CloneSourcevolume          | ONTAP-nas, ONTAP-san, SolidFire-san, azure-NetApp-files, gcp-cvs, ONTAP-san-economy |
| Trident.NetApp.io/splitOnClone        | SplitOnClone               | ONTAP-nas, ONTAP-san                                                                |
| Trident.NetApp.io/protocolo           | protocolo                  | qualquer                                                                            |
| Trident.NetApp.io/exportPolicy        | Política de exportação     | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup                                   |
| Trident.NetApp.io/snapshotPolicy      | Política de SnapshotPolicy | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san                        |
| Trident.NetApp.io/snapshotServe       | SnapshotServe              | ONTAP-nas, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san, gcp-cvs                                  |
| Trident.NetApp.io/snapshotDirectory   | SnapshotDirectory          | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup                                   |
| Trident.NetApp.io/unixPermissions     | UnixPermissions            | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup                                   |
| Trident.NetApp.io/blocksize           | Tamanho do bloco           | SolidFire-san                                                                       |

Se o PV criado tiver a `Delete` política de recuperação, o Trident excluirá o PV e o volume de backup quando o PV for liberado (ou seja, quando o usuário exclui o PVC). Caso a ação de exclusão falhe, o Trident marca o PV como tal e periodicamente tenta novamente a operação até que seja bem-sucedida ou o PV seja excluído manualmente. Se o PV usar a `Retain` política, o Trident a ignora e assume que o administrador irá limpá-la do Kubernetes e do back-end, permitindo que o volume seja feito backup ou inspecionado antes de sua remoção. Observe que a exclusão do PV não faz com que o Trident exclua o volume de backup. Você deve removê-lo usando a API REST (`tridentctl`).

O Trident dá suporte à criação de snapshots de volume usando a especificação CSI: Você pode criar um instantâneo de volume e usá-lo como fonte de dados para clonar PVCs existentes. Dessa forma, cópias pontuais de PVS podem ser expostas ao Kubernetes na forma de snapshots. Os instantâneos podem então ser usados para criar novos PVS. Dê uma olhada `On-Demand Volume Snapshots` para ver como isso funcionaria.

O Trident também fornece as `cloneFromPVC` anotações e `splitOnClone` para a criação de clones. Você pode usar essas anotações para clonar um PVC sem precisar usar a implementação do CSI.

Aqui está um exemplo: Se um usuário já tem um PVC chamado `mysql`, o usuário pode criar um novo PVC chamado `mysqlclone` usando a anotação, como `trident.netapp.io/cloneFromPVC: mysql`. Com esse conjunto de anotações, o Trident clona o volume correspondente ao PVC `mysql`, em vez de provisionar um volume do zero.

Considere os seguintes pontos:

- Recomendamos clonar um volume ocioso.
- O PVC e seu clone devem estar no mesmo namespace do Kubernetes e ter a mesma classe de storage.
- Com os `ontap-nas drivers` e `ontap-san`, pode ser desejável definir a anotação de PVC `trident.netapp.io/splitOnClone` em conjunto `trident.netapp.io/cloneFromPVC` com o `.`. Com `trident.netapp.io/splitOnClone` definido como `true`, o Trident divide o volume clonado do volume pai e, portanto, desacoplando completamente o ciclo de vida do volume clonado de seus pais às custas de perder alguma eficiência de storage. Não `trident.netapp.io/splitOnClone` configurá-lo ou configurá-lo para `false` resultar em consumo de espaço reduzido no back-end à custa de criar dependências entre os volumes pai e clone, de modo que o volume pai não possa ser excluído a menos que o clone seja excluído primeiro. Um cenário em que dividir o clone faz sentido é clonar um volume de banco de dados vazio, onde é esperado que o volume e seu clone diverjam muito e não se beneficiem das eficiências de armazenamento oferecidas pelo ONTAP.

O `sample-input` diretório contém exemplos de definições de PVC para uso com Trident. Consulte a para obter uma descrição completa dos parâmetros e definições associados aos volumes Trident.

## Objetos do Kubernetes `PersistentVolume`

Um objeto Kubernetes `PersistentVolume` representa um storage disponibilizado para o cluster do Kubernetes. Ele tem um ciclo de vida que é independente do pod que o usa.



O Trident cria `PersistentVolume` objetos e os Registra no cluster do Kubernetes automaticamente com base nos volumes provisionados. Você não é esperado para gerenciá-los sozinho.

Quando você cria um PVC que se refere a um Trident-based `StorageClass`, o Trident provisiona um novo volume usando a classe de armazenamento correspondente e Registra um novo PV para esse volume. Ao configurar o volume provisionado e o PV correspondente, o Trident segue as seguintes regras:

- O Trident gera um nome PV para o Kubernetes e um nome interno que ele usa para provisionar o storage. Em ambos os casos, é garantir que os nomes são únicos em seu escopo.
- O tamanho do volume corresponde ao tamanho solicitado no PVC o mais próximo possível, embora possa ser arredondado para a quantidade alocável mais próxima, dependendo da plataforma.

## Objetos do Kubernetes StorageClass

Os objetos Kubernetes `StorageClass` são especificados por nome em `PersistentVolumeClaims` para provisionar o storage com um conjunto de propriedades. A própria classe de storage identifica o provisionador a ser usado e define esse conjunto de propriedades em termos que o provisionador entende.

É um dos dois objetos básicos que precisam ser criados e gerenciados pelo administrador. O outro é o objeto backend do Trident.

Um objeto do Kubernetes `StorageClass` que usa o Trident é parecido com este:

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: <Name>
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: <Mount Options>
parameters:
  <Trident Parameters>
allowVolumeExpansion: true
volumeBindingMode: Immediate
```

Esses parâmetros são específicos do Trident e informam à Trident como provisionar volumes para a classe.

Os parâmetros da classe de armazenamento são:

| Atributo                 | Tipo                  | Obrigatório | Descrição                                                              |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| atributos                | map[string]string     | não         | Veja a seção atributos abaixo                                          |
| StoragePools             | MAP[string]StringList | não         | Mapa de nomes de back-end para listas de pools de armazenamento dentro |
| Além disso, StoragePools | MAP[string]StringList | não         | Mapa de nomes de back-end para listas de pools de armazenamento dentro |
| Excluir StoragePools     | MAP[string]StringList | não         | Mapa de nomes de back-end para listas de pools de armazenamento dentro |

Os atributos de storage e seus possíveis valores podem ser classificados em atributos de seleção de pool de storage e atributos do Kubernetes.



## Atributos de seleção do pool de armazenamento

Esses parâmetros determinam quais pools de storage gerenciado pelo Trident devem ser utilizados para provisionar volumes de um determinado tipo.

| Atributo         | Tipo                 | Valores                                                                                                                     | Oferta                                                 | Pedido                                                        | Suportado por                                                               |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                | cadeia de caracteres | hdd, híbrido, ssd                                                                                                           | Pool contém Mídia desse tipo; híbrido significa ambos  | Tipo de material especificado                                 | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san, SolidFire-san |
| ProvisioningType | cadeia de caracteres | fino, grosso                                                                                                                | O pool é compatível com esse método de provisionamento | Método de provisionamento especificado                        | thick: all ONTAP; thin: all ONTAP & SolidFire-san                           |
| BackendType      | cadeia de caracteres | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san, SolidFire-san, gcp-cvs, azure-NetApp-files, ONTAP-san-economy | Pool pertence a este tipo de backend                   | Back-end especificado                                         | Todos os drivers                                                            |
| instantâneos     | bool                 | verdadeiro, falso                                                                                                           | O pool é compatível com volumes com snapshots          | Volume com instantâneos ativados                              | ONTAP-nas, ONTAP-san, SolidFire-san, gcp-cvs                                |
| clones           | bool                 | verdadeiro, falso                                                                                                           | O pool é compatível com volumes de clonagem            | Volume com clones ativados                                    | ONTAP-nas, ONTAP-san, SolidFire-san, gcp-cvs                                |
| criptografia     | bool                 | verdadeiro, falso                                                                                                           | O pool é compatível com volumes criptografados         | Volume com encriptação ativada                                | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-flexgroups, ONTAP-san               |
| IOPS             | int                  | número inteiro positivo                                                                                                     | O pool é capaz de garantir IOPS nessa faixa            | Volume garantido estas operações de entrada/saída por segundo | SolidFire-san                                                               |

1: Não suportado pelos sistemas ONTAP Select

Na maioria dos casos, os valores solicitados influenciam diretamente o provisionamento; por exemplo, a solicitação de provisionamento espesso resulta em um volume provisionado rapidamente. No entanto, um pool de storage de elemento usa o mínimo e o máximo de IOPS oferecidos para definir valores de QoS, em vez do valor solicitado. Nesse caso, o valor solicitado é usado apenas para selecionar o pool de armazenamento.

O ideal é usar `attributes` sozinho para modelar as qualidades do storage de que você precisa para atender às necessidades de uma classe específica. O Trident deteta e seleciona automaticamente pools de armazenamento que correspondem a *all* do `attributes` que você especificar.

Se você não conseguir usar `attributes` para selecionar automaticamente os pools certos para uma classe, use os `storagePools` parâmetros e `additionalStoragePools` para refinar ainda mais os pools ou até mesmo selecionar um conjunto específico de pools.

Você pode usar o `storagePools` parâmetro para restringir ainda mais o conjunto de pools que correspondem a qualquer `attributes` especificado. Em outras palavras, o Trident usa a interseção de pools identificados pelos `attributes` parâmetros e `storagePools` para o provisionamento. Você pode usar um parâmetro sozinho ou ambos juntos.

Você pode usar o `additionalStoragePools` parâmetro para estender o conjunto de pools que o Trident usa para provisionamento, independentemente de quaisquer pools selecionados pelos `attributes` parâmetros e `storagePools`.

Você pode usar o `excludeStoragePools` parâmetro para filtrar o conjunto de pools que o Trident usa para provisionar. O uso desse parâmetro remove todos os pools que correspondem.

```
`storagePools` Nos parâmetros e `additionalStoragePools`, cada entrada assume o formulário `<backend>:<storagePoolList>`, onde `<storagePoolList>` é uma lista separada por vírgulas de pools de armazenamento para o back-end especificado. Por exemplo, um valor para `additionalStoragePools` pode parecer como `ontapnas_192.168.1.100:aggr1,aggr2;solidfire_192.168.1.101:bronze`. Essas listas aceitam valores de regex tanto para os valores de backend quanto de lista. Você pode usar `tridentctl get backend` para obter a lista de backends e suas piscinas.
```

## Atributos do Kubernetes

Esses atributos não têm impacto na seleção de pools de storage/back-ends pelo Trident durante o provisionamento dinâmico. Em vez disso, esses atributos simplesmente fornecem parâmetros compatíveis com volumes persistentes do Kubernetes. Os nós de trabalho são responsáveis pelas operações de criação de sistema de arquivos e podem exigir utilitários de sistema de arquivos, como `xfsprogs`.

| Atributo             | Tipo                 | Valores                        | Descrição                                                                 | Drivers relevantes                                                                                                          | Versão do Kubernetes |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FsType               | cadeia de caracteres | ext4, ext3, xfs                | O tipo de sistema de arquivos para volumes de bloco                       | SolidFire-san, ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san, ONTAP-san-economy                              | Tudo                 |
| AllowVolumeExpansion | booleano             | verdadeiro, falso              | Ative ou desative o suporte para aumentar o tamanho do PVC                | ONTAP-nas, ONTAP-nas-economy, ONTAP-nas-FlexGroup, ONTAP-san, ONTAP-san-economy, SolidFire-san, gcp-cvs, azure-NetApp-files | Mais de 1,11 anos    |
| VolumeBindingMode    | cadeia de caracteres | Imediato, WaitForFirstConsumer | Escolha quando ocorre a vinculação de volume e o provisionamento dinâmico | Tudo                                                                                                                        | 1,19 - 1,26          |

- O `fsType` parâmetro é usado para controlar o tipo de sistema de arquivos desejado para LUNs SAN. Além disso, o Kubernetes também usa a presença de `fsType` em uma classe de armazenamento para indicar que existe um sistema de arquivos. A propriedade do volume só pode ser controlada usando o `fsGroup` contexto de segurança de um pod se `fsType` estiver definido. ["Kubernetes: Configurar um contexto de segurança para um pod ou contêiner"](#) Consulte para obter uma visão geral sobre como definir a propriedade do volume usando o `fsGroup` contexto. O Kubernetes aplicará o `fsGroup` valor somente se:

- `fsType` é definido na classe de armazenamento.
- O modo de acesso de PVC é RWO.



Para drivers de armazenamento NFS, já existe um sistema de arquivos como parte da exportação NFS. Para usar `fsGroup` a classe de armazenamento ainda precisa especificar um `fsType`. você pode configurá-lo como `nfs` ou qualquer valor não nulo.

- ["Expanda volumes"](#) Consulte para obter mais detalhes sobre a expansão do volume.
- O pacote de instalação do Trident fornece vários exemplos de definições de classe de armazenamento para uso com o Trident no `sample-input/storage-class-*.yaml`. A exclusão de uma classe de armazenamento Kubernetes faz com que a classe de armazenamento Trident correspondente também seja excluída.

## Objetos do Kubernetes VolumeSnapshotClass

Os objetos do Kubernetes `VolumeSnapshotClass` são análogos ao `StorageClasses`. Eles ajudam a definir várias classes de armazenamento e são referenciados por instantâneos de volume para associar o snapshot à classe de snapshot necessária. Cada snapshot de volume é associado a uma classe de snapshot de volume único.

A `VolumeSnapshotClass` deve ser definida por um administrador para criar instantâneos. Uma classe de instantâneo de volume é criada com a seguinte definição:

```
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
  name: csi-snapclass
driver: csi.trident.netapp.io
deletionPolicy: Delete
```

O `driver` especifica ao Kubernetes que as solicitações de snapshots de volume `csi-snapclass` da classe são tratadas pelo Trident. O `deletionPolicy` especifica a ação a ser tomada quando um instantâneo deve ser excluído. `deletionPolicy` Quando está definido como `Delete`, os objetos instantâneos de volume e o instantâneo subjacente no cluster de armazenamento são removidos quando um instantâneo é excluído. Alternativamente, configurá-lo para `Retain` significa que `VolumeSnapshotContent` e o instantâneo físico são retidos.

## Objetos do Kubernetes VolumeSnapshot

Um objeto Kubernetes `VolumeSnapshot` é uma solicitação para criar um snapshot de um volume. Assim como um PVC representa uma solicitação feita por um usuário para um volume, um instantâneo de volume é uma solicitação feita por um usuário para criar um instantâneo de um PVC existente.

Quando uma solicitação de snapshot de volume entra, o Trident gerencia automaticamente a criação do snapshot para o volume no back-end e expõe o snapshot criando um objeto exclusivo

`VolumeSnapshotContent`. Você pode criar snapshots a partir de PVCs existentes e usar os snapshots como `DataSource` ao criar novos PVCs.



A vida útil de um `VolumeSnapshot` é independente do PVC de origem: Um snapshot persiste mesmo depois que o PVC de origem é excluído. Ao excluir um PVC que tenha instantâneos associados, o Trident marca o volume de apoio para este PVC em um estado **Deletando**, mas não o remove completamente. O volume é removido quando todos os instantâneos associados são excluídos.

## Objetos do Kubernetes VolumeSnapshotContent

Um objeto Kubernetes `VolumeSnapshotContent` representa um snapshot retirado de um volume já provisionado. Ele é análogo a `PersistentVolume` e significa um snapshot provisionado no cluster de storage. Semelhante aos `PersistentVolumeClaim` objetos e `PersistentVolume`, quando um snapshot é criado, o `VolumeSnapshotContent` objeto mantém um mapeamento um-para-um para o `VolumeSnapshot` objeto, que havia solicitado a criação do snapshot.

O `VolumeSnapshotContent` objeto contém detalhes que identificam exclusivamente o instantâneo, como o

snapshotHandle. Esta snapshotHandle é uma combinação única do nome do PV e do nome do VolumeSnapshotContent objeto.

Quando uma solicitação de snapshot entra, o Trident cria o snapshot no back-end. Depois que o snapshot é criado, o Trident configura um VolumeSnapshotContent objeto e, portanto, expõe o snapshot à API do Kubernetes.



Normalmente, você não precisa gerenciar o VolumeSnapshotContent objeto. Uma exceção a isso é quando você deseja ["importar um instantâneo de volume"](#) criar fora do Trident.

## Objetos do Kubernetes CustomResourceDefinition

Os recursos personalizados do Kubernetes são endpoints na API do Kubernetes que são definidos pelo administrador e são usados para agrupar objetos semelhantes. O Kubernetes dá suporte à criação de recursos personalizados para armazenar uma coleção de objetos. Você pode obter essas definições de recursos executando ``kubectl get crds``.

As definições personalizadas de recursos (CRDs) e os metadados de objetos associados são armazenados pelo Kubernetes em seu armazenamento de metadados. Isso elimina a necessidade de uma loja separada para o Trident.

O Trident usa CustomResourceDefinition objetos para preservar a identidade de objetos do Trident, como backends Trident, classes de storage Trident e volumes Trident. Esses objetos são gerenciados pelo Trident. Além disso, a estrutura de snapshot do volume CSI introduz algumas CRDs que são necessárias para definir snapshots de volume.

CRDs são uma construção do Kubernetes. Os objetos dos recursos definidos acima são criados pelo Trident. Como um exemplo simples, quando um back-end é criado usando `tridentctl``, um objeto CRD correspondente ``tridentbackends`` é criado para consumo pelo Kubernetes.

Aqui estão alguns pontos a ter em mente sobre os CRDs do Trident:

- Quando o Trident é instalado, um conjunto de CRDs é criado e pode ser usado como qualquer outro tipo de recurso.
- Ao desinstalar o Trident usando o `tridentctl uninstall` comando, os pods Trident são excluídos, mas os CRDs criados não são limpos. ["Desinstale o Trident"](#) Consulte para compreender como o Trident pode ser completamente removido e reconfigurado do zero.

## ObjetosTrident StorageClass

O Trident cria classes de storage correspondentes para objetos Kubernetes StorageClass que especificam `csi.trident.netapp.io` no campo do provisionador. O nome da classe de storage corresponde ao do objeto Kubernetes StorageClass que ele representa.



Com o Kubernetes, esses objetos são criados automaticamente quando um Kubernetes StorageClass que usa o Trident como provisionador é registrado.

As classes de armazenamento compreendem um conjunto de requisitos para volumes. O Trident atende a esses requisitos com os atributos presentes em cada pool de storage. Se forem correspondentes, esse pool de storage será um destino válido para volumes de provisionamento que usam essa classe de storage.

Você pode criar configurações de classe de armazenamento para definir diretamente classes de

armazenamento usando a API REST. No entanto, para implantações do Kubernetes, esperamos que elas sejam criadas ao Registrar novos objetos do Kubernetes `StorageClass`.

## Objetos de back-end do Trident

Os backends representam os fornecedores de storage em cima dos quais o Trident provisiona volumes. Uma única instância do Trident pode gerenciar qualquer número de backends.



Este é um dos dois tipos de objetos que você cria e gerencia a si mesmo. O outro é o objeto `Kubernetes StorageClass`.

Para obter mais informações sobre como construir esses objetos, ["configurando backends"](#) consulte .

## ObjetosTrident `StoragePool`

Os pools de storage representam locais distintos disponíveis para provisionamento em cada back-end. Para ONTAP, eles correspondem a agregados em SVMs. Para NetApp HCI/SolidFire, estes correspondem a bandas de QoS especificadas pelo administrador. Para o Cloud Volumes Service, eles correspondem a regiões de provedores de nuvem. Cada pool de storage tem um conjunto de atributos de storage distintos, que definem suas características de performance e proteção de dados.

Ao contrário dos outros objetos aqui, os candidatos ao pool de armazenamento são sempre descobertos e gerenciados automaticamente.

## ObjetosTrident `Volume`

Os volumes são a unidade básica de provisionamento, incluindo pontos de extremidade de back-end, como compartilhamentos NFS e iSCSI LUNs. No Kubernetes, eles correspondem diretamente `PersistentVolumes` ao . Ao criar um volume, certifique-se de que ele tenha uma classe de armazenamento, que determina onde esse volume pode ser provisionado, juntamente com um tamanho.



- No Kubernetes, esses objetos são gerenciados automaticamente. Você pode visualizá-los para ver o que o Trident provisionou.
- Ao excluir um PV com instantâneos associados, o volume Trident correspondente é atualizado para um estado **Deletando**. Para que o volume Trident seja excluído, você deve remover os snapshots do volume.

Uma configuração de volume define as propriedades que um volume provisionado deve ter.

| Atributo                  | Tipo                 | Obrigatório | Descrição                                             |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| versão                    | cadeia de caracteres | não         | Versão da API Trident ("1")                           |
| nome                      | cadeia de caracteres | sim         | Nome do volume a criar                                |
| <code>StorageClass</code> | cadeia de caracteres | sim         | Classe de storage a ser usada ao provisionar o volume |
| tamanho                   | cadeia de caracteres | sim         | Tamanho do volume a provisionar em bytes              |

| Atributo                   | Tipo                 | Obrigatório | Descrição                                                              |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| protocolo                  | cadeia de caracteres | não         | Tipo de protocolo a utilizar; "ficheiro" ou "bloco"                    |
| InternalName               | cadeia de caracteres | não         | Nome do objeto no sistema de storage; gerado pelo Trident              |
| CloneSourcevolume          | cadeia de caracteres | não         | ONTAP (nas, san) & SolidFire-*: Nome do volume a partir do qual clonar |
| SplitOnClone               | cadeia de caracteres | não         | ONTAP (nas, san): Divida o clone de seu pai                            |
| Política de SnapshotPolicy | cadeia de caracteres | não         | ONTAP-*: Política de snapshot a ser usada                              |
| SnapshotServe              | cadeia de caracteres | não         | ONTAP-*: Porcentagem de volume reservado para snapshots                |
| Política de exportação     | cadeia de caracteres | não         | ONTAP-nas*: Política de exportação para usar                           |
| SnapshotDirectory          | bool                 | não         | ONTAP-nas*: Se o diretório snapshot está visível                       |
| UnixPermissions            | cadeia de caracteres | não         | ONTAP-nas*: Permissões iniciais do UNIX                                |
| Tamanho do bloco           | cadeia de caracteres | não         | SolidFire-*: Tamanho do bloco/setor                                    |
| Sistema de ficheiros       | cadeia de caracteres | não         | Tipo de sistema de ficheiros                                           |

O Trident gera `internalName` ao criar o volume. Isto consiste em duas etapas. Primeiro, ele prepende o prefixo de armazenamento (o padrão `trident` ou o prefixo na configuração de back-end) para o nome do volume, resultando em um nome do formulário `<prefix>-<volume-name>`. Em seguida, procede à higienização do nome, substituindo caracteres não permitidos no backend. Para backends ONTAP, ele substitui hífens por sublinhados (assim, o nome interno se torna `<prefix>_<volume-name>`). Para backends de elemento, ele substitui sublinhados por hífens.

Você pode usar configurações de volume para provisionar volumes diretamente usando a API REST, mas nas implantações do Kubernetes, esperamos que a maioria dos usuários use o método padrão do Kubernetes `PersistentVolumeClaim`. O Trident cria esse objeto de volume automaticamente como parte do processo de provisionamento.

## ObjetosTrident Snapshot

Os snapshots são uma cópia pontual de volumes, que pode ser usada para provisionar novos volumes ou restaurar o estado. No Kubernetes, eles correspondem diretamente a `VolumeSnapshotContent` objetos. Cada snapshot é associado a um volume, que é a origem dos dados do snapshot.

Cada Snapshot objeto inclui as propriedades listadas abaixo:

| Atributo           | Tipo                 | Obrigatório | Descrição                                                        |
|--------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| versão             | Cadeia de caracteres | Sim         | Versão da API Trident ("1")                                      |
| nome               | Cadeia de caracteres | Sim         | Nome do objeto snapshot Trident                                  |
| InternalName       | Cadeia de caracteres | Sim         | Nome do objeto snapshot Trident no sistema de storage            |
| Nome do volume     | Cadeia de caracteres | Sim         | Nome do volume persistente para o qual o instantâneo é criado    |
| VolumeInternalName | Cadeia de caracteres | Sim         | Nome do objeto de volume Trident associado no sistema de storage |



No Kubernetes, esses objetos são gerenciados automaticamente. Você pode visualizá-los para ver o que o Trident provisionou.

Quando uma solicitação de objeto Kubernetes `VolumeSnapshot` é criada, o Trident funciona criando um objeto snapshot no sistema de storage de backup. `internalName` O deste objeto instantâneo é gerado combinando o prefixo ``snapshot-` com o UID do `VolumeSnapshot` objeto (por exemplo, `snapshot-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660`). `volumeName` e `volumeInternalName` são preenchidos obtendo os detalhes do volume de apoio.

## Objeto Trident `ResourceQuota`

O daemonset do Trident consome uma `system-node-critical` classe de prioridade - a classe de prioridade mais alta disponível no Kubernetes - para garantir que o Trident possa identificar e limpar volumes durante o desligamento gracioso do nó e permitir que os pods do Trident daemonset pré-empt cargas de trabalho com prioridade mais baixa em clusters onde há alta pressão de recursos.

Para conseguir isso, o Trident emprega um `ResourceQuota` objeto para garantir que uma classe de prioridade "system-node-critical" no daemonset do Trident esteja satisfeita. Antes da implantação e criação do daemonset, o Trident procura o `ResourceQuota` objeto e, se não for descoberto, o aplica.

Se você precisar de mais controle sobre a cota de recurso padrão e Classe de prioridade, você pode gerar um `custom.yaml` ou configurar o `ResourceQuota` objeto usando o gráfico de Helm.

O seguinte é um exemplo de um objeto 'ResourceQuota' priorizando o daemonset do Trident.



```
apiVersion: <version>
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: trident-csi
  labels:
    app: node.csi.trident.netapp.io
spec:
  scopeSelector:
    matchExpressions:
      - operator : In
        scopeName: PriorityClass
        values: ["system-node-critical"]
```

Para obter mais informações sobre cotas de recursos, ["Kubernetes: Cotas de recursos"](#) consulte .

### **Limpe ResourceQuota se a instalação falhar**

No caso raro em que a instalação falha depois que o ResourceQuota objeto é criado, primeiro ["desinstalação"](#) tente e depois reinstale.

Se isso não funcionar, remova manualmente o ResourceQuota objeto.

### **Retire ResourceQuota**

Se você preferir controlar sua própria alocação de recursos, você pode remover o objeto Trident ResourceQuota usando o comando:

```
kubectl delete quota trident-csi -n trident
```

## **Padrões de segurança do pod (PSS) e restrições de contexto de segurança (SCC)**

Os padrões de segurança do pod do Kubernetes (PSS) e as políticas de segurança do Pod (PSP) definem níveis de permissão e restringem o comportamento dos pods. As restrições de contexto de Segurança OpenShift (SCC) definem similarmente a restrição de pod específica ao OpenShift Kubernetes Engine. Para fornecer essa personalização, o Trident permite certas permissões durante a instalação. As seções a seguir detalham as permissões definidas pelo Trident.



O PSS substitui as políticas de segurança do Pod (PSP). A PSP foi obsoleta no Kubernetes v1,21 e será removida em v1,25. Para obter mais informações, ["Kubernetes: Segurança"](#) consulte .

## Contexto de segurança do Kubernetes necessário e campos relacionados

| Permissão    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privilegiado | O CSI exige que os pontos de montagem sejam bidirecionais, o que significa que o pod de nó do Trident deve executar um contentor privilegiado. Para obter mais informações, " <a href="#">Kubernetes: Propagação de montagem</a> " consulte .                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rede de host | Necessário para o daemon iSCSI. <code>iscsiadm</code> Gerencia montagens iSCSI e usa redes de host para se comunicar com o daemon iSCSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IPC do host  | O NFS usa comunicação entre processos (IPC) para se comunicar com o NFSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PID do host  | Necessário para iniciar <code>rpc-statd</code> o NFS. O Trident consulta os processos de host para determinar se <code>rpc-statd</code> está sendo executado antes da montagem de volumes NFS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recursos     | O <code>SYS_ADMIN</code> recurso é fornecido como parte dos recursos padrão para contentores privilegiados. Por exemplo, o Docker define esses recursos para contentores privilegiados:<br><code>CapPrm: 0000003fffffffff</code><br><code>CapEff: 0000003fffffffff</code>                                                                                                                                                                                                      |
| Seccomp      | O perfil Seccomp é sempre "unconfinado" em contentores privilegiados; portanto, não pode ser habilitado no Trident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SELinux      | No OpenShift, os contentores privilegiados são executados no <code>spc_t</code> domínio ("contentor Super privilegiado") e os contentores sem privilégios são executados <code>container_t</code> no domínio. No <code>containerd</code> , com <code>container-selinux</code> instalado, todos os contentores são executados no <code>spc_t</code> domínio, o que desativa efetivamente o SELinux. Portanto, o Trident não adiciona <code>seLinuxOptions</code> a contêineres. |
| DAC          | Os contentores privilegiados devem ser executados como root. Os contentores não privilegiados são executados como root para acessar os sockets unix exigidos pelo CSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Padrões de segurança do pod (PSS)

| Etiqueta                                                                      | Descrição                                                                                                                  | Padrão                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pod-security.kubernetes.io/enforce-pod-security.kubernetes.io/enforce-version | Permite que o controlador Trident e os nós sejam admitidos no namespace de instalação. Não altere a etiqueta do namespace. | enforce: privileged<br>enforce-version: <version of the current cluster or highest version of PSS tested.> |



Alterar os rótulos do namespace pode resultar em pods não sendo programados, um "erro ao criar: ..." ou, "Aviso: Trident-csi-...". Se isso acontecer, verifique se a etiqueta do namespace para `privileged` foi alterada. Em caso afirmativo, reinstale o Trident.

## Políticas de segurança do pod (PSP)

| Campo                                        | Descrição                                                                                                                                                      | Padrão             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>allowPrivilegeEscalation</code>        | Os contêineres privilegiados devem permitir o escalonamento de privilégios.                                                                                    | <code>true</code>  |
| <code>allowedCSIDrivers</code>               | O Trident não usa volumes efêmeros de CSI inline.                                                                                                              | Vazio              |
| <code>allowedCapabilities</code>             | Os contêineres Trident não privilegiados não exigem mais recursos do que o conjunto padrão e os contentores privilegiados recebem todos os recursos possíveis. | Vazio              |
| <code>allowedFlexVolumes</code>              | O Trident não faz uso de um <a href="#">"Controlador Flexvolume"</a> , portanto, eles não estão incluídos na lista de volumes permitidos.                      | Vazio              |
| <code>allowedHostPaths</code>                | O pod de nó Trident monta o sistema de arquivos raiz do nó, portanto, não há benefício para definir esta lista.                                                | Vazio              |
| <code>allowedProcMountTypes</code>           | O Trident não usa nenhum <code>ProcMountTypes</code> .                                                                                                         | Vazio              |
| <code>allowedUnsafeSysctls</code>            | O Trident não requer nenhum inseguro <code>sysctls</code> .                                                                                                    | Vazio              |
| <code>defaultAddCapabilities</code>          | Não são necessários recursos para serem adicionados a contentores privilegiados.                                                                               | Vazio              |
| <code>defaultAllowPrivilegeEscalation</code> | Permitir o escalonamento de privilégios é Tratado em cada pod Trident.                                                                                         | <code>false</code> |
| <code>forbiddenSysctls</code>                | Não <code>sysctls</code> são permitidos.                                                                                                                       | Vazio              |

| <b>Campo</b>                          | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                         | <b>Padrão</b>                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>fsGroup</code>                  | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                                                      | <code>RunAsAny</code>                                                  |
| <code>hostIPC</code>                  | A montagem de volumes NFS requer que o IPC do host se comunique com <code>nfsd</code> .                                                                                                  | <code>true</code>                                                      |
| <code>hostNetwork</code>              | O <code>iscsiadm</code> requer que a rede host se comunique com o daemon <code>iSCSI</code> .                                                                                            | <code>true</code>                                                      |
| <code>hostPID</code>                  | O PID do host é necessário para verificar se <code>rpc-statd</code> está sendo executado no nó.                                                                                          | <code>true</code>                                                      |
| <code>hostPorts</code>                | O Trident não usa nenhuma porta de host.                                                                                                                                                 | Vazio                                                                  |
| <code>privileged</code>               | Os pods de nós do Trident devem executar um contêiner privilegiado para montar volumes.                                                                                                  | <code>true</code>                                                      |
| <code>readOnlyRootFilesystem</code>   | Os pods de nós do Trident devem gravar no sistema de arquivos do nó.                                                                                                                     | <code>false</code>                                                     |
| <code>requiredDropCapabilities</code> | Os pods de nós do Trident executam um contêiner privilegiado e não podem descartar recursos.                                                                                             | <code>none</code>                                                      |
| <code>runAsGroup</code>               | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                                                      | <code>RunAsAny</code>                                                  |
| <code>runAsUser</code>                | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                                                      | <code>runAsAny</code>                                                  |
| <code>runtimeClass</code>             | O Trident não usa <code>'RuntimeClasses'</code> .                                                                                                                                        | Vazio                                                                  |
| <code>seLinux</code>                  | O Trident não define <code>seLinuxOptions</code> porque atualmente existem diferenças em como os tempos de execução de contêineres e as distribuições do Kubernetes lidam com o SELinux. | Vazio                                                                  |
| <code>supplementalGroups</code>       | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                                                      | <code>RunAsAny</code>                                                  |
| <code>volumes</code>                  | Os pods do Trident exigem esses plugins de volume.                                                                                                                                       | <code>hostPath</code> , <code>projected</code> , <code>emptyDir</code> |

## Restrições de contexto de segurança (SCC)

| Etiquetas                             | Descrição                                                                                                                                                      | Padrão                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>allowHostDirVolumePlugin</code> | Os pods de nó Trident montam o sistema de arquivos raiz do nó.                                                                                                 | <code>true</code>     |
| <code>allowHostIPC</code>             | A montagem de volumes NFS requer que o IPC do host se comunique com <code>`nfsd`</code> o .                                                                    | <code>true</code>     |
| <code>allowHostNetwork</code>         | O <code>iscsiadm</code> requer que a rede host se comunique com o daemon <code>iSCSI</code> .                                                                  | <code>true</code>     |
| <code>allowHostPID</code>             | O PID do host é necessário para verificar se <code>rpc-statd</code> está sendo executado no nó.                                                                | <code>true</code>     |
| <code>allowHostPorts</code>           | O Trident não usa nenhuma porta de host.                                                                                                                       | <code>false</code>    |
| <code>allowPrivilegeEscalation</code> | Os contêineres privilegiados devem permitir o escalonamento de privilégios.                                                                                    | <code>true</code>     |
| <code>allowPrivilegedContainer</code> | Os pods de nós do Trident devem executar um contêiner privilegiado para montar volumes.                                                                        | <code>true</code>     |
| <code>allowedUnsafeSysctls</code>     | O Trident não requer nenhum inseguro <code>sysctls</code> .                                                                                                    | <code>none</code>     |
| <code>allowedCapabilities</code>      | Os contêineres Trident não privilegiados não exigem mais recursos do que o conjunto padrão e os contentores privilegiados recebem todos os recursos possíveis. | Vazio                 |
| <code>defaultAddCapabilities</code>   | Não são necessários recursos para serem adicionados a contentores privilegiados.                                                                               | Vazio                 |
| <code>fsGroup</code>                  | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                            | <code>RunAsAny</code> |
| <code>groups</code>                   | Este SCC é específico do Trident e está vinculado ao seu usuário.                                                                                              | Vazio                 |
| <code>readOnlyRootFilesystem</code>   | Os pods de nós do Trident devem gravar no sistema de arquivos do nó.                                                                                           | <code>false</code>    |
| <code>requiredDropCapabilities</code> | Os pods de nós do Trident executam um contêiner privilegiado e não podem descartar recursos.                                                                   | <code>none</code>     |
| <code>runAsUser</code>                | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                            | <code>RunAsAny</code> |

| <b>Etiquetas</b>                | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                         | <b>Padrão</b>                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>seLinuxContext</code>     | O Trident não define <code>seLinuxOptions</code> porque atualmente existem diferenças em como os tempos de execução de contêineres e as distribuições do Kubernetes lidam com o SELinux. | Vazio                                                                                             |
| <code>seccompProfiles</code>    | Os contentores privilegiados funcionam sempre "sem confinamentos".                                                                                                                       | Vazio                                                                                             |
| <code>supplementalGroups</code> | Os contêineres do Trident são executados como raiz.                                                                                                                                      | RunAsAny                                                                                          |
| <code>users</code>              | Uma entrada é fornecida para vincular esse SCC ao usuário Trident no namespace Trident.                                                                                                  | n/a.                                                                                              |
| <code>volumes</code>            | Os pods do Trident exigem esses plugins de volume.                                                                                                                                       | <code>hostPath</code> , <code>downwardAPI</code> , <code>projected</code> , <code>emptyDir</code> |

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.