



# 安装适用于**PostgreSQL**的**SnapCenter**插件

## SnapCenter Software 6.0

NetApp  
January 31, 2025

# 目录

安装适用于PostgreSQL的SnapCenter插件 .....	1
添加主机并在远程主机上安装插件软件包 .....	1
使用 cmdlet 在多个远程主机上安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包 .....	3
使用命令行界面在Linux主机上安装适用于PostgreSQL的SnapCenter插件 .....	4
监控适用于PostgreSQL的插件的安装状态 .....	5

# 安装适用于PostgreSQL的SnapCenter插件

## 添加主机并在远程主机上安装插件软件包

您必须使用 SnapCenter 添加主机页面添加主机，然后安装插件软件包。这些插件会自动安装在远程主机上。您可以为单个主机添加主机并安装插件软件包。

### 开始之前

- 如果SnapCenter服务器主机的操作系统为Windows 2019、而插件主机的操作系统为Windows 2022、则应执行以下操作：
  - 升级到Windows Server 2019 (操作系统内部版本17763.5936)或更高版本
  - 升级到Windows Server 2022 (操作系统内部版本20348.2402)或更高版本
- 您必须是分配给具有插件安装和卸载权限的角色的用户，例如 SnapCenter 管理员角色。
- 在 Windows 主机上安装插件时，如果您指定的凭据不是内置的，或者用户属于本地工作组用户，则必须在主机上禁用 UAC 。
- 您应确保消息队列服务正在运行。
- 管理文档包含有关管理主机的信息。
- 如果您使用的是组托管服务帐户（GMSA），则应使用管理权限配置 GMSA。

["在Windows Server 2016或更高版本上为PostgreSQL配置组托管服务帐户"](#)

### 关于此任务

- 您不能将 SnapCenter 服务器作为插件主机添加到另一个 SnapCenter 服务器。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 主机 \*。
2. 验证顶部是否已选中 \* 受管主机 \* 选项卡。
3. 单击 \* 添加 \*。
4. 在主机页面中，执行以下操作：

对于此字段 ...	操作
主机类型	<p>选择主机类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows</li><li>• Linux</li></ul> <p> 适用于PostgreSQL的插件安装在PostgreSQL客户端主机上、此主机可以位于Windows系统或Linux系统上。</p>

对于此字段 ...	操作
主机名	输入通信主机名。输入主机的完全限定域名（FQDN）或 IP 地址。SnapCenter 取决于 DNS 的正确配置。因此，最佳做法是输入 FQDN。
凭据	<p>选择您创建的凭据名称或创建新凭据。凭据必须对远程主机具有管理权限。有关详细信息，请参见有关创建凭据的信息。</p> <p>您可以通过将光标置于提供的凭据名称上方来查看有关凭据的详细信息。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  凭据身份验证模式由您在添加主机向导中指定的主机类型决定。 </div>

5. 在选择要安装的插件部分中，选择要安装的插件。

使用REST API安装适用于PostgreSQL的插件时、必须将版本传递为3.0。例如、PostgreSQL：3.0

6. （可选）单击 \* 更多选项 \* 。

对于此字段 ...	操作
端口	<p>保留默认端口号或指定端口号。默认端口号为 8145。如果 SnapCenter 服务器安装在自定义端口上，则该端口号将显示为默认端口。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  如果您手动安装了插件并指定了自定义端口，则必须指定相同的端口。否则，操作将失败。 </div>
安装路径	<p>适用于PostgreSQL的插件安装在PostgreSQL客户端主机上、此主机可以位于Windows系统或Linux系统上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于适用于 Windows 的 SnapCenter 插件软件包，默认路径为 C：\Program Files\NetApp\SnapCenter。您也可以自定义路径。</li> <li>• 对于适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包，默认路径为 /opt/netapp/snapcenter。您也可以自定义路径。</li> </ul>
跳过安装前检查	如果您已手动安装插件，并且不想验证主机是否满足安装插件的要求，请选中此复选框。
添加集群中的所有主机	选中此复选框以添加所有集群节点。

对于此字段 ...	操作
使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务	<p>对于 Windows 主机，如果要使用组托管服务帐户（GMSA）运行插件服务，请选中此复选框。</p> <p> 按以下格式提供 GMSA 名称： domainname\accountName\$。</p> <p> GMSA 仅用作适用于 Windows 的 SnapCenter 插件服务的登录服务帐户。</p>

#### 7. 单击 \* 提交 \*。

如果未选中跳过预检复选框、则会对主机进行验证、以确认主机是否满足安装插件的要求。磁盘空间、RAM、PowerShell版本。根据最低要求验证了NET版本、位置(对于Windows插件)和Java版本(对于Linux插件)。如果不满足最低要求，则会显示相应的错误或警告消息。

如果此错误与磁盘空间或 RAM 相关，您可以更新位于 C : \Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp 的 web.config 文件以修改默认值。如果此错误与其他参数相关，则必须修复问题描述。

 在 HA 设置中，如果要更新 web.config 文件，则必须同时更新两个节点上的文件。

#### 8. 如果主机类型为 Linux ，请验证指纹，然后单击 \* 确认并提交 \*。

在集群设置中，您应验证集群中每个节点的指纹。

 即使先前已将同一主机添加到 SnapCenter 并确认了指纹，也必须进行指纹验证。

#### 9. 监控安装进度。

- 对于Windows插件、安装和升级日志位于： C: \Windows\SnapCenter plugin\Install\_Windows\<JOBID>
- 对于Linux插件、安装日志位于： /var/opt/snapcCenter/logs/SnapCenter\_Linux\_Host\_Plug-in Install\_Linux.log\_<JOBID>、升级日志位于： /var/opt/snapcCenter/logs/SnapCenter\_Linux\_Host\_Plug-in Upgrade\_Linux.log\_<JOBID>

## 使用 cmdlet 在多个远程主机上安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包

您可以使用 Install-SmHostPackage PowerShell cmdlet 在多个主机上同时安装适用于 Linux 或 Windows 的 SnapCenter 插件软件包。

开始之前

您必须已在要安装此插件软件包的每个主机上以具有本地管理员权限的域用户身份登录到 SnapCenter 。

步骤

1. 启动PowerShell。

2. 在 SnapCenter 服务器主机上，使用 Open-SmConnection cmdlet 建立会话，然后输入凭据。
3. 使用 Install-SmHostPackage cmdlet 和所需参数在多个主机上安装此插件。

有关可与 cmdlet 结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 `get-help command_name` 来获取。或者，您也可以参考 "《SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南》"。

如果您已手动安装插件，并且不想验证主机是否满足安装插件的要求，则可以使用 `-skipprecheck` 选项。

4. 输入远程安装的凭据。

## 使用命令行界面在Linux主机上安装适用于PostgreSQL的SnapCenter插件

您应使用SnapCenter用户界面(UI)安装适用于PostgreSQL集群的SnapCenter插件。如果您的环境不允许从SnapCenter UI远程安装此插件、则可以使用命令行界面(CLI)在控制台模式或静默模式下安装适用于PostgreSQL集群的插件。

开始之前

- 您应在PostgreSQL客户端所在的每个Linux主机上安装适用于PostgreSQL集群的插件。
- 要安装适用于PostgreSQL集群的SnapCenter插件的Linux主机必须满足相关软件、集群和操作系统要求。

互操作性表工具（IMT）包含有关受支持配置的最新信息。

["NetApp 互操作性表工具"](#)

- 适用于PostgreSQL集群的SnapCenter插件是适用于Linux的SnapCenter插件软件包的一部分。在安装适用于Linux的SnapCenter插件软件包之前，您应已在Windows主机上安装SnapCenter。

步骤

1. 将适用于Linux的SnapCenter插件软件包安装文件(`snapcenter_linux_host_plugin.bin`)从C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository复制到要安装适用于PostgreSQL的插件的主机。

您可以从安装了 SnapCenter 服务器的主机访问此路径。

2. 在命令提示符处，导航到复制安装文件的目录。
3. 安装插件：`path_to_installation_bin_file/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent -DPORT=port_number_for_host -DSERVER_IP=server_name_or_ip_address -DSERVER_HTTPS_PORT=port_number_for_server`
  - `-dport` 用于指定 SMCORE HTTPS 通信端口。
  - `-dserver_ip` 指定 SnapCenter 服务器 IP 地址。
  - `-dserver_https_port` 指定 SnapCenter 服务器 HTTPS 端口。
  - `-duser_install_dir` 指定要安装适用于 Linux 的 SnapCenter 插件软件包的目录。
  - `DINSTALL_LOG_name` 指定日志文件的名称。

```
/tmp/sc-plugin-installer/snapcenter_linux_host_plugin.bin -i silent
-DPORT=8145 -DSERVER_IP=scserver.domain.com -DSERVER_HTTPS_PORT=8146
-DUSER_INSTALL_DIR=/opt
-DINSTALL_LOG_NAME=SnapCenter_Linux_Host_Plugin_Install_2.log
-DCHOSEN_FEATURE_LIST=CUSTOM
```

4. 编辑/PostgreSQL/NetApp/ssnapcentre/SCC/etc/SC\_SMS\_Services.properties文件、然后添加plugins\_enabled =<installation directory>: 3.0参数。
5. 使用 Add-Smhost cmdlet 和所需参数将主机添加到 SnapCenter 服务器。






有关可与命令结合使用的参数及其说明的信息，可通过运行 `get-help command_name` 来获取。或者，您也可以参考 "《[SnapCenter 软件 cmdlet 参考指南](#)》"。

## 监控适用于PostgreSQL的插件的安装状态

您可以使用作业页面监控 SnapCenter 插件软件包的安装进度。您可能需要检查安装进度以确定安装完成的时间或是否存在问题描述。

关于此任务

以下图标将显示在作业页面上，并指示操作的状态：

-  进行中
-  已成功完成
-  失败
-  已完成但出现警告、或者由于出现警告而无法启动
-  已排队

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 监控 \*。
2. 在 \* 监控 \* 页面中，单击 \* 作业 \*。
3. 在 \* Jobs \* 页中，要过滤列表以便仅列出插件安装操作，请执行以下操作：
  - a. 单击 \* 筛选器 \*。
  - b. 可选：指定开始和结束日期。
  - c. 从类型下拉菜单中，选择 \* 插件安装 \*。
  - d. 从状态下拉菜单中，选择安装状态。
  - e. 单击 \* 应用 \*。
4. 选择安装作业并单击 \* 详细信息 \* 以查看作业详细信息。
5. 在 \* 作业详细信息 \* 页面中，单击 \* 查看日志 \*。

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。