



Instalación y Administración para Windows

SnapManager for SAP

NetApp
April 19, 2024

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/snapmanager-sap/windows/concept-what-snapmanager-for-oraclesnapmanager-for-sap-does.html> on April 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

- Instalación y Administración para Windows 1
 - Qué es SAP 1
 - Consideraciones sobre la puesta en marcha de SnapManager para SAP 15
 - Instalar SnapManager para SAP 24
 - Actualizar SnapManager 29
 - Configurando SnapManager 41
 - Iniciar SnapManager para SAP 51
 - Seguridad y gestión de credenciales 61
 - Gestionar perfiles para backups eficientes 66
 - Realizar backups de bases de datos 80
 - Programación de backups de bases de datos 114
 - Restaurar backups de base de datos 119
 - Clonar el backup de bases de datos 131
 - Introducción a la protección de datos en SnapManager 147
 - Realizando operaciones de gestión 164
 - Configuración de una notificación por correo electrónico 167
 - Creación de archivos de especificación de tareas y secuencias de comandos para operaciones de SnapManager. 175
 - Actualizar el nombre del sistema de almacenamiento y el nombre de host de la base de datos de destino asociados con un perfil 201
 - Mantener el historial de operaciones de SnapManager 205
 - Uso de BR*Tools con SnapManager para SAP 207
 - Referencia de comandos de SnapManager para SAP 217
 - Resolución de problemas de SnapManager 311
 - Clasificación de mensajes de error 338
 - Mensajes de error 340

Instalación y Administración para Windows

Qué es SAP

SnapManager proporciona las herramientas necesarias para realizar la gestión de datos condicionada por políticas, programar y crear backups de bases de datos regulares, restaurar datos de estos backups en caso de pérdida de datos o desastre, y crear clones de bases de datos. Es posible crear backups en el almacenamiento primario y crear backups protegidos en el almacenamiento secundario mediante scripts de procesamiento posterior.

SnapManager aprovecha las tecnologías de NetApp al integrarse con las versiones más recientes de las bases de datos. SnapManager se integra con las siguientes aplicaciones y tecnologías de NetApp:

- SnapDrive automatiza las tareas de aprovisionamiento del almacenamiento y simplifica el proceso de creación de copias Snapshot del almacenamiento sin errores consistentes con el host.
- Snapshot (una función de Data ONTAP) crea copias de un momento específico de la base de datos.
- SnapVault (una función con licencia de Data ONTAP) aprovecha los backups basados en disco para realizar backups y recuperaciones de bases de datos fiables y con una sobrecarga mínima.
- SnapMirror (una función con licencia de Data ONTAP) replica los datos de base de datos a través de una red global a alta velocidad de forma sencilla, fiable y rentable.
- SnapRestore (una función con licencia de Data ONTAP) recupera una base de datos completa en segundos, independientemente de la capacidad o del número de archivos.
- FlexClone (una función con licencia de Data ONTAP) ayuda a crear clones de bases de datos rápidos y con gestión eficiente del espacio a partir de los backups de Snapshot.

SnapManager funciona con todos los protocolos SAN (FC e iSCSI).

A qué se dedica SnapManager para SAP

SnapManager para SAP simplifica y automatiza los procesos de backup, recuperación y clonado de bases de datos aprovechando las tecnologías de copias Snapshot, SnapRestore y FlexClone.

SnapManager ofrece las siguientes ventajas a los administradores de bases de datos:

- Trabajar con perfiles de base de datos
 - Puede organizar y conservar la información del host y la base de datos en los perfiles.

Al iniciar un backup basado en un perfil, puede reutilizar la información en lugar de volver a introducirla para cada backup. SnapManager también le permite supervisar las operaciones rápidamente mediante el uso de perfiles.

- En el perfil, puede definir los patrones de nomenclatura de las copias Snapshot y escribir el texto personalizado (prefijo o sufijo), de modo que todas las copias Snapshot puedan usar la misma convención de nomenclatura que cumpla las políticas empresariales.
- No necesita conocer el nombre del sistema de almacenamiento, ya que los archivos de la base de datos se asignan automáticamente al almacenamiento asociado.

- Al crear un nuevo perfil, es posible especificar la opción de separar el backup del registro de archivos del backup del archivo de datos.

También puede actualizar el perfil existente para separar la copia de seguridad del archivo de datos.

- Se realiza la operación de backup de la base de datos

- Backup de bases de datos completas y parciales
 - Se puede crear rápidamente un backup completo o parcial de manera que ahorra espacio, lo que le permite realizar backups con mayor frecuencia.

El backup completo de la base de datos contiene todos los archivos de datos, los archivos de control y los archivos de registro de archivos en un único backup.

El backup parcial de las bases de datos contiene los archivos de datos o espacios de tablas especificados, todos los archivos de control y todos los archivos de registro de archivos.

- Puede proteger los backups en el almacenamiento secundario mediante secuencias de comandos de postprocesamiento.
- Se pueden programar backups por hora, semana, día, mes o ilimitado.
 - Separe las copias de seguridad de los archivos de datos y los archivos de registro de archivo
- SnapManager (3.2 o posterior) permite realizar un backup de los archivos de datos y los archivos de registro de archivos por separado. Para realizar esta operación, debe especificar la opción de separar los archivos de registro de archivos mientras crea o actualiza el perfil.
- Puede especificar el número y la duración para el cual se retendrán los backups de archivos de datos, en la política de retención.
- Es posible especificar la duración de los backups de archivos de registro de archivos que se retendrán en la retención de registros de archivo.
- SnapManager (3.2 o posterior) también consolida los backups de registros de archivos a un número mínimo de backups, ya que libera los backups de registros de archivos con archivos duplicados y conserva únicamente los backups de los registros de archivos con archivos únicos de registro de archivos. Sin embargo, esta consolidación se puede deshabilitar opcionalmente.

- Gestión de los archivos archive log

- SnapManager (3.2 o posterior) permite comprimir los archivos de registro de archivos desde los destinos de registro de archivos.

El espacio ocupado por los archivos de registro de archivos prados se libera cuando se purgan los backups de registros de archivos que contienen estos archivos de registro de archivos.

- SnapManager garantiza que se realice un backup de los archivos de registro de archivos antes de eliminarlos de los destinos de registros de archivos.

No se reducen los archivos de registro de archivos, que no se incluyen en el backup.

- SnapManager garantiza que los archivos de registro de archivos se envíen a la base de datos Data Guard en espera al mismo tiempo que elimina los archivos de registro de archivos de una base de datos Data Guard primaria.
- SnapManager garantiza que el proceso de captura de secuencias de Oracle captura los archivos de registro de archivos, si los hubiera.
- Recomendación

- Para gestionar el espacio de destino del registro de archivos de forma eficaz, debe crear los backups del registro de archivos y abrir los archivos de registro de archivos junto con él.
- SnapManager consolida los backups de registros de archivos para contener un número mínimo de backups mediante la liberación de los backups de registros de archivos con archivos de registro de archivos duplicados y la retención únicamente de los backups de registros de archivos con archivos de registro únicos.

Sin embargo, esta consolidación se puede deshabilitar opcionalmente. Se liberan los backups de registros de archivos, que contienen archivos de registro de archivos duplicados y se conserva un único backup con registros de archivos únicos.

- Se ejecuta la operación de restauración de bases de datos
 - Es posible realizar operaciones de restauración basadas en archivos.

También es posible ver una vista previa de las operaciones de restauración y obtener un análisis de archivo por archivo de las operaciones de restauración antes de ejecutar la operación.

- Puede reducir el tiempo medio de restauración de una base de datos mediante SnapRestore.
- SnapManager (3.2 o posterior) permite recuperar la base de datos automáticamente mediante los archivos de registro de archivos del backup, incluso si no hay archivos del registro de archivos disponibles en el destino del registro de archivos.

SnapManager (3.2 o posterior) también proporciona un método para recuperar la base de datos utilizando los archivos de registro de archivos de la ubicación externa hasta cierto punto.

- Clonar una base de datos para realizar pruebas y desarrollo
 - Puede crear un clon de una base de datos para que la base de datos pueda configurarse fuera del entorno de producción.

Por ejemplo, puede clonar en los entornos de desarrollo y prueba para probar actualizaciones a sistemas vitales.

- Es posible clonar una base de datos en un sistema de almacenamiento primario.
- SnapManager (3.2 o posterior) permite clonar los backups de archivos de datos con los archivos de registro de archivos disponibles en el backup.
 - Es posible clonar los backups de archivos de datos solo cuando se realiza el backup de registros de archivos junto con él.
 - También es posible clonar los backups de archivos de datos si los archivos de registro de archivos están disponibles en los backups de registros de archivos que se realizan por separado en cierta medida.
 - También es posible clonar los backups de archivos de datos de una base de datos independiente en cierta medida con los archivos de registro de archivos desde cualquier ubicación externa a la que pueda acceder Oracle.
 - Si los backups están disponibles desde una ubicación externa, puede especificar la ubicación externa durante la clonación para recuperar la base de datos clonada en un estado coherente.

- No se admite la clonación de backups de solo registro de archivos.

- Generales
 - Integre con BR*Tools de SAP.

El paquete BR*Tools proporciona herramientas SAP tales como BRARCHIVE, BRBACKUP, BRCONNECT, BRRECOVER, BRRESTORE, BRSPACE y BRTOOLS.

SnapManager ofrece las siguientes ventajas a los administradores de almacenamiento:

- Admite diferentes protocolos SAN.
- Permite optimizar los backups según el tipo de backup (completo o parcial) que mejor se adapte a su entorno.
- Creación de backups de bases de datos con mejor aprovechamiento del espacio.
- Crea clones con gestión eficiente del espacio.

SnapManager también funciona con las siguientes funciones de Oracle:

- SnapManager puede catalogar sus backups con RMAN de Oracle.

Si utiliza RMAN, un DBA puede utilizar las copias de seguridad de SnapManager y conservar el valor de todas las funciones de RMAN, como la restauración a nivel de bloque. SnapManager permite a RMAN utilizar las copias snapshot cuando realiza la recuperación o restauración. Por ejemplo, puede utilizar RMAN para restaurar una tabla dentro de un espacio de tablas y realizar restauraciones y recuperaciones completas de bases de datos y tablespaces a partir de copias Snapshot realizadas por SnapManager. El catálogo de recuperación de RMAN no debe estar en la base de datos de la que se está realizando la copia de seguridad.

Integración con otras aplicaciones y tecnologías de NetApp

SnapManager para SAP es un producto independiente que integra las funciones de otros productos de NetApp para permitir backups rápidos que requieren sólo una pequeña cantidad de espacio.

SnapManager se integra con las siguientes aplicaciones y tecnologías de NetApp:

Aplicaciones y tecnologías	Descripción
SnapDrive	SnapManager utiliza SnapDrive para crear copias Snapshot del almacenamiento. Las copias Snapshot garantizan que los backups ocupan poco espacio y son más rápidos que los backups de disco a disco.
FlexClone (una función con licencia de Data ONTAP)	SnapManager utiliza la función FlexClone para crear clones de backups con rapidez y gestión eficiente del espacio.
Snapshot (una función de Data ONTAP)	La tecnología Snapshot crea copias puntuales de la base de datos.

Aplicaciones y tecnologías	Descripción
SnapRestore (función con licencia de Data ONTAP)	SnapManager reduce el tiempo medio de recuperación de una base de datos mediante SnapRestore. SnapRestore puede recuperar archivos independientes en un volumen de varios terabytes para que las operaciones se puedan reanudar rápidamente.
SnapVault (función con licencia de Data ONTAP)	SnapVault aprovecha los backups basados en disco para realizar backups y recuperaciones de bases de datos fiables y de baja sobrecarga.
SnapMirror (función con licencia de Data ONTAP)	SnapMirror replica los datos de bases de datos a alta velocidad a través de una red global de forma sencilla, fiable y rentable.

Ventajas de usar SnapManager

Puede utilizar SnapManager para SAP para realizar distintas tareas en las bases de datos y gestionar los datos de forma eficiente.

SnapManager para SAP funciona con sistemas de almacenamiento y le permite realizar las siguientes tareas:

- Crear backups con un uso eficiente del espacio en el almacenamiento primario o secundario y programar backups.

Se pueden crear backups completos y parciales de bases de datos y aplicar políticas de duración de retención. SnapManager (3.2 o posterior) permite crear backups solo de los archivos de datos y los registros de archivos.

- SnapManager (3.2 o posterior) le permite realizar un procesamiento previo o posterior antes o después de las operaciones de backup y restauración.
- SnapManager (3.2 o posterior) permite proteger los backups mediante las secuencias de comandos postprocesamiento.
- Restaura bases de datos completas o parciales mediante la operación de restauración basada en archivos.
- Restaurar y recuperar backups de bases de datos automáticamente.

SnapManager (3.2 o posterior) permite restaurar y recuperar backups de bases de datos de forma automática. SnapManager recupera automáticamente la base de datos restaurada mediante la detección, el montaje y la aplicación de los archivos de registro de archivos a partir de los backups.

- Reducir los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos cuando se crean backups solo para los registros de archivos.
- Conserve la cantidad mínima de backups de registros de archivos automáticamente conservando solo los backups con archivos de registro de archivos únicos.
- Realizar un seguimiento de los detalles de las operaciones y generar informes por host, perfil, backup o clon.

- Compruebe el estado del backup.
- Mantener el historial de operaciones de SnapManager asociadas a un perfil.
- Crear clones de backups con gestión eficiente del espacio en el almacenamiento principal.

Crear backups usando copias de Snapshot

SnapManager permite crear backups en el almacenamiento primario (local) y en el almacenamiento secundario (remoto) mediante scripts de posprocesamiento.

Los backups que se crean como copias Snapshot son copias virtuales de la base de datos y se almacenan en el mismo medio físico que la base de datos. Por consiguiente, la operación de backup requiere menos tiempo y mucho menos espacio que los backups completos de disco a disco. SnapManager permite realizar el backup de los siguientes elementos:

- Todos los archivos de datos, los archivos de registro de archivo y los archivos de control
- Los archivos de datos o espacios de tablas seleccionados, todos los archivos de registro de archivo y los archivos de control

SnapManager 3.2 o posterior le permite realizar, opcionalmente, el backup de lo siguiente:

- Todos los archivos de datos y los archivos de control
- Los archivos de datos o tablespaces seleccionados junto con los archivos de control
- Archivos de registro de archivo



Los archivos de datos, los archivos de registro de archivos y los archivos de control pueden ubicarse en diferentes sistemas de almacenamiento, volúmenes de sistema de almacenamiento y números de unidad lógica (LUN). También se puede usar SnapManager para realizar backup de una base de datos cuando hay varias bases de datos en el mismo volumen o LUN.

Por qué debe prune los archivos de registro de archivos

SnapManager para SAP le permite eliminar archivos de registro de archivos del sistema de archivos activo de del que ya se ha realizado un backup.

Eliminar permite a SnapManager crear backups de diferentes archivos de registro de archivos. Eliminar, junto con la política de retención de backups, libera espacio en los registros de archivos cuando se purgan los backups.



No es posible reducir los archivos de registro de archivos cuando el área de recuperación flash (FRA) está habilitada para los archivos de registro de archivos. Si especifica la ubicación del registro de archivos en el área de recuperación de flash, asegúrese de especificar también la ubicación del registro de archivos en el `archive_log_dest` parámetro.

Consolidación de registros de archivo

SnapManager (3.2 o posterior) para SAP consolida los backups de registros de archivos a fin de mantener un número mínimo de backups para los archivos de registro de archivos. SnapManager para SAP identifica y libera los backups que contienen archivos de registros de archivos que son subconjuntos de otros backups.

Restauración total o parcial de bases de datos

SnapManager proporciona la flexibilidad necesaria para restaurar bases de datos completas, espacios de tablas específicos, archivos, archivos de control o una combinación de estas entidades. SnapManager le permite restaurar datos mediante un proceso de restauración basado en archivos.

SnapManager permite a los administradores de bases de datos obtener una vista previa de las operaciones de restauración. La función de vista previa permite a los administradores de bases de datos ver cada operación de restauración archivo por archivo.

Los administradores de bases de datos pueden especificar el nivel en el que SnapManager restaura y recupera la información cuando se ejecutan operaciones de restauración. Por ejemplo, los administradores de bases de datos pueden restaurar y recuperar datos en momentos específicos. El punto de restauración puede ser una fecha y hora, o un número de cambio de sistema (SCN) de Oracle.

SnapManager (3.2 o posterior) permite restaurar y recuperar backups de bases de datos de forma automática sin intervención del administrador de base de datos. Es posible usar SnapManager para crear backups de registros de archivo, y luego usarlos para restaurar y recuperar los backups de bases de datos. Aunque los archivos de registro de archivo del backup se gestionen en una ubicación de un registro de archivo externo, puede especificar esa ubicación externa para que los registros de archivos puedan ayudar a recuperar la base de datos restaurada.

Comprobar el estado del backup

SnapManager puede confirmar la integridad del backup mediante las operaciones estándar de verificación de backup de Oracle.

Los administradores de bases de datos pueden realizar la verificación como parte de la operación de backup o al mismo tiempo. Los administradores de bases de datos pueden configurar la operación de verificación para que se produzca durante un tiempo de pico de actividad cuando la carga en los servidores host es menor o durante un período de mantenimiento programado.

Clones de backups de bases de datos

SnapManager utiliza la tecnología FlexClone para crear un clon modificable de un backup de base de datos con un uso eficiente del espacio. Es posible modificar un clon sin cambiar el origen de backup.

Quizás sería conveniente clonar bases de datos para permitir pruebas o actualizaciones en entornos no productivos. Puede clonar una base de datos que reside en el primario. Puede ubicarse un clon en el mismo host o en otro que la base de datos.

La tecnología FlexClone permite a SnapManager utilizar copias snapshot de la base de datos para evitar crear una copia física completa de disco a disco. Las copias Snapshot requieren menos tiempo de creación y ocupan mucho menos espacio que las copias físicas.

Consulte la documentación de Data ONTAP para obtener más información sobre la tecnología FlexClone.

Información relacionada

["Documentación de Data ONTAP"](#)

Realizar un seguimiento de los detalles y generar informes

SnapManager reduce el nivel de detalle que los administradores de las bases de datos necesitan para realizar un seguimiento del estado de las diferentes operaciones mediante la oferta de métodos para supervisar las operaciones desde una única interfaz.

Una vez que los administradores especifican qué bases de datos deben realizarse backups, SnapManager identifica automáticamente los archivos de la base de datos para el backup. SnapManager muestra información sobre repositorios, hosts, perfiles, backups y clones. Es posible supervisar las operaciones en hosts o bases de datos específicas.

Lo que es la arquitectura de SnapManager para SAP


La arquitectura de SnapManager para SAP incluye muchos componentes, como el host, el cliente y el repositorio de SnapManager para SAP. Otros componentes son los sistemas de almacenamiento primario y secundario y otros productos de NetApp.

La arquitectura de SnapManager para SAP incluye los siguientes componentes arquitectónicos:

- Host SnapManager
- Interfaz gráfica de usuario o interfaz de línea de comandos de SnapManager
- Repositorio de SnapManager
- Interfaz SnapManager para SAP BACKINT
- Sistema de almacenamiento primario
- Sistemas de almacenamiento secundario
- SnapDrive para Windows

La siguiente imagen muestra la arquitectura de SnapManager para SAP y los componentes relacionados:

SnapManager for SAP Architecture



Host SnapManager

El host SnapManager es un servidor de Windows que también ejecuta otros productos de NetApp.

El host de SnapManager se instala con los siguientes productos:

- SnapDrive para Windows
- Utilidades de host

El host de SnapManager se ejecuta como servicio.

El host SnapManager también admite la interfaz BACKINT, que se usa para SAP BR*Tools.

Interfaces gráficas de usuario y de línea de comandos de SnapManager

El cliente SnapManager incluye tanto una interfaz gráfica de usuario (GUI) como una interfaz de línea de comandos (CLI).

Repositorio de SnapManager

El repositorio almacena información relacionada con las diferentes operaciones de SnapManager; por ejemplo, la hora de los backups, los espacios de tablas y los archivos

de datos de los que se ha realizado backup, los sistemas de almacenamiento utilizados, los clones realizados y las copias Snapshot creadas.

La base de datos del repositorio no puede existir en la misma base de datos y tampoco puede formar parte de la misma base de datos de la que se realiza el backup de SnapManager. Esto se debe a que el repositorio almacena los nombres de las copias Snapshot de la base de datos creadas durante las operaciones de backup. El repositorio debe crearse en una base de datos diferente a la de la base de datos del que se va a realizar backup. Esto significa que debe tener al menos dos bases de datos: La base de datos del repositorio de SnapManager y la base de datos de destino gestionada por SnapManager. Cuando se ejecutan los servicios SnapManager, ambas bases de datos deben estar en funcionamiento.



No se debe realizar ninguna operación de SnapManager mediante la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de línea de comandos cuando la base de datos del repositorio está inactiva.

SnapDrive en el servidor SnapManager

SnapManager utiliza SnapDrive para Windows para crear copias Snapshot del sistema de almacenamiento. SnapDrive reside en el mismo servidor que SnapManager.

Qué repositorios son

SnapManager organiza la información en perfiles, que a continuación se asocian con repositorios. Los perfiles contienen información acerca de la base de datos que se está gestionando, mientras que el repositorio contiene datos acerca de las operaciones que se realizan en los perfiles.

El repositorio registra el momento en que se realizó un backup, qué archivos se hicieron de backup y si se creó un clon a partir del backup. Cuando los administradores de bases de datos restauran una base de datos o recuperan una parte del mismo, SnapManager consulta el repositorio para determinar qué se ha realizado un backup.

Como el repositorio almacena los nombres de las copias Snapshot de la base de datos creadas durante las operaciones de backup, la base de datos del repositorio no puede existir en la misma base de datos y tampoco puede formar parte de la misma base de datos de la que se realiza el backup de SnapManager. Debe tener al menos dos bases de datos (la base de datos del repositorio de SnapManager y la base de datos de destino que gestiona SnapManager) en funcionamiento cuando se ejecutan operaciones de SnapManager.

Si intenta abrir la interfaz gráfica de usuario (GUI) cuando la base de datos del repositorio está inactiva, el siguiente mensaje de error se registra en el `sm_gui.log` Archivo: [ADVERTIR]: SMSAP-01106: Error occurred while querying the repository: No more data to read from socket. Además, se produce un error en las operaciones de SnapManager cuando la base de datos del repositorio está inactiva. Para obtener más información acerca de los diferentes mensajes de error, consulte *solución de problemas conocidos*.

Es posible usar cualquier nombre de host, nombre de servicio o nombre de usuario válido para realizar operaciones. Para que un repositorio admita operaciones SnapManager, el nombre de usuario y el nombre de servicio del repositorio sólo deben contener los siguientes caracteres: Caracteres alfabéticos (A-Z), dígitos (0-9), signo menos (-), guión bajo (_) y punto (.).

El puerto de repositorio puede ser cualquier número de puerto válido y el nombre de host del repositorio puede ser cualquier nombre de host válido. El nombre de host debe estar formado por caracteres alfabéticos (A-Z), dígitos (0-9), signo menos (-) y punto (.), pero no un guión bajo (_).

El repositorio debe crearse en una base de datos de Oracle. La base de datos que utiliza SnapManager debe configurarse de acuerdo con los procedimientos de Oracle para la configuración de la base de datos.

Un único repositorio puede contener información acerca de varios perfiles; sin embargo, cada base de datos normalmente se asocia a un único perfil. Puede tener varios repositorios, donde cada repositorio contiene varios perfiles.


Qué perfiles son

SnapManager utiliza perfiles para almacenar la información necesaria para realizar operaciones en una base de datos determinada. Un perfil contiene información sobre la base de datos, incluidas sus credenciales, backups y clones. Al crear un perfil, no es necesario especificar los detalles de la base de datos cada vez que se realiza una operación en esa base de datos.

Un perfil sólo puede hacer referencia a una base de datos. Más de un perfil puede hacer referencia a la misma base de datos. No es posible acceder a los backups creados con un perfil desde otro perfil, aunque ambos perfiles hagan referencia a la misma base de datos.

La información del perfil se almacena en un repositorio. El repositorio contiene información de perfil de la base de datos e información sobre las copias de Snapshot que sirven como backup de base de datos. Las copias Snapshot reales se almacenan en el sistema de almacenamiento. Los nombres de las copias Snapshot se almacenan en el repositorio que contiene el perfil de esa base de datos. Cuando se realiza una operación en una base de datos, debe seleccionar el perfil en el repositorio.

La siguiente figura muestra cómo los repositorios pueden contener varios perfiles, pero también que cada perfil puede definir sólo una base de datos:



En el ejemplo anterior, deleteRepository2 se encuentra en la base de datos DB1 y deleteRepository1 en la base de datos DB4.

Cada perfil contiene las credenciales de la base de datos asociada al perfil. Las credenciales permiten que SnapManager se conecte a la base de datos y trabaje con ella. Las credenciales almacenadas incluyen el nombre de usuario y las parejas de contraseñas para acceder al host, al repositorio, a la base de datos y a la información de conexión necesaria si utiliza Oracle Recovery Manager (RMAN).

No se puede acceder a un backup que se creó con un perfil de otro perfil, incluso si los dos perfiles están asociados con la misma base de datos. SnapManager coloca un bloqueo en la base de datos para evitar que se realicen dos operaciones incompatibles a la vez.

Perfil para crear copias de seguridad completas y parciales

Puede crear perfiles para realizar copias de seguridad completas o parciales.

Los perfiles que se especifican para crear las copias de seguridad completas y parciales contienen tanto los archivos de datos como los archivos de registro de archivos. SnapManager no permite que dichos perfiles separen los backups de registros de archivo de los backups del archivo de datos. Los backups completos y parciales se retienen en función de las políticas de retención de backup existentes. Puede programar copias de seguridad completas y parciales en función del tiempo y la frecuencia que mejor le convenga.

Perfiles para la creación de copias de seguridad sólo de archivos de datos y copias de seguridad de sólo registro de archivos

SnapManager (3.2 o posterior) permite crear perfiles para realizar backups de los archivos de registro de archivos independientemente de los archivos de datos. Después de usar el perfil para separar los tipos de backup, es posible crear backups de solo los archivos de datos o backups de solo registros de archivos de la base de datos. También es posible crear un backup que contenga los archivos de datos y los archivos de registro de archivos juntos.

La política de retención se aplica a todos los backups de la base de datos cuando no están separados los backups de registros de archivos. Después de separar las copias de seguridad de los registros de archivos, SnapManager permite especificar diferentes duraciones de retención .

Política de retención

SnapManager determina si se debe retener un backup teniendo en cuenta el número de retención (por ejemplo, 15 backups) y la duración de la retención (por ejemplo, 10 días de backups diarios). Una copia de seguridad caduca cuando su antigüedad supera el período de retención establecido para su clase de retención y la cantidad de backups supera el número de retención. Por ejemplo, si el número de backup es 15 (lo que significa que SnapManager ha tomado 15 backups correctos) y se establece el requisito de duración para 10 días de backups diarios, los cinco backups más antiguos, correctos y elegibles caducan.

Duración de la retención del registro de archivo

Una vez separados los backups de los registros de archivos, se retienen en función de la duración de la retención de los registros de archivos. Los backups de registros de archivo que se realizan con los backups de archivos de datos siempre se conservan junto con estos backups de archivos de datos, independientemente de la duración de la retención de registros de archivo.

Qué son los estados de operación de SnapManager

Las operaciones de SnapManager (backup, restauración y clonado) pueden estar en diferentes estados y cada estado indica el progreso de la operación.

Estado de la operación	Descripción
Correcto	La operación se ha completado correctamente.
Ejecutando	La operación se inició, pero no ha finalizado. Por ejemplo, se programa que un backup, que tarda dos minutos, se lleve a cabo a las 11:00. Al ver la ficha Programación a las 11:01 a.m., la operación aparece como en ejecución.

Estado de la operación	Descripción
No se ha encontrado ninguna operación	La programación no se ha ejecutado o se ha eliminado la última copia de seguridad ejecutada.
Error	Error en la operación. SnapManager ha ejecutado automáticamente el proceso de anulación y ha limpiado la operación.

Eventos recuperables e irrecuperables

Un evento SnapManager recuperable tiene los siguientes problemas:

- La base de datos no se almacena en un sistema de almacenamiento que ejecuta Data ONTAP.
- SnapDrive para Windows no está instalado o no puede acceder al sistema de almacenamiento.
- SnapManager no puede crear una copia Snapshot o aprovisionar almacenamiento si el volumen no tiene espacio, se alcanzó el número máximo de copias Snapshot o se produce una excepción no prevista.

Cuando se produce un evento recuperable, SnapManager realiza un proceso de anulación e intenta devolver el host, la base de datos y el sistema de almacenamiento al estado inicial. Si el proceso de anulación falla, SnapManager trata el incidente como un evento irrecuperable.

Un evento irrecuperable (fuera de banda) se produce cuando se produce cualquiera de los siguientes acontecimientos:

- Se produce un problema con el sistema, como cuando se produce un error en un host.
- Se ha detenido el proceso SnapManager.
- Se produce un error en una operación de anulación en banda cuando el sistema de almacenamiento falla, el número de unidad lógica (LUN) o el volumen de almacenamiento están sin conexión o la red falla.

Cuando se produce un evento irrecuperable, SnapManager realiza un proceso de cancelación inmediatamente. Es posible que el host, la base de datos y el sistema de almacenamiento no regresen a los estados iniciales. Si este es el caso, debe realizar una limpieza después de que la operación SnapManager falle; para ello, elimine la copia snapshot huérfana y elimine el archivo de bloqueo de SnapManager.

Si desea eliminar el archivo de bloqueo de SnapManager, vaya a `$ORACLE_HOME` en la máquina de destino y elimine `sm_lock_TargetDBName` archivo. Después de eliminar el archivo, debe reiniciar SnapManager para el servidor SAP.

Cómo mantiene SnapManager la seguridad

Es posible realizar operaciones de SnapManager solo si cuenta con las credenciales adecuadas. La seguridad en SnapManager se rige por la autenticación de usuarios.

SnapManager mantiene la seguridad al solicitar la autenticación del usuario mediante peticiones de contraseña o al configurar credenciales de usuario. Un usuario efectivo se autentica y autoriza con el servidor SnapManager.

Las credenciales de SnapManager y la autenticación de usuario difieren significativamente de SnapManager 3.0:

- En las versiones de SnapManager anteriores a la 3.0, debe establecer una contraseña de servidor arbitraria al instalar SnapManager. Cualquier persona que desee utilizar el servidor SnapManager necesitará la contraseña del servidor SnapManager. La contraseña del servidor SnapManager se debería añadir a las credenciales de usuario mediante el `smsap credential set -host` comando.
- En SnapManager (3.0 y posterior), la contraseña del servidor SnapManager ha sido sustituida por la autenticación individual del sistema operativo (SO) de usuario. Si no ejecuta el cliente desde el mismo servidor que el host, el servidor SnapManager realiza la autenticación con los nombres de usuario y contraseñas del sistema operativo. Si no desea que se le soliciten las contraseñas del sistema operativo, puede guardar los datos en la caché de credenciales de usuario de SnapManager mediante el `smsap credential set -host` comando.



La `smsap credential set -host` el comando recuerda sus credenciales cuando el `host.credentials.persist` propiedad en la `smsap.config` el archivo está definido en **verdadero**.

ejemplo

User1 y User2 comparten un perfil denominado Pro2. User2 no puede realizar una copia de seguridad de Database1 en Host1 sin permiso para acceder a Host1. User1 no puede clonar una base de datos a Host3 sin permiso para acceder a Host3.

En la siguiente tabla se describen los diferentes permisos asignados a los usuarios:

Tipo de permiso	Usuario1	Usuario2
Contraseña del host	Host1, Host2	Host2, Host3
Contraseña de repositorio	Repo. 1	Repo. 1
Contraseña de perfil	Pro1, Pro2	Profeca2

En caso de que User1 y User2 no tengan ningún perfil compartido, supongamos que User1 tiene permisos para los hosts denominados Host1 y Host2 y que User2 tiene permisos para el host denominado Host2. El Usuario2 no puede ejecutar ni siquiera los comandos que no son de perfil, como `dump y.. system verify` En Host1.

Acceder a la ayuda en línea e imprimirla

La Ayuda en línea proporciona instrucciones para las tareas que puede realizar mediante la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. La Ayuda en línea también proporciona descripciones de los campos de las ventanas y asistentes.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:
 - En la ventana principal, haga clic en **Ayuda > Contenido de la Ayuda**.
 - En cualquier ventana o asistente, haga clic en **Ayuda** para ver la ayuda específica de esa ventana.
2. Utilice **Tabla de contenido** en el panel izquierdo para navegar por los temas.
3. Haga clic en el icono impresora situado en la parte superior de la ventana de ayuda para imprimir temas

individuales.

Consideraciones sobre la puesta en marcha de SnapManager para SAP

Antes de implementar SnapManager en su entorno, debe conocer el resto de aplicaciones y tecnologías que se requieren para diferentes operaciones.

La siguiente tabla enumera las diferentes aplicaciones y tecnologías:

Aplicaciones y tecnologías	Detalles
Data ONTAP	SnapManager aprovecha las herramientas y las tecnologías de NetApp, incluidas las copias Snapshot.
SnapDrive para Windows	SnapManager utiliza las funciones de SnapDrive. Debe instalar SnapDrive antes de ejecutar los servicios de SnapManager. SnapManager se ocupa de todas las interacciones con SnapDrive. SnapDrive para Windows debe estar configurado correctamente para su sistema de almacenamiento y sus opciones de protocolos.
SnapRestore	SnapManager reduce el tiempo medio de recuperación de una base de datos mediante SnapRestore. Cada sistema de almacenamiento debe tener una licencia de SnapRestore.
FlexClone	FlexClone es una función bajo licencia de Data ONTAP.
Protocolos FC e iSCSI	Necesita tener las versiones con licencia de los protocolos adecuados.

Para usar los comandos BR*Tools, la versión apropiada de SAP BR*Tools debe estar instalada para su versión de Oracle.

Información relacionada

"Prácticas recomendadas de SnapManager para SAP: media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf"

Requisitos para ejecutar SnapManager

Antes de implementar SnapManager en su entorno, debe conocer los distintos requisitos.

Antes de utilizar SnapManager, debe revisar las matrices de compatibilidad de todos los productos necesarios. También debe revisar lo siguiente:

- Matriz de compatibilidad de SnapManager y SnapDrive en la sección de interoperabilidad para obtener la

información más reciente sobre versiones y revisiones de todos los hosts, sistemas de almacenamiento y otros componentes enumerados en esta sección.

- La guía de configuración de los productos FCP e iSCSI de NetApp.



SnapManager requiere versiones específicas de Oracle en algunas plataformas.

Consulte el kit de documentación para obtener más información sobre las configuraciones recomendadas para los sistemas host y de almacenamiento.



Póngase en contacto con su representante de ventas si necesita una configuración de SnapManager que no se menciona en el kit de documentación.

Información relacionada

"Matriz de interoperabilidad: support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

Hardware host compatible

Considere los requisitos de memoria, espacio en disco y CPU.

SnapManager requiere la siguiente configuración:

Funcionamiento del hardware	Requisitos de hardware
Memoria	<p>El servidor SnapManager requiere 128 MB de memoria.</p> <p>Las interfaces gráficas de usuario requieren un mínimo de 512 MB de RAM para ejecutarse.</p> <p>Cada operación que ejecuta el servidor SnapManager requiere 48 MB de memoria adicional mientras se está ejecutando.</p>
Espacio en disco adicional	128 MB de espacio disponible en disco para la aplicación gráfica del usuario (mínimo).
Velocidad de la CPU	Velocidad del procesador de 1.0 GHz (mínima).

Configuraciones generales admitidas

Antes de instalar SnapManager, debe conocer los requisitos de configuración generales.

SnapManager admite las siguientes configuraciones generales:

- Una configuración no en clúster donde un único host está conectado a un único sistema de almacenamiento
- Una instancia de servidor SnapManager por host

Para obtener información sobre todos los tipos de almacenamiento y versiones que admite SnapManager, consulte la matriz de compatibilidad de SnapManager y SnapDrive.

Configuraciones en clúster

SnapManager funciona en configuraciones de clúster.

SnapManager es compatible con el mismo clúster de host y las mismas configuraciones que admite el producto SnapDrive y el kit de utilidades de host.

SnapManager también admite configuraciones en clúster donde hay un solo host conectado a un único sistema de almacenamiento, clústeres de hosts compatibles y sistemas de almacenamiento que ejecutan recuperación tras fallos de controladora Data ONTAP.

Compatibilidad con la versión de la base de datos y información general de la configuración

Debe conocer las distintas versiones de la base de datos y las diferentes configuraciones que admite SnapManager. Debe realizar una configuración y un diseño básicos de la base de datos para garantizar que las operaciones se realicen correctamente.

SnapManager para SAP se integra con las versiones 10gR2 (10.2.0.5), 11gR2 (11.2.0.1 y 11.2.0.2) y 12c; con tecnología Oracle nativa como Recovery Manager (RMAN); y los protocolos Fibre Channel (FC) y Internet Small Computer System Interface (iSCSI).



SnapManager 3.3.1 no admite la base de datos Oracle 9i en SnapManager 3.2 y 10g R2 (anterior a 10.2.0.5).

Diseño y configuración generales

Se puede encontrar información acerca de la distribución general de la base de datos y las configuraciones de almacenamiento recomendadas para evitar problemas relacionados con los grupos de discos, los tipos de archivo y los espacios de tablas.

- No incluya archivos de más de un tipo DE sistema DE archivos SAN en la base de datos.

Todos los archivos que conforman una base de datos deben residir en el mismo tipo de sistema de archivos.

- SnapManager requiere un gran tamaño de bloque de 4 KB.

A continuación se muestran algunas directrices para la separación de volúmenes:

- Los archivos de datos de una sola base de datos deben estar en el volumen.
- Debe utilizar volúmenes independientes para cada una de las siguientes clasificaciones de archivos: Archivos binarios de base de datos, archivos de datos, archivos redo log en línea, archivos redo log archivados y archivos de control.
- No es necesario crear un volumen separado para los archivos de base de datos temporales, ya que SnapManager no realiza backups de archivos de base de datos temporales.

SAP utiliza un diseño estándar para instalaciones de bases de datos Oracle. En este diseño, SAP coloca copias del archivo de control de Oracle en E:\oracle\SID\origlogA, E:\oracle\SID\origlogB, and E:\oracle\SID\sapdata1 file systems.



Debido a que los backups BR*Tools incluyen los perfiles Oracle y SAP ubicados en el subdirectorio de la base de datos de la instalación de Oracle, la instalación de Oracle debe estar ubicada en el almacenamiento.

En el caso de una nueva instalación, puede modificar la ubicación de los archivos de control utilizando SAPINST y mover el archivo de control normalmente colocado en el sistema de archivos sapdata1 a un sistema de archivos que no reside en el mismo volumen que los archivos de datos. (SAPINST es la herramienta que proporciona SAP para la instalación de sistemas SAP.)

Para obtener más información, consulte el *SnapManager for SAP Best Practices*.

Información relacionada

"Prácticas recomendadas de SnapManager para SAP: media.netapp.com/documents/tr-3823.pdf"

Ejemplos de distribuciones de volúmenes de base de datos

Puede consultar ejemplos de diseños de volumen de base de datos para obtener ayuda en la configuración de la base de datos.

Bases de datos de instancia única

Tipos de archivo	Nombres de volúmenes	Volumen dedicado para los tipos de archivo	Copias snapshot automáticas
Binarios de Oracle	<code>orabin_ host name</code>	Sí	Encendido
Archivos de datos	<code>oradata_ sid</code>	Sí	Apagado
Archivos de datos temporales	<code>temp_ sid</code>	Sí	Apagado
Archivos de control	<code>oracntrl01_ sid</code> (Multiplexado) <code>oracntrl02_ sid</code> (Multiplexado)	Sí	Apagado
Rehacer registros	<code>oralog01_ sid</code> (Multiplexado) <code>oralog02_ sid</code> (Multiplexado)	Sí	Apagado
Registros de archivo	<code>oraarch_ sid</code>	Sí	Apagado

Limitaciones al trabajar con SnapManager

Debe conocer las situaciones y las limitaciones que pueden afectar a su entorno.

Limitaciones relacionadas con diseños y plataformas de bases de datos

- SnapManager admite archivos de control en un sistema de archivos y no admite archivos de control en dispositivos RAW.
- SnapManager funciona en un entorno de cluster Microsoft (MSCS), pero no reconoce el estado de la configuración MSCS (activo o pasivo) y no transfiere la administración activa de un repositorio a un servidor en espera en un clúster MSCS.
- La base de datos del repositorio puede existir en un host al que se puede acceder mediante más de una dirección IP.

Si para acceder al repositorio se utiliza más de una dirección IP, se crea el archivo de programación para cada una de las direcciones IP. Si se crea la copia de seguridad de la programación para un perfil (por ejemplo, perfil A) bajo una de las direcciones IP (por ejemplo, IP1), se actualizará el archivo de planificación para sólo esa dirección IP. Si se accede al perfil A desde otra dirección IP (por ejemplo, IP2), la copia de seguridad programada no aparece porque el archivo de programación de IP2 no tiene una entrada para la programación que se creó en IP1.

Puede esperar a que la programación se active desde esa dirección IP y el archivo de programación que se actualizará o puede reiniciar el servidor.

Limitaciones relacionadas con la configuración de SnapManager

- SnapManager admite bases de datos en sistemas de almacenamiento de MultiStore con los siguientes requisitos:
 - Debe configurar SnapDrive para establecer contraseñas para los sistemas de almacenamiento MultiStore.
 - SnapDrive no puede crear una copia snapshot de una LUN o un archivo que reside en un qtree de un sistema de almacenamiento de MultiStore si el volumen subyacente no está en el mismo sistema de almacenamiento de MultiStore.
- SnapManager no admite el acceso a dos servidores SnapManager que se ejecutan en puertos diferentes desde un único cliente (tanto desde la CLI como desde la GUI).

Los números de puerto deben ser los mismos en los hosts remotos y destino.

- Se produce un error en las operaciones de SnapManager y no se puede acceder a la interfaz gráfica de usuario cuando la base de datos del repositorio está inactiva.

Es necesario verificar que la base de datos del repositorio esté en ejecución cuando se realiza cualquier operación de SnapManager.

- SnapManager no es compatible con la movilidad de particiones activas (LPM) ni con la movilidad de aplicaciones activas (LAM).
- SnapManager no es compatible con Oracle Wallet Manager ni con el cifrado de datos transparente (TDE).
- SnapManager no admite configuraciones MetroCluster en entornos de asignación de dispositivos sin formato (RDM), ya que las configuraciones de MetroCluster aún deben ser compatibles con Virtual Storage Console (VSC).

Limitaciones relacionadas con la gestión de perfiles

- Si actualiza el perfil para separar los backups de los registros de archivos, no se puede realizar una operación de reversión en el host.

- Si activa un perfil desde la GUI para crear copias de seguridad de registros de archivo y después intenta actualizar el perfil mediante la ventana actualización de perfiles múltiples o la ventana actualización de perfiles, no puede modificar dicho perfil para crear una copia de seguridad completa.
- Si actualiza varios perfiles en la ventana actualización de varios perfiles y algunos perfiles tienen activada la opción **copia de seguridad de archivos** por separado y otros perfiles tienen desactivada la opción, la opción **copia de seguridad de archivos por separado** se desactiva.
- Si actualiza varios perfiles y algunos perfiles tienen activada la opción **copia de seguridad de archivos por separado** y otros perfiles tienen desactivada la opción, la opción **copia de seguridad de archivos por separado** de la ventana actualización de perfiles múltiples está desactivada.
- Si cambia el nombre del perfil, no puede revertir el host.

Limitaciones relacionadas con las operaciones de actualización o reversión

- Si intenta instalar una versión anterior de SnapManager para un host sin realizar la operación de reversión en el host en el repositorio, es posible que no pueda realizar lo siguiente:
 - Ver los perfiles que se crearon en versiones anteriores o posteriores de SnapManager para el host.
 - Acceda a los backups o clones que se crearon en las versiones anteriores o posteriores de SnapManager.
 - Realice operaciones de reversión o actualización en el host.
- Después de separar los perfiles para crear backups de registro de archivos, no se puede ejecutar una operación de reversión en el repositorio de host relacionado.

Limitaciones relacionadas con las operaciones de copia de seguridad

- Durante la recuperación, si el backup ya está montado, SnapManager no volverá a montar el backup y utiliza el backup ya montado.

Si el backup está montado por un usuario diferente y no tiene acceso al backup montado anteriormente, el otro usuario debe proporcionarle el permiso.

Todos los archivos de registro de archivos tienen permiso de lectura para los usuarios asignados a un grupo; es posible que no tenga el permiso de acceso al archivo de registro de archivos, si el backup se monta por un grupo de usuarios diferente. Los usuarios pueden otorgar permiso a los archivos de registro de archivos montados manualmente y, a continuación, volver a intentar la operación de restauración o recuperación.

- SnapManager establece el estado de backup como «PROTEGIDO», incluso cuando una de las copias Snapshot del backup de la base de datos se transfiere al sistema de almacenamiento secundario.
- Puede utilizar el archivo de especificación de tareas para la copia de seguridad programada sólo desde SnapManager 3.2 o posterior.
- Si la base de datos del repositorio apunta a más de una dirección IP y cada dirección IP tiene un nombre de host diferente, la operación de programación de backup se realiza correctamente para una dirección IP, pero falla para la otra dirección IP.
- En los entornos ONTAP, SnapManager no admite varios destinos secundarios para un volumen de origen.

Limitaciones relacionadas con las operaciones de restauración

- SnapManager no admite la restauración de backups de bases de datos mediante operaciones de restauración rápida o restauración basada en volúmenes en Windows.

SnapManager 3.3 muestra un mensaje de error cuando se intenta realizar una operación de restauración rápida desde la interfaz de línea de comandos de SnapManager.

Limitaciones relacionadas con las operaciones de clonación

- SnapManager 3.3 o versiones posteriores no admiten el uso del archivo XML de especificación del clon creado en las versiones anteriores a SnapManager 3.2.
- Si los espacios de tablas temporales se encuentran en una ubicación diferente a la ubicación de los archivos de datos, una operación de clonado crea los espacios de tabla en la ubicación de los archivos de datos.

Sin embargo, si los espacios de tablas temporales son Oracle Managed Files (OMF) ubicados en una ubicación diferente a la ubicación de los archivos de datos, la operación de clonado no crea los espacios de tablas en la ubicación de los archivos de datos. SnapManager no gestiona los OMF.

- SnapManager no puede clonar una base de datos de RAC si selecciona el `-resetlogs` opción.

Limitaciones relacionadas con archivos de registro de archivos y copias de seguridad

- SnapManager no admite la eliminación de archivos de registro de archivos desde el destino de área de recuperación flash.
- SnapManager no admite la eliminación de archivos de registro de archivos desde el destino en espera.
- Los backups de registros de archivos se retienen en función de la duración de la retención y la clase de retención por horas predeterminada.

Cuando la clase de retención de backup de registros de archivos se modifica mediante la interfaz de línea de comandos o la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, la clase de retención modificada no se considera para el backup porque los backups de registros de archivo se retienen en función de la duración de la retención.

- Si elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos, el backup de registros de archivos no incluye los archivos de registro de archivos más antiguos que el archivo de registro de archivos faltante.

Si falta el archivo de registro de archivos más reciente, la operación de backup del registro de archivos falla.

- Si elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos, se produce un error en la eliminación de archivos de registro de archivos.
- SnapManager consolida los backups de registros de archivos incluso cuando se eliminan los archivos de registro de archivos de los destinos de registros de archivos o cuando los archivos de registro de archivos están dañados.

Limitaciones relacionadas con el cambio del nombre de host de la base de datos de destino

No se admiten las siguientes operaciones de SnapManager cuando se cambia el nombre de host de la base de datos de destino:

- Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino desde la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.
- Reversión de la base de datos del repositorio después de actualizar el nombre de host de la base de datos de destino del perfil.

- Al mismo tiempo, se actualizan varios perfiles para un nuevo nombre de host de base de datos de destino.
- Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino cuando se ejecuta cualquier operación de SnapManager.

Limitaciones relacionadas con la CLI o GUI de SnapManager

- Los comandos de la CLI de SnapManager para `profile create` La operación que se genera desde la interfaz gráfica de usuario de SnapManager no tiene opciones de configuración del historial.

No puede utilizar el `profile create` Comando para configurar los ajustes de retención de historial desde la CLI de SnapManager.

- SnapManager no muestra la GUI en Mozilla Firefox cuando no hay Java Runtime Environment (JRE) disponible en el cliente de Windows.
- SnapManager 3.3 no muestra la GUI de SnapManager en Microsoft Internet Explorer 6 en Windows Server 2008 y Windows 7.
- Al actualizar el nombre de host de la base de datos de destino mediante la interfaz de línea de comandos de SnapManager, si hay una o más sesiones abiertas de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, todas las sesiones abiertas de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager no pueden responder.
- Al instalar SnapManager en Windows e iniciar la CLI en UNIX, se muestran las características que no son compatibles con Windows.

Limitaciones relacionadas con SnapMirror y SnapVault

- En algunos casos, no se puede eliminar el último backup asociado con la primera copia Snapshot cuando se ha establecido una relación de SnapVault en el volumen.

Puede eliminar el backup solo cuando se rompa la relación. Este problema se debe a una restricción de la ONTAP con copias Snapshot base. En una relación de SnapMirror, la copia de Snapshot básica se crea mediante el motor de SnapMirror y, en una relación de SnapVault, la copia de Snapshot base es el backup creado mediante SnapManager. Para cada actualización, la copia snapshot básica señala el backup más reciente creado mediante SnapManager.

Limitaciones relacionadas con las bases de datos en espera de Data Guard

- SnapManager no admite bases de datos lógicas en espera de Data Guard.
- SnapManager no admite bases de datos en espera de Active Data Guard.
- SnapManager no permite realizar backups en línea de bases de datos Data Guard en espera.
- SnapManager no permite backups parciales de bases de datos en espera de Data Guard.
- SnapManager no permite la restauración de bases de datos Data Guard en espera.
- SnapManager no permite eliminar archivos de registro de archivos para bases de datos en espera de Data Guard.
- SnapManager no admite Data Guard Broker.

Información relacionada

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp"](#)

Las funciones de SnapManager y las tecnologías de Oracle no son compatibles con Windows

SnapManager no admite algunas funciones de SnapManager, plataformas ni tecnologías de Oracle en Windows.

SnapManager no admite las siguientes funciones, plataformas y tecnologías de Oracle:

- Protección de datos basada en normativas disponible con la integración de Protection Manager
- Control de acceso basado en roles (RBAC) disponible con Operations Manager
- Restauración rápida o SnapRestore basado en volúmenes (VBSR)
- Operación de división de clones
- Real Application Clusters (RAC) de Oracle utilizando cualquier protocolo
- Oracle Automatic Storage Management (ASM) con cualquier protocolo
- Oracle Direct NFS (dNFS)
- Plataformas Itanium-64



Las plataformas de hardware admitidas para el sistema operativo Windows son de 32 y 64 bits (Windows x86 y Windows x86_64).

Limitaciones de SnapManager para Clustered Data ONTAP

Debe conocer las limitaciones de algunas funcionalidades y operaciones de SnapManager si utiliza Clustered Data ONTAP.

Las siguientes funcionalidades no son compatibles si utiliza SnapManager en Clustered Data ONTAP:

- Número de unidad lógica (LUN) de asignación de dispositivos sin formato (RDM) para máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)
- Una base de datos en la que una LUN pertenece a un sistema que ejecuta Data ONTAP en 7-Mode y la otra LUN pertenece a un sistema que ejecuta Clustered Data ONTAP
- SnapManager para SAP no admite la migración de un Vserver, que no es compatible con Clustered Data ONTAP
- SnapManager para SAP no admite la funcionalidad Clustered Data ONTAP 8.2.1 para especificar diferentes políticas de exportación para volúmenes y qtrees

Limitaciones relacionadas con Oracle Database

Antes de empezar a trabajar con SnapManager, debe conocer las limitaciones relacionadas con la base de datos de Oracle.

Estas limitaciones son las siguientes:

- SnapManager es compatible con Oracle versión 10gR2 y no es compatible con Oracle 10gR1 como repositorio o base de datos de destino.
- SnapManager no es compatible con Oracle Cluster File System (OCFS).

- La compatibilidad con bases de datos Oracle 9i se usa en SnapManager 3.2.
- La compatibilidad con la base de datos Oracle 10gR2 (anterior a 10.2.0.5) queda obsoleta en SnapManager 3.3.1.



Identifique las distintas versiones de las bases de datos de Oracle que se admiten en la matriz de interoperabilidad.

Información relacionada

["Matriz de interoperabilidad"](#)

Versiones obsoletas de la base de datos Oracle

SnapManager 3.2 o posterior no admite la base de datos Oracle 9i, y la base de datos Oracle 10gR2 (anterior a 10.2.0.4) no es compatible con SnapManager 3.3.1 o posterior.

Si utiliza bases de datos de Oracle 9i o 10gR2 (anteriores a 10.2.0.4) y desea actualizar a SnapManager 3.2 o posterior, no puede crear perfiles nuevos; se muestra un mensaje de advertencia.

Si utiliza bases de datos de Oracle 9i o 10gR2 (anteriores a 10.2.0.4) y desea actualizar a SnapManager 3.2 o una versión posterior, debe realizar una de las siguientes acciones:

- Actualice las bases de datos de Oracle 9i o 10gR2 (anteriores a 10.2.0.4) a bases de datos de Oracle 10gR2 (10.2.0.5), 11gR1 o 11gR2 y, a continuación, actualice a SnapManager 3.2 o 3.3.

Si va a actualizar a Oracle 12c, debe actualizar a SnapManager 3.3.1 o posterior.



La base de datos Oracle 12c sólo se admite desde SnapManager 3.3.1.

- Gestión de las bases de datos Oracle 9i mediante una versión de revisión de SnapManager 3.1.

Puede utilizar SnapManager 3.2 o 3.3 si desea gestionar bases de datos Oracle 10gR2, 11gR1 o 11gR2 y utilizar SnapManager 3.3.1 o posterior si desea gestionar bases de datos Oracle 12c junto con otras bases de datos compatibles.

Instalar SnapManager para SAP

Puede descargar e instalar SnapManager para SAP en su entorno y realizar operaciones como backup, restauración, recuperación y clonado de bases de datos.

El paquete de instalación de SnapManager para SAP incluye el software de servidor host y el software de cliente de la interfaz gráfica de usuario (GUI).

Preparar la instalación de SnapManager para SAP

El entorno en el que se instala SnapManager para SAP debe cumplir con determinados requisitos de software, hardware, navegador, base de datos y sistema operativo. Para obtener la información más reciente sobre los requisitos, consulte la matriz de interoperabilidad.

["Matriz de interoperabilidad"](#)

Tareas de preinstalación

Antes de instalar SnapManager para SAP, debe realizar algunas tareas adicionales para configurar su entorno. Las tareas que se deben realizar dependen del sistema operativo y de la versión de la base de datos que desee utilizar.

- Instalar el sistema operativo con licencia con los parches adecuados.
- Defina los idiomas del sistema operativo y de la base de datos Oracle en inglés.

Por ejemplo, para establecer el idioma de la base de datos Oracle en English `ASSIGN NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252`. Para obtener más información acerca de cómo configurar el idioma, consulte la sección *Troubleshooting SnapManager for SAP*.

- Instalar Data ONTAP con licencias habilitadas para SnapRestore y los protocolos compatibles como Fibre Channel (FC) y Internet Small Computer System Interface (iSCSI) en todos los sistemas de almacenamiento.
- Instale los siguientes parches de Oracle, si utiliza las bases de datos Oracle 11.2.0.2 y 11.2.0.3:
 - 13413167 para Windows de 32 bits
 - 13555974 para Windows de 64 bits
- Instale SAP BR* Tools.

Información relacionada

["Matriz de interoperabilidad de NetApp"](#)

["Prácticas recomendadas de SnapManager para SAP"](#)

Descargue el paquete de instalación de SnapManager para SAP

Puede descargar el paquete de instalación de SnapManager para SAP en el sitio de soporte de NetApp.

Pasos

1. Inicie sesión en el sitio de soporte de NetApp.
2. En la página de soporte de NetApp, haga clic en **Descargas > Software**.
3. En la tabla Descarga de software, vaya a la fila de productos SnapManager y seleccione **SAP (Windows)** en la lista desplegable **Seleccionar plataforma**.
4. Haga clic en **Ir**.

Se muestra una lista de las versiones de SnapManager.

5. Haga clic en **Ver y descargar** para la versión SnapManager que desea instalar.

Se muestra la página de descripción.



Debe leer la información disponible en esta página.

6. En la parte inferior de esta página, haga clic en **continuar**.

Aparecerá la página de acuerdo de licencia.



Debe leer la información disponible en esta página.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Aparece la página de descarga.

8. Descargue el paquete de instalación para el host.

Puede descargar el archivo de instalación en cualquier ubicación de la máquina en la que desea instalar SnapManager para SAP.

Información relacionada

"Sitio de soporte de NetApp: mysupport.netapp.com"

Instale SnapManager para SAP

Puede instalar SnapManager en el host que tenga una o más bases de datos que gestionar. Solo puede instalar una instancia de SnapManager por host.

Lo que necesitará

- Debe haber completado las tareas previas a la instalación necesarias.
- Se debe descargar el paquete de instalación de SnapManager más reciente.
- La versión adecuada de SnapDrive para Windows debe estar instalada y configurada en todos los hosts de destino.

Para obtener información acerca de la instalación y configuración de SnapDrive para Windows, consulte *SnapDrive for Windows Guía de instalación y administración*.

Pasos

1. Haga doble clic en el archivo de instalación de SnapManager:

Si el sistema operativo es...	Utilice...
Windows x86	<code>netapp.smsap.windows-x86-version.exe</code>
Windows x64	<code>netapp.smsap.windows-x64-version.exe</code>

Se muestra el siguiente mensaje: `The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?`

2. Haga clic en **Aceptar**.

3. En la ventana **Introducción**, haga clic en **Siguiente**.

4. En la ventana **elegir carpeta de instalación**, haga clic en **Siguiente** para aceptar la ubicación de

instalación predeterminada o seleccione una nueva ubicación.

La ubicación predeterminada es: C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP.

5. En la ventana **disponibilidad de menús**, haga clic en **Siguiente**.
6. En la ventana **especificar propiedades de servicio**, introduzca la información de cuenta y contraseña para el servicio Windows.

La cuenta especificada debe ser miembro de los siguientes grupos:

- El grupo de administración local del sistema de almacenamiento
 - Grupo del administrador local
 - El grupo ORA_DBA permite especificar si el servicio debe iniciarse automáticamente después del reinicio o si debe iniciarse manualmente.
7. En la ventana **Resumen de preinstalación**, haga clic en **instalar**.
 8. En la ventana **instalación completa**, haga clic en **Siguiente**.
 9. En la ventana **Información importante**, haga clic en **hecho** para salir del instalador.

Después de terminar

Una vez finalizada la instalación, puede verificar que la instalación se ha realizado correctamente:

1. Inicie el servidor SnapManager:
 - a. En la ventana Servicios de Windows, seleccione **SnapManager de NetApp *version* para SAP**.
 - b. En el panel izquierdo, haga clic en **Inicio**.
2. Compruebe que el sistema SnapManager funciona correctamente:
 - a. Haga clic en **Inicio > programas > NetApp > SnapManager para SAP > Iniciar interfaz de línea de comandos SMSAP (CLI)**.
 - b. En la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca el siguiente comando:
smsap system verify

Se muestra el siguiente mensaje: `Operation Id number succeeded.`

Número es el número de identificación de la operación.

Información relacionada

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp"](#)

Integración con SAP BR* Tools

Las herramientas SAP BR* que contienen herramientas SAP para la administración de bases de datos Oracle, por ejemplo, BRARCHIVE, BRBACKUP, BRCONNECT, BRRECOVER, BRRESTORE, BRSPACE y BRTOOLS utilizan la interfaz BACKINT proporcionada por SnapManager for SAP. Para integrar SAP BR* Tools, debe crear un vínculo desde el directorio BR* Tools hasta <SnapManager for SAP installation directory>\NetApp\SnapManager for SAP\bin, Donde se instala el archivo

BACKINT.

Lo que necesitará

- Debe asegurarse de que ha instalado SAP BR* Tools.

Pasos

1. Cree un vínculo desde el directorio BR*Tools hasta C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\backint Archivo para cada instancia de SAP.



Debe usar el vínculo en lugar de copiar el archivo de modo que cuando instale una nueva versión de SnapManager, el vínculo señale la nueva versión de la interfaz BACKINT.

2. Defina las credenciales para el usuario que ejecuta los comandos BR*Tools.

El usuario del sistema operativo necesita las credenciales de SnapManager para el repositorio, el perfil y el servidor de SAP para admitir el backup y la restauración de la instancia de SAP.

3. Especifique un nombre de perfil diferente.

De forma predeterminada, SnapManager utiliza el perfil con el mismo nombre que el identificador del sistema SAP al procesar comandos de BR*Tools. Si este identificador de sistema no es único en su entorno, modifique el `initSID.utl` Archivo de inicialización SAP y cree un parámetro para especificar el perfil correcto. La `initSID.utl` el archivo está ubicado en `%ORACLE_HOME%\database`.

ejemplo

Una muestra `initSID.utl` el archivo es el siguiente:

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
-----
-----
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
-----
-----
# Default Value: fallback
# Valid Values: fallback/off
#
# fast = fallback
# profile_name = SID_BRTOOLS
```



El nombre del parámetro siempre está en minúsculas y los comentarios deben tener un signo de número (#).

4. Edite el `initSID.sap` Archivo de configuración BR*Tools realizando los siguientes pasos:

- a. Abra el `initSID.sap` archivo.
- b. Busque la sección que contiene la información del archivo de parámetros de la utilidad de backup.

ejemplo

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

- c. Edite la última línea para incluir la `initSID.utl` archivo.

ejemplo

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

5. Siga estos pasos para completar el enlace:

Los pasos pueden variar en función de la versión del sistema operativo (SO).

- a. Inicie sesión en el sistema host como administrador.
- b. Haga clic en **Inicio > Panel de control > sistema > Avanzado > entorno**.
- c. Edite la variable **PATH** para agregar la siguiente ruta de acceso: `Installation directory\NetApp\SnapManager for SAP\bin`

Después de terminar

Registre la interfaz BACKINT en el Directorio de entorno del sistema (SLD) ejecutando el comando `backint Register-sld`.

Actualizar SnapManager

Puede actualizar a la última versión de SnapManager para SAP desde cualquiera de las versiones anteriores. Es posible actualizar todos los hosts SnapManager a la vez o realizar una actualización gradual, lo que permite actualizar los hosts de forma escalonada de host por host.

Preparando la actualización de SnapManager

El entorno en el que desea actualizar SnapManager debe cumplir con los requisitos

específicos de software, hardware, explorador, base de datos y sistema operativo. Para obtener la información más reciente sobre los requisitos, consulte "[Matriz de interoperabilidad](#)".

Antes de la actualización, debe asegurarse de realizar las siguientes tareas:

- Complete las tareas de preinstalación necesarias.
- Descargue el último paquete de instalación de SnapManager para SAP.
- Instale y configure la versión adecuada de SnapDrive para Windows en todos los hosts de destino.
- Crear un backup de la base de datos del repositorio de SnapManager para SAP.

Información relacionada

["Matriz de interoperabilidad"](#)

Actualice los hosts SnapManager

Es posible actualizar todos los hosts SnapManager existentes para utilizar la versión más reciente de SnapManager. Todos los hosts se actualizan simultáneamente. Sin embargo, esto puede provocar un tiempo de inactividad de todos los hosts SnapManager y las operaciones programadas durante ese tiempo.

Pasos

1. Detenga el servidor SnapManager siguiendo estos pasos:
 - a. En la ventana **Servicios de Windows**, seleccione **SnapManager de NetApp para SAP**.
 - b. En el panel izquierdo, haga clic en **Detener**.
2. Haga doble clic en el archivo de instalación de SnapManager.

Si el sistema operativo es...	Utilice...
Windows x86	netapp.smsap.windows-x86-version_number.exe
Windows x64	netapp.smsap.windows-x64-version_number.exe

Se muestra el siguiente mensaje: The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?

3. Haga clic en **Aceptar**.

Aparece la ventana Introducción.

4. Haga clic en **Siguiente**.

Aparece la ventana elegir carpeta de instalación.

5. Haga clic en **Siguiente** para aceptar la ubicación de instalación predeterminada o seleccionar una nueva ubicación.

La ubicación predeterminada es: C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP.

6. En la ventana **disponibilidad de menús**, haga clic en **Siguiente**.
7. En la ventana **especificar propiedades de servicio**, introduzca la información de cuenta y contraseña para el servicio Windows.

La cuenta especificada debe ser miembro de los siguientes grupos:

- El grupo de administración local del sistema de almacenamiento
- Grupo del administrador local
- El grupo ORA_DBA puede especificar si el servicio debe iniciarse automáticamente después del reinicio o si el servicio debe iniciarse manualmente.

8. En la ventana **Resumen de preinstalación**, haga clic en **instalar**.
9. En la ventana **instalación completa**, haga clic en **Siguiente**.
10. En la ventana **Información importante**, haga clic en **hecho** para salir del instalador.

Tareas posteriores a la actualización

Después de actualizar a una versión posterior de SnapManager, es necesario actualizar el repositorio existente. También es posible que desee modificar la clase de retención de backup asignada a los backups existentes.



Después de actualizar a SnapManager 3.3 o una versión posterior, debe configurar `sqlnet.authentication_services` **NONE** si desea utilizar la autenticación de base de datos (DB) como único método de autenticación. Esta función no es compatible con las bases de datos RAC.

Actualice el repositorio existente

No es necesario actualizar el repositorio existente si va a actualizar de SnapManager 3.3.x a SnapManager 3.4 o posterior pero para el resto de las rutas de actualización debe actualizar el repositorio existente para poder acceder a él después de la actualización.

Lo que necesitará

- El servidor SnapManager actualizado debe haberse iniciado y verificado.
- Debe existir un backup del repositorio existente.

Acerca de esta tarea

- Si va a actualizar desde cualquier versión anterior a SnapManager 3.1 a SnapManager 3.3 o posterior, primero debe actualizar a SnapManager 3.2.

Después de actualizar a SnapManager 3.2, puede actualizar a SnapManager 3.3 o una versión posterior.

- Después de actualizar el repositorio, no se puede utilizar el repositorio con una versión anterior de SnapManager.

Paso

1. Actualice el repositorio existente:

```
smsap repository update -repository -dbname repository_service_name -host repository_host_name -login -username repository_user_name -port repository_port
```

El nombre de usuario del repositorio, el nombre del servicio de repositorio y el nombre de host del repositorio pueden consistir en caracteres alfanuméricos, un signo menos, un guión bajo y un punto. El puerto del repositorio puede ser cualquier número de puerto válido. Las demás opciones utilizadas durante la actualización del repositorio existente son las siguientes:

- La `force` opción
- La `noprompt` opción
- La `quiet` opción
- La `verbose` opción

ejemplo

```
smsap repository update -repository -dbname HR1  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

Después de terminar

Reinicie el servidor SnapManager para reiniciar todas las programaciones asociadas.

Modifique la clase de retención de la copia de seguridad

Después de la actualización, SnapManager asigna la clase de retención de backup predeterminada a los backups existentes. Puede modificar los valores predeterminados de la clase de retención para cumplir sus requisitos de copia de seguridad.

Acerca de esta tarea

La clase de retención de copias de seguridad predeterminada asignada a las copias de seguridad existentes es la siguiente:

Tipo de backup	Asignación de clase de retención después de la actualización
Los backups se retienen siempre	Ilimitada
Otros backups	Todos los días

Nota: puede eliminar las copias de seguridad que se conservan para siempre sin cambiar la clase de retención.

Si actualiza a SnapManager 3.0 o posterior, el valor mayor de los siguientes dos valores se asignará a los perfiles existentes:

- Recuento de retención anterior para el perfil
- Valores predeterminados para el número de retención y la duración de los backups diarios, tal como se especifica en la `smsap.config` archivo

Paso

1. Modifique los valores asignados a `retain.hourly.count` y `retain.hourly.duration` en la `smsap.config` archivo.

La `smsap.config` el archivo está ubicado en `default installation location/properties/smsap.config`.

ejemplo

Puede introducir los siguientes valores:

- `retain.hourly.count = 12`
- `retain.hourly.duration = 2`

Actualizar hosts de SnapManager mediante actualización gradual

El enfoque de actualización gradual que permite actualizar los hosts de forma escalonada y host por host se admite desde SnapManager 3.1.


SnapManager 3.0 o versiones anteriores solo permitió actualizar todos los hosts al mismo tiempo. Esto provocó un tiempo de inactividad de todos los hosts SnapManager y las operaciones programadas durante la operación de actualización.

La actualización gradual ofrece las siguientes ventajas:

- Se ha mejorado el rendimiento de SnapManager porque solo se actualiza un host a la vez.
- Capacidad para probar las nuevas funciones en un host de servidor SnapManager antes de actualizar los otros hosts.



Solo se puede realizar la actualización gradual mediante la interfaz de línea de comandos (CLI).



Después de completar correctamente la actualización, los hosts de SnapManager, los perfiles, las programaciones, las backups, Además, los clones asociados con los perfiles de las bases de datos de destino se migran de la base de datos del repositorio de la versión de SnapManager anterior a la base de datos del repositorio de la nueva versión. Los detalles sobre las operaciones realizadas mediante los perfiles, las programaciones, los backups y los clones que se crearon con la versión anterior de SnapManager ahora están disponibles en la base de datos del repositorio de la nueva versión. Puede iniciar la GUI utilizando los valores de configuración predeterminados del archivo user.config. No se consideran los valores configurados en el archivo user.config de la versión anterior de SnapManager.

El servidor SnapManager actualizado ahora puede comunicarse con la base de datos del repositorio actualizada. Los hosts que no se actualizaron pueden gestionar sus bases de datos de destino mediante el repositorio de la versión anterior de SnapManager y, por lo tanto, pueden utilizar las funciones disponibles en la versión anterior.



Antes de realizar la actualización gradual, debe asegurarse de que todos los hosts de la base de datos del repositorio puedan resolverse. Para obtener información acerca de cómo resolver los hosts, consulte *Troubleshooting SnapManager for SAP*.

Requisitos previos para realizar actualizaciones sucesivas

Antes de realizar una actualización gradual, debe asegurarse de que el entorno cumpla con ciertos requisitos.

- Si utiliza cualquier versión anterior a SnapManager 3.1 y desea realizar una actualización gradual a SnapManager 3.3 o posterior, primero debe actualizar a la versión 3.2 y, después, a la última.

Puede actualizar directamente de SnapManager 3.2 a SnapManager 3.3 o posterior.

- Deben realizarse backups de los scripts externos que se usan para realizar cualquier protección de datos externa o retención de datos.
- Debe instalarse la versión de SnapManager a la que desea actualizar.



Si va a actualizar desde cualquier versión anterior a SnapManager 3.1 a SnapManager 3.3 o posterior, primero debe instalar SnapManager 3.2 y realizar una actualización gradual. Después de actualizar a la versión 3.2, puede instalar SnapManager 3.3 o posterior y realizar otra actualización gradual a SnapManager 3.3 o posterior.

- Debe instalarse la versión de SnapDrive para Windows compatible con la versión de SnapManager a la que desea actualizar.

La documentación de SnapDrive contiene detalles sobre la instalación de SnapDrive.

- Debe realizarse un backup de la base de datos del repositorio.
- La cantidad de utilización de repositorio de SnapManager debe ser mínima.
- Si el host que se va a actualizar utiliza un repositorio, no deben realizarse operaciones de SnapManager en los demás hosts que utilizan el mismo repositorio.

Las operaciones que están programadas o en ejecución en los otros hosts esperan a que finalice la actualización gradual.



Se recomienda realizar una actualización gradual cuando el repositorio esté menos ocupado, como durante el fin de semana o cuando las operaciones no estén programadas.

- Los perfiles que apuntan a la misma base de datos de repositorio deben crearse con nombres diferentes en los hosts de servidor SnapManager.

Si utiliza perfiles con el mismo nombre, la actualización gradual que implica esa base de datos del repositorio falla sin previo aviso.

- No deben realizarse operaciones de SnapManager en el host que se está actualizando.



La actualización gradual se ejecuta durante más tiempo a medida que aumenta el número de backups de los hosts que se van actualizando conjuntamente. La duración de la actualización puede variar según la cantidad de perfiles y backups asociados con un host determinado.

Información relacionada

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp: mysupport.netapp.com"](https://mysupport.netapp.com)

Llevar a cabo la actualización en un único host o en varios

Puede realizar la actualización gradual en un único o varios hosts de servidor SnapManager mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). El host del servidor SnapManager actualizado se gestiona únicamente con la versión posterior de SnapManager.

Lo que necesitará

Debe asegurarse de que se hayan completado todos los requisitos previos para realizar la actualización gradual.

Pasos

1. Para realizar una actualización gradual en un solo host, introduzca el siguiente comando:

```
smsap repository rollinguupgrade -repository-dbname repo_service_name -host  
repo_host- _login -username _repo_username -port _repo_port upgrade host  
host_with_target_database -force [-quiet | -verbose]
```

ejemplo

El siguiente comando realiza la actualización sucesiva de todas las bases de datos de destino montadas en Hosta y una base de datos de repositorio denominada REPOA ubicada en repo_host:

```
smsap repository rollinguupgrade  
-repository  
-dbname repoA  
-host repo_host  
-login  
-username repouser  
-port 1521  
-upgradehost hostA
```

2. Para realizar una actualización gradual en varios hosts, introduzca el siguiente comando:

```
smsap repository rollinguupgrade -repository-dbname repo_service_name -host  
repo_host -login -username repo_username -port repo_port -upgradehost  
host_with_target_database1,host_with_target_database2 -force [-quiet |  
-verbose]
```



En el caso de varios hosts, introduzca los nombres de hosts separados por una coma y asegúrese de no incluir espacio entre la coma y el siguiente nombre de host. Además, asegúrese de introducir todos los nombres de hosts entre comillas dobles.

ejemplo

El siguiente comando realiza la actualización sucesiva de todas las bases de datos de destino montadas en los hosts, Hosta y HostB y una base de datos de repositorio denominada REPOA ubicada en repo_host:

```
smsap repository rollinguupgrade  
-repository  
-dbname repoA  
-host repo_host  
-login  
-username repouser  
-port 1521  
-upgradehost hostA,hostB
```

3. Para realizar una actualización gradual en todos los hosts de una base de datos de repositorio, introduzca el siguiente comando:

```
smsap repository rollinguupgrade -repository -dbname repo_service_name -host
```

```
repo_host -login -username repo_username -port repo_port -allhosts -force [-quiet | -verbose]
```

Después de actualizar correctamente la base de datos de repositorio, puede realizar todas las operaciones de SnapManager en la base de datos de destino.

ejemplo

El siguiente comando realiza la actualización sucesiva de todas las bases de datos de destino disponibles en una base de datos de repositorio denominada REPOA ubicada en repo_host:

```
smsap repository rollingupegrade
  -repository
    -dbname repoA
    -host repo_host
    -login
    -username repouser
    -port 1521
    -allhosts
```

Después de terminar

- Si el servidor SnapManager se inicia automáticamente, debe reiniciar el servidor para garantizar que pueda ver las programaciones.
- Si actualiza uno de los dos hosts relacionados, debe actualizar el segundo host después de actualizar el primero.

Por ejemplo, si ha creado un clon del host A al host B o montado un backup del host A al host B, los hosts A y B están relacionados entre sí. Cuando se actualiza el host A, aparece un mensaje de advertencia en el que se le solicita actualizar el host B poco después de actualizar el host A.



Los mensajes de advertencia se muestran aunque el clon se elimina o el backup se desasocia del host B durante la actualización gradual del host A. Esto se debe a que existen metadatos en el repositorio para las operaciones realizadas en el host remoto.

Qué es una reversión

La operación de reversión permite revertir a una versión anterior de SnapManager después de realizar una actualización gradual.



Antes de realizar una reversión, debe asegurarse de que todos los hosts en la base de datos del repositorio puedan resolverse.

Al realizar una reversión, se revierte lo siguiente:

- Los backups creados, liberados y eliminados mediante la versión de SnapManager desde la que se está revirtiendo
- Los clones creados a partir de un backup que se creó mediante la versión de SnapManager a partir de la

cual se va a revertir

- Las credenciales de perfil modificadas por medio de la versión de SnapManager de la que se va a revertir

No se admiten las funciones disponibles en la versión de SnapManager que utilizaba, pero no están disponibles en la versión en la que se está revirtiendo. Por ejemplo, cuando realiza una reversión desde SnapManager 3.3 o posterior a SnapManager 3.1, la configuración de historial establecida para perfiles en SnapManager 3.3 o posterior no se revierte a los perfiles en SnapManager 3.1. Esto se debe a que la característica de configuración del historial no estaba disponible en SnapManager 3.1.

Limitaciones en la ejecución de una reversión

Debe conocer cuáles son las situaciones en las que no se puede ejecutar una reversión. No obstante, en algunas de estas situaciones es posible ejecutar algunas tareas adicionales antes de realizar la reversión.

Los casos en los que no se puede ejecutar la reversión o se debe realizar las tareas adicionales son los siguientes:

- Si realiza una de las siguientes operaciones después de realizar una actualización gradual:
 - Cree un nuevo perfil.
 - Cambie el estado de montaje del backup.

En este caso, primero debe cambiar el estado de montaje a su estado original y, a continuación, ejecutar una reversión.

- Restaurar un backup.
- Cambie el modo de autenticación de la autenticación de la base de datos a la autenticación del sistema operativo (SO).

En esta situación, después de realizar una reversión, debe cambiar manualmente el modo de autenticación de sistema operativo a base de datos.

- Si se cambia el nombre de host del perfil
- Si se separan perfiles para crear backups de registros de archivo

En este caso, no puede volver a una versión anterior a SnapManager 3.2.

Requisitos previos para ejecutar una reversión

Antes de realizar una reversión, debe asegurarse de que el entorno cumpla con ciertos requisitos.

- Si utiliza SnapManager 3.3 o una versión posterior y desea revertir a una versión anterior a SnapManager 3.1, tendrá que volver a la versión 3.2 y, a continuación, a la versión deseada.
- Deben realizarse backups de los scripts externos que se usan para realizar cualquier protección de datos externa o retención de datos.
- Debe instalarse la versión de SnapManager a la que desea revertir.



Si desea realizar una reversión de SnapManager 3.3 o posterior a una versión anterior a SnapManager 3.1, primero debe instalar SnapManager 3.2 y realizar una reversión. Después de revertir a 3.2, puede instalar SnapManager 3.1 o una versión anterior y realizar otra reversión a esa versión.

- Debe instalarse la versión de SnapDrive para Windows compatible con la versión de SnapManager a la que desea revertir.

Para obtener información sobre la instalación de SnapDrive, consulte el conjunto de documentación de SnapDrive.

- Debe realizarse un backup de la base de datos del repositorio.
- Si el host que se va a revertir utiliza un repositorio, no debe realizarse operaciones de SnapManager en los demás hosts que utilizan el mismo repositorio.

Las operaciones que están programadas o en ejecución en los otros hosts esperan a que se complete la reversión.

- Los perfiles que apuntan a la misma base de datos del repositorio deben crearse con nombres diferentes en los hosts del servidor SnapManager.

Si se utilizan perfiles con el mismo nombre, la operación de reversión que implica la base de datos del repositorio generará un error sin previo aviso.

- No se deben realizar operaciones de SnapManager en el host al que se desea revertir.

Si existe una operación en ejecución, debe esperar hasta que se complete esa operación y antes de continuar con la reversión.



La operación de reversión se ejecuta durante más tiempo a medida que aumenta la cantidad acumulativa de backups de los hosts que se están revertir juntos. La duración de la reversión puede variar según la cantidad de perfiles y backups asociados con un host determinado.

Información relacionada

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp: mysupport.netapp.com"](https://mysupport.netapp.com)

Ejecute una reversión en un solo host o varios hosts

Puede realizar una reversión en una sola o varios hosts de servidor SnapManager con la interfaz de línea de comandos (CLI).

Lo que necesitará

Se debe asegurarse de que se hayan completado todos los requisitos previos para realizar una reversión.

Pasos

1. Para realizar una reversión en un solo host, introduzca el siguiente comando:

```
smsaprepository rollback -repository -dbname repo_service_name -host repo_host  
-login -username repo_username -port repo_port -rollbackhost  
host_with_target_database
```

ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el comando para revertir todas las bases de datos de destino montadas en Hosta y una base de datos de repositorio denominada REPOA ubicada en el host de repositorio, repo_host:

```
smsap repository rollback
  -repository
  -dbname repoA
  -host repo_host
  -login
  -username repouser
  -port 1521
  -rollbackhost hostA
```

2. Para realizar una reversión en varios hosts, introduzca el siguiente comando:

```
smsaprepository rollback -repository-database repo_service_name -host repo_host
-login -username repo_username -port repo_port -rollbackhost
host_with_target_database1,host_with_target_database2
```



Para varios hosts, introduzca los nombres de host separados por una coma y asegúrese de que no haya espacio entre la coma y el siguiente nombre de host. Además, asegúrese de introducir todo el conjunto de varios nombres de host entre comillas dobles.

ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el comando para revertir todas las bases de datos de destino montadas en los hosts, HostA, HostB y una base de datos de repositorio denominada REPOA ubicada en el host de repositorios, repo_host:

```
smsap repository rollback
  -repository
  -dbname repoA
  -host repo_host
  -login
  -username repouser
  -port 1521
  -rollbackhost hostA,hostB
```

Los hosts, los perfiles, las programaciones, los backups y los clones que están asociados con los perfiles de las bases de datos de destino para el host se revierten al repositorio anterior.

Tareas posteriores a la reversión

Es necesario realizar algunos pasos adicionales después de revertir una base de datos de repositorio y degradar el host de SnapManager de SnapManager 3.2 a SnapManager

3.0, para ver las programaciones creadas en la versión anterior de la base de datos del repositorio.

Pasos

1. Vaya a `C:\Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\repositories`.

La `repositories` el directorio puede contener dos archivos para cada repositorio. El nombre de archivo con el signo de número (#) se crea utilizando SnapManager 3.1 o posterior y el nombre de archivo con el guión (-) se crea utilizando SnapManager 3.0.

ejemplo

Los nombres de los archivos pueden ser los siguientes:

- `repository#SMSAP300a#SMSAPREPO1#10.72.197.141#1521`
- `repository-smsap300a-smsaprep01-10.72.197.141-1521`

2. Reemplace el signo de número (#) en el nombre de archivo por el guión (-).

ejemplo

El nombre de archivo que tenía el signo de número (#), ahora contiene un guión (-): `repository-SMSAP300a-SMSAPREPO1-10.72.197.141-1521`.

Configurando SnapManager



Después de instalar SnapManager, debe realizar algunas tareas de configuración adicionales según el entorno que utilice.


Parámetros de configuración de SnapManager

SnapManager proporciona una lista de parámetros de configuración que se pueden editar en función de sus requisitos. Los parámetros de configuración se almacenan en la `smsap.config` archivo. Sin embargo, la `smsap.config` es posible que el archivo no contenga todos los parámetros de configuración admitidos. Puede agregar los parámetros de configuración, según sus necesidades.

En la siguiente tabla, se enumeran todos los parámetros de configuración de SnapManager compatibles y también se explica cuándo usar estos parámetros:


Parámetros	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • <code>retain.hourly.count</code> • <code>retain.hourly.duration</code> • <code>retain.monthly.count</code> • <code>retain.monthly.duration</code> 	<p>Estos parámetros configuran la política de retención al crear un perfil. Por ejemplo, puede asignar los siguientes valores:</p> <pre>retain.hourly.count = 12 retain.hourly.duration = 2 retain.monthly.count = 2 retain.monthly.duration = 6</pre>
<p><code>restore.tmpVolumeName</code></p>	<p>Este parámetro asigna un nombre al volumen temporal. Cuando SnapManager utiliza el método indirecto para restaurar datos desde el almacenamiento secundario, requiere un volumen de desecho en el almacenamiento principal para conservar una copia temporal de los datos hasta que se copian en los archivos de la base de datos y se recupera la base de datos. No hay un valor predeterminado. Si no especifica un valor, debe introducir un nombre en el comando restore que utilice el método indirecto. Por ejemplo, puede asignar los siguientes valores:</p> <pre>restore.tmpVolumeName = smsap_temp_volume</pre>
<p><code>host.credentials.persist</code></p>	<p>Este parámetro permite que SnapManager almacene credenciales del host. De manera predeterminada, las credenciales del host no se almacenan. Sin embargo, las credenciales de host deben almacenarse si tiene una secuencia de comandos personalizada que se ejecuta en un clon remoto y requiere acceso a un servidor remoto. puede habilitar el almacenamiento de credenciales de host asignando true a <code>host.credentials.persist</code>. SnapManager cifra y guarda las credenciales del host.</p>

Parámetros	Descripción
<code>restorePlanMaxFilesDisplayed</code>	<p>Este parámetro permite definir el número máximo de archivos que se mostrarán en la vista previa de la restauración. de forma predeterminada, SnapManager muestra un máximo de 20 archivos en la vista previa de la restauración. Sin embargo, puede cambiar a un valor mayor que 0. Por ejemplo, puede asignar el siguiente valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>restorePlanMaxFilesDisplayed = 30</code> <p> Si especifica un valor no válido, se muestra el número predeterminado de archivos.</p>
<code>snapshot.list.timeout.min</code>	<p>Este parámetro permite definir la hora en minutos a la que debe esperar SnapManager <code>snap list</code> Comando para ejecutar cuando realiza cualquier operación de SnapManager. de forma predeterminada, SnapManager espera 30 minutos. Sin embargo, puede cambiar a un valor mayor que 0. Por ejemplo, puede asignar el siguiente valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>snapshot.list.timeout.min = 40</code> <p> Si especifica un valor no válido, se utiliza el valor predeterminado.</p> <p>Para cualquier operación de SnapManager, si el <code>snap list</code> el tiempo de ejecución del comando supera el valor asignado a <code>snapshot.list.timeout.min</code>, la operación falla con un mensaje de error de tiempo de espera.</p>
<code>PruneIfFileExistsInOtherDestination</code>	<p>Este parámetro de eliminación permite definir el destino de los archivos de registros de archivos. Los archivos de registro de archivos se almacenan en varios destinos. Al eliminar los archivos de registro de archivos, SnapManager debe conocer el destino de los archivos de registro de archivos. Los posibles valores que puede asignar son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando desee comprimir los archivos de registro de archivo desde un destino especificado, debe asignar false a <code>pruneIfFileExistsInOtherDestination</code>. • Cuando desee comprimir los archivos de registro de archivo desde un destino externo, debe asignar true a <code>pruneIfFileExistsInOtherDestination</code>.



Parámetros	Descripción
<pre>prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination</pre>	<p>Este parámetro de eliminación permite reducir los archivos de registro de archivos de los que se ha realizado una copia de seguridad desde los destinos de registro de archivos especificados o del que se ha realizado una copia de seguridad desde destinos de registros de archivos externos. Los posibles valores que puede asignar son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si desea comprimir los archivos de registro de archivos desde los destinos especificados y si se realiza una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos desde los destinos especificados mediante <code>-prune-dest</code>, debe asignar falso a. <pre>prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination.</pre> • Si desea comprimir los archivos de registro de archivos desde destinos especificados y si se realiza una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos al menos una vez desde cualquiera de los otros destinos, debe asignar true a. <pre>prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination.</pre>
<pre>maximum.archivelog.files.topruneatATime</pre>	<p>Este parámetro de eliminación permite definir el número máximo de archivos de registro de archivos que puede recortar en un momento dado. Por ejemplo, puede asignar lo siguiente</p> <pre>value:maximum.archivelog.files.topruneatATime = 998</pre> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  El valor al que se puede asignar <code>maximum.archivelog.files.topruneatATime</code> debe ser inferior a 1000. </div>
<pre>archivelogs consolidate</pre>	<p>Este parámetro permite a SnapManager liberar las copias de seguridad duplicadas de los registros de archivos si asigna TRUE a.</p> <pre>archivelogs consolidate.</pre>


Parámetros	Descripción
<code>suffix.backup.label.with.logs</code>	<p>Este parámetro permite especificar el sufijo que se desea añadir para diferenciar los nombres de las etiquetas del backup de datos y del backup de los registros de archivo. Por ejemplo, al asignar registros a <code>suffix.backup.label.with.logs</code>, <code>_logs</code> se añade como sufijo a la etiqueta de backup de registros de archivo. En ese caso, la etiqueta de backup del registro de archivos sería <code>arch_logs</code>.</p>
<code>backup.archivelogs.beyond.missingfiles</code>	<p>Este parámetro permite que SnapManager incluya los archivos de registro de archivos faltantes en el backup. Los archivos de registro de archivos que no existen en el sistema de archivos activo no se incluyen en la copia de seguridad. Si desea incluir todos los archivos de registro de archivos, incluso los que no existen en el sistema de archivos activo, debe asignar true a <code>backup.archivelogs.beyond.missingfiles</code>.</p> <p>Puede asignar false para ignorar los archivos de registro de archivos que faltan.</p>
<code>srvctl.timeout</code>	<p>Este parámetro permite definir el valor de tiempo de espera para <code>srvctl</code> comando.</p> <div data-bbox="849 1083 906 1136" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;"> i </div> <p style="margin-left: 20px;">Server Control (SRVCTL) es una utilidad para administrar instancias de RAC.</p> <p>Cuando SnapManager tarda más tiempo en ejecutar el comando <code>srvctl</code> que el valor <code>timeout</code>, la operación SnapManager genera este mensaje de error: <code>Error: Timeout occurred while executing command: srvctl status.</code></p>
<code>snapshot.restore.storageNameCheck</code>	<p>Este parámetro permite a SnapManager ejecutar la operación de restauración con copias de Snapshot que se crearon antes de migrar desde operaciones de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. El valor predeterminado asignado al parámetro es FALSE. Si ha migrado de Data ONTAP operando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, pero desea usar las copias Snapshot creadas antes de la migración, establecidas <code>snapshot.restore.storageNameCheck=true</code>.</p>

Parámetros	Descripción
<code>services.common.disableAbort</code>	<p>Este parámetro deshabilita la limpieza tras el fallo de las operaciones de ejecución prolongada. Puede ajustar <code>services.common.disableAbort=true</code>. Por ejemplo, si está realizando una operación de clonado que se ejecuta mucho y luego falla debido a un error de Oracle, es posible que no desee limpiar el clon. Si ha configurado <code>services.common.disableAbort=true</code>, el clon no se eliminará. Puede corregir el problema de Oracle y reiniciar la operación de clonado desde el punto en que falló.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <code>backup.sleep.dnfs.layout</code> • <code>backup.sleep.dnfs.secs</code> 	<p>Estos parámetros activan el mecanismo de suspensión en el diseño Direct NFS (dNFS). Después de crear la copia de seguridad de los archivos de control utilizando dNFS o un sistema de archivos de red (NFS), SnapManager intenta leer los archivos de control, pero es posible que no se encuentren los archivos. Para habilitar el mecanismo de suspensión, asegúrese de que lo haga <code>backup.sleep.dnfs.layout=true</code>. El valor predeterminado es TRUE.</p> <p>Al activar el mecanismo de suspensión, debe asignar el tiempo de suspensión <code>backup.sleep.dnfs.secs</code>. El tiempo de inactividad asignado es en segundos y el valor depende de su entorno. El valor predeterminado es 5 segundos.</p> <p>Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>backup.sleep.dnfs.layout=true</code> • <code>backup.sleep.dnfs.secs=2</code>

Parámetros	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • <code>override.default.backup.pattern</code> • <code>new.default.backup.pattern</code> 	<p>Cuando no se especifica la etiqueta de backup, SnapManager crea una etiqueta de backup predeterminada. Estos parámetros de SnapManager permiten personalizar la etiqueta de copia de seguridad predeterminada.para personalizar la etiqueta de copia de seguridad, asegúrese de que el valor de <code>override.default.backup.pattern</code> se establece en verdadero. El valor predeterminado es falso.</p> <p>Para asignar el nuevo patrón de la etiqueta de backup, se pueden asignar palabras clave como el nombre de la base de datos, el nombre del perfil, el ámbito, el modo y el nombre del host <code>new.default.backup.pattern</code>. Las palabras clave se deben separar con un guión bajo. Por ejemplo: <code>new.default.backup.pattern =dbname_profile_hostname_scope_mode</code>.</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  La Marca de hora se incluye automáticamente al final de la etiqueta generada. </div>
<p><code>allow.underscore.in.clone.sid</code></p>	<p>Oracle admite el uso de guion bajo en el SID de clonado de Oracle 11gR2. Este parámetro SnapManager permite incluir un guión bajo en el nombre del SID del clon.para incluir un guión bajo en el nombre del SID del clon, asegúrese de que el valor de <code>allow.underscore.in.clone.sid</code> se establece en verdadero. El valor predeterminado es TRUE.</p> <p>Si utiliza una versión de Oracle anterior a Oracle 11gR2 o si no desea incluir un guión bajo en el nombre del SID del clon, establezca el valor en falso.</p>

Parámetros	Descripción
<code>oracle.parameters.with.comma</code>	<p>Este parámetro le permite especificar todos los parámetros de Oracle que tienen coma (,) como valor. mientras realiza cualquier operación que utilice SnapManager <code>oracle.parameters.with.comma</code> Para comprobar todos los parámetros de Oracle y omitir la división de los valores.</p> <p>Por ejemplo, si el valor de <code>nls_numeric_characters= y</code>, a continuación, especifique <code>oracle.parameters.with.comma=nls_numeric_characters</code>. Si existen varios parámetros de Oracle con coma como valor, debe especificar todos los parámetros en <code>oracle.parameters.with.comma</code>.</p>

Parámetros	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • <code>archivedLogs.exclude</code> • <code>archivedLogs.exclude.fileslike</code> • <code><db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike</code> 	<p>Estos parámetros permiten que SnapManager excluya los archivos de registro de archivos de los perfiles y los backups si la base de datos no está en un sistema de almacenamiento habilitado para copias de Snapshot y desea ejecutar las operaciones de SnapManager en ese sistema de almacenamiento.</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Debe incluir los parámetros <code>exclude</code> en el archivo de configuración antes de crear un perfil. </div> <p>Los valores asignados a estos parámetros pueden ser un directorio de nivel superior o un punto de montaje donde están presentes los archivos de registro de archivos o un subdirectorio.</p> <p>Para excluir los archivos de registro de archivos de que se incluyan en el perfil y se realice una copia de seguridad, debe incluir uno de los parámetros siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>archivedLogs.exclude</code> para especificar una expresión regular para excluir archivos de registro de archivos de todos los perfiles o copias de seguridad. <p>Los archivos de registro de archivos que coinciden con la expresión regular se excluyen de todos los perfiles y copias de seguridad.</p> <p>Por ejemplo, puede establecer</p> <pre>archivedLogs.exclude = J:\ARCH\.*.</pre> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  Si el destino tiene un separador de archivos, se debe agregar un símbolo de barra diagonal adicional (<code>\</code>) al patrón y éste debe terminar con un patrón de doble barra (<code>\\.*</code>). </div> <ul style="list-style-type: none"> • <code>archivedLogs.exclude.fileslike</code> Para especificar una expresión SQL para excluir archivos de registro de archivos de todos los perfiles o copias de seguridad. <p>Los archivos de registro de archivos que coinciden con la expresión SQL se excluyen de todos los perfiles y las copias de seguridad.</p> <p>Por ejemplo, puede establecer</p> <pre>archivedLogs.exclude.fileslike = J:\ARCH2\%.</pre>

Parámetros	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • <code><db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike</code> Para especificar una expresión SQL para excluir los archivos de registro de archivos sólo del perfil o la copia de seguridad creada para la base de datos con el <i>dB-unico-name</i> especificado. <p>Los archivos de registro de archivos que coinciden con la expresión SQL se excluyen del perfil y las copias de seguridad.</p> <p>Por ejemplo, puede establecer <code>mydb.archivedLogs.exclude.fileslike = J:\\ARCH2\\%.</code></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Si el destino tiene un separador de archivos, se debe agregar un símbolo de barra diagonal adicional (\) al patrón y éste debe terminar con un patrón de doble barra (\\%).</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> El BR*Tools no admite los siguientes parámetros aunque estos parámetros estén configurados para excluir archivos de registro de archivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>archivedLogs.exclude.fileslike</code> • <code><db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike</code> </div>

Edite los parámetros de configuración

Según el entorno, puede cambiar los valores predeterminados asignados al parámetro de configuración.

Pasos

1. Abra el archivo de configuración desde la siguiente ubicación predeterminada:

```
default installation location\properties\smsap.config
```

2. Cambie los valores predeterminados de los parámetros de configuración.



También puede agregar parámetros de configuración compatibles que no se incluyen en el archivo de configuración y asignarles valores.

3. Reinicie SnapManager para el servidor SAP.

Iniciar SnapManager para SAP

La sección de inicio de SnapManager enumera las tareas que se realizan al iniciar SnapManager. Use esta sección también si está aprendiendo acerca de SnapManager.

Lo que necesitará

Antes de usar SnapManager, debe haber realizado las siguientes acciones:

- Se ha descargado e instalado el software de SnapManager.
- Se determinó si utilizará la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de línea de comandos.

Identificar la base de datos existente a la que realizar copias de seguridad

Puede identificar el identificador de sistema (SID) de la base de datos de SnapManager que se utiliza para crear un perfil.

Acerca de esta tarea

El ID de usuario estándar de Oracle para los sistemas SAP es ora *sid* donde *sid* Es un valor alfanumérico de tres caracteres, por ejemplo, PRD, PR1, DEV o QA3.

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. Compruebe el servicio Oracle, `OracleServiceSID`.

Si el servicio se denomina `OracleServiceFASDB`, el SID de la base de datos es FASDB.

Compruebe el estado del listener de Oracle

Puede verificar el estado del listener de Oracle utilizando `lsnrctl status` comando.

Lo que necesitará

- Debe conectarse a la base de datos.

Acerca de esta tarea

Los detalles del puerto de escucha son los siguientes:

- Una instalación estándar de SAP Oracle establece el puerto de escucha en 1527.
- Cualquier cosa que haga referencia a un puerto de escucha de base de datos administrada debe tener el valor como 1527.
- Cualquier cosa que haga referencia al puerto de escucha de la base de datos del repositorio debería tener el valor de 1521.

El registro del listener de Oracle se encuentra en `%ORACLE_HOME%\network\log` donde `ORACLE_HOME` is `\oracle\SID\oracle version`.

Paso

1. En el símbolo del sistema, introduzca el comando:

```
lsnrctl status
```

Cree usuarios de Oracle para la base de datos del repositorio

Es posible crear un usuario de Oracle para la base de datos del repositorio y asignar privilegios específicos para ejecutar distintas operaciones en la base de datos del repositorio.

Acerca de esta tarea

Debe asignar los privilegios de conexión y recursos al usuario de Oracle. No es necesario crear un usuario para la base de datos del repositorio con privilegios de sysdba.



Sin embargo, debe crear un usuario de Oracle con el rol sysdba para la base de datos de destino.

Pasos

1. Inicie sesión en SQL *Plus.

En el símbolo del sistema, introduzca el siguiente comando:

```
sqlplus '/ as sysdba'
```

```
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011
Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
```

2. Para crear un usuario, por ejemplo *repo1_user*, para el repositorio con la contraseña de administrador, por ejemplo, *adminpw1*, Escriba el siguiente comando en el símbolo del sistema SQL:

```
SQL> create user repo1_user identified by adminpw1;
```

3. Para otorgar privilegios de conexión y recursos al usuario, escriba el siguiente comando:

```
grant connect, resource to repo1_user;
```

Cree un usuario de Oracle para la base de datos de destino

Debe crear un usuario de Oracle con el rol sysdba que se conecta a la base de datos y realiza operaciones de base de datos.

Acerca de esta tarea

SnapManager puede utilizar cualquier usuario de Oracle con privilegios sysdba que exista en la base de datos de destino, por ejemplo, el usuario predeterminado "sys". También puede crear un usuario en la base de datos de destino para que la utilice exclusivamente SnapManager.

Pasos

1. Inicie sesión en SQL *Plus.

En el símbolo del sistema, introduzca el siguiente comando:

```
sqlplus '/ as sysdba'
```

2. Para crear un usuario, por ejemplo *smsap_oper* con la contraseña de administrador, por ejemplo, *adminpw1*, escriba el siguiente comando en el símbolo del sistema SQL:

```
SQL> create user smsap_oper identified by adminpw1;
```

3. Conceda privilegios de sysdba al usuario de Oracle introduciendo el siguiente comando:

```
SQL> grant sysdba to smsap_oper;
```

Acceso a SnapManager

Es posible acceder a SnapManager por medio de la interfaz de línea de comandos (CLI) o de la interfaz gráfica de usuario (GUI).

Es posible realizar operaciones de SnapManager distintas de las siguientes maneras:

- Si se introducen comandos en la CLI en un host que está en la misma red que el host de la base de datos.

Para obtener una lista de todos los comandos y una explicación de sus opciones y argumentos, consulte el capítulo referencia de comandos.

Para acceder a la CLI, haga clic en **Inicio > todos los programas > NetApp > SnapManager para SAP > Iniciar interfaz de línea de comandos SMSAP (CLI)**.

- Mediante el acceso a la GUI en un host en la misma red que el host de la base de datos.

La interfaz gráfica de usuario proporciona sencillos asistentes que ayudan a realizar diferentes operaciones.

- Mediante los comandos SAP BR*Tools.

Inicie el servidor host SnapManager

Puede iniciar el servidor SnapManager mediante los servicios de Windows.

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. En la ventana **Servicios**, seleccione NetAppSnapManager 3.3 para SAP.
3. Puede iniciar el servidor de una de estas tres formas:

- En el panel izquierdo, haga clic en **Inicio**.
- Haga clic con el botón derecho en NetAppSnapManager 3.3 para SAP y seleccione **Iniciar** en el menú desplegable.
- Haga doble clic en NetAppSnapManager 3.3 para SAP y, a continuación, en la ventana Propiedades, haga clic en **Inicio**.

Comprobar el estado del servidor host SnapManager

El servidor debe estar en ejecución para que pueda ejecutar comandos o iniciar operaciones de SnapManager. Debe verificar el estado del servidor antes de realizar cualquier operación.

Pasos

1. En la ventana Servicios, seleccione SnapManager 3.3 para SAP.
2. Vea el estado en la columna Status.

Utilice los comandos de la SnapManager

Después de iniciar el servidor de host SnapManager, puede utilizar SnapManager introduciendo comandos en el símbolo del sistema de su host.

Paso

1. Para realizar una operación:
 - En el caso de un host de Windows, vaya a **Inicio > todos los programas > NetApp > SnapManager para SAP > Iniciar interfaz de línea de comandos SMSAP (CLI)**

Inicie la interfaz gráfica de usuario de SnapManager

Si SnapManager está instalado en el host, inicie la interfaz gráfica de usuario (GUI) para SnapManager seleccionando el programa en una lista de programas.

Lo que necesitará

- Asegúrese de que el servidor SnapManager se ha iniciado.

Acerca de esta tarea

Puede iniciar la interfaz gráfica de usuario de SnapManager de una de las siguientes maneras:

- En el host de SnapManager, haga clic en **Inicio > todos los programas > NetApp > SnapManager para SAP > Iniciar SMSAP GUI**.
- Si SnapManager no está instalado en el host, utilice Java Web Start, que descarga los componentes de SnapManager e inicia la GUI.

Descargue e inicie la interfaz gráfica de usuario mediante Java Web Start

Es posible utilizar Java Web Start si SnapManager no está instalado en el host. Java Web Start descarga los componentes de SnapManager e inicia la interfaz gráfica de usuario (GUI). Las versiones de JRE compatibles son 1.5, 1.6 y 1.7.

Lo que necesitará

Debe asegurarse de que se cumplan las siguientes condiciones:

- El servidor SnapManager se está ejecutando.
- Se abre una ventana del navegador Web.

Pasos

1. En la ventana del explorador Web de Microsoft Internet Explorer, introduzca `https://smsap-server.domain.com:port`.

`smsap-server.domain.com` Es el nombre de host y el dominio completos en los que se han instalado SnapManager y. `port` Es el puerto de escucha del servidor SnapManager (27314, de forma predeterminada).



Debe entrar `https` en la ventana del navegador.

Aparecerá un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje.



A dialog box with the message `There is a problem with the site's security certificate...Do you want to proceed?`

1. Haga clic en **Sí o continuar**.
2. Haga clic en el enlace con la etiqueta **haga clic aquí para descargar e instalar JRE 6.0 y la aplicación**.

Se muestra un vínculo con el nombre Descargar Java Web Start con el siguiente mensaje.



`This site might require the following ActiveX control: Java Plug-in 1.6"... "Click here to install`

1. En la ventana **instalar**, realice los siguientes pasos:
 - a. Haga clic en el mensaje etiquetado `Click here to install...`

Aparece el menú **Install ActiveX Control** (instalar control ActiveX*).

- b. Seleccione **instalar control ActiveX...**

Se muestra el siguiente mensaje.



`Internet Explorer - Security Warning" containing the following text: "Do you want to install this software? Name: Java Plug-in 1.6`

1. Haga clic en **instalar**.

Un "Java Plug-in 1.6". Aparece la ventana del instalador de J2SE Runtime Environment 1.6.

2. Haga clic en **instalar**.

Aparecerá una ventana en la que se le solicitará que instale J2SE Runtime Environment 1.6. . En la

ventana instalar, realice los siguientes pasos:

3. En la página **Contrato de licencia**, seleccione **Acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en **Siguiente**.
4. En la página **Tipo de instalación**, seleccione **típica** y haga clic en **Siguiente**.
5. En la ventana **instalación completada**, haga clic en **Finalizar**.

SnapManager comienza la descarga.

Un cuadro de diálogo Descarga de archivos con el mensaje `Do you want to save this file? application.jnlp` aparece en pantalla. . En la ventana **Descarga de archivos**, realice los siguientes pasos:

6. Instale la versión más reciente de JRE 1.6 en el cliente de Windows.
7. Compruebe que Java se ha instalado ejecutando el siguiente comando: `java -version`

La salida debe indicar Java versión 1.6.0_24 (Java 1.6) o posterior.

8. Cambie la configuración de Windows para abrir siempre archivos con extensión `jnlp` con el programa Java Web Start Launcher.

Los pasos para cambiar la configuración de Windows varían en función de la versión de Windows que esté utilizando.

9. Introduzca la URL de SnapManager que ha especificado en el paso 1.

La descarga de SnapManager se inicia en el cliente Windows y se muestra la siguiente advertencia



`security dialog box is displayed.`

1. Siga estos pasos.

El contenido del mensaje y las etiquetas de los botones varían según la plataforma.

- a. En el cuadro de diálogo **Advertencia - Seguridad**, haga clic en **Sí**.

Aparecerá un cuadro de diálogo.

- b. En el cuadro de diálogo falta de coincidencia del nombre de host, haga clic en **Ejecutar**.

Se muestra el cuadro de diálogo Advertencia - Seguridad con un mensaje acerca de la firma de la aplicación SnapManager.

- c. Haga clic en **Ejecutar**.

Aparece un cuadro de diálogo con el título Java Installer - Security Warning y el siguiente mensaje.



`Warning Security - the application's digital signature has an error. Do you want run the application`

1. Haga clic en **Ejecutar**.

El navegador descarga e inicia la interfaz gráfica de usuario de SnapManager para SAP.

Comprobar el entorno

Puede verificar el entorno para asegurarse de que SnapDrive y SnapManager están configurados correctamente.

Lo que necesitará

Descargue, instale y configure los requisitos previos necesarios. Asegúrese de que SnapManager esté instalado y que el servidor host esté ejecutándose.

Paso

1. Para verificar si SnapDrive está instalado y se puede ejecutar desde la cuenta raíz, ejecute el siguiente comando:

```
smsap system verify
```

Comprobar SnapDrive para Windows

Si ha instalado SnapDrive para Windows, compruebe que puede crear una copia Snapshot antes de utilizar SnapManager.

Pasos

1. En el menú Inicio, haga clic con el botón derecho del ratón en **Mi PC** y seleccione **Administrar**.
2. En la ventana **Administración de equipos**, haga clic en **almacenamiento > SnapDrive**.
3. Seleccionar un disco.

Consulte la *SnapDrive for Windows Guía de instalación y administración* para obtener más información acerca del uso de SnapDrive.

Si ha encontrado correctamente información sobre el disco para el producto SnapDrive, SnapDrive funciona correctamente.

Información relacionada

["Guía de instalación y administración de SnapDrive para Windows"](#)

Crear repositorios

SnapManager requiere un repositorio en un host para conservar datos acerca de las operaciones que se realizan.

Lo que necesitará

Asegúrese de que se han completado las siguientes tareas:

Pasos

1. Cree un usuario y una contraseña de Oracle en la base de datos del repositorio.

2. Autorizar el acceso de los usuarios al repositorio.

Para un repositorio, SnapManager para SAP requiere un tamaño de bloque mínimo de 4K para el espacio de tablas en el que está instalado. Puede comprobar el tamaño de bloque con el siguiente comando de SQL:

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

donde

- `a.default_tablespace = b.tablespace_name`
- `a.username` = el nombre de usuario en el repositorio

Acerca de esta tarea

Si va a actualizar repositorios, debe reiniciar el servidor SnapManager para reiniciar todas las programaciones asociadas.

Paso

1. Para crear el repositorio, introduzca el comando `create repository`, con el siguiente formato general:

```
smsap repository create -repository -dbname repo_service_name -host repo_host
-login -username repo_username -port repo_port [-force] [-noprompt] [-quiet |
-verbose]
```

Donde:

- `-repository -dbname` es el nombre de la base de datos del repositorio.
- `-host` es el nombre del host para el repositorio.
- `-username` es el nombre del usuario de la base de datos que tiene acceso al repositorio.
- `-port` es el puerto del host. Las demás opciones para este comando son las siguientes:

```
[-force] [-noprompt]
```

```
[quiet | -verbose]
```



Si tiene un repositorio existente con el mismo nombre y utiliza `-force` opción, se sobrescribirán todos los datos de un esquema de repositorio existente.

Crear un repositorio

La siguiente línea de comandos crea un repositorio.

```
smsap repository create -repository -dbname HR1
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

Cómo organizar repositorios

Puede organizar los repositorios de SnapManager para satisfacer las necesidades de su empresa. Puede organizarlos de varias maneras, incluso por tipo de aplicación y uso.

Puede organizar repositorios de varias maneras. Dos de estas maneras son:

Tipo	Características
Por aplicación	Si tiene varias bases de datos de Oracle que ejecutan diferentes aplicaciones, puede crear un repositorio de SnapManager para cada tipo de aplicación. Cada repositorio de SnapManager tendría perfiles para las bases de datos de un tipo de aplicación en particular. Todas las bases de datos de producción, desarrollo y pruebas de ese tipo de aplicación se gestionarían mediante el mismo repositorio de SnapManager. Esta opción ayudaría a agrupar bases de datos similares y a facilitar la clonación. Sin embargo, si tiene varios tipos de aplicaciones, es posible que tenga que gestionar varios repositorios de SnapManager y, si decide implementar otro tipo de aplicación, deberá crear otro repositorio de SnapManager. Como estos repositorios SnapManager gestionarán bases de datos de producción, cada uno de estos repositorios debe estar en un servidor con alta disponibilidad, lo cual puede resultar caro. Además, el tener que gestionar bases de datos de producción junto con bases de datos de desarrollo y prueba del mismo tipo en el mismo repositorio de SnapManager puede ser un problema de seguridad.
Por uso	Puede distribuir las bases de datos entre los repositorios de SnapManager en función de su uso (por ejemplo, producción, desarrollo, pruebas y formación). Esta opción limita el número de repositorios a los diferentes tipos de bases de datos que tiene. Dado que un único repositorio de SnapManager gestiona todas las bases de datos de producción, solo los administradores de las bases de datos de producción pueden acceder a este repositorio. Además, si decide implementar otra base de datos para un nuevo tipo de aplicación, sólo tendrá que registrar la base de datos en el repositorio de SnapManager correspondiente en lugar de crear un nuevo repositorio. La alta disponibilidad solo se puede proporcionar para el repositorio de SnapManager con los perfiles de todas las bases de datos de producción.

SnapManager para Oracle y SnapManager para SAP no deben compartir el mismo repositorio. Para SnapManager para Oracle y SnapManager para SAP, debe usar un repositorio diferente (un usuario de base de datos de Oracle diferente) para cada producto si las tiene en su entorno. El uso de un repositorio diferente,

ya sea en la misma base de datos o en diferentes, ofrece más flexibilidad al permitir ciclos de actualización independientes para cada producto.

Orden de realización de operaciones

SnapManager le permite realizar diversas operaciones, como la creación de perfiles, la realización de backups y la clonado de backups. Estas operaciones deben realizarse en un orden específico.

Pasos

1. Cree un perfil en un repositorio existente mediante `smsap profile create` comando.



El usuario de Oracle especificado para la base de datos de destino debe tener privilegios de sysdba.

ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el comando para crear un perfil:

```
smsap profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred
-repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1527
-database -dbname SID -host db_server1 -port 1527
```

2. Cree una copia de seguridad en un perfil existente mediante la `smsap backup create` comando.

ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el comando para crear un backup:

```
smsap backup create -profile prof1 -full -offline -label
full_backup_prof1 -force
```

3. Restaurar y recuperar un backup de base de datos en el almacenamiento primario mediante el `smsap backup restore` comando.

ejemplo

El ejemplo siguiente muestra el comando para restaurar un backup:

```
smsap backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1
-complete -recover -alllogs
```

4. Cree una especificación de clon mediante el `smsap clone template` comando.

Puede utilizar el asistente Clon de la interfaz gráfica de usuario (GUI) para crear una especificación del clon de plantilla. También puede crear el archivo de especificación del clon mediante un editor de texto.

5. Clone una base de datos con un backup existente con el `smsap clone create` comando.

Debe tener una especificación de clon existente o crear una especificación de clon para especificar las especificaciones de almacenamiento y base de datos del clon.

ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el comando para crear un clon:

```
smsap clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

Seguridad y gestión de credenciales

Puede gestionar la seguridad en SnapManager aplicando autenticación de usuario. El método de autenticación de usuario permite acceder a recursos como repositorios, hosts y perfiles.

Cuando se realiza una operación mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) o la interfaz gráfica de usuario (GUI), SnapManager recupera las credenciales establecidas para repositorios y perfiles. SnapManager guarda las credenciales de instalaciones anteriores.

El repositorio y los perfiles se pueden proteger con una contraseña. Una credencial es la contraseña configurada para el usuario de un objeto y la contraseña no está configurada en el objeto en sí.

Puede gestionar la autenticación y las credenciales realizando las siguientes tareas:

- Gestione la autenticación de usuario mediante solicitudes de contraseña en las operaciones o mediante el `smsap credential set` comando.

Configurar credenciales para un repositorio, host o perfil.

- Vea las credenciales que rigen los recursos a los que tiene acceso.
- Borre las credenciales de un usuario para todos los recursos (hosts, repositorios y perfiles).
- Eliminar credenciales de un usuario para recursos individuales (hosts, repositorios y perfiles).



Si la base de datos del repositorio está en un host de Windows, tanto el usuario local como el administrador y el usuario de dominio deben tener las mismas credenciales.

Qué es la autenticación de usuario

SnapManager autentica al usuario por medio de un inicio de sesión en el sistema operativo (SO) en el host en el que se ejecuta el servidor de SnapManager. Se puede habilitar la autenticación de usuario mediante solicitudes de contraseña en las operaciones o mediante la credencial de smo se puede habilitar la autenticación de usuarios a través de solicitudes de contraseña en las operaciones o mediante el uso de

`smsap credential set.`

Los requisitos de autenticación de usuario dependen de dónde se realice la operación.

- Si el cliente SnapManager está en el mismo servidor que el host SnapManager, se autenticará mediante las credenciales del sistema operativo.

No se le solicita una contraseña porque ya ha iniciado sesión en el host donde se ejecuta el servidor SnapManager.

- Si el cliente SnapManager y el servidor SnapManager están en hosts diferentes, SnapManager debe autenticarse con ambas credenciales de sistema operativo.

SnapManager solicita contraseñas para cualquier operación si no se guardaron las credenciales del sistema operativo en la caché de credenciales del usuario SnapManager. Si introduce el `smsap credential set -host Comando`, puede guardar las credenciales del sistema operativo en su archivo de caché de credenciales de SnapManager, por lo que SnapManager no solicita la contraseña de ninguna operación.

Si está autenticado con el servidor SnapManager, se considera el usuario efectivo. El usuario efectivo para cualquier operación debe ser una cuenta de usuario válida en el host donde se ejecuta la operación. Por ejemplo, si ejecuta una operación de clonado, debe poder iniciar sesión en el host de destino del clon.



SnapManager para SAP podría fallar al autorizar a los usuarios creados en Servicios de Active Directory central, como LDAP Y ANUNCIOS. Para asegurarse de que la autenticación no falla, debe configurar los valores configurables `auth.disableServerAuthorization` a **verdadero**.

Como usuario eficaz, puede gestionar las credenciales de las siguientes maneras:

- De manera opcional, es posible configurar SnapManager para almacenar credenciales de usuario en el archivo de credenciales de usuario de SnapManager.

De manera predeterminada, SnapManager no almacena las credenciales del host. Puede resultar conveniente cambiar esto, por ejemplo, si tiene scripts personalizados que requieren acceso en un host remoto. La operación de clonado remoto es un ejemplo de una operación SnapManager que necesita las credenciales de inicio de sesión de un usuario para un host remoto. Para que SnapManager recuerde credenciales de inicio de sesión de host de usuario en la caché de credenciales de usuario de SnapManager, configure el `host.credentials.persist` propiedad para **true** en `smsap.config` archivo.

- Puede autorizar el acceso de los usuarios al repositorio.
- Puede autorizar el acceso de los usuarios a los perfiles.
- Es posible ver todas las credenciales de usuario.
- Es posible borrar las credenciales de un usuario para todos los recursos (hosts, repositorios y perfiles).
- Es posible eliminar credenciales de recursos individuales (hosts, repositorios y perfiles).

Almacenar contraseñas cifradas para scripts personalizados

De forma predeterminada, SnapManager no almacena credenciales de host en la caché de credenciales de usuario. Sin embargo, puede cambiar esto. Puede editar el

`smsap.config` archivo para permitir el almacenamiento de credenciales de host.

Acerca de esta tarea

La `smsap.config` el archivo está ubicado en `<default installation location>\properties\smsap.config`

Pasos

1. Edite el `smsap.config` archivo.
2. Configurado `host.credentials.persist` a **verdadero**.

Autorizar el acceso al repositorio

SnapManager permite configurar credenciales para que los usuarios de la base de datos accedan al repositorio. Con las credenciales, puede restringir o evitar el acceso a hosts, repositorios, perfiles y bases de datos de SnapManager.

Acerca de esta tarea

Si establece las credenciales mediante el `credential set SnapManager`, no le solicita una contraseña.

Es posible configurar credenciales de usuario al instalar SnapManager o una versión posterior.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap credential set -repository -dbname repo_service_name -host repo_host
  -login -username repo_username [-password repo_password] -port repo_port
```

Autorizar el acceso a los perfiles

SnapManager permite configurar una contraseña para un perfil para evitar el acceso no autorizado.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap credential set -profile -name profile_name [-password password]
```

Ver las credenciales de usuario

Puede enumerar los hosts, perfiles y repositorios a los que tiene acceso.

Paso

1. Para enumerar los recursos a los que tiene acceso, escriba este comando:

```
smsap credential list
```

Ejemplo de visualización de credenciales de usuario

En este ejemplo, se muestran los recursos a los que tiene acceso.

```
smsap credential list
```

```
Credential cache for OS user "user1":  
Repositories:  
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521  
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521  
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521  
Profiles:  
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)  
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)  
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT  
SET]  
Hosts:  
Host2  
Host5
```

Borrar credenciales de usuario para todos los hosts, repositorios y perfiles

Puede borrar la caché de sus credenciales para recursos (hosts, repositorios y perfiles). Esto elimina todas las credenciales de recursos del usuario que ejecuta el comando. Después de borrar la caché, debe volver a autenticar las credenciales para obtener acceso a estos recursos protegidos.

Pasos

1. Para borrar sus credenciales, introduzca el `smsap credential clear` Desde la CLI de SnapManager o seleccione **Admin > credenciales > Clear Cache** desde la GUI de SnapManager.
2. Salga de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.



- Si borró la caché de credenciales de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, no es necesario salir de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.
- Si borró la caché de credenciales de la interfaz de línea de comandos de SnapManager, debe reiniciar la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.
- Si ha eliminado manualmente el archivo de credenciales cifrado, deberá reiniciar de nuevo la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.

3. Para volver a configurar las credenciales, repita el proceso con el fin de establecer las credenciales para el repositorio, el host del perfil y el perfil. Para obtener información adicional sobre cómo volver a configurar las credenciales de usuario, consulte "Configuración de credenciales tras borrar caché de credenciales".

Configure las credenciales después de borrar la caché de credenciales

Después de borrar la caché para quitar las credenciales de usuario almacenadas, puede configurar las credenciales para hosts, repositorios y perfiles.

Acerca de esta tarea

Debe asegurarse de establecer las mismas credenciales de usuario para el repositorio, el host del perfil y el perfil que había especificado anteriormente. Se crea un archivo de credenciales cifrado al configurar las credenciales de usuario.

El archivo de credenciales está ubicado en `C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0`.

Desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager, si no hay ningún repositorio en repositorios, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Haga clic en **tareas > Agregar repositorio existente** para agregar un repositorio existente.
2. Ejecute los siguientes pasos para configurar las credenciales del repositorio:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el repositorio y seleccione **Abrir**.
 - b. En la `Repository Credentials Authentication` introduzca las credenciales de usuario.
3. Realice los siguientes pasos para configurar las credenciales del host:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el host bajo el repositorio y seleccione **Abrir**.
 - b. En la `Host Credentials Authentication` introduzca las credenciales de usuario.
4. Realice los siguientes pasos para configurar las credenciales del perfil:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el perfil bajo el host y seleccione **Abrir**.
 - b. En la `Profile Credentials Authentication` introduzca las credenciales de usuario.

Eliminar credenciales de recursos individuales

Puede eliminar las credenciales de uno de los recursos protegidos, como un perfil, un repositorio o un host. De este modo, puede quitar las credenciales de un solo recurso, en lugar de borrar las credenciales del usuario de todos los recursos.

Eliminar credenciales de usuario para repositorios

Es posible eliminar las credenciales para que un usuario ya no pueda acceder a un repositorio en particular. Este comando permite quitar las credenciales de un solo recurso, en lugar de borrar las credenciales del usuario para todos los recursos.

Paso

1. Para eliminar credenciales de repositorio de un usuario, escriba este comando:

```
smsap credential delete -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username -port repo_port
```

Eliminar credenciales de usuario para hosts

Es posible eliminar las credenciales de un host para que un usuario ya no pueda acceder a él. Este comando permite quitar las credenciales de un solo recurso, en lugar de borrar todas las credenciales del usuario para todos los recursos.

Paso

1. Para eliminar credenciales de host de un usuario, escriba este comando:

```
smsap credential delete -host -name_host_name_-username_-username_
```

Eliminar credenciales de usuario para perfiles

Es posible eliminar las credenciales de usuario de un perfil para que un usuario ya no pueda acceder a él.

Paso

1. Para eliminar las credenciales de perfil de un usuario, escriba el siguiente comando:

```
smsap credential delete -profile -name profile_name
```

Gestionar perfiles para backups eficientes

Debe crear un perfil en SnapManager para la base de datos donde desea realizar una operación. Debe seleccionar el perfil y, a continuación, seleccionar la operación que desea realizar.

Tareas relacionadas con perfiles

Es posible realizar las siguientes tareas:

- Cree perfiles para habilitar backups y backups completos o parciales en almacenamiento primario o secundario.

También es posible crear perfiles para separar los backups de registros de archivo de los backups de archivos de datos.

- Verificar perfiles.
- Actualizar perfiles.
- Eliminar perfiles.

Acerca de los perfiles y la autenticación

Al crear un perfil, puede especificar una base de datos y elegir uno de los siguientes métodos para conectarse a la base de datos:

- Autenticación de Oracle con un nombre de usuario, contraseña y puerto
- Autenticación del sistema operativo (SO) sin nombre de usuario, contraseña ni puerto.

Para la autenticación del sistema operativo, debe introducir la información de usuario y del grupo de cuenta del sistema operativo.

- Autenticación de base de datos cuando `sqlnet.authentication_services` Está establecido en **NINGUNO**. A continuación, SnapManager utiliza el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos para todas las conexiones con la base de datos de destino. SnapManager también puede utilizar la autenticación nativa de Windows cuando `sqlnet.authentication_services` Está configurado en **NTS**.

Puede ajustar `sqlnet.authentication_services` A **NINGUNO** sólo en los siguientes entornos:

Distribución de la base de datos	Versión de Oracle	Es compatible con la autenticación de la base de datos de destino
Cualquier base de datos que no sea ASM y que no sea RAC	Oracle 10g y Oracle 11g (inferior a 11.2.0.3)	Sí



Después de deshabilitar `sqlnet.authentication_services` y cambie el método de autenticación a autenticación de base de datos, debe configurar `sqlnet.authentication_services` A **NINGUNO**.

Si accede a un perfil por primera vez, debe introducir la contraseña de su perfil. Después de introducir sus credenciales, es posible ver los backups de la base de datos dentro del perfil.

Crear perfiles

Al crear perfiles, puede asignar una cuenta de usuario de base de datos Oracle concreta al perfil. Puede establecer la política de retención para el perfil y establecer el recuento de retención y la duración de cada clase de retención.

Acerca de esta tarea

Si no se proporcionan los valores de `-login`, `-password`, y `-port` Parámetros de la base de datos, el modo de autenticación del sistema operativo (SO) utiliza las credenciales predeterminadas.

Al crear un perfil, SnapManager realiza una comprobación de elegibilidad de restauración para determinar el mecanismo de restauración que puede usarse para restaurar la base de datos.

SnapManager (3.2 o posterior) permite separar los archivos de registro de archivos de los archivos de datos al crear un nuevo perfil o actualizar un perfil existente. Después de separar el backup con el perfil, se puede crear únicamente el backup de los archivos de datos o el backup de solo registro del archivo de la base de datos. Se puede usar el nuevo perfil o el perfil actualizado para crear el backup que contiene tanto los archivos de datos como los archivos de registro de archivos. Sin embargo, no se puede utilizar el perfil para crear el backup completo ni revertir la configuración.

Perfiles para crear copias de seguridad completas y parciales

Es posible crear perfiles para crear un backup completo de la base de datos que contenga los archivos de datos, los archivos de control, los archivos de registro de archivos y el backup parcial de la base de datos que contenga los archivos de datos o espacios de tablas especificados, todos los archivos de control y todos los archivos de registro de archivos. SnapManager no permite crear backups de registros de archivos

independientes con los perfiles creados para backups completos y parciales.

Perfiles para la creación de copias de seguridad sólo de archivos de datos y copias de seguridad sólo archivogs

Al crear un perfil nuevo, puede incluir `-separate-archivelog-backups` para separar el backup de los registros de archivo de la copia de seguridad del archivo de datos. También puede actualizar el perfil existente para separar la copia de seguridad del archivo de datos.

Al usar las opciones nuevas de perfil para separar los backups de los registros de archivos, es posible realizar las siguientes operaciones de SnapManager:

- Cree un backup de registro de archivos
- Eliminar un backup de registro de archivos
- Montar un backup de registro de archivos
- Liberar un backup de registro de archivo

Al crear el perfil para separar los backups de los registros de archivos del backup de archivos de datos, si los archivos de registro de archivos no existen en la base de datos para la cual se crea el perfil, se muestra un mensaje de advertencia.



Archived log file does not exist in the active file system. The archived log file versions earlier than the <archive log thread version> log file will not be included in the backup

Incluso si se crean backups para esta base de datos, los archivos de registro de archivos no están disponibles en los backups de la base de datos.



Si encuentra un error al crear un perfil, utilice `smsap system dump` comando. Después de crear un perfil, si encuentra un error, utilice `smsap operation dump` y `smsap profile dump` comandos.

Paso

1. Para crear un perfil con un nombre de usuario, una contraseña y un puerto (autenticación de Oracle), introduzca el comando siguiente:

```
smsap profile create -profileprofile [-profile-passwordprofile_password]
-repository-dbnamerepo_dbname-hostrepo_host-portrepo_port-login
-usernamerepo_username-database-dbnamedb_dbname-hostdb_host [-siddb_sid] [-
login-usernamedb_username-passworddb_password-portdb_port] [-rman {-
controlfile | {-login-usernamerman_username-passwordrman_password-
tnsnamerman_tnsname} } ] [-retain [-hourly [-countn] [-durationm]] [-daily [-
countn] [-durationm]] [-weekly [-countn] [-durationm]] [-monthly [-countn] [-
durationm]]] [-commentcomment] [-snapname-patternpattern] [-summary-
notification] [-notification [-success-emailemail_address1, email_address2-
subjectsubject_pattern] [-failure-emailemail_address1, email_address2-
subjectsubject_pattern]] [-separate-archivelog-backups-retain-archivelog-
backups-hourshours | -daysdays | -weekswsweeks | -monthsmmonths] [-include-with-
online-backups | -no-include-with-online-backups]] [-dump]
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

[-force] [-noprompt]

[quiet | verbose]

También puede incluir otras opciones al crear perfiles, dependiendo de cómo desee tener acceso a la base de datos.

Si...	Realice lo siguiente...
Desea utilizar la autenticación de base de datos para crear un perfil	Especifique los detalles de inicio de sesión de la base de datos.
Desea especificar una política de retención de copias de seguridad para copias de seguridad	<p>Especifique el recuento de retención o la duración de una clase de retención, o ambos. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora, días por día).</p> <ul style="list-style-type: none">• -hourly es la clase de retención por hora, para la cual [-count n] [-duration m] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente.• -daily es la clase de retención diaria, para la cual [-count n] [-duration m] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente.• -weekly es la clase de retención semanal, para la cual [-count n] [-duration m] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente.• -monthly es la clase de retención mensual, para la cual [-count n] [-duration m] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente.

Si...	Realice lo siguiente...
<p>Desea activar la notificación por correo electrónico para el estado de finalización de las operaciones de la base de datos</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-summary-notification</code> permite configurar una notificación por correo electrónico de resumen para varios perfiles en una base de datos de repositorio. • <code>-notification</code> permite recibir una notificación por correo electrónico para comprobar el estado de finalización de la operación de la base de datos de un perfil. • <code>-success-emailemail_address2</code> permite recibir una notificación por correo electrónico sobre la operación correcta de la base de datos mediante un perfil nuevo o existente. • <code>-failure-emailemail_address2</code> permite recibir una notificación por correo electrónico en la operación de base de datos fallida realizada mediante un perfil nuevo o existente. • <code>-subjectsubject_text</code> especifica el texto del asunto para la notificación por correo electrónico mientras se crea un perfil nuevo o un perfil existente. Si los ajustes de notificación no están configurados para el repositorio y intenta configurar las notificaciones de perfil o resumen mediante la CLI, se registra el siguiente mensaje en el registro de consola: SMSAP-14577: Notification Settings not configured. <p>Si configuró los ajustes de notificación e intenta configurar la notificación de resumen mediante la CLI sin habilitar la notificación de resumen para el repositorio, se muestra el siguiente mensaje en el registro de consola: SMSAP-14575: Summary notification configuration not available for this repository</p>

Si...	Realice lo siguiente...
<p>Desea hacer una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos por separado de los archivos de datos</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-separate-archivelog-backups</code> permite separar el backup de registros de archivo del backup del archivo de datos. • <code>-retain-archivelog-backups</code> establece la duración de la retención para los backups de registros de archivo. Debe especificar una duración de retención positiva. <p>Los backups de los registros de archivos se conservan según la duración de retención de los registros de archivo. Los backups de los archivos de datos se retienen en función de las políticas de retención existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-include-with-online-backups</code> incluye el backup de registros de archivos junto con el backup de la base de datos en línea. <p>Esta opción permite crear un backup de archivos de datos en línea y un backup de registros de archivos juntos para el clonado. Cuando se configura esta opción, siempre que se crea un backup de archivos de datos en línea, se crean los backups de los registros de archivos junto con los archivos de datos inmediatamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-no-include-with-online-backups</code> no incluye el backup de registros de archivo junto con el backup de la base de datos.
<p>Puede recopilar los archivos de volcado después de que la operación de creación de perfil se haya realizado correctamente</p>	<p>Especifique el <code>-dump</code> al final de la <code>profile create</code> comando.</p>

Nomenclatura de copias Snapshot

Puede especificar una convención o un patrón de nomenclatura para describir las copias de Snapshot relacionadas con el perfil que crea o actualiza. También puede incluir texto personalizado en todos los nombres de copias de Snapshot.

Puede cambiar el patrón de nomenclatura de las copias Snapshot al crear un perfil o después de crear el perfil. El patrón actualizado se aplica solo a las copias Snapshot que todavía no se han producido; las copias Snapshot que existen conservan el patrón de snapname anterior.

Los siguientes ejemplos muestran los dos nombres de copias Snapshot tomados de un volumen. La segunda copia snapshot que se muestra tiene `F_H_1` en la mitad de su nombre. El "1" indica que es la primera copia

snapshot tomada en el conjunto de backup. La primera copia Snapshot enumerada es la más reciente y tiene una «2», lo que significa que se toma la segunda copia Snapshot. La copia Snapshot "1" incluye los archivos de datos; la copia Snapshot "2" incluye los archivos de control. Dado que las copias snapshot del archivo de control deben realizarse después de realizar la copia snapshot del archivo de datos, se necesitan dos copias snapshot.

```
smsap_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smsap_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

El patrón predeterminado incluye el smid requerido, como se muestra en la siguiente:

- Patrón predeterminado: Smsap_{profile}_{dB-sid}_{scope}_{mode}_{smid}
- Ejemplo: Smsap_my_profile_rac51_f_h_2_8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0

Es posible usar las siguientes variables en el nombre de la copia Snapshot:

Nombre de la variable	Descripción	Valor de ejemplo
smid (obligatorio)	El ID único de SnapManager es el único elemento requerido cuando se crea un nombre para la copia Snapshot. Este ID garantiza la creación de un nombre de snapshot único.	8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0
Clase (opcional)	Clase de retención asociada al backup para el perfil e indicada por cada hora (h), día (d), semanal (w), mensual (m) o ilimitado (u).	d
Comentario (opcional)	Comentario asociado al backup del perfil. Los espacios en este campo se convertirán en guiones bajos cuando se complete el nombre de la copia Snapshot.	sample_comment_spaces_reemplazado
Fecha (opcional)	Fecha en la que se realiza la copia de seguridad para el perfil. Los valores de fecha se rellenarán con ceros si es necesario. (aaaammdd)	20070218
db-host (opcional)	Nombre de host de la base de datos asociado con el perfil que se va a crear o actualizar.	mi_host
db-name (opcional)	Nombre de la base de datos asociada con la copia de Snapshot que crea.	rac5

Nombre de la variable	Descripción	Valor de ejemplo
db-sid (opcional)	sid de base de datos asociado con la copia de Snapshot que crea.	racer51
Etiqueta (opcional)	Etiqueta asociada al backup para el perfil.	etiqueta_muestra
Modo (opcional)	Especifica si el backup se completa en línea (h) o sin conexión (c).	h
Perfil (opcional)	El nombre del perfil asociado con el backup que cree.	mi_perfil
Alcance (opcional)	Especifica si el backup está completo (f) o parcial (p).	f
Tiempo (opcional)	Hora a la que se produce el backup para el perfil. Los valores de hora de esta variable utilizan el reloj de 24 horas y están acolchados con ceros si es necesario. Por ejemplo, 5:32 y 8 segundos se muestran como 053208 (hhmmss).	170530
Zona horaria (opcional)	Zona horaria especificada para el host de la base de datos de destino.	EST
Usertext (opcional)	Texto personalizado que puede introducir.	prod



SnapManager para SAP no admite el símbolo de dos puntos (:) en formas largas de los nombres para las copias Snapshot.

Cambiar el nombre de los perfiles

SnapManager le permite cambiar el nombre del perfil al actualizar el perfil. Las funcionalidades de SnapManager establecidas en el perfil y las operaciones que se pueden realizar antes de cambiar de nombre se conservan para el perfil cuyo nombre ha cambiado.

Lo que necesitará

- Debe asegurarse de que no haya operaciones SnapManager en ejecución en el perfil mientras cambia el nombre del perfil.

Acerca de esta tarea

Es posible cambiar el nombre del perfil tanto en la interfaz de línea de comandos (CLI) de SnapManager como en la interfaz gráfica de usuario (GUI). Al actualizar el perfil, SnapManager verifica y actualiza el nombre del perfil en el repositorio.



SnapManager no admite cambiar el nombre del perfil en la ventana de actualización de varios perfiles.

Cuando proporcione un nuevo nombre de perfil, el nuevo nombre de perfil se añadirá a la caché de credenciales del cliente y se eliminará el nombre del perfil anterior. Al cambiar el nombre del perfil desde un cliente, sólo se actualiza la caché de credenciales de ese cliente. Debe ejecutar el `smsap profile sync` comando de cada cliente para actualizar la nueva caché de credenciales con el nuevo nombre de perfil.

Puede establecer la contraseña del perfil mediante `smsap credential set` comando.

Si se incluyó el nombre de perfil en un patrón de nomenclatura de copias Snapshot, al cambiar el nombre de un perfil, se actualiza el nuevo nombre del perfil. Todas las operaciones SnapManager que se realizan en el perfil utilizan el nuevo nombre del perfil. Los backups creados con el perfil anterior siguen teniendo el nombre del perfil anterior y se usan para realizar otras operaciones de SnapManager.

Si va a realizar la actualización gradual de los hosts del servidor SnapManager, debe asegurarse de realizar la actualización completa antes de cambiar el nombre del perfil.

El nuevo nombre del perfil sólo se actualiza desde el cliente SnapManager desde el que se realiza la solicitud. Los clientes SnapManager conectados al servidor SnapManager no reciben notificaciones sobre el cambio en el nombre del perfil. Puede comprobar el registro de operaciones para conocer el cambio en el nombre del perfil.



Si una operación de backup programada comienza en el momento de cambiar el perfil, entonces se produce un error en la operación programada.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile [-new-profile new_profile_name]
```

Cambiar contraseñas de perfil

Para proteger los perfiles existentes en el repositorio, debe actualizar las contraseñas de los perfiles. Puede aplicar esta contraseña actualizada al crear una copia de seguridad con este perfil.

Paso

1. Para actualizar la contraseña de perfil de un perfil existente, escriba este comando:

```
smsap profile update -profile profile_name -profile-password password
```

Restablecer la contraseña del perfil

Puede restablecer la contraseña del perfil si no recuerda la contraseña que ha

proporcionado al crear el perfil.

Lo que necesitará

- Debe asegurarse de que el servidor SnapManager esté en ejecución en la base de datos del repositorio.
- Debe tener las credenciales de administrador local del host en el que reside la base de datos del repositorio.
- Debe asegurarse de que el perfil no esté en uso para ninguna operación cuando se restablezca la contraseña para ese perfil.

Acerca de esta tarea

Puede restablecer la contraseña desde la interfaz de línea de comandos o desde la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. Al restablecer la contraseña, SnapManager consulta al servidor SnapManager en el host de repositorios para identificar el sistema operativo para el host de repositorios. Debe introducir las credenciales de usuario autorizado para conectarse con el host de repositorios. El servidor SnapManager autentica a los usuarios con sus credenciales de administrador local en la base de datos de repositorios. Cuando la autenticación se realiza correctamente, SnapManager restablece la contraseña del perfil en el servidor SnapManager con la nueva contraseña.



SnapManager no mantiene el historial de las operaciones de restablecimiento de contraseña.

Paso

1. Restablezca la contraseña del perfil. Para ello, introduzca el siguiente comando:

```
smsap password reset -profile profile [-profile-password profile_password] [-repository-hostadmin-password admin_password]
```

Autorizar el acceso a los perfiles

SnapManager permite configurar una contraseña para un perfil para evitar el acceso no autorizado.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap credential set -profile -name profile_name [-password password]
```

Verificar perfiles

Puede comprobar que un perfil existente está configurado correctamente. Cuando se verifica un perfil, SnapManager comprueba si el entorno del perfil que se ha especificado y verifica que el perfil está configurado y que la base de datos de este perfil esté accesible.

Paso

1. Para verificar si el perfil está configurado correctamente, escriba el siguiente comando:

```
smsap profile verify -profile profile_name
```

Actualizar perfiles

Puede actualizar los perfiles para modificar la contraseña del perfil, la cantidad de backups que se deben retener, el acceso a la base de datos, la autenticación del sistema operativo (SO) con la autenticación de la base de datos y viceversa, e información sobre el host. Si cambia la información de contraseña de la base de datos Oracle, también debe cambiar esa información en el perfil.

Acerca de esta tarea

SnapManager (3.2 o posterior) permite actualizar el perfil para separar los backups de registros de archivos de los backups de archivos de datos mediante el `-separate-archivelog-backups` opción. Es posible especificar una duración de retención separada para el backup del registro de archivo. SnapManager le permite incluir el backup de registros de archivos junto con el backup de base de datos en línea. También puede crear un backup de archivo de datos en línea y un backup de registro de archivo juntos para clonar. Cuando se crea un backup de archivos de datos en línea, los backups de registros de archivos se crean inmediatamente junto con los archivos de datos.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile [-new-profile new_profile_name] [-profile-password profile_password] [-database -dbnamedb_dbname -host db_host [-sid db_sid] [-login -username db_username -password db_password -port db_port]] [{-rman{-controlfile | {-login -username rman_username -password rman_password -tnsname rman_tnsname}}}] | -remove-rman] [-retain [-hourly [-countn] [-durationm]] [-daily [-countn] [-durationm]] [-weekly [-countn] [-durationm]] [-monthly [-countn] [-durationm]]] [-commentcomment] [-snapname-patternpattern] [-summary-notification] [-notification [-success-email email_address1, email_address2 -subjects subject_pattern] [-failure-email email_address1, email_address2 -subject subject_pattern]] [-separate-archivelog-backups-retain-archivelog-backups-hours hours | -days days | -weeks weeks | -months months [-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]] [-dump]
```


Las demás opciones para este comando son las siguientes:

```
[-force] [-noprompt]
```

```
[quiet | verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Cambiar la política de retención de copias de seguridad para copias de seguridad de la base de datos en el perfil</p>	<p>Especifique el recuento de retención o la duración de la retención para una clase de retención, o ambos, para cambiar la política de retención. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora, días por día).</p> <ul style="list-style-type: none"> • -hourly es la clase de retención por hora, para la cual [-countn] [-durationm]] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente. • -daily es la clase de retención diaria, para la cual [-countn] [-durationm]] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente. • -weekly es la clase de retención semanal, para la cual [-countn] [-durationm]] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente. • -mensual es la clase de retención mensual, para la cual [-countn] [-durationm]] son el recuento de retención y la duración de la retención, respectivamente.

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Activar notificaciones por correo electrónico para el estado de finalización de las operaciones de la base de datos</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-summary-notification</code> permite configurar una notificación por correo electrónico de resumen para varios perfiles en una base de datos de repositorio. • <code>-notification</code> permite recibir una notificación por correo electrónico sobre el estado de finalización de la operación de la base de datos de un perfil. • <code>-success-emailemail_address2</code> permite recibir una notificación por correo electrónico tras la finalización de una operación de base de datos correcta mediante un perfil nuevo o existente. • <code>-failure-emailemail_address2</code> permite recibir una notificación por correo electrónico en una operación de base de datos fallida realizada mediante un perfil nuevo o existente. • <code>-subjectsubject_text</code> especifica el texto del asunto para la notificación por correo electrónico al crear un perfil nuevo o un perfil existente. Si los ajustes de notificación no están configurados para el repositorio y intenta configurar las notificaciones de perfil o resumen mediante la interfaz de línea de comandos (CLI), se registra el siguiente mensaje en el registro de consola: <code>SMSAP-14577:</code> <pre>Notification Settings not configured.</pre> <p>Si configuró los ajustes de notificación e intenta configurar las notificaciones de resumen mediante la CLI sin habilitar la notificación de resumen para el repositorio, se registra el siguiente mensaje en el registro de consola: <code>SMSAP-14575: Summary notification configuration not available for this repository</code></p>

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Actualice el perfil para crear una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos por separado</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-separate-archivelog-backups</code> permite crear un backup de los archivos de registro de archivos independientemente de los archivos de la base de datos. <p>Después de especificar esta opción, puede crear una copia de seguridad sólo de archivos de datos o una copia de seguridad sólo de archivelogs. No es posible crear un backup completo. Además, no puede revertir la configuración del perfil separando la copia de seguridad. SnapManager conserva los backups según la política de retención de los backups que se crearon antes de usar un backup de solo archivado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-retain-archivelog-backups</code> establece la duración de la retención para los backups de registros de archivo. <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Si actualiza el perfil por primera vez, es posible separar los backups del registro de archivos de los archivos de datos mediante el <code>-separate-archivelog-backups</code> opción; debe proporcionar la duración de la retención de los backups de registros de archivos mediante la <code>-retain-archivelog-backups</code> opción. La configuración de la duración de la retención es opcional cuando se actualiza el perfil más adelante.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-include-with-online-backups</code> especifica que el backup de registros de archivo se incluya junto con el backup de la base de datos. • <code>-no-include-with-online-backups</code> especifica que el backup del archivo de registro de archivos no se incluye junto con el backup de base de datos.
<p>Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino</p>	<p>Especifique <code>-hostnew_db_host</code> para cambiar el nombre de host del perfil.</p>

Si desea...	Realice lo siguiente...
Recopilar los archivos de volcado después de la operación de actualización de perfil	Especifique el <code>-dump</code> opción.

2. Para ver el perfil actualizado, escriba el comando siguiente: `smsap profile show`

Eliminar perfiles

Puede eliminar un perfil en cualquier momento, siempre que no contenga copias de seguridad correctas o incompletas. Es posible eliminar perfiles que contengan copias de seguridad liberadas o eliminadas.

Paso

1. Para eliminar un perfil, escriba este comando:

```
smsap profile delete -profile profile_name
```

Realizar backups de bases de datos

SnapManager permite realizar backups de datos en recursos de almacenamiento local mediante secuencias de comandos de posprocesamiento.

SnapManager ofrece las siguientes opciones para realizar backups, restaurar y recuperar los datos de la base de datos:

- Realice una copia de seguridad de toda la base de datos o de una parte de ella.

Si realiza una copia de seguridad de una parte de la misma, especifique un grupo de tablespaces o un grupo de archivos de datos.

- Realice una copia de seguridad de los archivos de datos y de los archivos de registro de archivo por separado.
- Realizar un backup de las bases de datos en el almacenamiento primario (también llamado almacenamiento local) y protegerlas mediante la realización de backups a sistemas secundarios mediante secuencias de comandos de posprocesamiento.
- Programar copias de seguridad rutinarias.

La diferencia entre SnapManager (3.2 o posterior) y las versiones anteriores de SnapManager

SnapManager (3.1 o anterior) permite crear backups completos de la base de datos que contienen archivos de datos, archivos de control y archivos de registro de archivos.

SnapManager (3.1 o anterior) solo administra los archivos de datos. Los archivos de registro de archivos se mantienen usando soluciones fuera de SnapManager.

SnapManager (3.1 o anterior) impone las siguientes restricciones en la gestión de los backups de las bases de datos:

- Impacto en el rendimiento

Cuando se realiza un backup de base de datos en línea completo (cuando la base de datos está en modo de backup), el rendimiento de la base de datos se reduce durante el periodo de tiempo hasta que se crea el backup. En SnapManager (3.2 o posterior), pueden realizarse backups de bases de datos limitados y backups frecuentes de registros de archivo. La realización de backups frecuentes de registros de archivos ayuda a evitar que la base de datos se coloque en modo de backup.

- Restauración y recuperación manuales

Cuando los archivos de registro de archivos necesarios no existen en el sistema de archivos activo, los administradores de la base de datos deben identificar qué backup contiene los archivos de registro de archivos, montar los backups de la base de datos y recuperar la base de datos restaurada. Este proceso requiere mucho tiempo.

- Restricciones de espacio

Cuando se crea un backup de la base de datos, los destinos de registro de archivos se llena, lo que hace que la base de datos no responda hasta que se crea espacio suficiente en el almacenamiento. En SnapManager (3.2 o posterior), se pueden quitar los archivos de registro de archivos del sistema de archivos activo para liberar espacio periódicamente.

Por qué son importantes las copias de seguridad de archivos de registro

Los archivos de registro de archivos son necesarios para avanzar la base de datos después de ejecutar una operación de restauración. Cada transacción en una base de datos Oracle se captura en los archivos archive log (si la base de datos está en el modo archive log). Los administradores de bases de datos pueden restaurar los backups de la base de datos con los archivos de registro de archivos.

Ventajas de las copias de seguridad archivelog-only

- Proporciona una duración de retención independiente para backups de solo archivado

Puede tener menos duración de retención para los backups de solo archivado que se requieren para la recuperación.

- Protege los backups de solo archivado mediante secuencias de comandos de postprocesamiento
- Mejora el rendimiento de la base de datos
- Consolida los backups de registros de archivos

SnapManager consolida los backups de registros de archivos cada vez que se realiza un backup liberando las copias de seguridad duplicadas de los registros de archivo.

Qué son los backups de la base de datos SnapManager

SnapManager permite realizar distintas tareas de backup. Puede asignar clases de retención para especificar cuánto tiempo se puede retener la copia de seguridad; una vez alcanzado ese límite de tiempo, se elimina la copia de seguridad.

- Crear backups en el almacenamiento principal
- Cree backups protegidos en los recursos de almacenamiento secundario mediante scripts de postprocesamiento
- Compruebe que los backups se han realizado correctamente

- Ver una lista de backups
- Programar las copias de seguridad utilizando la interfaz gráfica de usuario
- Gestión de la cantidad de backups incorporados
- Libere recursos de backup
- Montar y desmontar backups
- Eliminar backups

SnapManager crea backups mediante una de las siguientes clases de retención:

- Cada hora
- Todos los días
- Semanal
- Mensual
- Ilimitada

Si se agregan nuevos archivos de datos a la base de datos, debe crear una copia de seguridad inmediatamente. Además, si restaura una copia de seguridad realizada antes de agregar los nuevos archivos de datos e intenta recuperarse a un punto después de agregar los nuevos archivos de datos, el proceso de recuperación automática podría fallar. Consulte la documentación de Oracle para obtener más información sobre el proceso de recuperación de los archivos de datos agregados después de una copia de seguridad.

Qué son los backups completos y parciales

Puede elegir hacer una copia de seguridad de toda la base de datos o sólo una parte de ella. Si decide realizar una copia de seguridad de una parte de la base de datos, puede optar por realizar una copia de seguridad de un grupo de tablespaces o archivos de datos. Puede optar por realizar un backup separado de los espacios de tablas y los archivos de datos.

En la siguiente tabla, se enumeran los beneficios y las consecuencias de cada tipo de backup:

Tipo de backup	Ventajas	Desventajas
Lleno	Minimiza el número de copias de Snapshot. Para los backups en línea, cada espacio de tabla está en modo de backup durante todo el tiempo que lleva la operación de backup. SnapManager toma una copia snapshot por cada volumen que utiliza la base de datos, además de una copia snapshot por cada volumen que ocupan los archivos de registro.	Para los backups en línea, cada espacio de tabla está en modo de backup durante todo el tiempo que lleva la operación de backup.

Tipo de backup	Ventajas	Desventajas
Parcial	Minimiza la cantidad de tiempo que cada espacio de tabla pasa en modo de backup. SnapManager agrupa las copias snapshot que toma por espacio de tabla. Cada espacio de tabla está en modo de backup solo suficientemente tiempo para crear las copias Snapshot. Este método de agrupación de las copias Snapshot minimiza las escrituras de bloque físico en los archivos de registro durante un backup en línea.	El backup puede requerir la creación de copias Snapshot de varios espacios de tablas en el mismo volumen. Este método puede provocar que SnapManager cree varias copias Snapshot de un solo volumen durante la operación de backup.



Aunque puede realizar un backup parcial de, siempre debe realizar un backup completo de toda la base de datos.

Los tipos de backup y la cantidad de copias de Snapshot

El tipo de backup (completo o parcial) afecta al número de copias Snapshot que crea SnapManager. Para un backup completo, SnapManager crea una copia snapshot de cada volumen, mientras que, para un backup parcial, SnapManager crea una copia snapshot de cada archivo de espacio de tabla.



Data ONTAP limita el número máximo de copias snapshot a 255 por volumen. Solo puede alcanzar este máximo si configura SnapManager para retener un gran número de backups en los que cada backup esté compuesto por numerosas copias de Snapshot.

Para mantener un pool adecuado de backups disponible a la vez que garantiza que no se alcance el límite máximo de copias Snapshot por volumen, debe eliminar backups cuando ya no sean necesarios. Puede configurar la política de retención de SnapManager para eliminar los backups correctos después de alcanzar un umbral específico para una frecuencia de backup específica. Por ejemplo, una vez que SnapManager crea cuatro backups diarios correctos, SnapManager elimina los backups diarios creados en el día anterior.

En las siguientes tablas, se muestra cómo SnapManager crea copias Snapshot según el tipo de backup. El ejemplo de las tablas supone que la base de datos Z incluye dos volúmenes, cada volumen incluye dos tablespaces (TS1 y TS2) y cada tablespace incluye dos archivos de base de datos (`ts1.data1`, `ts1.data2`, `ts2.data1`, y `ts2.data2`).

En estas tablas, se muestra cómo los dos tipos de backups producen diferentes cantidades de copias Snapshot.

SnapManager crea copias Snapshot a nivel de volumen en lugar del espacio de tabla, lo que reduce normalmente el número de copias Snapshot que debe crear.



Ambos backups también crean copias Snapshot de los archivos de registro.

Volúmenes en la base de datos	Tablespace TS1 (incluye 2 archivos de base de datos)	Tablespace TS2 (incluye 2 archivos de base de datos)	Se crearon copias Snapshot	Número total de copias Snapshot
E:\datos	TS1.data1	TS2.data1	1 por volumen	2

Volúmenes en la base de datos	Tablespace TS1 (incluye 2 archivos de base de datos)	Tablespace TS2 (incluye 2 archivos de base de datos)	Se crearon copias Snapshot	Número total de copias Snapshot
E:\datos	TS1.data1	TS2.data1	2 por archivo	4

Backups completos en línea

Durante un backup online completo, SnapManager realiza un backup de toda la base de datos y crea copias Snapshot en el nivel del volumen (no en el nivel de espacio de tabla).

SnapManager crea dos copias Snapshot para cada backup. Si todos los archivos necesarios para la base de datos se encuentran en un único volumen, las dos copias de Snapshot aparecen en ese volumen.

Cuando se especifica un backup completo, SnapManager realiza las siguientes acciones:

Pasos

1. Coloca toda la base de datos en el modo de copia de seguridad en línea
2. Crea copias snapshot de todos los volúmenes que contienen archivos de base de datos
3. Saca la base de datos del modo de backup en línea
4. Fuerza un conmutador de registro y, a continuación, archiva los archivos de registro

Esto también vacía la información de redo en el disco.

5. Genera archivos de control de copia de seguridad
6. Crea una copia snapshot de los archivos de registro y los archivos de control de copia de seguridad

Cuando se realiza un backup completo, SnapManager coloca toda la base de datos en el modo de backup en línea. Un tablespace individual (por ejemplo, E:\data\system.data1) está en el modo de copia de seguridad en línea más largo que determinados tablespaces o archivos de datos que se especificaron.

Cuando una base de datos entra en modo de backup, Oracle escribe bloques completos en los registros y no se limita a escribir el delta entre backups. Como las bases de datos trabajan más en modo de backup en línea, elegir un backup completo supone una mayor carga en el host.

Aunque realizar backups completos supone una mayor carga en el host, los backups completos requieren menos copias Snapshot, lo que produce menos requisitos de almacenamiento.

Backups parciales en línea

En lugar de un backup completo, se puede optar por realizar un backup parcial de los espacios de tablas en una base de datos. Mientras SnapManager realiza una copia Snapshot de volúmenes para realizar backups *Full*, SnapManager realiza una copia

Snapshot de cada espacio de tabla especificado para *parciales* backups.

Debido a que el nivel de tablespace es el nivel más bajo que Oracle permite en el modo de copia de seguridad, SnapManager procesa las copias de seguridad a nivel de tablespace, incluso si se especifica un archivo de datos en un tablespace.

Con un backup parcial, cada espacio de tabla existe en modo de backup durante un menor tiempo que en un backup completo. Durante un backup en línea, la base de datos siempre está disponible para los usuarios. No obstante, la base de datos debe realizar más trabajo y el host debe ejecutar más operaciones de I/O físicas. Asimismo, debido a que se realizan copias Snapshot de cada espacio de tabla especificado o cada espacio de tabla que contiene un archivo de datos especificado en lugar de todo el volumen, SnapManager realiza más copias Snapshot.

SnapManager realiza copias Snapshot de espacios de tablas o archivos de datos específicos. El algoritmo de copia de seguridad parcial es un bucle que SnapManager repite hasta que ha tomado una copia snapshot de cada tablespace o archivo de datos especificado.



Aunque se puede realizar un backup parcial, se recomienda realizar siempre un backup completo de toda la base de datos.

Durante un backup parcial, SnapManager realiza las siguientes acciones:


Pasos

1. Coloca el tablespace que contiene los archivos de datos en modo de copia de seguridad.
2. Toma una copia Snapshot de todos los volúmenes utilizados por el espacio de tablas.
3. Quita el tablespace del modo de copia de seguridad.
4. Continúa este proceso, hasta que ha tomado una copia snapshot de todos los espacios de tablas o archivos.
5. Fuerza un conmutador de registro y, a continuación, archiva los archivos de registro.
6. Genera archivos de control de copia de seguridad.
7. Toma una copia snapshot de los archivos de registro y los archivos de control de copia de seguridad.

Ejemplos de operaciones de backup, restauración y recuperación

Puede encontrar información sobre algunos de los escenarios de backup, restauración y recuperación que puede usar para lograr sus objetivos de protección de datos.

En la siguiente ilustración se muestra el contenido del tablespace:



En la ilustración, Tablespace1 tiene una tabla y dos archivos de base de datos asociados. Tablespace2 tiene dos tablas y un archivo de base de datos asociado.

En las siguientes tablas se describen algunos escenarios de backup, restauración y recuperación completos y parciales:

Ejemplos de operaciones de backup, restauración y recuperación completas

Backup completo	Restaurar	Recuperación
<p>SnapManager realiza un backup del todo en la base de datos DB1, incluidos los archivos de datos, los registros de archivo y los ficheros de control.</p>	<p>La restauración completa con archivos de control SnapManager restaura todos los archivos de datos, espacios de tablas y archivos de control en el backup.</p>	<p>Puede especificar una de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCN: Introduzca un SCN, como 384641. • Fecha/hora: Introduzca una fecha y hora de la copia de seguridad, como 2005-11-25:19:06:22. • La última transacción realizada a la base de datos.
<p>Restauración completa sin archivos de control SnapManager restaura todos los espacios de tablas y archivos de datos, sin los archivos de control.</p>	<p>Cuando se restauran los archivos de datos o los espacios de tablas con archivos de control, se especifica una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacios de tabla • Archivos de datos 	<p>SnapManager recupera los datos a la última transacción realizada a la base de datos.</p>

Ejemplos de operaciones de backup, restauración y recuperación parciales

Copia de seguridad parcial	Restaurar	Recuperación
<p>Es posible elegir una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacios de tabla <p>Puede especificar Tablespace1 y Tablespace2 o sólo uno de ellos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivos de datos <p>Puede especificar los tres archivos de base de datos (TS1_1.dbf, TS1_2.dbf y TS2_1.dbf), dos archivos o un archivo.</p> <p>Independientemente de la opción que seleccione, el backup incluirá todos los archivos de control. Los archivos de registro de archivos se incluyen en el backup parcial si el perfil no está habilitado para crear los backups de los registros de archivos por separado.</p>	<p>La restauración completa de SnapManager restaura todos los archivos de datos, los espacios de tablas y los archivos de control especificados en el backup parcial.</p>	<p>SnapManager recupera los datos a la última transacción realizada a la instancia de la base de datos.</p>

Copia de seguridad parcial	Restaurar	Recuperación
<p>Restaurar los archivos de datos o los espacios de tablas con los archivos de control SnapManager restaura uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los archivos de datos especificados • Todos los espacios de tablas especificados 	<p>Restaurar los archivos de datos o los espacios de tablas sin los archivos de control SnapManager restaura uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacios de tabla <p>Especifique cualquiera de los espacios de tablas. SnapManager restaura solo los espacios de tablas especificados. Si la copia de seguridad contiene tablespace1, SnapManager sólo restaura ese tablespace.</p> • Archivos de datos <p>Especifique cualquiera de los archivos de la base de datos. SnapManager solo restaura los archivos de datos especificados. Si la copia de seguridad contiene archivos de base de datos (TS1_1.dbf y TS1_2.dbf), SnapManager sólo restaura esos archivos.</p> 	<p>Únicamente restaurar los archivos de control</p>

Acerca del manejo de archivos de registro de archivo y archivos de control

SnapManager incluye los archivos de control y, opcionalmente, incluye los archivos de registro de archivo en cada backup. Los archivos de registro de archivo se usan para operaciones de recuperación.

La base de datos utiliza archivos de control para identificar nombres, ubicaciones y tamaños de los archivos de base de datos. SnapManager incluye los archivos de control en cada backup porque los archivos de control se utilizan en el proceso de restauración.

Se hace un seguimiento de los cambios en una base de datos mediante los redo logs en línea, que finalmente se archivan y se conocen como redo logs archivados (o archive logs). SnapManager (3.2 o posterior) permite realizar backups de los archivos de datos y los archivos de registro de archivos de forma independiente con diferentes retentions y frecuencias. SnapManager puede realizar backups únicamente de los registros de archivo o los backups combinados de archivos de datos y registros de archivos. SnapManager ofrece una gestión automatizada completa de los registros de archivos, y no requiere intervención manual para la recuperación de bases de datos. Además, permite la eliminación de registros de archivos de uno o más destinos de registros de archivos después de realizar el backup.



Para ver qué espacios de tablas y archivos de datos se incluyen en una copia de seguridad, utilice la `backup show command` O la ventana Propiedades de copia de seguridad.

La siguiente tabla muestra cómo SnapManager gestiona los archivos de control y de registro de archivo durante cada operación:

Tipo de operación	Archivos de control	Archivos de registro de archivo
Backup	Incluidas con cada backup	Se puede incluir con cada backup
Restaurar	Se pueden restaurar por separado o junto con los espacios de tablas o los ficheros de datos	Se puede usar para el proceso de recuperación

Qué es la programación de backups de base de datos

Puede programar, actualizar y supervisar las copias de seguridad de las bases de datos mediante la ficha Programación de la interfaz gráfica de usuario.

La siguiente tabla aborda algunas preguntas frecuentes sobre la programación:

Pregunta	Responda
¿Qué ocurre con los backups programados al reiniciarse el servidor de SnapManager?	Cuando se reinicia el servidor SnapManager, éste reinicia automáticamente todas las programaciones. Sin embargo, SnapManager no realiza seguimiento de ninguna incidencia perdida.

Pregunta	Respuesta
<p>¿Qué sucede cuando se programan dos backups en dos bases de datos a la vez?</p>	<p>SnapManager inicia las operaciones de backup de uno en uno y luego permite que los backups se ejecuten en paralelo. Por ejemplo, si un administrador de bases de datos crea seis programaciones de backup diarias para seis perfiles de base de datos diferentes a las 00:00, los seis backups se ejecutan en paralelo.</p> <p>Si se programan varios backups en un único perfil de base de datos en un breve periodo de tiempo, el servidor SnapManager ejecutará solo la operación de backup con la duración de retención más larga.</p> <p>Antes de iniciar una operación de backup, SnapManager primero determina lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En los últimos 30 minutos, ¿ha creado otra programación correctamente un backup, con mayor retención, para el mismo perfil? • En los próximos 30 minutos, ¿intentará otra programación crear un backup, con mayor retención, para el mismo perfil? <p>Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es sí, SnapManager omite el backup.</p> <p>Por ejemplo, un administrador de bases de datos puede crear una programación diaria, semanal y mensual para un perfil de base de datos, y se prevé que todos los backups se realicen a las 1:00 a.m. En ese día del mes en el que se programan tres backups a la vez a las 1:00, SnapManager únicamente ejecutará la operación de backup en función de la programación mensual.</p> <p>La ventana de tiempo de 30 minutos se puede cambiar en un archivo de propiedades de SnapManager.</p>
<p>¿Con qué usuario se ejecuta la operación de backup?</p>	<p>La operación se ejecuta bajo el usuario que creó la programación. Sin embargo, es posible cambiarlo por su propio ID de usuario, si cuenta con credenciales válidas tanto para el perfil de base de datos como para el host. Por ejemplo, al iniciar las propiedades de copia de seguridad programada para la programación de copia de seguridad creada por Avida Davis, Stella Morrow puede seleccionar su ID de usuario en realizar esta operación como usuario para ejecutar la copia de seguridad programada.</p>

Pregunta	Responda
¿Cómo interactúa el programador de SnapManager con el programador del sistema operativo nativo?	En el servidor SnapManager, no se pueden ver los backups programados a través del planificador nativo del sistema operativo. Por ejemplo, después de crear una copia de seguridad programada, no verá una nueva entrada en la ventana tareas programadas.

Pregunta	Responda
<p>¿Qué sucede si los relojes de la interfaz gráfica de usuario y el servidor no están sincronizados?</p>	<p>Los relojes del cliente y del servidor no están sincronizados. Por lo tanto, puede programar una copia de seguridad en la que la hora de inicio esté en el futuro en el cliente pero en el pasado en el servidor.</p> <p>Para realizar backups periódicos, el servidor sigue cumpliendo la solicitud. Por ejemplo, si el servidor recibe una solicitud para realizar copias de seguridad cada hora comenzando un 01/30/08 a las 3:00 p.m. pero la hora actual es a las 3:30 p.m. ese día, el servidor realiza su primer backup a las 4:00 p.m. y continúa realizando backups cada hora.</p> <p>Sin embargo, durante los backups que solo se realizan una vez, el servidor gestiona la solicitud de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la hora de inicio está dentro de los últimos cinco minutos de la hora del servidor actual, SnapManager inicia de inmediato el backup. • Si la hora de inicio es superior a cinco minutos, SnapManager no inicia el backup. <p>Por ejemplo, piense en el siguiente escenario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El reloj del host de la interfaz gráfica está a tres minutos de distancia del tiempo real. • La hora actual en el cliente es 8:58 a.m. • Se programa un backup puntual a las 9:00 • Se programa otro backup que se realice una vez a las 8:30 <p>Cuando el servidor recibe la primera solicitud, la hora en el servidor es 9:01 a.m. Aunque la hora de inicio del backup es anterior, SnapManager realiza el backup de forma inmediata.</p> <p>Cuando el servidor recibe la segunda solicitud, la hora de inicio del backup ha pasado más de cinco minutos. Recibirá un mensaje indicando que la solicitud de programa ha fallado porque la hora de inicio ha pasado.</p> <p>Puede cambiar el tiempo de cinco minutos en un archivo de propiedades de SnapManager.</p>
<p>¿Qué ocurre en los backups programados para un perfil cuando se elimina el perfil?</p>	<p>Cuando se elimina un perfil de base de datos, el servidor SnapManager elimina los backups programados definidos para ese perfil.</p>

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cómo se comportan los backups programados durante el horario de verano o cuando se cambia la hora del servidor SnapManager?</p>	<p>Las programaciones de backups de SnapManager se ven afectadas por el horario de verano o al cambiar la hora del servidor SnapManager.</p> <p>Tenga en cuenta las siguientes implicaciones cuando cambie el tiempo del servidor SnapManager:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de activar la programación de copia de seguridad, si la hora del servidor SnapManager se reduce, la programación de copia de seguridad no se activa de nuevo. • Si la hora de verano comienza antes de la hora de inicio programada, las programaciones de backup se activan automáticamente. • Por ejemplo, si se encuentra en los Estados Unidos y se programan los backups cada hora a las 4:00 esto se debe producir cada 4 horas, se realizará un backup a las 4:00, 8:00, 12:00, 4:00, 8:00, Y medianoche los días antes y después de los ajustes de horario de verano en marzo y noviembre. • Tenga en cuenta lo siguiente si las copias de seguridad están programadas para las 2:30 a.m. todas las noches: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Cuando los relojes se atrasan una hora, ya que el backup se activa, el backup no se activa de nuevo. ◦ Cuando los relojes se adelantan una hora, el backup se activa inmediatamente. Si se encuentra en los Estados Unidos y desea evitar este problema, debe programar las copias de seguridad para que comiencen fuera de las 2:00 a.m. a las 3:00 horas intervalo.

Crear backups de la base de datos

Puede crear backups de bases de datos completas o de partes de bases de datos, incluidos espacios de tabla, archivos de datos o archivos de control.

Acerca de esta tarea

SnapManager proporciona funcionalidades de copia Snapshot para bases de datos en numerosas pilas de almacenamiento del lado del host, incluidas NFS, Veritas, etc.

Los administradores pueden opcionalmente registrar backups con Oracle RMAN, lo que facilita el uso de RMAN para restaurar y recuperar la base de datos con granularidades más finas como bloques.

Al definir el perfil, puede personalizar los nombres de las copias Snapshot creadas por backups de ese perfil.

Por ejemplo, puede insertar una cadena de prefijo de **HOPS** Para indicar backups de operaciones altas.

Además de definir nombres únicos para las copias de Snapshot creadas por backups, también puede crear etiquetas únicas para los propios backups. Cuando crea una copia de seguridad, es una buena práctica proporcionar un nombre para la copia de seguridad de forma que disponga de una forma sencilla de identificarla mediante la `-label` parámetro. Este nombre debe ser único para todos los backups creados dentro de un perfil determinado. El nombre puede contener letras, números, guiones bajos (`_`) y guiones (`-`). No puede comenzar con un guión. Las etiquetas distinguen mayúsculas de minúsculas. Puede incluir información como variables de entorno del sistema operativo, fecha del sistema y tipo de backup.

Si no proporciona una etiqueta, SnapManager creará un nombre de etiqueta predeterminado en el formulario `scope_mode_datestring`, donde el ámbito está completo o parcial y el modo es sin conexión, en línea o automático (la letra `c` para frío, `h` para caliente, `o` a para automático).

Desde SnapManager 3.4, puede proporcionar su propia etiqueta de backup reemplazando la etiqueta de backup predeterminada que creó SnapManager. Debe configurar el valor de `override.default.backup.pattern` parámetro en **true** y especifique la nueva etiqueta de copia de seguridad en la `new.default.backup.pattern` parámetro. El patrón de etiqueta de backup puede contener palabras clave como el nombre de la base de datos, el nombre del perfil, el ámbito, el modo y el nombre de host, que deben separarse con el guión bajo. Por ejemplo:
`new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode.`



La Marca de hora se incluirá automáticamente al final de la etiqueta generada.

Al introducir un comentario, puede incluir espacios y caracteres especiales. Por el contrario, cuando introduzca una etiqueta, no incluya espacios ni caracteres especiales.

Para cada backup, SnapManager genera automáticamente un GUID, que es una cadena HEXADECIMAL de 32 caracteres. Para determinar el GUID, debe ejecutar el `backup list` con el `-verbose` opción.

Es posible crear un backup completo de una base de datos mientras está en línea o sin conexión. Para que SnapManager gestione el backup de una base de datos independientemente de si está en línea o sin conexión, debe usar la `-auto` opción.

Al crear un backup, si se habilitó la eliminación y se habilitó la notificación de resumen en el perfil, se activan dos correos electrónicos independientes. Un correo electrónico es para la operación de backup y el otro para la eliminación. Es posible correlacionar estos correos electrónicos comparando el nombre de la copia de seguridad y el ID de copia de seguridad incluidos en estos correos electrónicos.

Es posible crear un backup en frío cuando la base de datos está en estado de apagado. Si la base de datos está en estado montado, cambie a estado de apagado y realice el backup sin conexión (backup en frío).

SnapManager (3.2 o posterior) permite realizar un backup de los archivos de registro de archivos independientemente de los archivos de datos, lo que permite gestionar los archivos de registro de archivos de forma eficiente.

Para crear los backups de registros de archivos por separado, debe crear un nuevo perfil o actualizar el perfil existente para separar los backups de los registros de archivos mediante el `-separate-archivelog -backups` opción. Con el perfil, es posible realizar las siguientes operaciones de SnapManager:

- Cree un backup de registro de archivos.
- Eliminar un backup de registro de archivos.
- Montar un backup de registro de archivos.

- Liberar un backup de registro de archivo.

Las opciones de copia de seguridad varían en función de la configuración del perfil:

- Si se utiliza un perfil que no está separado para realizar backups de registros de archivos de forma independiente, se puede hacer lo siguiente:
 - Cree un backup completo.
 - Crear un backup parcial.
 - Especifique los destinos de registros de archivos que se incluirán en el backup para los archivos de registro de archivos.
 - Especifique los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad.
 - Especifique las opciones de eliminación para eliminar los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos.
- El uso de un perfil separado para tomar backups de registros de archivos permite hacer lo siguiente:
 - Cree una copia de seguridad sólo de archivos de datos.
 - Cree un backup solo de archivado.
 - Durante la creación de un backup solo de archivos de datos, incluya el backup de registro de archivos junto con el backup en línea de solo los archivos de datos para el clonado.

Si ha incluido copias de seguridad de registros de archivos junto con archivos de datos en la página **Configuración de perfiles** del asistente **creación de perfiles** de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, Y si no ha seleccionado la opción **Archivelogs** en el asistente **creación de copia de seguridad**, SnapManager siempre crea la copia de seguridad del registro de archivos junto con los archivos de datos para todas las copias de seguridad en línea.

En tal situación, en la CLI de SnapManager, puede tener en cuenta todos los destinos de los registros de archivos para el backup, excepto los destinos de exclusión especificados en el archivo de configuración SnapManager. Pero no puede eliminar estos archivos de registro de archivos. Sin embargo, todavía puede utilizar el `-archivelogs` Opción para especificar el destino del archivo de registro de archivos y pinar los archivos de registro de archivos desde la CLI de SnapManager.

Si crea el backup con el `-auto` y especifique la `-archivelogs` SnapManager crea un backup en línea o sin conexión según el estado actual del backup.

- SnapManager crea un backup sin conexión cuando la base de datos está sin conexión y no incluye los archivos de registro de archivos en el backup.
- SnapManager crea un backup en línea incluidos los archivos de registro de archivos cuando la base de datos está en línea.
- Mientras se crea el backup de solo archivado:
 - Especifique el destino de registro de archivos que se realizará el backup junto con el backup solo de archivados
 - Especifique los destinos de registro de archivos que se excluirán del backup solo de registros de archivo
 - Especifique las opciones de eliminación para eliminar los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos
- **Escenarios no admitidos**
 - No puede crear el backup solo de archivado junto con un backup de solo archivos de datos sin

conexión.

- No se pueden reducir los archivos de registro de archivos cuando no se realiza el backup de los archivos de registro de archivos.
- No es posible reducir los archivos de registro de archivos cuando el área de recuperación flash (FRA) está habilitada para los archivos de registro de archivos.

Si especifica la ubicación del registro de archivos en el área de recuperación de flash, asegúrese de especificar también la ubicación del registro de archivos en el `archive_log_dest` parámetro.



Al crear backups de los registros de archivos, debe introducir las rutas de destino completas de los registros de archivos dentro de comillas dobles y las rutas de destino separadas por comas. El separador de ruta debe ser dado como dos barras invertidas (\\) en lugar de una.

Cuando especifique la etiqueta para la copia de seguridad de archivos de datos en línea con la copia de seguridad de archivos de archivo incluida, la etiqueta se aplicará para la copia de seguridad de archivos de datos y la copia de seguridad del registro de archivo será con sufijo (`_logs`). Este sufijo se puede configurar cambiando el parámetro `suffix.backup.label.with.logs` En el archivo de configuración SnapManager.

Por ejemplo, puede especificar el valor como `suffix.backup.label.with.logs=arc` de modo que el valor predeterminado de `_logs` se cambia a `_arc`.

Si no se especificaron destinos de registro de archivos para su inclusión en el backup, SnapManager incluye todos los destinos de registro de archivos configurados en la base de datos.

Si falta algún archivo de registro de archivo en alguno de los destinos, SnapManager omite todos estos archivos de registro de archivos creados antes de los archivos de registro de archivos que faltan aunque estos archivos estén disponibles en otro destino de registro de archivos.

Al crear backups de registros de archivos, es necesario especificar los destinos de archivos de registro de archivos que se incluirán en el backup. Además, puede configurar el parámetro Configuration para incluir los archivos de registro de archivos siempre más allá de los archivos faltantes en el backup.



De forma predeterminada, este parámetro de configuración se establece en **TRUE** para incluir todos los archivos de registro de archivos, más allá de los archivos que faltan. Si utiliza sus propios scripts de eliminación de registros de archivos o eliminación manual de archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos, puede deshabilitar este parámetro, para que SnapManager pueda omitir los archivos de registro de archivos y continuar con el backup.

SnapManager no admite las siguientes operaciones SnapManager para backups de registros de archivos:

- Clonar el backup de registros de archivos
- Restaurar el backup de registros de archivos
- Verificar el backup de registros de archivos

SnapManager también admite la copia de seguridad de los archivos de registro de archivos desde los destinos de área de recuperación flash.


Paso

1. Introduzca el siguiente comando:


```
smsap backup create -profile profile_name {[-full {-online | -offline | -auto}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}] [-verify] | [-
data [[-files files [files]] | [-tablespaces -tablespaces [-tablespaces]] [-
datalabel label] {-online | -offline | -auto} [-retain {-hourly | -daily |
-weekly | -monthly | -unlimited}] [-verify] | [-archivelogs [-label label] [-
comment comment] [-backup-dest path1 [, [path2]]] [-exclude-dest path1 [,
path2]]] [-prunelogs {-all | -untilSCN untilSCN | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss | -before {-months | -days | -weeks | -hours}} -prune-dest
prune_dest1, [prune_dest2]] [-taskspec taskspec]} [-dump] [-force] [-quiet |
-verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Especifique si desea realizar una copia de seguridad de una base de datos en línea o sin conexión, en lugar de permitir que SnapManager controle si está en línea o sin conexión</p>	<p>Especifique <code>-offline</code> para realizar una copia de seguridad de la base de datos sin conexión. Especifique <code>-online</code> para realizar una copia de seguridad de la base de datos en línea.</p> <p>Si utiliza estas opciones, no podrá utilizar la <code>-auto</code> opción.</p>
<p>Especifique si desea que SnapManager gestione la copia de seguridad de una base de datos independientemente de si está en línea o sin conexión</p>	<p>Especifique el <code>-auto</code> opción. Si usa esta opción, no puede usar la <code>--offline</code> o <code>-online</code> opción.</p>
<p>Especifique si desea realizar una copia de seguridad parcial de archivos específicos</p>	<div data-bbox="846 1020 1484 1398" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Specify the <code>-data-files</code> option and then list the files, separated by commas. For example, list the file names <code>f1</code>, <code>f2</code>, and <code>f3</code> after the option.</p> <p>Ejemplo para crear un backup parcial de archivo de datos en Windows</p> </div> <div data-bbox="846 1430 1484 1692" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <pre>smsap backup create -profile nosep -data -files "J:\mnt\user\user.dbf" -online -label partial_datafile_backup -verbose</pre> </div>

Si desea...	Realice lo siguiente...
Especifique si desea realizar una copia de seguridad parcial de tablespaces específicos	<p>Especifique el <code>-data -tablespaces</code> y, a continuación, enumere los tablespaces separados por comas. Por ejemplo, utilice <code>ts1, ts2 y ts3</code> después de la opción.</p> <p>SnapManager admite el backup de espacios de tablas de solo lectura. Al crear el backup, SnapManager cambia los espacios de tabla de solo lectura a lectura y escritura. Después de crear el backup, los espacios de tabla se modifican a modo de solo lectura.</p> <p>Ejemplo de creación de una copia de seguridad de tablespace parcial</p> <pre data-bbox="846 667 1481 884">smsap backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose</pre>
Especifique si desea crear una etiqueta única para cada copia de seguridad en el siguiente formato: <code>Full_hot_mybackup_label</code>	<p>Para Windows, puede introducir este ejemplo:</p> <pre data-bbox="846 1003 1481 1220">smsap backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose</pre>

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Especifique si desea crear una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos por separado de los archivos de datos</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-archivelogs</code> crea un backup de los archivos de registro de archivos. • <code>-backup-dest</code> especifica los destinos de archivos de registro de archivos que se incluirán en el backup. • <code>-exclude-dest</code> especifica los destinos de registro de archivos que se van a excluir. • <code>-label</code> especifica la etiqueta para el backup del archivo de registro de archivos. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Debe proporcionar cualquiera de los dos <code>-backup-dest</code> o la <code>-exclude-dest</code> opción. </div> <p>Al ofrecer ambas opciones junto con la copia de seguridad se muestra un mensaje de error <code>You have specified an invalid backup option. Specify any one of the options: -backup-dest, or exclude-dest.</code></p> <p>Ejemplo de creación de backups de archivos de registro de archivos por separado en Windows</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> smsap backup create -profile nosep -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label archivelog_backup -verbose </pre>

Si desea...	Realice lo siguiente...
Especifique si desea crear una copia de seguridad de archivos de datos y archivos de registro de archivos juntos	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none">• -data opción para especificar los archivos de datos.• -archivelogs opción para especificar los archivos de registro de archivos. Ejemplo para realizar copias de seguridad de archivos de datos y archivos de registro de archivo juntos en Windows <pre data-bbox="889 516 1489 816">smsap backup create -profile nosep -data -online -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label data_arch_backup -verbose</pre>

Si desea...	Realice lo siguiente...
<p>Especifique si desea eliminar los archivos de registro de archivos mientras crea una copia de seguridad</p>	<p>Especifique las siguientes opciones y variables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-prunelogs</code> especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. <ul style="list-style-type: none"> ◦ <code>-all</code> especifica que se eliminen todos los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. ◦ <code>-until-scununtil-scn</code> Especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos hasta un SCN especificado. ◦ <code>-until-dateyyyy-MM-dd:HH:mm:ss</code> especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos hasta el período de tiempo especificado. ◦ <code>-before</code> la opción especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado (días, meses, semanas, horas). ◦ <code>-prune</code> <code>-destprune_dest1, [prune_dest2</code> especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos mientras se crea el backup. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>No es posible reducir los archivos de registro de archivos cuando el área de recuperación flash (FRA) está habilitada para los archivos de registro de archivos.</p> </div> <p>Ejemplo para eliminar todos los archivos de registro de archivos mientras se crea una copia de seguridad en Windows</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> smsap backup create -profile nosep -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\oracle\MDV\oraarch\MDVarc h,J:\ " -prunelogs -all -prune-dest "E:\oracle\MDV\oraarch\MDVarc h,J:\" -verbose </pre>

Si desea...	Realice lo siguiente...
Especifique si desea añadir un comentario sobre la copia de seguridad	Especifique <code>-comment</code> seguido de la cadena de descripción.
Especifique si desea forzar la base de datos al estado que ha especificado para realizar la copia de seguridad, independientemente del estado en el que se encuentre	Especifique el <code>-force</code> opción.
Especifique si desea verificar la copia de seguridad al mismo tiempo que la crea	Especifique el <code>-verify</code> opción.
Especifique si desea recopilar los archivos de volcado después de la operación de copia de seguridad de la base de datos	Especifique <code>-dump</code> opción al final del comando <code>backup create</code> .

Ejemplo

```
smsap backup create -profile targetdbl_prof1 -full -online -force -verify
```

Archivos de registro de archivo de Prune

Puede reducir los archivos de registro de archivos desde las ubicaciones del registro de archivos mientras crea una copia de seguridad.

Lo que necesitará

- La operación de backup actual debe realizar un backup de los archivos de registro de archivos.

Si se especifica la eliminación junto con otros backups que no contienen archivos de registro de archivos, no se reducen los archivos de registro de archivos.

- La base de datos debe estar en el estado montado.

Si la base de datos no está en estado montado, introduzca el `-force` opción junto con el comando `backup`.

Acerca de esta tarea

Al realizar una operación de backup, se puede especificar lo siguiente:

- **Ámbito de la eliminación:**
 - Elimine todos los archivos de registro de archivos.
 - Elimine los archivos de registro de archivos hasta que el SCN especificado.
 - Elimine los archivos de registro de archivos hasta la hora especificada.
 - Elimine los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado.

- Destino desde el que se deben quitar los archivos de registro de archivos.



Aunque se produzca un error al eliminar el archivo de registro de archivos en un destino, SnapManager continúa depurando los archivos de registro de archivos de los otros destinos.

Antes de eliminar los archivos de registro de archivos, SnapManager verifica lo siguiente:

- Se realiza un backup de los archivos de registro de archivo al menos una vez.
- Los archivos de registro de archivo se envían a la base de datos Oracle Dataguard Standby, si los hubiera.
- El proceso de captura de Oracle Streams captura los archivos de registro de archivo, si los hay.

Si se realiza un backup de los archivos de registro de archivos, se envían al estado de espera y se capturan mediante el proceso de captura, SnapManager elimina todos los archivos de registro de archivos en una sola ejecución. Sin embargo, si hay archivos de registro de archivos que no se incluyen en un backup, que no se envían a en espera o que no están capturados por el proceso de captura, SnapManager elimina los archivos de registro de archivos uno por uno. La eliminación de archivos de registros de archivos en una sola ejecución es más rápida que la eliminación de registros de archivos uno por uno.

SnapManager también puede agrupar los archivos de registro de archivos y eliminarlos por lotes. Cada lote tendrá un máximo de 998 archivos. Este valor se puede configurar por debajo de 998 utilizando el parámetro Configuration `maximum.archive.log.files.toprun.atATime` en la `smsap.config` archivo.

SnapManager utiliza los comandos de Oracle Recovery Manager (RMAN) para eliminar los archivos de registro de archivo. Sin embargo, SnapManager no se integra con las políticas de retención y de eliminación de RMAN.



Si elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos, se produce un error en la eliminación de archivos de registro de archivos.

SnapManager no admite la eliminación de archivos de registro de archivos en las siguientes situaciones:

- Los archivos de registro de archivo se encuentran en el área de recuperación de flash.
- Los archivos de registro de archivo se encuentran en la base de datos en espera.
- SnapManager y RMAN gestionan los archivos de registro de archivo.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup create -profile profile_name {[-full {-online | -offline | -auto}
[-retain {-hourly | [-daily | -weekly | -monthly | -unlimited]} [-verify] | [-
data [[-files files [files]] | [-tablespaces -tablespaces [-tablespaces]] [-
datalabel label] {-online | -offline | -auto} [-retain {-hourly | [-daily |
-weekly | -monthly | -unlimited]} [-verify] | [-archivelogs [-label label] [-
comment comment][-backup-dest path1 [, [path2]]] [-exclude-dest path1 [,
path2]]] [-prunelogs {-all | -untilSCN untilSCN | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss | -before {-months | -days | -weeks | -hours}} -prune-dest
prune_dest1, [prune_dest2]] [-taskspec taskspec]} -dump [-force] [-quiet |
-verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
Prune archive log files	Especifique las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • <code>-prunelogs</code> especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos mientras se crea un backup. <ul style="list-style-type: none"> ◦ <code>-all</code> especifica la eliminación de todos los archivos de registro de archivos. ◦ <code>-untilSCN</code> Especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos hasta el SCN especificado. ◦ <code>-until-date</code> especifica la eliminación de los registros de archivos, incluida la fecha y la hora especificadas. ◦ <code>-before {-months -days -weeks -hours}</code> especifica la eliminación de los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado.
<ul style="list-style-type: none"> • Incluir el destino desde donde se van a quitar los archivos de registro * 	Especifique el <code>-prune-dest</code> opción.

Consolide los backups de registros de archivos

SnapManager consolida los backups de solo archivado cada vez que realiza un backup liberando únicamente los backups duplicados de archivvelog. La consolidación está habilitada de forma predeterminada.

Acerca de esta tarea

SnapManager identifica los backups solo de archivado que tienen archivos de registro de archivos en otros backups y los libera para mantener la cantidad mínima de backups de solo archivado con archivos de registro únicos.

Si la consolidación libera los backups de solo archivado, estos backups se eliminan según la duración de la retención del registro de archivos.

Cuando la base de datos se encuentra en el estado shutdown o nomount durante la consolidación del registro de archivo, SnapManager cambia la base de datos al estado Mount.

Si se produce un error en la copia de seguridad o la eliminación de archivos de registro de archivos, no se realizará la consolidación. La consolidación de backups de solo archivovolog se sigue solo después de backups correctos y de operaciones de eliminación correctas.

Pasos

1. Para permitir la consolidación de los backups de solo archivvelog, modifique el parámetro Configuration `consolidation` y establezca el valor como `true` En el archivo de configuración de SnapManager (`smsap.config`).

Una vez configurado el parámetro, se consolidan los backups de solo archivado.

Si el backup de solo archivado creado recientemente contiene los mismos archivos de registro de archivos en cualquiera de los backups de solo archivado anteriores, se liberan los backups de solo registros de archivos anteriores.



SnapManager no consolida el backup de registros de archivos realizado junto con el backup de archivos de datos. SnapManager consolida el backup de solo archivado.



SnapManager consolida los backups de registros de archivos, incluso cuando el usuario elimina manualmente los archivos de registro de archivos de los destinos de registros de archivos o cuando los archivos de registro de archivos están dañados y pueden incluirse el backup.

2. Para deshabilitar la consolidación de los backups de registros de archivos, modifique el parámetro `Configuration consolidation` y establezca el valor como `false` En el archivo de configuración de SnapManager (`smsap.config`).

Programar la eliminación del archivo de registro de archivo

Cuando se crea un backup, es posible programar la eliminación de los archivos de registro de archivos para que se produzca en un momento determinado.

Acerca de esta tarea

SnapManager permite reducir periódicamente los archivos de registro de archivos desde el sistema de archivos activo.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap schedule create -profile profile_name {[-full {-online | -offline |  
-auto}[-retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited] [-verify]]  
| [-data [-files files [files]] | [-tablespaces -tablespaces [-tablespaces]]  
{-online | -offline | -auto}[-retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly |  
-unlimited] [-verify]] | [-archivelogs]} [-comment comment] [-backup-dest  
path1 [,path2]] [-exclude-dest path1 [,path2]] [-prunelogs{-all | -untilSCN  
untilSCN | -before {-date yyyy-MM-dd HH:mm:ss | -months months | -weeks weeks  
| -days days | -hours hours}} -prune-dest prune_dest1, prune_dest2] -schedule  
-name schedule_name [-schedule-comment schedule_comment] -interval {-hourly |  
-daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly} -cronstring cronstring -start-time  
{start-time start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>} -runasuser -runasuser [-force] [-  
quiet | -verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
Programar la eliminación de archivos de registro de archivos	<p>Especifique las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-prunelogs</code> para programar la eliminación de los archivos de registro de archivo • <code>-prune-dest</code> para eliminar los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos
Incluya un nombre para el horario	Especifique el <code>-schedule-name</code> opción.
Programar la eliminación de archivos de registro de archivos en un intervalo de tiempo específico	<p>Especifique la opción <code>INTERVAL</code> e indique si los archivos log de archivo deben recordarse en función de las siguientes clases de intervalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-hourly</code> • <code>-daily</code> • <code>-weekly</code> • <code>-monthly</code> • <code>-onetimeonly</code>
Agregar un comentario sobre la operación de horario	Especifique el <code>-schedule-comment</code> opción seguida de la cadena de descripción.
Especifique la hora de inicio de la operación de programación	Especifique el <code>-start-time</code> opción en formato <code>yyyy-mm-dd hh:mm</code> .

Qué es AutoSupport

La función AutoSupport permite que el servidor SnapManager envíe mensajes de AutoSupport al sistema de almacenamiento una vez completada la operación de backup.



SnapManager envía mensajes de AutoSupport solo para las operaciones de backup correctas.

Puede habilitar o deshabilitar AutoSupport asignando los siguientes valores a `auto_support.on` parámetro de configuración en `smsap.config` archivo de configuración:

- **TRUE:** Activa AutoSupport
- **FALSO:** Desactiva AutoSupport



De manera predeterminada, AutoSupport se habilita en SnapManager.

Añada sistemas de almacenamiento que funcionen en Clustered Data ONTAP al host del servidor SnapManager

Debe añadir los sistemas de almacenamiento operativos en Clustered Data ONTAP al host del servidor de SnapManager para habilitar AutoSupport. En SnapManager 3.3 y versiones anteriores, AutoSupport solo era compatible con sistemas de almacenamiento que funcionaban en 7-Mode.

Pasos

1. Añada un equipo virtual de almacenamiento (SVM, antes denominado Vserver) de administrador y una SVM que funciona en Clustered Data ONTAP al host del servidor de SnapManager: **sdcli transport_protocol set -f AdminVserver_name or Vserver_name -type HTTP -user admin**

Escriba el siguiente comando: Se muestra el mensaje.

2. Introduzca la contraseña que proporcionó al crear la SVM.

Después de ejecutar el comando correctamente, se ha establecido el nuevo protocolo de transporte. aparece el mensaje.

Habilite AutoSupport en SnapManager

Debe habilitar AutoSupport, de modo que los sistemas de almacenamiento reciban mensajes del servidor SnapManager para cada operación de backup realizada correctamente.

Acerca de esta tarea

AutoSupport se puede habilitar de dos formas:

- De forma predeterminada, la nueva instalación de SnapManager no contiene `auto_support.on` en la `smsap.config` archivo de configuración. Esto implica que AutoSupport está habilitado.
- Puede configurar manualmente el `auto_support.on` parámetro.

Pasos

1. Detenga el servidor SnapManager.
2. En la `smsap.config` archivo de configuración, establezca el valor de `auto_support.on` Parámetro a **VERDADERO**.

ejemplo

```
auto_support.on=TRUE
```

3. Reinicie el servidor SnapManager.

Deshabilite AutoSupport en SnapManager

Debe deshabilitar AutoSupport si no desea que el sistema de almacenamiento reciba mensajes del servidor SnapManager para cada operación de backup exitosa.

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, AutoSupport se habilita si el archivo de configuración no contiene `auto_support.on` parámetro. En este escenario, debe agregar la `auto_support.on` En el archivo de configuración y establezca el valor en **FALSE**.

Pasos

1. Detenga el servidor SnapManager.
2. En la `smsap.config` archivo de configuración, establezca el valor de `auto_support.on` Parámetro a FALSE.

ejemplo

```
auto_support.on=FALSE
```

3. Reinicie el servidor SnapManager.

Verificar los backups de la base de datos

Puede utilizar el `backup verify` comando para verificar que los bloques del backup de la base de datos no están dañados. La operación Verify invoca la utilidad Oracle Database Verify para cada archivo de datos de la copia de seguridad.

Acerca de esta tarea

SnapManager permite realizar la operación de verificación cuando lo desee, tanto para usted como para los usuarios del sistema. Es posible realizar la verificación inmediatamente después de crear el backup. Debe especificar el perfil que contiene el backup y la etiqueta o el ID del backup creado.



Se produce un error en la operación de verificación de backups en un entorno de Windows si se utiliza SnapManager 3.0 y Oracle Database 11.1.0.7. Se debe utilizar la base de datos de Oracle 11.2.0.1 o posterior.



Es posible especificar `-dump` para recoger los archivos de volcado después de la operación de verificación de backup.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup verify -profile profile_name [-label label | -id id] [-force] [-dump] [-quiet | -verbose]
```

Cambie la política de retención de backups

Puede cambiar las propiedades de un backup para que sea elegible o inelegible para su eliminación de acuerdo con la política de retención.

Acerca de esta tarea

Al crear un backup, se puede establecer su política de retención. Posteriormente, se puede optar por conservar el backup durante un período más largo del que permite la política de retención o especificar que ya

no es necesario el backup y desea que la política de retención lo gestione.

Conserve las copias de seguridad para siempre

Puede especificar que una copia de seguridad no sea elegible para su eliminación por parte de la política de retención, con el fin de conservar el backup de forma indefinida.

Paso

1. Para especificar que una copia de seguridad se conserve sin límite, escriba el siguiente comando:

```
smsap backup update -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs]  
| -id id} -retain -unlimited
```

Asigne backups con una clase de retención específica

Los administradores de bases de datos pueden asignar una clase de retención específica por hora, día, semana o mes a los backups. La asignación de una clase de retención específica hace que los backups realizados bajo este cambio sean aptos para su eliminación.

Paso

1. Para asignar una clase de retención de copia de seguridad específica, introduzca este comando:

```
smsap backup update -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs]  
| -id id} -retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly ]
```

Cambie el comportamiento predeterminado de la política de retención

Cuando caduca un backup según la política de retención, SnapManager determina si se elimina el backup según la configuración de retención. La eliminación de copias de seguridad es el comportamiento predeterminado. Puede cambiar este comportamiento predeterminado y liberar en su lugar las copias de seguridad no protegidas.

Acerca de esta tarea

De forma predeterminada, Snap Manager elimina la copia de seguridad cuando caducan.

Pasos

1. Acceda a la siguiente ubicación predeterminada:

```
default smsap installation location\properties\smsap.config
```

2. Edite el `smsap.config` archivo.
3. Ajuste la `retain.alwaysFreeExpiredBackups` propiedad en la `smsap.config` archivo a **verdadero**.

Por ejemplo: `retain.alwaysFreeExpiredBackups = true`

Backups exentos de la política de retención o eliminarlos

Los backups con clase de retención "ilimitada" no se pueden eliminar ni liberar directamente. Para eliminar o liberar estos backups, primero se debe asignar otra clase de retención, como por ejemplo cada hora, día, semana o mes. Para eliminar o liberar una copia de seguridad que esté exenta de la política de retención, primero debe actualizar la copia de seguridad para que sea elegible para su eliminación o su liberación.

Pasos

1. Para actualizar el backup y poder borrarlo mediante la política de retención, escriba este comando:

```
smsap backup update -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs] | -id id} -retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly]
```

2. Después de actualizar el backup de modo que sea apto para su eliminación, puede eliminar el backup o liberar recursos de backup.

- Para eliminar el backup, introduzca este comando:

```
smsap backup delete -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs] | -id id | -all}
```

- Para liberar los recursos del backup, en lugar de eliminarlo, escriba este comando:

```
smsap backup free -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs] | -id id | -all} [-force] [ -dump] [-quiet | -verbose]
```

Ver una lista de backups

Puede comprobar qué backups se crearon para un perfil y su estado de backup mediante la `smsap backup list` comando. Para cada perfil, el comando muestra primero la información sobre el backup más reciente y, a continuación, continúa hasta que se muestra la información de todos los backups.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup list -profile profile_name [-delimiter character] [data | -archivelogs] [-quiet | -verbose]
```

Ver detalles de backup

Puede ver la información detallada sobre un backup concreto de un perfil mediante la `smsap backup show` comando.

Acerca de esta tarea

La `smsap backup show` el comando muestra la siguiente información de cada backup:

- El ID de la copia de seguridad
- Si la copia de seguridad se ha realizado correctamente o ha fallado

- Alcance de backup (completo, parcial, en línea o sin conexión)
- Modo de backup
- Estado de montaje
- La etiqueta de backup
- Comentar
- La fecha y la hora en que se inició y finalizó la operación
- Información sobre si se verificó el backup
- La clase de retención de copias de seguridad
- La base de datos y el nombre de host
- El número de cambio de sistema de punto de comprobación (SCN)
- El SCN de backup final (solo para backups en línea)
- Los espacios de tablas y los archivos de datos de la base de datos de la que se realizó un backup
- Los archivos de control de la base de datos de la que se realizó un backup
- Los registros de archivos de la base de datos de la que se realizó un backup
- El sistema de almacenamiento y los volúmenes donde se encuentran los archivos
- Las copias Snapshot realizadas y su ubicación
- El estado de los recursos de almacenamiento principales
- El estado de la protección de backup
- Modo de backup

Si especifica el `-verbose` opción, se muestra la siguiente información adicional:

- Los clones del backup, si los hay
- Información de verificación
- Si se monta el backup, SnapManager muestra los puntos de montaje que están en uso

Para el backup de archivos de registro de archivos, se muestra la misma información que la del otro backup de base de datos excepto la siguiente información:

- SCN de punto de comprobación
- SCN de backup final
- Tablespace
- Archivos de control

Sin embargo, el backup del archivo de registro de archivos contiene la siguiente información adicional:

- El primer número de cambio del backup
- El siguiente número de cambio del backup
- Número de rosca
- Restablecer ID de registros
- Encarnación

- Nombre de archivo de registro

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup show -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs] |  
-id id [-quiet | -verbose]}
```

Montar backups

SnapManager se encarga automáticamente del montaje de un backup para que el host esté disponible. También es posible montar backups en situaciones en las que se utilice una herramienta externa, como Oracle Recovery Manager (RMAN), para acceder a los archivos de la copia de seguridad.

Acerca de esta tarea

La `smsap backup mount` Comando muestra una lista de las rutas en las que se han montado las copias Snapshot que constan del backup.



Opcionalmente, es posible recoger los archivos de volcado después de una operación de montaje de backup exitosa o con errores.

Paso

1. Para montar un backup, introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup mount -profile profile_name label [data | -archivelogs] | -id id  
[-host -host] [-dump] [-quiet | -verbose]}
```

Desmontar backups

SnapManager desmonta automáticamente el backup para que no esté disponible para el servidor host. SnapManager también permite desmontar si se utiliza una herramienta externa, como Oracle Recovery Manager (RMAN), para acceder a los archivos de la copia de seguridad y para cambiar el estado del backup para quitar el acceso.

Acerca de esta tarea

Otra opción es recoger los archivos de volcado después de una operación de backup realizó una operación de desmontaje correcta o con errores.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup unmount -profile profile_name {label label [data | -archivelogs]  
| -id id} [-quiet | -verbose]}
```

Backups gratuitos

Es posible liberar backups, lo que elimina las copias Snapshot sin eliminar los metadatos de los backups. Esta función libera el espacio ocupado por la copia de seguridad. Puede usar `smsap backup free` comando para liberar los backups.

Lo que necesitará

Para que un backup pueda ser apto para liberar, debe asegurarse de lo siguiente:

- La copia de seguridad se ha realizado correctamente
- La copia de seguridad no se va a montar
- El backup no tiene clones
- El backup no se conservará mediante una política de retención ilimitada
- El backup no se ha liberado todavía

Acerca de esta tarea

Puede especificar el `-dump` opción como parámetro opcional para recopilar los archivos de volcado después de la operación de copia de seguridad libre correcta o fallida.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup free -profile profile_name {-label label [data | -archivelogs] |  
-id id | -all} -force[-dump] [-quiet] [-force]
```

Eliminar backups

Debe eliminar backups cuando ya no los necesite, lo que libera el espacio que estos backups ocupan. Si elimina los backups, reducirá la posibilidad de alcanzar el límite de 255 copias snapshot por volumen.

Lo que necesitará

- Debe asegurarse de que el backup no se haya usado para crear un clon.

Acerca de esta tarea

Puede eliminar backups retenidos de forma ilimitada sin cambiar la clase de retención.

Opcionalmente, es posible recoger los archivos de volcado después de la operación de eliminación de backup exitosa o con errores.

Si desea eliminar los backups de registros de archivos, debe comprobar la duración de retención establecida para el backup de registros de archivos. Si el backup de registros de archivos se encuentra dentro de la duración de retención y se requieren archivos de registro de archivos para la recuperación de una base de datos restaurada, no se puede eliminar el backup de registros de archivos.

Pasos

1. Compruebe que las operaciones se han completado introduciendo el comando siguiente:

```
smsap operation list -profile profile_name-dump -quiet -verbose
```

2. Para eliminar un backup, introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup delete -profile profile_name [-label label [data | -archivelogs]  
| -id id | -all] [-force] [ -dump] [-quiet | -verbose]
```

Utilice la `-force` opción para forzar la eliminación del backup. Forzar la eliminación de un backup que tenga operaciones incompletas podría dejar el backup en estado incoherente.

Programación de backups de bases de datos

SnapManager (3.2 o posterior) para SAP le permite programar backups de bases de datos de forma regular durante las horas de menor actividad para mantener un alto rendimiento. Para programar un backup, puede crear un perfil, que incluya la información de la base de datos y la política de retención, y luego establecer programaciones para el backup.



Debe programar los backups como administrador. Si intenta programar los backups como usuario no existente, SnapManager muestra un mensaje de error: Invalid user: username: No puede crear un backup de programación para un usuario determinado

A continuación, se muestran algunas de las tareas relacionadas con la programación:

- Programar un backup de base de datos para que se realice por hora, día, semana, mes o una sola vez.
- Ver una lista de los backups programados asociados con un perfil.
- Actualizar una copia de seguridad programada.
- Suspender temporalmente una programación.
- Reanude la programación suspendida.
- Eliminar una programación.



La casilla de verificación **operación del menú Ejecutar ahora** está desactivada cuando se está ejecutando una copia de seguridad programada para esa programación.

Cree programaciones de backup

Es posible programar un backup en el momento y la frecuencia que sean adecuados para sus datos y entorno.

Acerca de esta tarea

Desde SnapManager 3.2 para SAP, puede programar las copias de seguridad de los archivos de registro de archivos por separado. Sin embargo, debe utilizar el perfil que ha creado para separar los archivos de registro de archivos.

Si programó los backups de los archivos de datos y los archivos de registro de archivos al mismo tiempo,

SnapManager creará primero el backup de los archivos de datos.

Si selecciona el intervalo de programación como `-onetimeonly`, todas las opciones de poda están disponibles. Si selecciona un intervalo de programación distinto de `-onetimeonly`, a continuación, las opciones de poda `-until-SCN` y `-until-date` no son compatibles y se muestra el siguiente mensaje de error: `The archive log pruning option you have specified, -until-scn or -until-date for the schedule interval hourly is invalid. Specify either the -onetimeonly option for the schedule interval, or prune the archive logs using any one of the option all, or -before {-months | -days | -weeks| -hours}.`

Cuando se produce una conmutación por error en los entornos de Microsoft Windows Server Failover Cluster (WSFC) y Microsoft Cluster Server (MSCS), debe reiniciar el servidor SnapManager para SAP de modo que la dirección del servicio (virtual) se asigne al host activo y las programaciones de SnapManager se ajusten al host SnapManager activo.



Si existe el mismo perfil y nombre de programación en otro repositorio, no se inicia la operación de programación de backup en ese repositorio. La operación se cerrará con el siguiente mensaje: `operation is already running.`


Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap schedule create -profile profile_name {[-full {-online | -offline |
-auto}[-retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited] [-verify]]
| [-data [-files files [files]] | [-tablespaces -tablespaces [-tablespaces]]
{-online | -offline | -auto}[-retain [-hourly | -daily | -weekly | -monthly |
-unlimited] [-verify]] | [-archivelogs]} [-comment comment][-backup-dest path1
[,path2]] [-exclude-dest path1 [,path2]] [-prunelogs{-all | -untilSCN
untilSCN | -until-date yyyy-MM-dd HH:mm:ss | -before {-months | -weeks | -days
| -hours}} -prune-dest prune_dest1,prune_dest2] -schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment] -interval {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -onetimeonly} -cronstring cronstring -start-time {start-time
start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>} -runasuser -runasuser [-force] [-taskspec
-taskspec] [-quiet | -verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
Programar una copia de seguridad de una base de datos en línea o sin conexión	Especifique <code>-offline</code> o <code>-online</code> para programar un backup de la base de datos sin conexión o en línea. Si especifica las opciones mencionadas, no puede utilizar <code>-auto</code> .
Deje que SnapManager gestione la programación de una base de datos independientemente de si está en línea o sin conexión	Especifique <code>-auto</code> . Si especifica <code>-auto</code> , no puede utilizar <code>--offline</code> o <code>-online</code> .
Programar una copia de seguridad de archivos de datos	Especifique <code>-data -files</code> para mostrar los archivos separados por comas. Por ejemplo, utilice los nombres de archivo <code>f1,f2,f3</code> .

Si desea...	Realice lo siguiente...
Programar una copia de seguridad parcial de tablespaces específicos	Especifique <code>-tablespaces</code> para mostrar los tablespaces separados por comas. Por ejemplo, utilice <code>ts1,ts2,ts3</code> .
Programar copia de seguridad de archivos de registro de archivo	Especifique lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • <code>-archivelogs</code> para programar la copia de seguridad de los archivos de registro de archivo • <code>-backup-dest</code> para programar los destinos de archivos de registro de archivos que se incluirán en el backup • <code>-exclude-dest</code> para programar los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad
Especifique los valores de la clase de retención	Especifique <code>-retain</code> e indique si el backup debe conservarse según una de las siguientes clases de retención: <ul style="list-style-type: none"> • <code>-hourly</code> • <code>-daily</code> • <code>-weekly</code> • <code>-monthly</code> • <code>-unlimited`</code>La configuración predeterminada de SnapManager es cada hora.
Programar la eliminación de archivos de registro de archivos	Especifique lo siguiente: <code>-prunelogs</code> para eliminar los archivos archive log mientras se programa una copia de seguridad <code>-prune</code> <code>-dest</code> para especificar el destino del registro de archivos a partir del cual se reducen los archivos de registro de archivos
Incluya un nombre para el horario	Especifique <code>-schedule-name</code> .

Si desea...	Realice lo siguiente...
Programar copia de seguridad de la base de datos en un intervalo de tiempo específico	<p>Especifique el <code>interval</code> y seleccione el intervalo de tiempo desde la siguiente, mediante el cual se deben crear los backups:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>-hourly</code> • <code>-daily</code> • <code>-weekly</code> • <code>-monthly</code> • <code>-onetimeonly</code>
Configurar un horario	<p>Especifique <code>-cronstring</code> e incluya las siguientes siete subexpresiones que describen la opción individual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 se refiere a segundos. • 2 se refiere a minutos. • 3 se refiere a horas. • 4 se refiere a un día en un mes. • 5 se refiere al mes. • 6 se refiere a un día en una semana. • (Opcional) 7 se refiere al año. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Si ha programado la copia de seguridad con diferentes horas en <code>-cronstring</code> y <code>-start-time</code>, luego la programación de la copia de seguridad se sobrescribe y activa por el <code>-start-time</code>.</p> </div>
Agregar un comentario sobre el programa de copia de seguridad	<p>Especifique <code>-schedule-comment</code> seguido de la cadena de descripción.</p>
Especifique la hora de inicio de la operación de programación	<p>Especifique <code>-start-time</code> en el formato <code>yyyy-mm-dd hh:mm</code>.</p>
Cambiar el usuario de la operación de copia de seguridad programada mientras se programa la copia de seguridad	<p>Especifique <code>-runasuser</code>. La operación se ejecuta como el usuario (usuario raíz o usuario de Oracle) que creó la programación. Sin embargo, puede utilizar su propio ID de usuario si tiene credenciales válidas tanto para el perfil de base de datos como para el host.</p>

Si desea...	Realice lo siguiente...
Active una actividad de tareas previas o posteriores a la tarea de la operación de programación de copia de seguridad mediante el archivo XML de especificación de tareas previas y posteriores	Especifique el <code>-taskspec</code> Y proporcionar la ruta absoluta del archivo XML de especificación de tareas para realizar un preprocesamiento o una actividad de post-procesamiento antes o después de la operación de programación de copia de seguridad.

Actualizar una programación de copia de seguridad

Puede ver una lista de operaciones programadas y actualizarlas si es necesario. Puede actualizar la frecuencia de programación, la hora de inicio de la programación, la expresión cronstring y el usuario que programó la copia de seguridad.

Paso

1. Para actualizar la programación de un backup, escriba el siguiente comando:

```
smsap schedule update -profile profile_name -schedule-name schedulename [-schedule-comment schedule comment] -interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly} -start-time starttime -cronstring cronstring -runasuser runasuser [-quiet | -verbose]
```

Consulte una lista de operaciones programadas

Es posible ver una lista de las operaciones programadas para un perfil.

Paso

1. Para mostrar la información sobre el funcionamiento programado, escriba el siguiente comando:

```
smsap schedule list -profile profile_name [-quiet | -verbose]
```

Suspender las programaciones de backup

SnapManager permite suspender una programación de backup hasta que se reanude la programación de backup.

Acerca de esta tarea

Puede suspender las programaciones activas. Si intenta suspender la programación de backup que ya se encuentra suspendida, es posible que aparezca un mensaje de error "Cannot suspend: schedule <schedulename> already in suspend state".

Paso

1. Para suspender temporalmente la programación del backup, introduzca este comando:

```
smsap schedule suspend -profile profile_name -schedule-name schedulename [-quiet | -verbose]
```


Reanudar programaciones de backup

Los administradores tienen la opción de reanudar la programación de backup suspendida.

Acerca de esta tarea

Si intenta reanudar las programaciones activas, es posible que se muestre el mensaje de error: "Cannot resume: schedule <schedulename> already in resume state".

Paso

1. Para reanudar la programación de backup suspendida, introduzca este comando:

```
smsap schedule resume -profile profile_name -schedule-name schedulename [-quiet | -verbose]
```

Eliminar programaciones de backup

Es posible eliminar programaciones de backup cuando ya no sean necesarias.

Paso

1. Para eliminar la programación de backup, introduzca este comando:

```
smsap schedule delete -profile profile_name -schedule-name schedulename [-quiet | -verbose]
```

Restaurar backups de base de datos

SnapManager para SAP le permite restaurar una base de datos al estado que tenía cuando se tomó una copia Snapshot. Debido a que los backups se crean con más frecuencia, se reduce el número de registros que se debe aplicar, lo que reduce el tiempo medio de recuperación (MTTR) de una base de datos.

A continuación, se muestran algunas de las tareas que se pueden realizar en relación con la restauración y la recuperación de datos en bases de datos:

- Realice una restauración basada en archivos.
- Restaure todo el backup o parte del mismo.

Cuando se restaura una parte de la misma, se especifica un grupo de espacios de tablas o un grupo de archivos de datos. También puede restaurar los archivos de control junto con los datos o solo los propios archivos de control.

- Recupere los datos en función de un momento específico o de todos los registros disponibles, que almacena la última transacción comprometida con la base de datos.

El punto en el tiempo puede ser un número de cambio de sistema (SCN) de Oracle o una fecha y hora (aaaa-mm-dd:hh:mm:ss). SnapManager utiliza el reloj de 24 horas.

- Restauración desde backups en el almacenamiento principal (backups locales).

- Restaurar y recuperar la copia de seguridad mediante SnapManager, o usar SnapManager para restaurar la copia de seguridad y utilizar otra herramienta, como Recovery Manager (RMAN), para recuperar los datos.
- Restaurar backups desde ubicaciones alternativas.

Para obtener más información, consulte .

Puede restaurar una copia de seguridad realizada por una versión anterior de SnapManager utilizando SnapManager 3.0 y versiones posteriores.

Los administradores pueden realizar operaciones de restauración o recuperación mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager o mediante la interfaz de línea de comandos (CLI).

Qué es la restauración de base de datos

SnapManager permite ejecutar operaciones de backup y restauración basadas en archivos.

En la siguiente tabla se describen los métodos de restauración:

Proceso de restauración	Detalles
Restauraciones basadas en archivos	Restauración de sistema de archivos completo en el almacenamiento (desde el principal o el secundario): SnapManager realiza una restauración completa del número de unidad lógica (LUN).

Restauración de todo el sistema de archivos en el lado del almacenamiento

Se realiza una restauración de sistema de archivos completo en el lado del almacenamiento cuando no es posible realizar una restauración de volumen, pero es posible restaurar todo el sistema de archivos en el sistema de almacenamiento.

Cuando se realiza una restauración del sistema de archivos en el almacenamiento, se produce lo siguiente:

- En un entorno SAN, todas las LUN utilizadas por el sistema de archivos (y el grupo de volúmenes subyacente, si las hubiera) se restauran en el sistema de almacenamiento.

Cuando se realiza una restauración del sistema de archivos en el almacenamiento, se produce lo siguiente, según la ubicación del almacenamiento:

- Cuando las restauraciones de SnapManager desde sistemas de almacenamiento primario, las LUN (SAN) se restauran in situ mediante SFSR.
- Cuando SnapManager restaura de los sistemas de almacenamiento secundario, las LUN (SAN) se copian desde los sistemas de almacenamiento secundario al sistema de almacenamiento principal a través de la red.

Como el sistema de archivos se restaura por completo, se revierten los archivos que no sean parte del backup. Se requiere una anulación si los archivos, que no forman parte de la restauración, se encuentran en el sistema de archivos que se está restaurando.

Restauración de archivos del lado del host

Una restauración de copias DE archivos del lado del host se usa como último recurso en entornos SAN cuando no se puede realizar la restauración del sistema de archivos del lado del almacenamiento ni la restauración de archivos del lado del almacenamiento.

Una restauración de copias de archivos del host implica las siguientes tareas:

- Clonar el almacenamiento
- Conectar el almacenamiento clonado al host
- Copiar archivos de los sistemas de archivos clonados de nuevo en los sistemas de archivos activos
- Desconectar el almacenamiento de clones del host
- Eliminar el almacenamiento del clon

Recuperación de backups

En SnapManager, se deben ejecutar las operaciones de restauración y recuperación al mismo tiempo. No se puede realizar una operación de restauración y, posteriormente, se puede realizar una operación de recuperación de SnapManager.

En SnapManager 3.2 o anterior, se puede utilizar SnapManager para restaurar y recuperar la copia de seguridad o utilizar SnapManager para restaurar la copia de seguridad y utilizar otra herramienta, como Oracle Recovery Manager (RMAN), para recuperar los datos. Puesto que SnapManager puede registrar sus copias de seguridad con RMAN, puede utilizar RMAN para restaurar y recuperar la base de datos con granularidades más finas como los bloques. Esta integración combina las ventajas de la velocidad y la eficiencia del espacio de las copias Snapshot con el nivel de control preciso para la restauración mediante RMAN.



Debe recuperar una base de datos antes de poder utilizarla. Puede utilizar cualquier herramienta o script para recuperar una base de datos.

A partir de SnapManager 3.2 para SAP, SnapManager permite restaurar automáticamente los backups de bases de datos mediante los backups de registros de archivos. Incluso cuando los backups de registros de archivos están disponibles en la ubicación externa, SnapManager utiliza los backups de registros de archivos desde la ubicación externa para restaurar los backups de la base de datos.

Si se agregan nuevos archivos de datos a la base de datos, Oracle recomienda realizar una nueva copia de seguridad inmediatamente. Además, si restaura una copia de seguridad realizada antes de agregar los nuevos archivos de datos e intenta recuperar a un punto después de agregar los nuevos archivos de datos, el proceso de recuperación automática de Oracle podría fallar, ya que no puede crear archivos de datos. Consulte la documentación de Oracle para conocer el proceso de recuperación de los archivos de datos agregados después de una copia de seguridad.

Estado de la base de datos necesario para el proceso de restauración

El estado de la base de datos que se va a restaurar depende del tipo de proceso de restauración que se desee realizar y del tipo de archivos que se incluirán.

En la siguiente tabla, se muestra el estado en el que la base de datos debe estar según la opción de restauración seleccionada y el tipo de archivos que se desea incluir en la restauración:

Tipo de restauración	Archivos incluidos	Estado de la base de datos para esta instancia
Solo restauración	Archivos de control	Apagado
Archivos del sistema	Montaje o apagado	No hay archivos del sistema
Cualquier estado	Restauración y recuperación	Archivos de control
Apagado	Archivos del sistema	Montaje

El estado de la base de datos que requiere SnapManager para una operación de restauración depende del tipo de restauración que se ejecute (archivos completos, parciales o de control). SnapManager no realiza la transición de la base de datos a un estado más bajo (por ejemplo, de Open a Mount), a menos que el `force` se especifica la opción.

SnapManager para SAP no verifica si se está ejecutando SAP. SnapManager para SAP espera a que transcurra un tiempo de espera y luego cierra la base de datos, que puede agregar una hora de tiempo de restauración adicional.

Qué planes de vista previa de restauración son

SnapManager ofrece planes de restauración antes y después de que se completa una operación de restauración. Los planes de restauración se utilizan para obtener una vista previa, revisar y analizar con respecto a los diferentes métodos de restauración.

Estructura del plan de restauración

El plan de restauración consta de las dos secciones siguientes:

- Vista previa/revisión: Esta sección describe cómo restaurará SnapManager cada archivo (o lo ha restaurado).
- Análisis: En esta sección se describe por qué no se utilizaron algunos mecanismos de restauración durante la operación de restauración.

La sección Vista previa/revisión

Esta sección muestra cómo se restaurará o se restaurará cada archivo. Al ver el plan de restauración antes de una operación de restauración, se denomina vista previa. Cuando se visualiza después de completar una operación de restauración, se denomina revisión.

El siguiente ejemplo de vista previa muestra que los archivos se restauran mediante los métodos de restauración del sistema de archivos del almacenamiento y restauración del sistema del almacenamiento. Para determinar por qué no se restaurarían todos los archivos utilizando el mismo método de restauración, consulte la sección Análisis.

Preview:

```
The following files will be restored completely via: storage side full
file system restore
```

```
E:\rac6\sysaux.dbf
```

```
E:\rac6\system.dbf
```

Cada método de restauración tiene una subsección que contiene información sobre los archivos que se pueden restaurar mediante ese método de restauración. Las subsecciones se ordenan según niveles decrecientes de eficiencia de los métodos de almacenamiento.

Es posible restaurar un archivo mediante varios métodos de restauración. Se utilizan varios métodos de restauración cuando los números de unidad lógica (LUN) subyacentes utilizados en un sistema de archivos se distribuyen entre los volúmenes del sistema de almacenamiento diferentes y algunos volúmenes son aptos para la restauración de volúmenes, mientras que otros no lo son. Si se utilizan varios métodos de restauración para restaurar el mismo archivo, la sección de vista previa será similar a la siguiente:

```
The following files will be restored via a combination of:
```

```
[storage side file system restore and storage side system restore]
```

La sección Análisis

La sección Análisis presenta las razones por las que algunos mecanismos de restauración no se utilizarán o no. Puede usar esta información para determinar qué es necesario para habilitar mecanismos de restauración más eficientes.

En el siguiente ejemplo se muestra una sección de análisis:

Analysis:

```
The following reasons prevent certain files from being
restored completely via: storage side full file system restore
```

```
* LUNs present in snapshot of volume fas960:
```

```
  \vol\disks may not be consistent when reverted:
```

```
  [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]
```

```
Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks
```

```
  not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]
```

Files to restore:

```
  E:\disks\sysaux.dbf
```

```
  E:\disks\system.dbf
```

```
  E:\disks\undotbs1.dbf
```

```
  E:\disks\undotbs2.dbf
```

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

En el ejemplo, puede anular el primer fallo desde la interfaz de línea de comandos (CLI) o seleccionando

Override en la interfaz gráfica de usuario (GUI). El segundo fallo en las LUN asignadas del volumen es obligatorio y no se puede superar.

Puede resolver las comprobaciones haciendo lo siguiente:

- Para resolver un fallo de comprobación obligatorio, cambie el entorno de modo que se apruebe la comprobación.
- Para resolver un fallo de comprobación anulable, puede cambiar el entorno o anular la comprobación.

Sin embargo, debe tener cuidado porque la anulación de la comprobación puede resultar en consecuencias no deseadas.

Obtener una vista previa de la información de restauración de copia

Puede obtener una vista previa de la información sobre un proceso de restauración de backup antes de que se produzca para ver información sobre la idoneidad para la restauración que SnapManager para SAP encuentra en el backup. SnapManager analiza los datos del backup para determinar si el proceso de restauración puede completarse correctamente.

Acerca de esta tarea

La vista previa de la restauración proporciona la siguiente información:

- Qué mecanismo de restauración (restauración de sistema de archivos en el lado del almacenamiento, restauración de archivos en el lado del almacenamiento o restauración de copia de archivos del lado del host) puede utilizarse para restaurar cada archivo.
- Por qué no se utilizaron mecanismos más eficientes para restaurar cada archivo, al especificar el `-verbose` opción.

Si especifica el `-preview` en la `backup restore` SnapManager no restaura nada, pero enumera los archivos que se van a restaurar e indica cómo se restaurarán.



Puede obtener una vista previa de todos los tipos de mecanismos de restauración. La vista previa muestra información acerca de un máximo de 20 archivos.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup restore -profile profile_name -label label -complete -preview -verbose
```

ejemplo

Por ejemplo, introduzca:

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1  
-label full_bkup_sales_nov_08 -complete -preview -verbose
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los archivos listos para su restauración y se enumeran los diferentes métodos utilizados para cada uno:

```
The following files will be restored via storage side full file system restore:
```

```
E:\disks\sysaux.dbf
```

```
E:\disks\system.dbf
```

```
The following files will be restored via host side file copy restore:
```

```
E:\disks\undotbs1.dbf
```

```
E:\disks\undotbs2.dbf
```

2. Revise los motivos por los que no pueden usarse otros procesos de restauración.
3. Inicie la operación de restauración sin `-preview` si sólo se muestran los motivos que se pueden anular.

Aún puede anular comprobaciones no obligatorias.

Restaurar backups en el almacenamiento principal

Puede utilizar el `backup restore` comando para restaurar un backup de base de datos en el almacenamiento primario.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar el `backup restore` Opciones del comando para especificar si SnapManager debe restaurar todo el backup o parte de él. SnapManager también permite restaurar archivos de control junto con los archivos de datos o los espacios de tablas desde los backups en una sola operación de usuario. Puede incluir `-controlfiles` con `-complete` para restaurar los ficheros de control, así como los espacios de tablas y los ficheros de datos.

Se pueden seleccionar una de las siguientes opciones para restaurar el backup:

Si desea restaurar...	Usar...
Todo el backup con todos los espacios de tablas y ficheros de datos	<code>-complete</code>
Lista de tablespaces específicos	<code>-tablespaces</code>
Archivos de datos específicos	<code>-files</code>
Solo los archivos de control	<code>-controlfiles</code>
Espacios de tabla, archivos de datos y archivos de control	<code>-complete -controlfiles</code>

También puede restaurar el backup desde una ubicación alternativa si especifica `-restorespec`.

Si incluye `-recover`, puede recuperar la base de datos en:

- La última transacción que se produjo en la base de datos (todos los registros)
- Una fecha y hora específicas
- Un número de cambio de sistema (SCN) específico
- La hora del backup (sin registros)
- Solo restauración



Tanto la recuperación de fecha y hora como la recuperación de SCN son recuperaciones puntuales.

SnapManager (3.2 o posterior) permite recuperar los backups de la base de datos restaurada automáticamente mediante los archivos de registro de archivos. Incluso si los archivos de registro de archivos están disponibles en la ubicación externa, si se especifica el `-recover-from-location` Opción, SnapManager utiliza los archivos de registro de archivos desde la ubicación externa para recuperar los backups de la base de datos restaurada.

Cuando se especifican las ubicaciones de los registros de archivo externos para la recuperación de los backups restaurados, debe asegurarse de incluir los nombres de la ubicación externa en mayúsculas. En el sistema de archivos, todos los nombres de carpetas y subcarpetas deben estar en mayúsculas, ya que Oracle convierte la ruta de destino en mayúscula y espera que las rutas de destino externas, los nombres de carpetas y los nombres de subcarpetas estén en mayúsculas. Si se especifican las rutas de destino de registros de archivo externos en minúscula, es posible que Oracle no pueda identificar la ruta especificada y no pueda restaurar la base de datos.

SnapManager proporciona la ubicación externa a Oracle. Sin embargo, Oracle no identifica los archivos desde el destino externo. Este comportamiento se aprecia en el destino de área de recuperación de flash. Se trata de problemas con Oracle y la solución alternativa es tener siempre una copia de seguridad de los archivos de registro de archivos en dichos diseños de bases de datos.

Si se proporciona un SCN o fecha incoherentes, la recuperación se detendrá en el último punto consistente recuperado con el mensaje de error `Recovery succeeded, but insufficient`. Es necesario realizar manualmente la recuperación a un estado consistente.

Para la recuperación cuando no se aplican registros, SnapManager se recupera hasta el último SCN del último archivo de registro de archivos creado durante el backup. Si la base de datos es coherente hasta este SCN, la base de datos se abrirá correctamente. Si la base de datos no es coherente en este momento, SnapManager sigue intentando abrir la base de datos, que se abrirá correctamente si la base de datos ya es coherente.



SnapManager no admite la recuperación de los backups de solo registro de archivos.

Si el destino de los registros de archivos no es un almacenamiento compatible con Snapshot, SnapManager permite recuperar los backups de la base de datos restaurada mediante el perfil. Antes de ejecutar operaciones de SnapManager en un almacenamiento no compatible con Snapshot, debe añadir los destinos de `archivedLogs.exclude` `pulg smsap.config`.

Debe asegurarse de establecer el parámetro `Exclude` antes de crear un perfil. Sólo después de establecer el parámetro `exclude` en el archivo de configuración de SnapManager, la creación de perfiles se realiza correctamente.

Si el backup ya está montado, SnapManager no monta el backup de nuevo y utiliza el backup ya montado. Si

la copia de seguridad está montada por un usuario diferente y si el usuario actual no tiene acceso a la copia de seguridad previamente montada, otros usuarios tienen que proporcionar los permisos. Todos los archivos de registro de archivos tienen permisos de lectura para los propietarios de los grupos; es posible que el usuario actual no obtenga los permisos, si el backup está montado por otro grupo de usuarios. Los usuarios pueden proporcionar permisos a los archivos de registro de archivos montados manualmente y, a continuación, volver a intentar la restauración o recuperación.

Puede especificar el `-dump` opción como parámetro opcional para recoger los archivos de volcado después de la operación de restauración correcta o con errores.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup restore -profile profile_name -label label -complete -recover -alllogs [-recover-from-location path [,path2]]-dump-verbose
```

ejemplo

```
smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -recover -alllogs -verbose
```

2. Para restaurar datos en diferentes situaciones, complete una de las siguientes acciones:

Si desea restaurar...	Ejemplo de comando
Complete la base de datos sin archivos de control y recupere a un número SCN particular (3794392). En este caso, existen los archivos de control actuales, pero todos los archivos de datos están dañados o perdidos. Restaure y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente a un punto inmediatamente antes de ese SCN.	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -recover -until 3794392 -verbose</pre>
Complete la base de datos sin archivos de control y recupérese a una fecha y hora.	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -recover -until 2008-09-15:15:29:23 -verbose</pre>
Completar base de datos sin archivos de control y recuperar hasta datos y un tiempo. En este caso, existen los archivos de control actuales, pero todos los archivos de datos están dañados o se pierden o se produjo un error lógico después de un momento específico. Restaure y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente a una fecha y hora inmediatamente antes del punto de error.	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -recover -until "2008-09-15:15:29:23" -verbose</pre>

Si desea restaurar...	Ejemplo de comando
<p>Base de datos parcial (uno o más archivos de datos) sin archivos de control y recuperación mediante todos los registros disponibles. En este caso, existen los archivos de control actuales, pero uno o más archivos de datos están dañados o perdidos. Restaure esos archivos de datos y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente con todos los registros disponibles.</p>	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -files E:\disks\s02.dbf E:\disks\sales03.dbf E:\disks\sales04.dbf -recover -alllogs -verbose</pre>
<p>Base de datos parcial (uno o más espacios de tablas) sin archivos de control y recuperación mediante todos los registros disponibles. En este caso, existen los archivos de control actuales, pero se pierden uno o más tablespaces o se pierde uno de los más archivos de datos pertenecientes al tablespace. Restaure estos espacios de tablas y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente con todos los registros disponibles.</p>	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -tablespaces users -recover -alllogs -verbose</pre>
<p>Controle y recupere únicamente los archivos con todos los registros disponibles. En este caso, los archivos de datos existen, pero todos los archivos de control están dañados o perdidos. Restaure únicamente los archivos de control y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente con todos los registros disponibles.</p>	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -controlfiles -recover -alllogs -verbose</pre>
<p>Complete la base de datos sin archivos de control y recupérese con los archivos de control de backup y todos los registros disponibles. En este caso, todos los archivos de datos están dañados o perdidos. Restaure únicamente los archivos de control y recupere la base de datos de un backup completo en línea existente con todos los registros disponibles.</p>	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -using-backup-controlfile -recover -alllogs -verbose</pre>
<p>Recupere la base de datos restaurada con los archivos de registro de archivos de la ubicación del registro de archivos externo.</p>	<pre>smsap backup restore -profile targetdb1_prof1 -label full_bkup_sales_nov_08 -complete -using-backup-controlfile -recover -alllogs -recover-from-location E:\archive -verbose</pre>

3. Especifique las ubicaciones de los registros de archivos externos mediante el `-recover-from` `-location` opción.

Restaurar los archivos de una ubicación alternativa

SnapManager le permite restaurar archivos de datos y archivos de control desde una ubicación distinta a la de las copias Snapshot del volumen original.

La ubicación original es la ubicación del archivo en el sistema de archivos activo en el momento de la copia de seguridad. La ubicación alternativa es la ubicación desde la cual se restaurará un archivo.

Es posible restaurar desde una ubicación alternativa para restaurar los archivos de datos desde un sistema de archivos intermedio a un sistema de archivos activo.

SnapManager automatiza la recuperación. Al recuperar archivos de ubicaciones externas, SnapManager utiliza `recovery automatic from location` comando.

SnapManager también usa Oracle Recovery Manager (RMAN) para recuperar archivos. Oracle debe reconocer los archivos que se van a recuperar. Los nombres de archivo deben tener el formato predeterminado. Al recuperarse del área de recuperación de flash, SnapManager ofrece la ruta traducida a Oracle. Sin embargo, Oracle no se recupera del área de recuperación de flash porque no puede generar el nombre de archivo correcto. Lo ideal es que el área de recuperación de flash sea un destino diseñado para trabajar con RMAN.

Restaurar backups desde una ubicación alternativa

Para restaurar una copia de seguridad de la base de datos desde una ubicación alternativa, utilice los siguientes pasos principales, cada uno de los cuales se describe más adelante en esta sección.

- Realice una de las siguientes acciones, según la distribución de la base de datos y qué debe restaurarse:
 - Restaurar los archivos de datos necesarios desde cinta, SnapVault, SnapMirror o cualquier otro medio en cualquier sistema de archivos montado en el host de la base de datos.
 - Restaurar el sistema de archivos requerido y montarlo en el host de la base de datos.
 - Conéctese a los dispositivos RAW necesarios que existen en el host local.
- Cree un archivo XML (Lenguaje de marcado extensible) de especificación de restauración que incluya las asignaciones que SnapManager necesita para restaurar desde la ubicación alternativa a la ubicación original. Guarde el archivo en una ubicación a la que SnapManager pueda acceder.
- Utilice SnapManager para restaurar y recuperar los datos con el archivo XML de especificación de restauración.

Restauración de los datos de los archivos

Antes de restaurar desde una ubicación alternativa, debe restaurar los archivos necesarios desde cualquier medio de almacenamiento y restaurar los archivos de aplicaciones como SnapVault o SnapMirror a un sistema de archivos montado en el host local.

Es posible utilizar la restauración desde una operación de ubicación alternativa para copiar los archivos de un sistema de archivos alternativo a un sistema de archivos activo.

Debe especificar las ubicaciones alternativas desde las que desea restaurar los archivos originales mediante la creación de una especificación de restauración.

Restauración de datos desde el sistema de ficheros

Antes de restaurar datos desde una ubicación alternativa, debe restaurar el sistema de archivos necesario y montarlo en el host local.

Se puede invocar la operación de restauración desde una ubicación alternativa para copiar los archivos de sistemas de archivos alternativos a sistemas de archivos activos.

Para realizar esta operación, debe especificar los puntos de montaje alternativos desde los que se restaurarán los puntos de montaje originales y los nombres de las copias Snapshot originales creando un archivo de especificación de restauración.



El nombre de copia Snapshot es un componente necesario porque el mismo sistema de archivos puede ajustarse varias veces en una única operación de backup (por ejemplo, una vez para los archivos de datos y otra para el archivo de registro).

Cree especificaciones de restauración

El archivo de especificación de restauración es un archivo XML que contiene las ubicaciones originales y alternativas desde las que se puede restaurar el archivo. SnapManager utiliza este archivo de especificación para restaurar los archivos desde la ubicación especificada.

Acerca de esta tarea

Puede crear el archivo de especificación de restauración usando cualquier editor de texto. Se debe usar la extensión .xml del archivo.

Pasos

1. Abra un archivo de texto.
2. Introduzca lo siguiente:

```
<restore-specification xmlns="http://www.netapp.com">
```

3. Introduzca cualquier información de asignación de archivos con el formato que se muestra en el ejemplo siguiente:

```
<file-mapping>  
  <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>  
  <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>  
</file-mapping>
```

La asignación de archivos especifica desde dónde se restaura un archivo. La ubicación original es la ubicación del archivo en el sistema de archivos activo en el momento de la copia de seguridad. La ubicación alternativa es la ubicación desde la que se restaura el archivo.

4. Introduzca cualquier información de asignación del sistema de archivos montado con el formato que se muestra en el ejemplo:

```
<mountpoint-mapping>
  <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
  <snapname>snapname</snapname>
  <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</mountpoint-mapping>
```

Mountpoint hace referencia a la ruta del directorio C:\myfs. La asignación de punto de montaje especifica el punto de montaje desde el que se restauran los archivos. La ubicación original es la ubicación del punto de montaje en el sistema de archivos activo en el momento de la copia de seguridad. La ubicación alternativa es el punto de montaje desde el que se restauran los archivos de la ubicación original. La `snapname` Es el nombre de la copia Snapshot en la que se hizo copia de seguridad de los archivos originales.



El nombre de copia Snapshot es un componente necesario porque el mismo sistema de archivos se puede usar varias veces en una única operación de backup (por ejemplo, una vez para los archivos de datos y una vez para los registros).

5. Introduzca lo siguiente:

```
</restore-specification>
```

6. Guarde el archivo como un archivo .xml y cierre la especificación.

Restaurar backups desde una ubicación alternativa

Es posible restaurar desde una ubicación alternativa para restaurar los archivos de datos desde un sistema de archivos intermedio a un sistema de archivos activo.

Lo que necesitará

- Cree un archivo XML de especificación de restauración y especifique el tipo de método de restauración que desea utilizar.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar el `smsap backup restore` Y especifique el archivo XML de especificación de restauración que creó para restaurar el backup desde una ubicación alternativa.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap backup restore -profile profile -label label -complete-alllogs  
-restorespec restorespec
```

Clonar el backup de bases de datos

Si clona una base de datos, puede realizar tareas como probar una actualización a una base de datos sin afectar a la base de datos en producción, duplicar una instalación maestra a varios sistemas de entrenamiento o duplicar una instalación maestra como

instalación básica a otros servidores, que tienen requisitos similares.

Puede ejecutar las siguientes tareas relacionadas con la clonación:

- Clonar una base de datos a partir de un backup existente.
- Clonar una base de datos en su estado actual, lo que permite crear el backup y el clon en un procedimiento.
- Clonar una base de datos y utilice scripts de plugins personalizados, que se ejecutan antes o después de la operación de clonación.
- Clonar una base de datos en el mismo host en el que reside la base de datos.
- Clonar una base de datos con los archivos de registro de archivos desde la ubicación del registro de archivos externo.
- Clonar una base de datos en un host alternativo.
- Consulte una lista de clones.
- Ver información detallada sobre clones.
- Eliminar clones.

Qué es la clonación

Puede clonar una base de datos para crear una réplica exacta de la base de datos original. Es posible crear el clon a partir de un backup completo o desde el estado actual de la base de datos.

A continuación se presentan algunas de las ventajas de crear un clon con SnapManager:

Ventajas	Detalles
Velocidad	La operación de clonación de SnapManager usa la función FlexClone disponible con Data ONTAP. Esto permite clonar rápidamente grandes volúmenes de datos.
Gestión eficiente del espacio	Cuando crea un clon con SnapManager, solo se necesita espacio para los cambios entre el backup y el clon. Un clon SnapManager es una copia Snapshot editable de la base de datos original y puede crecer según sea necesario. Por el contrario, un clon físico de la base de datos requiere que disponga de espacio suficiente para copiar la base de datos completa.

Ventajas	Detalles
Copia virtual	Puede utilizar la base de datos clonada como si fuera la base de datos original. Por ejemplo, puede usar un clon para pruebas, comprobaciones de plataformas y actualizaciones, simulaciones múltiples aplicadas a un conjunto de datos de gran tamaño, y pruebas y almacenamiento provisional en oficinas remotas. Los cambios en el clon no afectan a la base de datos original. Una vez clonada la base, la base de datos clonada queda totalmente operativa.
Sencillez	Es posible clonar una base de datos a cualquier host con los comandos de SnapManager.

Para poder clonar una base de datos, debe asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

- Elimine el `spfile<SID>.ora` archivo desde `$ORACLE_HOME\database`.
- Elimine el `init<SID>.ora` archivo desde `$ORACLE_HOME\database`.
- Elimine los destinos de volcado de Oracle que estén especificados en el archivo de especificación del clon.
- Elimine los archivos de control de Oracle que estén especificados en el archivo de especificación del clon.
- Elimine los archivos de registro de recuperación de Oracle especificados en el archivo de especificación del clon.

Debe proporcionar al clon un nuevo identificador del sistema. No se pueden ejecutar simultáneamente dos bases de datos con el mismo identificador de sistema en el mismo host. Es posible tener un clon en otro host con el mismo identificador de sistema. Es posible asignar al clon una etiqueta o dejar que SnapManager cree una etiqueta con el identificador del sistema, la fecha y la hora en que se creó el clon.

Cuando introduce una etiqueta, no debe incluir espacios ni caracteres especiales.

Como parte del proceso de clonado, SnapManager crea los parámetros y archivos de Oracle necesarios para la base de datos clonada. Un ejemplo de un archivo Oracle necesario es `init<SID>.ora`.

Al clonar una base de datos, SnapManager crea un nuevo `init<SID>.ora` archivo de la base de datos en la `$ORACLE_HOME\database` directorio.

Es posible clonar un backup de base de datos en el host en el que reside la base de datos o en un host alternativo.

Si la base de datos clonada utilizaba un `spfile`, SnapManager crea un `spfile` para el clon. Coloca este archivo en el `$ORACLE_HOME\database` directorio y crea la estructura de directorios para los archivos de diagnóstico. El nombre de archivo es `spfile <SID>.ora`.

Métodos de clonación

Es posible clonar una base de datos mediante uno de estos dos métodos. El método seleccionado afecta a la operación de creación de clon.

En la siguiente tabla se describen los métodos de clonado y su efecto en el `clone create` funcionamiento y su `-reserve` opción. Una LUN se puede clonar mediante cualquiera de los dos métodos.

Método de clonación	Descripción	<code>clone create -reserve</code>
Clonado de LUN	Se crea un nuevo LUN clon en el mismo volumen.	Cuando <code>-reserve</code> Para una LUN está configurada en <code>yes</code> , Se reserva espacio para el tamaño completo de LUN en el volumen.
Clonado de volúmenes	Se crea un nuevo FlexClone y la LUN clonada existe dentro del nuevo volumen clonado. Utiliza la tecnología FlexClone.	Cuando <code>-reserve</code> para un volumen se establece en <code>yes</code> , se reserva espacio para el tamaño de volumen completo dentro del agregado.

Cree especificaciones de clon

SnapManager para SAP utiliza un archivo XML de especificación del clon, que incluye las asignaciones, las opciones y los parámetros que se deben utilizar en la operación de clonado. SnapManager utiliza esta información para determinar dónde colocar los archivos que clona y cómo tratar información de diagnóstico, archivos de control, parámetros, etc.

Acerca de esta tarea

Es posible crear el archivo de especificación del clon con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager, la interfaz de línea de comandos (CLI) o un editor de texto.

Cuando crea el archivo de especificación del clon con un editor de texto, debe guardarlo como un `.xml` archivo. Es posible usar este archivo XML para otras operaciones de clonado.

También puede crear una plantilla de especificación de clon y personalizarla. Puede utilizar el `smsap clone template O` en la interfaz gráfica de usuario, utilice el asistente Clone.

SnapManager para SAP agrega una cadena de versión a cualquier plantilla de especificación de clon que genere. SnapManager para SAP asume la versión más reciente de cualquier archivo de especificación del clon que no tenga una cadena de versión.

Si desea realizar la clonado remota, no cambie las ubicaciones predeterminadas de los archivos de datos, los archivos de registro de recuperación y los archivos de control en el archivo de especificación del clon. Si cambia la ubicación predeterminada, SnapManager no puede crear el clon o crear el clon en una base de datos que no es compatible con la funcionalidad de Snapshot. Por lo tanto, la creación automática de perfil falla.



Aunque la información del punto de montaje y del grupo de discos de ASM se puede editar desde la interfaz gráfica de usuario, solo se puede cambiar el nombre del archivo y no las ubicaciones del archivo.

Puede ejecutar una tarea varias veces, ya sea con combinaciones de parámetros y valores iguales o diferentes.

SAP utiliza ajustes de Oracle específicos para la configuración de bases de datos. Puede encontrar estos ajustes en `init<SID>.ora` situado en `$ORACLE_HOME\database`. Debe incluirlas en la especificación del clon.

Pasos

1. Abra un archivo de texto e introduzca texto como se muestra en el ejemplo siguiente:

ejemplo

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com">
  <storage-specification/>
  <database-specification/>
</clone-specification>
```

2. En el componente de especificación de almacenamiento, introduzca los puntos de montaje para los archivos de datos.

La especificación de almacenamiento enumera las ubicaciones para el nuevo almacenamiento creado para el clon, como puntos de montaje de archivos de datos y dispositivos sin formato. Estos elementos se deben asignar del origen al destino.

En el siguiente ejemplo se muestra un solo punto de montaje NFS en un almacenamiento conectado mediante NFS:

ejemplo

```
<mountpoint>
  <source>\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
  <destination>\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
</mountpoint>
```

3. En el componente de especificación de la base de datos, identifique la información del archivo de control como una lista de los archivos de control que desea crear para el clon.

La especificación de la base de datos especifica las opciones de la base de datos para el clon, como los archivos de control, los registros de recuperación, los registros de archivos y los parámetros de Oracle.

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis del archivo de control que se utiliza en la especificación del clon:

ejemplo

```

<controlfiles>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
  <file>\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
</controlfiles>

```

4. Especifique la estructura del registro de recuperación para el clon.

En el ejemplo siguiente se muestra la estructura de directorio redo log para la clonado:

ejemplo

```

<redologs>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
    <number>1</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
    <number>2</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
    <number>3</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
  <redogroup>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
    <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
    <number>4</number>
    <size unit="M">100</size>
  </redogroup>
</redologs>

```

5. Especifique los parámetros de Oracle que deben establecerse con diferentes valores en la base de datos clonada. Si utiliza Oracle 10, debe especificar los siguientes parámetros:

- Volcado en segundo plano
- Volcado de memoria
- Volcado de usuario
- **Opcional:** Archivos de registro



Si los valores de los parámetros no están configurados correctamente, la operación de clonado se detiene y se recibe un mensaje de error.

Si no especifica la ubicación donde se almacenan los registros de archivos, SnapManager crea el clon en `noarchive` modo. SnapManager copia esta información del parámetro en la `init.ora` archivo del clon.

En el ejemplo siguiente se muestra la sintaxis de parámetros que se utiliza en la especificación del clon:

ejemplo

```
<parameters>
  <parameter>
    <name>log_archive_dest</name>
    <value>LOCATION=>E:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>background_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>core_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
  </parameter>
  <parameter>
    <name>user_dump_dest</name>
    <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
  </parameter>
</parameters>
```

Puede utilizar un valor predeterminado mediante un elemento `default` dentro del elemento `Parameter`. En el siguiente ejemplo, la `os_authentication_prefix` el parámetro tomará el valor predeterminado porque se especifica el elemento predeterminado:

ejemplo

```
<parameters>
  <parameter>
    <name>os_authent_prefix</name>
    <default></default>
  </parameter>
</parameters>
```

Puede especificar una cadena vacía como valor de un parámetro mediante un elemento vacío. En el siguiente ejemplo, la `os_authentication_prefix` se establecerá en una cadena vacía:

ejemplo

```
<parameters>
  <parameter>
    <name>os_authent_prefix</name>
    <value></value>
  </parameter>
</parameters>
```



Puede utilizar el valor de la base de datos de origen `init.ora` archivo para el parámetro no especificando ningún elemento.

ejemplo

Si un parámetro tiene varios valores, puede proporcionar los valores de los parámetros separados por comas. Por ejemplo, si desea mover los archivos de datos de una ubicación a otra, puede utilizar la `db_file_name_convert` y especifique las rutas de los archivos de datos separadas por comas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

ejemplo

Si desea mover los archivos de registro de una ubicación a otra, puede utilizar `log_file_name_convert` y especifique las rutas de acceso del archivo de registro separadas por comas, como se muestra en el ejemplo siguiente:

1. Opcional: Especifique sentencias SQL arbitrarias para que se ejecuten en el clon cuando está en línea.

Puede utilizar las sentencias SQL para realizar tareas como la recreación de la `temp files` en la base de datos clonada.



Debe asegurarse de que no se incluya un punto y coma al final de la instrucción SQL.

A continuación se muestra una sentencia SQL de muestra que se ejecuta como parte de la operación de clonado:

```

<sql-statements>
  <sql-statement>
    ALTER TABLESPACE TEMP ADD
    TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
    SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
    MAXSIZE 32767M
  </sql-statement>
</sql-statements>

```

Ejemplo de especificación del clon

En el ejemplo siguiente se muestra la estructura de especificaciones de clon, incluidos los componentes de especificación de base de datos y almacenamiento, para un entorno de Windows:

```

<clone-specification xmlns="http://www.example.com">

  <storage-specification>
    <storage-mapping>
      <mountpoint>
        <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
        <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
      </mountpoint>
    </storage-mapping>
  </storage-specification>

  <database-specification>
    <controlfiles>
      <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
      <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
      <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET SID>.dbf</file>
    </controlfiles>

    <redologs>
      <redogroup>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
        <number>1</number>
        <size unit="M">100</size>
      </redogroup>
      <redogroup>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
      </redogroup>
    </redologs>
  </database-specification>
</clone-specification>

```

```

        <number>2</number>
        <size unit="M">100</size>
</redogroup>
<redogroup>
    <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
    <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
    <number>3</number>
    <size unit="M">100</size>
</redogroup>
<redogroup>
    <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
    <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
    <number>4</number>
    <size unit="M">100</size>
</redogroup>
</redologs>

<parameters>
    <parameter>
        <name>log_archive_dest</name>
        <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>background_dump_dest</name>
        <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>core_dump_dest</name>
        <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
    </parameter>
    <parameter>
        <name>user_dump_dest</name>
        <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
    </parameter>
</parameters>
</database-specification>
</clone-specification>

```

Clonar bases de datos y usar scripts de plugins personalizados

SnapManager proporciona un método para usar scripts personalizados antes y después de que se produzca una operación de clonado. Por ejemplo, podría haber creado un script personalizado que valida un SID de base de datos de clon y garantiza que el SID lo permita la política de nomenclatura. Mediante el plugin de clonado de SnapManager, puede incluir scripts personalizados y hacerlos ejecutar automáticamente antes o después de una operación de clonado de SnapManager.

Pasos

1. Ver scripts de plug-ins de muestra.
2. Cree una secuencia de comandos desde cero o modifique una de las secuencias de comandos del plug-in de ejemplo.

Cree su script personalizado de acuerdo con las directrices de script del plugin de SnapManager.

3. Coloque la secuencia de comandos personalizada en una ubicación de directorio especificada.
4. Actualice el archivo XML de especificación del clon e incluya información sobre el script personalizado que debe utilizarse durante el proceso de clonado.
5. Mediante un comando de SnapManager, compruebe que los scripts personalizados estén operativos.
6. Cuando inicia la operación de clonado, incluya el nombre de script y los parámetros opcionales.

Clonar bases de datos a partir de backups

Es posible clonar una base de datos a partir de un backup con la `clone create` comando.

Acerca de esta tarea

Primero debe crear un archivo de especificación del clon para la base de datos. SnapManager crea el clon según la información de este archivo de especificación.

Después de clonar una base de datos, es posible que desee actualizar el `tnsnames.ora` archivos en los equipos cliente con la nueva información de conexión de base de datos clonada. La `tnsnames.ora` Los archivos se utilizan para conectarse a una instancia de Oracle sin tener que especificar la información completa de la base de datos. SnapManager no actualiza el `tnsnames.ora` archivos.

SnapManager siempre crea un backup, incluidos los archivos de registro de archivos, si se utiliza el perfil creado con `-include-with-online-backups`. SnapManager permite clonar únicamente los backups completos de la base de datos.

SnapManager (3.2 o posterior) permite clonar los backups que contienen los archivos de datos y los archivos de registro de archivos.

Si el registro de archivos está disponible desde una ubicación externa, puede especificar la ubicación externa durante la clonación para recuperar la base de datos clonada en un estado coherente. Debe asegurarse de que Oracle pueda acceder a la ubicación externa. No se admite la clonación de backups de solo registro de archivos.

Aunque se crea el backup de registros de archivos junto con el backup parcial en línea, no se puede crear un clon de la base de datos con este backup.

Cuando se especifican las ubicaciones de los registros de archivos externos para recuperar la base de datos clonada en un estado coherente, debe asegurarse de incluir los nombres de las ubicaciones externas completamente en mayúsculas. En el sistema de archivos, los nombres de todas las carpetas y subcarpetas deben estar en mayúscula porque la base de datos Oracle convierte la ruta de destino en mayúscula y espera que las rutas de destino externas, los nombres de carpetas y los nombres de subcarpetas estén en mayúsculas. Si se especifican las rutas de destino de registros de archivo externos en minúscula, es posible que la base de datos no pueda identificar la ruta especificada y no se pueda recuperar la base de datos clonada.

Es posible clonar el backup de base de datos desde la ubicación de archivo de registro de archivos externo solo para una base de datos independiente.

Puede especificar el `-dump` opción como parámetro opcional para recoger los archivos de volcado después de la operación de creación de clones con errores o realizados correctamente.

Clonación de copia de seguridad de archivo de datos sin copia de seguridad de archivo de registro

Cuando el backup de archivos de datos no incluye el backup de registro de archivos, SnapManager para SAP clona la base de datos según el número de cambio del sistema (SCN) registrado durante el backup. Si no es posible recuperar la base de datos clonada, el `Archived log file for thread <number> and change <SCN> required to complete recovery` Se muestra un mensaje de error, aunque SnapManager para SAP sigue clonando la base de datos y, por último, se produce correctamente la creación del clon.

Al clonar con el backup de archivos de datos sin incluir el backup de registros de archivos, SnapManager recupera la base de datos clonada hasta el último SCN de registro de archivos, que se registra durante el backup.

Pasos

1. Cree un archivo de especificación del clon.
2. Para crear un clon, introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone create-backup-labelbackup_name-newsidnew_sid-labelclone_label-profileprofile_name-clonespecfull_path_to_clonespecfile [-taskspec _taskspec_] [-recover-from-location] path1 [,<path2>...] [-dump]
```

Clonar bases de datos en el estado actual

Puede crear un backup y un clon de la base de datos desde el estado actual de la base de datos mediante un solo comando.

Acerca de esta tarea

Cuando especifique el perfil con el `-current` Opción, SnapManager primero crea un backup y, a continuación, un clon del estado actual de la base de datos.

En la configuración de perfil, si habilitó el backup de archivos de datos y registros de archivos juntos para la clonación, siempre que se realice un backup de los archivos de datos en línea, también se realizará un backup de los registros de archivos. Al clonar la base de datos, SnapManager crea el backup de archivos de datos junto con el backup del registro de archivos y crea el clon de la base de datos. Si no se incluye el backup de registros de archivos, SnapManager no crea el backup de registros de archivos y, por lo tanto, no puede crear el clon de la base de datos.

Paso

1. Para clonar la base de datos en su estado actual, introduzca el comando siguiente:

```
smsap clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name -clonespecclonespec.xml
```

Este comando realiza un backup completo automático (generando la etiqueta de backup) e inmediatamente crea un clon a partir de ese backup mediante una especificación de clon existente que

desea utilizar.



Puede especificar el `-dump` opción como parámetro opcional para recoger los archivos de volcado después de las operaciones realizadas correctamente o con errores. El volcado se recoge tanto para las operaciones de backup como de clonado.

Clonar backups de bases de datos sin reasentar registros

SnapManager le permite realizar clonados flexibles, de modo que puede recuperar la base de datos clonada manualmente en un momento determinado sin necesidad de abrir la base de datos mediante reaslogs. También puede configurar manualmente la base de datos clonada como una base de datos en espera de Data Guard.

Acerca de esta tarea

Cuando pueda seleccionar la `-no-resetlogs` Opción al crear el clon, SnapManager realiza las siguientes actividades para crear la base de datos clonada:

Pasos

1. Ejecuta la actividad de tarea de preprocesamiento, si se especifica, antes de iniciar la operación de clonado
2. Crea la base de datos clonada con el SID especificado por el usuario
3. Ejecuta las sentencias SQL emitidas con la base de datos clonada.

Sólo se ejecutan correctamente las sentencias SQL que se pueden ejecutar en estado de montaje.

4. Ejecuta la actividad de la tarea de posprocesamiento, si se especifica.

Qué tareas debe realizar para recuperar la base de datos clonada manualmente

Pasos

1. Monte los backups de registros de archivos y recupere la base de datos clonada manualmente mediante los archivos de registro de archivos desde la ruta montada.
2. Después de realizar la recuperación manual, abra la base de datos clonada recuperada con `-resetlogs` opción.
3. Cree espacios de tablas temporales, si es necesario.
4. Ejecute la utilidad DBNEWID.
5. Conceda un privilegio sysdba a las credenciales de la base de datos clonada.

Al clonar los backups de la base de datos con la `-no-resetlogs` SnapManager deja la base de datos clonada en el estado montado para la recuperación manual.



La base de datos clonada creada con la `-no-resetlogs` la opción no es una base de datos completa. Por lo tanto, no debe ejecutar ninguna operación de SnapManager en esta base de datos, si bien SnapManager no le restringe la posibilidad de realizar ninguna operación.

Si no especifica el `-no-resetlogs` SnapManager aplica los archivos de registro de archivo y abre la base de datos con reaslogs.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone create -profile profile_name [-backup-label backup_name | -backup  
-id backup_id | current] -newsid new_sid -clonespec full_path_to_clonespecfile  
-no-resetlogs
```

Si intenta especificar ambas `-no-resetlogs` y `. recover-from-location` Options, SnapManager no permite especificar ambas opciones juntas y muestra el mensaje de error: SMSAP-04084: You must specify either one of the options: `-no-resetlogs` or `-recover-from-location`.

Ejemplo

```
smsap clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid  
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no  
-reset-logs
```

Consideraciones para clonar una base de datos en un host alternativo

Para poder clonar en un host distinto al que reside la base de datos, deben cumplirse algunos requisitos.

En la siguiente tabla se muestran los requisitos de configuración del host de origen y de destino:

Requisitos previos de configuración	Requisito
Arquitectura	Debe ser igual en los hosts de origen y objetivo
Sistema operativo y versión	Debe ser igual en los hosts de origen y objetivo
SnapManager para SAP	Se debe instalar y ejecutar en los hosts de origen y objetivo
Credenciales	Se debe configurar para que el usuario acceda al host de destino
Oracle	Se debe instalar la misma versión de software en los hosts de origen y destino. Oracle Listener debe ejecutarse en el host de destino.
Pila de almacenamiento compatible	Debe ser igual en los hosts de origen y objetivo
Protocolo utilizado para acceder a los archivos de datos	Debe ser igual en los hosts de origen y objetivo

Requisitos previos de configuración	Requisito
Dominio	Tanto el host remoto como el host en el que reside la base de datos deben estar en el dominio y no en el grupo de trabajo

Clonar una base de datos en un host alternativo

Puede utilizar el `clone create` comando para clonar un backup de base de datos en un host alternativo.

Lo que necesitará

- Cree un perfil o tenga un perfil existente.
- Crear una copia de seguridad completa o tener una copia de seguridad de la base de datos existente.
- Cree una especificación de clon o tenga una especificación de clon existente.

Paso

1. Para clonar una base de datos en un host alternativo, introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone create -backup-label backup_label_name -newsid new_sid -host target_host -label clone_label -comment comment_text -profile profile_name -clonespec full_path_to_clonespecfile
```

Oracle no permite ejecutar dos bases de datos con el mismo SID simultáneamente en el mismo host. Por este motivo, debe suministrar un SID nuevo para cada clon. Sin embargo, puede tener una base de datos en otro host con el mismo SID.

Consulte una lista de clones

Puede ver una lista de clones asociados con un perfil determinado.

Acerca de esta tarea

La lista incluye la siguiente información sobre los clones de un perfil:

- El ID del clon
- Estado de la operación de clonado
- SID de Oracle para el clon
- Host donde reside el clon
- Etiqueta del clon

Si especifica el `-verbose` opción, el resultado también muestra los comentarios introducidos para el clon.

Paso

1. Para mostrar una lista de todos los clones de un perfil, introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone list -profile profile_name [-quiet | -verbose]
```

Ver información detallada sobre clones

Puede ver información detallada sobre un clon específico mediante el `clone show` comando.

Acerca de esta tarea

La `clone show` comando muestra la siguiente información:

- Identificador del sistema del clon e ID del clon
- Estado de la operación de clonado
- Clonar crear fecha y hora de inicio y finalización
- Etiqueta del clon
- Clonar comentario
- Etiqueta e ID de copia de seguridad
- Base de datos de origen
- Hora de inicio y de finalización de la copia de seguridad
- Nombre de la base de datos, tablespaces y archivos de datos
- El nombre del host y los sistemas de archivos que contienen archivos de datos
- Los volúmenes del sistema de almacenamiento y las copias Snapshot respaldan el clon

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone show -profile profile_name [-label label | -id guid]
```

Eliminar clones

Puede eliminar los clones cuando el tamaño de la copia Snapshot alcance entre un 10% y un 20% del backup. Así también se garantiza que el clon tenga los datos más recientes.

Acerca de esta tarea

La etiqueta es el identificador único de cada clon en un perfil. Puede usar la etiqueta o el ID del clon, pero no el identificador del sistema (SID) para eliminar el clon.



El SID del clon y la etiqueta del clon no son iguales.

Cuando elimina un clon, la base de datos debe estar en ejecución. De lo contrario, no se eliminarán muchos ficheros y directorios del clon existente, lo que hará que se realice más trabajo antes de crear otro clon.

Los directorios especificados para ciertos parámetros de Oracle del clon se destruyen cuando se elimina el clon y solo deben contener datos para la base de datos clonada: Destinos de registro de archivo, destinos de fondo, núcleo y destinos de volcado de usuario. No se eliminan los archivos de auditoría.



No es posible eliminar un clon cuando se utiliza en otras operaciones.

Opcionalmente, es posible recoger los archivos de volcado después de una operación de eliminación de clonado correcta o con errores.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap clone delete -profile profile_name [-label label | -id guid] [-force][  
-dump] [-quiet] | [-verbose]
```

Ejemplo

```
smsap clone delete -profile targetdbl_prof1 -label sales0908_clone1
```

Introducción a la protección de datos en SnapManager

SnapManager admite protección de datos para proteger los backups en sistemas de almacenamiento secundarios o terciarios. Debe configurar las relaciones de SnapMirror y SnapVault entre los volúmenes de origen y de destino.



Los backups creados con BR*Tools no se pueden proteger con SnapManager para SAP.

Puede utilizar las secuencias de comandos posteriores al backup tanto desde la interfaz de línea de comandos (CLI) como desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) para proteger los backups en un sistema de almacenamiento principal.

Cómo SnapManager retiene los backups en el almacenamiento local

SnapManager permite crear backups que cumplen las políticas de retención, lo cual especifica cuántos backups se deben conservar correctamente en el almacenamiento local. Puede especificar la cantidad de backups correctos que debe conservarse en el perfil de una determinada base de datos.

Es posible crear backups para lo siguiente:

- 10 días de backup diarios en almacenamiento primario
- 2 meses de backups mensuales en almacenamiento primario
- 7 días de backup diarios en almacenamiento secundario
- 4 semanas de backups semanales en el almacenamiento secundario
- 6 meses de backups mensuales en almacenamiento secundario

Para cada perfil de SnapManager, puede cambiar los valores de las siguientes clases de retención no limitadas:

- Cada hora

- Todos los días
- Semanal
- Mensual

SnapManager determina si se debe retener un backup teniendo en cuenta el número de retención (por ejemplo, 15 backups) y la duración de la retención (por ejemplo, 10 días de backups diarios). Un backup caduca cuando su antigüedad supera el período de retención establecido para su clase de retención o la cantidad de backups supera el número de retenciones. Por ejemplo, si el número de backup es 15 (SnapManager ha tomado 15 backups correctos) y se establece el requisito de duración para 10 días de backups diarios, los cinco backups elegibles más antiguos caducan.

Cuando se caduca un backup, SnapManager libera o elimina el backup caducado. SnapManager siempre conserva el último backup realizado.

SnapManager solo cuenta la cantidad de backups realizados correctamente para el número de retención y no considera lo siguiente:

Backups no incluidos en el número de retención	Detalles adicionales
Backups con errores	SnapManager conserva la información sobre backups realizados correctamente y sin errores. Aunque los backups sin éxito requieren solo un espacio mínimo en el repositorio, es posible que desee eliminarlos. Los backups sin éxito permanecen en el repositorio hasta que se eliminan.
Backups designados para retenerse en cuenta de forma ilimitada o con backups para otra clase de retención	SnapManager no elimina los backups designados para que se conserven de forma ilimitada. Además, SnapManager solo considera los backups en la misma clase de retención (por ejemplo, SnapManager sólo considera los backups por horas para el número de retención por horas).
Backups montados desde el almacenamiento local	Cuando se montan las copias Snapshot, también se clonan y por lo que no se consideran aptos para la retención. SnapManager no puede eliminar las copias Snapshot si están clonadas.
Backups que se utilizan para crear un clon en el almacenamiento local	SnapManager conserva todos los backups que se usan para crear clones, pero no los considera para el número de retención de backups.

SnapManager proporciona un recuento de retención y una duración predeterminados para cada clase de retención. Por ejemplo, para el recuento de clases de retención cada hora, SnapManager, de forma predeterminada, retiene cuatro backups por hora. Puede anular estos valores predeterminados y establecer los valores al crear o actualizar el perfil o cambiar los valores predeterminados para el recuento de retención y la duración en `smsap.config` archivo.

Cuando los backups locales caducan según su política de retención, los backups se eliminan.

En una operación de backup solo de archivado, SnapManager no archiva los archivos de registro de recuperación, a diferencia del proceso de backup de base de datos en línea. Debe agregar una secuencia de

comandos de pretarea para archivar los archivos redo log antes de realizar la operación de copia de seguridad de archivvelog-only. La secuencia de comandos de pretarea debe ejecutar `alter system switch logfile` comando.

El siguiente ejemplo muestra las acciones que SnapManager realiza en diversos tipos de backups, según una política de retención de backups de tres días (con el número establecido en retener 3):

Fecha de la copia de seguridad	Estado	Se han adoptado medidas para la política de retención	Explicación
5/10	Exitoso	Mantenga	Este es el backup exitoso más reciente, por lo que se mantendrá.
5/9	Clonado correcto	Omitir	SnapManager no considera los backups utilizados para la clonado en el número de políticas de retención. Este backup se omite del número de backups realizados correctamente.
5/8	Correcto, montado	Omitir	SnapManager no considera los backups montados en el número de políticas de retención. Este backup se omite del número de backups realizados correctamente.
5/7	Error	Omitir	Los backups con errores no se cuentan.
5/5	Exitoso	Mantenga	SnapManager mantiene este segundo backup diario de éxito.
5/3	Exitoso	Mantenga	SnapManager mantiene este tercer backup diario de éxito.
5/2	Exitoso	Eliminar	SnapManager cuenta este backup correctamente, pero después de que SnapManager alcanza tres backups diarios correctos, este backup se elimina.

Información relacionada

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp"](#)

Aspectos que se deben tener en cuenta al realizar la protección de datos

Debe tener en cuenta ciertas consideraciones para realizar la protección de datos.

- Para realizar operaciones de clonado o restauración desde sistemas secundarios, se debe montar el volumen de destino en el espacio de nombres y exportarlo correctamente.
- Debe deshabilitar el parámetro SnapDrive Configuration `check-export-permission-nfs-clone` estableciendo el valor en **off**.

La documentación de SnapDrive para UNIX en el sitio de soporte de NetApp contiene información adicional sobre `check-export-permission-nfs-clone parameter`.

- Debe configurar la relación de SnapMirror para los volúmenes de almacenamiento secundario solicitados en el sistema de almacenamiento secundario.
- Debe configurar la relación de SnapVault para los qtrees de almacenamiento secundario solicitados en el sistema de almacenamiento secundario para Data ONTAP que funciona en 7-Mode.
- Debe definir una política y reglas para la etiqueta de SnapMirror definida por el usuario si utiliza SnapVault post-script para Clustered Data ONTAP.

La copia posterior de SnapVault es compatible con los volúmenes de Clustered Data ONTAP y los tipos de relación de SnapMirror DP y XDP. La documentación de ONTAP en el sitio de soporte de NetApp contiene información sobre la configuración de SnapMirror y SnapVault.

["Documentación en el sitio de soporte de NetApp"](#)

Licencias necesarias para la protección de datos en SnapManager

Debe asegurarse de que las licencias requeridas para la protección de datos estén instaladas y habilitadas en los sistemas de almacenamiento primario y secundario.

Los sistemas de almacenamiento primario reciben las últimas actualizaciones de transacciones para la base de datos Oracle, almacenan los datos y proporcionan protección de copia de seguridad local de la base de datos. El sistema de almacenamiento principal también conserva los archivos de datos de la base de datos, los archivos de registro y los archivos de control. Los sistemas de almacenamiento secundario actúan como almacenamiento remoto para los backups protegidos.

Para la protección de datos, deben instalarse y activarse las siguientes licencias en los sistemas de almacenamiento primario:



Si desea habilitar la protección de datos en los sistemas de almacenamiento secundario, también debe instalar y habilitar estas licencias en los sistemas de almacenamiento secundario.

- Data ONTAP funcionando en 7-Mode (7.3.1 o posterior) o en Clustered Data ONTAP (8.2 o posterior)
- SnapVault
- SnapRestore
- SnapMirror

- Se requiere FlexClone para el clonado.

Además, FlexClone es necesario para la red de área de almacenamiento (SAN) solo si SnapDrive está configurado para utilizar FlexClone en entornos SAN.

- El protocolo adecuado, por ejemplo, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) o Fibre Channel (FC).

Protección de backups de bases de datos mediante scripts posteriores

SnapManager permite proteger backups de bases de datos mediante scripts posteriores cuando se establece la relación de SnapMirror o SnapVault entre los sistemas de almacenamiento primario y secundario. Se pueden usar los scripts posteriores predeterminados para la actividad de procesamiento posterior de la operación de backup desde la interfaz de línea de comandos de SnapManager y la interfaz gráfica de usuario.

Es posible usar los siguientes scripts posteriores predeterminados disponibles

`default_install_directory\plugins\backup\create\post:`

- el script posterior de SnapMirror, `Mirror_the_backup.cmd` Si utiliza Data ONTAP en 7-Mode
- postscript de SnapVault, `Vault_the_backup.cmd` Si utiliza Data ONTAP en 7-Mode
- el script posterior de SnapMirror, `Mirror_the_backup_cDOT.cmd` Si utiliza Clustered Data ONTAP
- postscript de SnapVault, `Vault_the_backup_cDOT.cmd` Si utiliza Clustered Data ONTAP

Para obtener más información, consulte `readme.txt` disponible en `default_install_directory\plugins`.

SnapManager 3.1 o versiones anteriores proporciona scripts de procesamiento previo o de posprocesamiento solo para operaciones de clonado. A partir de la versión 3.2 de SnapManager se proporcionan scripts de procesamiento previo y de posprocesamiento para operaciones de backup y restauración. Es posible usar estos scripts para ejecutarse antes o después de las operaciones de backup o restauración.



Los scripts se proporcionan sólo como referencia. Se han probado con SnapDrive 7.0 para Windows o posterior, pero es posible que no funcionen en todos los entornos. Debe personalizar los scripts según sus requisitos de protección secundarios. Los scripts no funcionan con las versiones de SnapDrive anteriores a la 6.2.

Ejemplos de scripts posteriores

Puede consultar los scripts de ejemplo y crear scripts personalizados basados en su entorno para realizar mirroring y almacenamiento remoto. Los scripts de ejemplo están disponibles en `default_install_directory\plugins\backup\create\post`.

Mirror_the_backup.cmd

Si utiliza Data ONTAP en 7-Mode, es posible utilizar este script de muestra para reflejar el backup. Incluye tres operaciones (comprobación, descripción y ejecución) y las ejecuta al final del script. La secuencia de comandos también incluye el manejo de mensajes de error con códigos de 0 a 4 y > 4:

```

@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM| SnapMirror relationship for the requested secondary storage volumes
must be configured in Secondary storage. |
REM|-----|
|-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM          <post-tasks>
REM              <task>
REM                  <name>Mirror the backup</name>
REM                  <description>Mirror the backup</description>
REM              </task>
REM          </post-tasks>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has

```

been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all environments. Please review and then customize based on your secondary protection requirements.

```
REM
```

```
set /a EXIT=0
```

```
set name="Mirror the backup"
```

```
set description="Mirror the backup"
```

```
set parameter=()
```

```
if /i "%1" == "-check" goto :check
```

```
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
```

```
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
```

```
:usage
```

```
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
```

```
    set /a EXIT=99
```

```
    goto :exit
```

```
:check
```

```
    set /a EXIT=0
```

```
    goto :exit
```

```
:describe
```

```
    echo SM_PI_NAME:%name%
```

```
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
```

```
    echo SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS : %SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%
```

```
    set /a EXIT=0
```

```
    goto :exit
```

```
REM - Split the comma-separated PRIMARY_MOUNT_POINTS and Mirror the  
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.
```

```
:execute
```

```
    set /a EXIT=0
```

```
    echo "execution started"
```

```
    REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO echo %%G
```

```
    FOR %%V IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO sdcli snap update_mirror  
-d %%V
```

```
    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
```

```
        set /a EXIT=4
```

```
        exit /b %EXIT%
```

```
    )
```

```

        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%

```

Vault_the_backup.cmd

Si utiliza Data ONTAP en 7-Mode, es posible utilizar este script de ejemplo para almacenar el backup. Incluye tres operaciones (comprobación, descripción y ejecución) y las ejecuta al final del script. La secuencia de comandos también incluye el manejo de mensajes de error con códigos de 0 a 4 y > 4:

```

@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to vault the qtrees to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapVault relationship for the requested secondary storage qtrees
must be configured in Secondary storage. |
REM|-----|
|-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from

```

SnapManager CLI, follow these steps:

REM 1. create a task specification XML file.

REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.

REM

REM Example:

```
REM          <post-tasks>
```

```
REM          <task>
```

```
REM          <name>Vault the backup</name>
```

```
REM          <description>Vault the backup</description>
```

```
REM          </task>
```

```
REM          <post-tasks>
```

REM

REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all environments. Please review and then customize based on your secondary protection requirements.

REM

REM

REM

REM

REM

```
set /a EXIT=0
```

```
set name="Vault the backup"
```

```
set description="Vault the backup"
```

```
set parameter=()
```

```
if /i "%1" == "-check" goto :check
```

```
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
```

```
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
```

```
:usage
```

```
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
```

```
    set /a EXIT=99
```

```
    goto :exit
```

```
:check
```

```
    set /a EXIT=0
```

```
    goto :exit
```

```
:describe
```

```
    echo SM_PI_NAME:%name%
```

```
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
```

```
    echo SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS :
```

```
%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%
```

```

    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    FOR %%A IN (%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%) DO FOR /F
"tokens=1,2 delims=:" %%B IN ("%%A") DO sdcli snapvault archive -a %%B
-DS %%C %%B

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )
    echo "execution ended"

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```

Mirror_the_backup_CDOT.cmd

Si utiliza Clustered Data ONTAP, puede utilizar este script de ejemplo para reflejar el backup. Incluye tres operaciones (comprobación, descripción y ejecución) y las ejecuta al final del script. La secuencia de comandos también incluye el manejo de mensajes de error con códigos de 0 a 4 y > 4:

```

@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----|
-----|

```

```

REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM| SnapMirror relationship should be set for the primary volumes and
secondary volumes |
REM|-----|
-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM          <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM          <task-specification>
REM          <post-tasks>
REM          <task>
REM          <name>"Mirror the backup for cDOT"</name>
REM          </task>
REM          </post-tasks>
REM          </task-specification>
REM          </preposttask-specification>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0 for Windows but may not work in all
environments. Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup cDOT"
set description="Mirror the backup cDOT"
set parameter=()

```

```

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM - Split the comma-separated SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS then Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO powershell.exe -file
"c:\snapmirror.ps1" %%G < CON

    powershell.exe -file "c:\snapmirror.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% < CON

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )

    echo "execution ended"

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```


Vault_the_backup_CDOT.cmd

Si utiliza Clustered Data ONTAP, puede utilizar este script de ejemplo para almacenar el backup. Incluye tres operaciones (comprobación, descripción y ejecución) y las ejecuta al final del script. La secuencia de comandos también incluye el manejo de mensajes de error con códigos de 0 a 4 y > 4:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(\c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to do vault update to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----|
|-----|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM| Vaulting relationship with policy and rule needs to be established
between primary and secondary storage volumes |
REM|-----|
|-----|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM
REM 1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM 2. You can view the parameters available in the post-task script in
the Parameter section of the Task Specification page.
REM 3. Provide values to the following parameters:
REM     SNAPSHOT_LABEL      - Label Name to be set for snapshots before
doing the vault update
REM
REM FOR WINDOWS ITS ADVISED TO USE THE post-task script FROM THE GUI BY
SAVING THE BELOW SPEC XML AND GIVING THIS IN THE GUI LOAD XML FILE .
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM 1. create a task specification XML file.
```

```

REM 2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file .
REM Example:
REM         <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM             <task-specification>
REM                 <post-tasks>
REM                     <task>
REM                         <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
REM                         <parameter>
REM                             <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
REM                             <value>TST</value>
REM                         </parameter>
REM                     </task>
REM                 </post-tasks>
REM             </task-specification>
REM         </preposttask-specification>
REM
REM

```

REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has been tested with SnapDrive 7.0.0 for Windows but may not work in all environments.

Please review and then customize based on your secondary protection requirements.

REM

REM

REM Need to take care of the parameter variable, its not like shell script array handling, so declare a new variable

REM for one more argument and set that variable SM_PI_PARAMETER in the describe method. Then only that variable will be

REM Visible in the GUI task specification wizard else it wont list.

```
set /a EXIT=0
```

```
set name="Vault the backup for cDOT"
```

```
set description="Vault the backup For cDOT volumes"
```

```
set parameter=SNAPSHOT_LABEL :
```

```
if /i "%1" == "-check" goto :check
```

```
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
```

```
if /i "%1" == "-describe" goto :describe
```

```
:usage
```

```
    echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
```

```
    set /a EXIT=99
```

```
    goto :exit
```

```
:check
```

```
    set /a EXIT=0
```

```

        goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PI_PARAMETER:%parameter%

    set /a EXIT=0
    goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
    set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    powershell.exe -file "c:\snapvault.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% %SNAPSHOT_LABEL% < CON

    if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
        set /a EXIT=4
        exit /b %EXIT%
    )
    echo "execution ended"

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```

Cree o actualice los scripts posteriores

Puede crear nuevos scripts de post o utilizar los scripts disponibles en `default_install_directory\plugins\backup\create\post`.

Acerca de esta tarea

Es necesario estructurar el script de una forma concreta para poder ejecutarlo dentro del contexto de una operación de SnapManager. Cree el script en función de las operaciones esperadas, los parámetros de entrada disponibles y las convenciones de código de retorno.

Pasos

1. Cree un nuevo script o utilice los scripts de ejemplo disponibles.
2. Modifique o incluya las funciones, variables y parámetros según sea necesario.

3. Guarde el script personalizado.
4. Agregue el nombre del script y las entradas necesarias en el archivo XML de especificación de tareas de posprocesamiento o proporcione las entradas desde la GUI seleccionando el parámetro de entrada y script adecuado.



No es necesario proporcionar detalles de almacenamiento secundario en el archivo XML de especificación de tareas.

Cree archivos de especificación de tareas de posprocesamiento

SnapManager permite crear archivos XML de especificación de tareas de posprocesamiento para la operación de backup que incluyen los scripts posteriores de SnapMirror o SnapVault. Los scripts permiten reflejar o almacenar el backup en el almacenamiento secundario.

Pasos

1. Abra un nuevo archivo XML.

Puede ver el archivo XML de ejemplo de especificación de tareas disponible en `default_install_directory\plugins\ejemplos`.

2. Agregue el nombre del script como parámetro de entrada.
3. Guarde el archivo XML de especificación de tareas.

Utilice la especificación de la tarea de procesamiento posterior para reflejar volúmenes

SnapManager para SAP permite usar el script para reflejar los volúmenes después de que se produzca la operación de backup en un entorno Windows.

Pasos

1. Cree un archivo XML de especificación de tarea.
2. En el archivo XML, introduzca el nombre del script como un parámetro de entrada.
3. Guarde el archivo XML de especificación de tareas.
4. Cree un backup protegido de la base de datos en el almacenamiento secundario con el siguiente comando.

Al crear la copia de seguridad protegida, debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de tareas guardado después de la `-taskspec` opción.

Ejemplo: `smsapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec "C:\\mirror\\snapmirror.xml"`

En el ejemplo siguiente se muestra una estructura de especificación de tareas de posprocesamiento si está utilizando Data ONTAP en 7-Mode:

```
# <post-tasks>
#     <task>
#         <name>Mirror the backup</name>
#         <description>Mirror the backup</description>
#     </task>
# </post-tasks>
```

El siguiente ejemplo muestra una estructura de especificación de tareas de posprocesamiento si utiliza Clustered Data ONTAP:

```
# <task-specification>
#     <post-tasks>
#         <task>
#             <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#             <parameter>
#                 <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                 <value>TST</value>
#             </parameter>
#         </task>
#     </post-tasks>
# </task-specification>
# </preposttask-specification>
```

Utilice la especificación de tareas de posprocesamiento para los qtrees de almacén

SnapManager para SAP permite utilizar el script para almacenar los qtrees una vez que la operación de backup se lleva a cabo en un entorno de Windows.

Pasos

1. Cree un archivo XML de especificación de tarea.
2. En el archivo XML, introduzca el nombre del script como un parámetro de entrada.
3. Guarde el archivo XML de especificación de tareas.
4. Cree un backup protegido de la base de datos en el almacenamiento secundario con el siguiente comando.

Al crear la copia de seguridad protegida, debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de tareas guardado después de la `-taskspec` opción.

Ejemplo: `smsapbackup create -profile test_profile -full -online -taskspec "C:\\mirror\\snapvault.xml"`

En el ejemplo siguiente se muestra la estructura de especificación de tareas de posprocesamiento si está utilizando Data ONTAP en 7-Mode:

```
# <post-tasks>
#         <task>
#             <name>Vault the backup</name>
#             <description>Vault the backup</description>
#         </task>
#     </post-tasks>
```

En el siguiente ejemplo se muestra la estructura de especificación de tareas de posprocesamiento si se utiliza Clustered Data ONTAP:

```
# <task-specification>
#     <post-tasks>
#         <task>
#             <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#             <parameter>
#                 <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                 <value>TST</value>
#             </parameter>
#         </task>
#     </post-tasks>
# </task-specification>
# </preposttask-specification>
```

Realizando operaciones de gestión

Es posible realizar tareas de gestión después de instalar y configurar SnapManager. Estas tareas le permiten gestionar las operaciones normales más allá del backup, la restauración y la clonación.

Los administradores pueden realizar operaciones mediante la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de línea de comandos.

Ver una lista de operaciones

Es posible ver una lista con un resumen de todas las operaciones realizadas en un perfil.

Acerca de esta tarea

Puede ver la siguiente información cuando enumere operaciones asociadas a un perfil en particular:

- Fecha de inicio y finalización cuando se ejecutó la operación
- Estado de la operación
- ID de la operación
- Tipo de operación

- Host en el que se ejecutó

Paso

1. Para enumerar la información resumida de todas las operaciones, utilice el siguiente comando:

```
smsap operation list profile -profile profile_name -delimiter character [-quiet | -verbose]
```

Cuando la `-delimiter` se especifica option, el comando enumera cada fila en una línea independiente y los atributos de esa fila están separados por el carácter especificado.

Ver detalles de la operación

Puede ver información detallada acerca de un perfil determinado para verificar el éxito o el fracaso de una operación. También puede ayudar a determinar los recursos de almacenamiento que se están utilizando para una operación en particular.

Acerca de esta tarea

Es posible ver los siguientes detalles sobre una operación en particular:

- ID de la operación
- Tipo de operación
- Si la operación se ha forzado
- Información de tiempo de ejecución, incluido el estado, la fecha de inicio y de finalización de la operación
- El host donde se ejecutó la operación, incluidos el ID de proceso y la versión de SnapManager
- Información del repositorio
- Recursos de almacenamiento en uso

Paso

1. Para ver la información detallada de un ID de operación específico, escriba el siguiente comando:

```
smsap operation show -profile profile_name [-label label | -id id] [-quiet | -verbose]
```

Emita comandos desde un host alternativo

Puede emitir comandos de la CLI desde un host distinto al host de la base de datos y SnapManager enrutará los comandos que introduzca al host adecuado.

Acerca de esta tarea

Para que el sistema pueda enviar una operación al host correcto, primero debe saber dónde encontrar el perfil para la operación. En este procedimiento, el sistema mantiene el perfil en la información de asignación de repositorios para un archivo en el directorio principal del usuario en el host local.

Paso

1. Para que el directorio principal del usuario local conozca las asignaciones de perfil a repositorio de modo

que pueda enrutar la solicitud de operación, introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile sync -repository -dbname repo_dbname -host repo_host -port  
repo_port -login -username repo_username [-quiet | -verbose]
```

Compruebe la versión del software SnapManager

Puede determinar qué versión del producto se ejecuta en el host local ejecutando el `version` comando.

Paso

1. Para comprobar la versión de SnapManager, introduzca este comando: `smsap version`

Detenga el servidor host SnapManager

Cuando termine de utilizar SnapManager, quizás desee detener el servidor.

Paso

1. Para detener el servidor, escriba el siguiente comando, como usuario raíz:

```
smsap_server stop
```

Reinicie el servidor host SnapManager

Puede reiniciar el servidor SnapManager a través de la ventana Servicios.

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. En la ventana Services, seleccione NetAppSnapManager 3.3 para SAP.
3. Puede reiniciar el servidor de una de las siguientes maneras:
 - a. En el panel izquierdo, haga clic en **Reiniciar**.
 - b. Haga clic con el botón derecho en NetAppSnapManager 3.3 para SAP y seleccione **Restart** en el menú desplegable.
 - c. Haga doble clic en NetAppSnapManager 3.3 para SAP y, en la ventana de propiedades que se abre, haga clic en **Reiniciar**.

Desinstale SnapManager

Puede desinstalar SnapManager del servidor host.

Lo que necesitará

- Detenga el servidor host antes de desinstalar SnapManager.

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas**.
2. Seleccione **SnapManager para SAP**.

3. Haga clic en **Desinstalar**.

Configuración de una notificación por correo electrónico

SnapManager permite recibir una notificación por correo electrónico acerca del estado de finalización de las operaciones de base de datos ejecutadas por perfil. SnapManager genera el correo electrónico y ayuda a realizar la acción adecuada en función del estado de finalización de la operación de la base de datos. La configuración de las notificaciones por correo electrónico es un parámetro opcional.

Puede configurar una notificación por correo electrónico para un perfil individual como notificación de perfil y para varios perfiles en una base de datos de repositorio como notificación de resumen.

Notificación de perfiles

Para un perfil individual, es posible recibir un correo electrónico para las operaciones de base de datos correctas o fallidas.



De forma predeterminada, la notificación por correo electrónico está habilitada para las operaciones con bases de datos fallidas.

Notificación de resumen

La notificación de resumen permite recibir un mensaje de correo electrónico resumido sobre las operaciones de la base de datos realizadas mediante varios perfiles. Se pueden habilitar notificaciones por hora, por día, por semana o por mes.



En SnapManager 3.3, las notificaciones de resumen se envían solo si se especifica el servidor host que tiene que enviar la notificación. Si se actualiza SnapManager desde una versión anterior a 3.3, es posible que las notificaciones de resumen no se envíen si no se especificó el servidor host en la configuración de notificaciones de resumen.



Si crea un repositorio en un nodo de una base de datos que se encuentra en un entorno RAC y habilita la notificación de resumen, posteriormente cuando agrega el mismo repositorio a otro nodo de la base de datos, el correo electrónico de notificación de resumen se envía dos veces.

Puede usar notificación a nivel de perfil o notificación de resumen al mismo tiempo.

SnapManager habilita la notificación por correo electrónico para las siguientes operaciones de bases de datos ejecutadas por perfiles:

- Crear backup en el almacenamiento principal
- Restaurar backups
- Crear clones
- Verificar backups

Después de crear o actualizar perfiles con la notificación de correo electrónico activada, puede desactivarla. Si deshabilita la notificación por correo electrónico, ya no recibirá alertas por correo electrónico para esas operaciones de base de datos ejecutadas por perfil.

El correo electrónico que recibe contiene los siguientes detalles:

- Nombre de la operación de base de datos, por ejemplo, backup, restauración o clonado
- Nombre de perfil utilizado para la operación de base de datos
- Nombre del servidor host
- Identificador del sistema de la base de datos
- Hora de inicio y finalización de la operación de base de datos
- Estado de la operación de base de datos
- Mensaje de error, si lo hay
- Mensajes de advertencia, si los hay

Puede configurar lo siguiente:

- Servidor de correo para un repositorio
- Notificación por correo electrónico de un nuevo perfil
- Notificación por correo electrónico de un perfil existente
- Notificación por correo electrónico de resumen para varios perfiles en un repositorio



Es posible configurar las notificaciones por correo electrónico desde la interfaz de línea de comandos (CLI) y la interfaz gráfica de usuario (GUI).

Configurar un servidor de correo para un repositorio

SnapManager permite especificar los detalles del servidor de correo desde los cuales se envían las alertas por correo electrónico.

Acerca de esta tarea

SnapManager permite especificar el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo electrónico del remitente y el número de puerto del servidor de correo electrónico para un nombre de la base de datos de repositorio que requiere la notificación por correo electrónico. Puede configurar el número de puerto del servidor de correo en un intervalo comprendido entre 0 y 65535; el valor predeterminado es 25. Si requiere autenticación para la dirección de correo electrónico, puede especificar el nombre de usuario y la contraseña.

Debe especificar el nombre o la dirección IP del servidor host que maneja la notificación por correo electrónico.

Paso

1. Para configurar el servidor de correo para que envíe alertas por correo electrónico, escriba el siguiente comando:

```
smsap notification set -sender-email email_address -mailhost mailhost
-mailport mailport [-authentication -username username -password password]
-repository -port repo_port -dbname repo_service_name -host repo_host -login
-username repo_username
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

`[-force]`

[quiet | -verbose]

Para hacer lo siguiente...	Realice lo siguiente...
Para especificar la dirección de correo electrónico del remitente.	Especifique el <code>-sender-email</code> opción. En SnapManager 3.2 para SAP, puede incluir guión (-) al especificar el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico. Por ejemplo, puede especificar la dirección de correo electrónico del remitente como <code>-sender-emailuser@org-corp.com</code> .
Para especificar el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo electrónico del remitente.	Especifique el <code>-mailhost</code> opción.
Especificar el número de puerto del servidor de correo electrónico para un nombre de base de datos de repositorio que requiere notificación por correo electrónico. Puede configurar el número de puerto del servidor de correo en un intervalo comprendido entre cero y 65535; el valor predeterminado es 25.	Especifique el <code>-mailport</code> opción.
Especifique el nombre de usuario y la contraseña si necesita autenticación para la dirección de correo electrónico.	Especifique <code>-authentication</code> opción seguida del nombre de usuario y la contraseña.

En el siguiente ejemplo se configura el servidor de correo.

```
smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost  
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password  
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login  
-username grabal21 -verbose
```

Configurar la notificación por correo electrónico para un nuevo perfil

Cuando se crea un perfil nuevo, se puede configurar para recibir una notificación por correo electrónico al finalizar la operación de la base de datos.

Lo que necesitará

- Debe configurar la dirección de correo electrónico desde la cual se envían las alertas.
- Debe usar una lista separada por comas para varias direcciones de correo electrónico.

Debe asegurarse de que no hay espacio entre la coma y la siguiente dirección de correo electrónico.



Asegúrese de introducir el conjunto de direcciones de correo electrónico entre comillas dobles.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile create -profile profile [-profile-password profile_password]  
-repository -dbname repo_service_name -host repo_host -port repo_port -login  
-username repo_username -database -dbname db_dbname -host db_host [-sid  
db_sid] [-login -username db_username -password db_password -port db_port] [-  
rman {-controlfile | {-login -username rman_username -password rman_password  
-tnsname rman_tnsname} } ] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily  
[-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count  
n] [-duration m]]] [-comment comment][-snapname-pattern pattern][-protect [  
]][-notification [-success-email email_address1,email_address2 -subject  
subject_pattern] [-failure -email email_address1,email_address2 -subject  
subject_pattern]]
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

[-force]

[quiet | -verbose]



SnapManager admite hasta 1000 caracteres para las direcciones de correo electrónico.

Cuando se crea un backup de archivos de datos y archivos de registro de archivos junto con el perfil (para crear backups de registros de archivos independientes) y se produce un error en la creación del backup de archivos de datos, la notificación por correo electrónico se envía con el backup de datos como nombre de la operación en lugar de un backup de datos y un backup de registros de archivos. Cuando la operación de backup de archivo de datos y archivo de registro de archivo se realiza correctamente, se muestra el resultado de la siguiente manera:

```
Profile Name      : PROF_31  
Operation Name   : Data Backup and Archive Logs Backup  
Database SID     : TENDB1  
Database Host    : repo1.rtp.org.com  
Start Date       : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011  
End Date         : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011  
Status           : SUCCESS  
Error messages   :
```

Personalice el asunto del correo electrónico para un perfil nuevo

Puede personalizar el asunto del correo electrónico para el nuevo perfil cuando lo cree.

Acerca de esta tarea

Puede personalizar el asunto del correo electrónico utilizando el patrón {profile}_{operation-name}_{dB-sid}_{dB-host}_{start-date}_{end-date}_{status} o bien introducir su propio texto.

Nombre de la variable	Descripción	Valor de ejemplo
profile	Nombre de perfil utilizado para la operación de base de datos	PROF1
operation-name	Nombre de la operación de base de datos	Backup, copia de seguridad de datos, copia de seguridad de registros de datos y archivos
db-sid	SID de la base de datos	DB1
db-host	Nombre del servidor host	Hosta
start-date	La hora de inicio de la operación de la base de datos en el formato mdd:hh:ss yyyy	Abril 27 21:00:45 PST 2012
end-date	Hora de finalización de la operación de la base de datos en el formato mdd:hh:ss yyyy	Abril 27 21:10:45 PST 2012
status	Estado de la operación de base de datos	Correcto

Si no se proporciona ningún valor para las variables, SnapManager muestra el siguiente mensaje de error: Missing value(s) -subject.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile create -profile profile [-profile-password profile_password]
-repository -dbname repo_service_name -host repo_host -port repo_port -login
-username repo_username -database -dbname db_dbname -host db_host [-sid
db_sid] [-login-username db_username -password db_password -port db_port] [-
rman {-controlfile | {-login -username rman_username -password rman_password
-tnsname rman_tnsname} } ] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily
[-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count
n] [-duration m]]] [-comment comment][-snapname -pattern pattern][ [ ]] [-
notification [-success -email email_address1, email_address2 -subject
subject_pattern] [-failure -email email_address1, email_address2 -subject
subject_pattern]]
```

Configure la notificación por correo electrónico para un perfil existente

Al actualizar un perfil, puede configurar para recibir una notificación por correo electrónico al finalizar la operación de la base de datos.

Lo que necesitará

- Debe configurar la dirección de correo electrónico desde la cual se envían las alertas.
- Debe introducir una sola dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas.

Puede usar una lista separada por comas para varias direcciones. Debe asegurarse de que no hay espacio entre la coma y la siguiente dirección de correo electrónico. Si lo desea, también puede añadir un asunto al correo electrónico.



Debe asegurarse de introducir el conjunto de varias direcciones de correo electrónico entre comillas dobles.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile [-profile-password profile_password] [-  
database -dbname db_dbname -host db_host [-sid db_sid] [-login -username  
db_username -password db_password -port db_port] [{-rman{-controlfile | {-  
login -username rman_username -password rman_password -tnsname rman_tnsname}}}  
| -remove-rman] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily [-count n]  
[-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count n] [-  
duration m]]] [-comment comment] [-snapname-pattern pattern][[ [ ]] | [[]] [-  
notification [-success -email email_address1,email_address2 -subject  
subject_pattern] [-failure -email email_address1,email_address2 -subject  
subject_pattern]]
```

Puede utilizar el `success` opción de recibir una notificación solo para las operaciones correctas de la base de datos y la `failure` opción de recibir una notificación solo para las operaciones de base de datos fallidas.

Personalice el asunto del correo electrónico de un perfil existente

SnapManager le permite personalizar el patrón de asunto del correo electrónico para un perfil existente actualizando dicho perfil. Este patrón de asunto personalizado sólo es aplicable al perfil actualizado.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile [-profile -password profile_password] [-  
database -dbname db_dbname -host db_host [-sid db_sid] [-login -username  
db_username -password db_password -port db_port] [{-rman{-controlfile | {-  
login -username rman_username -password rman_password -tnsname rman_tnsname}}}  
| -remove-rman] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily [-count n
```

```
[-duration m] [-weekly [-count n] [-duration m] [-monthly [-count n] [-duration m]] [-comment comment][-snapname -pattern pattern][[-protect [-protection-policy policy_name]]| [[-noprotect]] [-notification [-success -email email_address1, email_address2 -subject subject_pattern] [-failure -email email_address1, email_address2 -subject subject_pattern]]
```

Configurar la notificación de resumen por correo electrónico para varios perfiles

SnapManager permite configurar una notificación por correo electrónico de resumen para varios perfiles en una base de datos de repositorio.

Acerca de esta tarea

Es posible configurar el host del servidor SnapManager como host de notificación desde el cual se envía el correo electrónico de notificación de resumen a los destinatarios. Si se cambian el nombre de host o la dirección IP del servidor SnapManager, también se puede actualizar el host de notificación.

Puede seleccionar cualquiera de las horas de programación en las que se requiera una notificación por correo electrónico:

- Hourly: Para recibir una notificación por correo electrónico cada hora
- Diario: Para recibir una notificación por correo electrónico diariamente
- Semanal: Para recibir una notificación por correo electrónico semanalmente
- Mensual: Recibir una notificación por correo electrónico mensualmente

Debe introducir una sola dirección de correo electrónico o una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas para recibir notificaciones de las operaciones realizadas mediante dichos perfiles. Asegúrese de que no haya espacio entre la coma y la siguiente dirección de correo electrónico cuando introduzca varias direcciones de correo electrónico.



Debe asegurarse de introducir el conjunto de varias direcciones de correo electrónico entre comillas dobles.

SnapManager le permite añadir un asunto de correo electrónico personalizado utilizando las siguientes variables:

- Nombre de perfil utilizado para la operación de base de datos.
- Nombre de la base de datos
- SID de la base de datos
- Nombre del servidor host
- Hora de inicio de la operación de la base de datos en el formato `yyyymmdd:hh:ss`
- Hora de finalización de la operación de la base de datos en el formato `yyyymmdd:hh:ss`
- Estado de la operación de base de datos

Si selecciona no agregar un asunto personalizado, SnapManager muestra un mensaje de error: `Missing value -subject.`

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port repo_port
-dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username
-email email_address1,email_address2 -subject subject-pattern -frequency {-
daily -time daily_time | -hourly -time hourly_time | -monthly -time
monthly_time -date {1|2...|31} | -weekly -time weekly_time -day {1|2|3|4|5|6|7}}
-profiles profile1 profile2 -notification-host notification-host
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

```
[-force] [-noprompt]
```

```
[quiet | -verbose]
```

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email-address
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles
sales1 -notification-host wales
```

Añada un nuevo perfil a las notificaciones por correo electrónico de resumen

Después de configurar una notificación de resumen por correo electrónico para la base de datos del repositorio, puede agregar un nuevo perfil a la notificación de resumen mediante el `summary notification` comando.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile create -profile profile_name [-profile-password
profile_password] -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -port
repo_port -login- username repo_username -database -dbname db_dbname -host
db_host [-sid db_sid] [-login -username db_username -password db_password
-port db_port] [-rman {-controlfile | {-login -username rman_username
-password rman_password -tnsname rman_tnsname} } ] [-retain [-hourly -count n]
[-duration m]] [-daily -count n] [-duration m]] [-weekly -count n] [-duration
m]] [-monthly -count n] [-duration m]] [-comment comment] [-snapname-pattern
pattern][ [ ]] [-summary-notification]
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

```
[-force]
```

```
[quiet | -verbose]
```

Agregue un perfil existente a las notificaciones de correo electrónico de resumen

SnapManager le permite añadir un perfil existente a una notificación de correo

electrónico de resumen al actualizar dicho perfil.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile_name [-profile-password profile_password] -repository -dbname repo_service_name -host repo_host -port repo_port -login -username repo_username -database -dbname db_dbname -host db_host [-sid db_sid] [-login -username db_username -password db_password -port db_port] [-rman {-controlfile | {-login -username rman_username -password rman_password -tnsname rman_tnsname} } ] [-retain [-hourly -count n] [-duration m]] [-daily -count n] [-duration m]] [-weekly -count n] [-duration m]] [-monthly -count n] [-duration m]] [-comment comment] [-snapname-pattern pattern][ [ ]] [-summary-notification]
```

Desactive la notificación por correo electrónico para varios perfiles

Después de activar la notificación de resumen por correo electrónico para varios perfiles, puede desactivarlos para que ya no reciban alertas por correo electrónico.

Acerca de esta tarea

SnapManager permite deshabilitar la notificación de resumen por correo electrónico para esas operaciones de la base de datos ejecutadas por perfil. Desde la CLI de SnapManager, introduzca el `notification remove-summary-notification` comando para deshabilitar la notificación por correo electrónico de resumen de varios perfiles y el nombre de la base de datos del repositorio para la cual no se requiere la notificación por correo electrónico.

Paso

1. Para deshabilitar la notificación de resumen de varios perfiles en una base de datos de repositorio, escriba el siguiente comando:

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port repo_port -dbname repo_service_name -host repo_host -login -username repo_username
```

En el siguiente ejemplo se muestra la desactivación de la notificación de resumen para varios perfiles en una base de datos de repositorio:

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521 -dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

Creación de archivos de especificación de tareas y secuencias de comandos para operaciones de SnapManager

SnapManager para SAP utiliza un archivo XML (lenguaje de marcado extensible) de la especificación de tareas que indica las tareas previas y las tareas posteriores para las

operaciones de copia de seguridad, restauración y clonado. Es posible añadir los nombres de las tareas previas y las secuencias de comandos posteriores a las tareas en el archivo XML para que las tareas se realicen antes o después de las operaciones de backup, restauración y clonado.

En SnapManager (3.1 o anterior), puede ejecutar los scripts de tareas previas y posteriores a la tarea solo para la operación de clonado. En SnapManager (3.2 o posterior) para SAP, puede ejecutar las secuencias de comandos previas y posteriores a las tareas para las operaciones de backup, restauración y clonado.

En SnapManager (3.1 o anterior), la sección de especificación de tareas forma parte del archivo XML de especificación del clon. Desde SnapManager 3.2 para SAP, la sección de especificación de tareas es un archivo XML independiente.



SnapManager 3.3 o versiones posteriores no admiten el uso del archivo XML de especificación del clon creado en las versiones anteriores a SnapManager 3.2.

En SnapManager (3.2 o posterior) para SAP, debe asegurarse de que se cumplan las siguientes condiciones para efectuar correctamente las operaciones de SnapManager:

- Para las operaciones de copia de seguridad y restauración, utilice el archivo XML de especificación de tareas.
- Para la operación de clonado, proporcione dos archivos de especificación: Un archivo XML de especificación del clon y un archivo XML de especificación de tareas.

Si desea habilitar la actividad de tareas previas o posteriores a la tarea, también puede agregar el archivo XML de especificación de tareas.

Puede crear el archivo de especificación de la tarea mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager, la interfaz de línea de comandos (CLI) o un editor de texto. Debe utilizar una extensión .xml para el archivo con el fin de habilitar las características de edición adecuadas. Puede guardar este archivo para usarlo para operaciones de backup, restauración y clonado futuras.

El archivo XML de especificación de tareas incluye dos secciones:

- La sección de tareas previas incluye scripts que se pueden ejecutar antes de las operaciones de backup, restauración y clonado.
- La sección tareas posteriores incluye scripts que se pueden ejecutar después de las operaciones de backup, restauración y clonado.

Los valores incluidos en las secciones de tareas previas y tareas posteriores deben cumplir las siguientes directrices:

- Nombre de la tarea: El nombre de la tarea debe coincidir con el nombre del script, que se muestra cuando se ejecuta el `plugin.sh -describe` comando.



Si hay un error de coincidencia, es posible que reciba el siguiente mensaje de error: `the file not found`.

- Nombre del parámetro: El nombre del parámetro debe ser una cadena que se puede utilizar como valor de variable de entorno.

La cadena debe coincidir con el nombre del parámetro en el script personalizado, que se muestra al

ejecutar el `plugin.sh -describe comando`.

Puede crear el archivo de especificación según la estructura del siguiente archivo de especificación de tareas de ejemplo:

```
<task-specification>
  <pre-tasks>
  <task>
    <name>name</name>
    <parameter>
      <name>name</name>
      <value>value</value>
    </parameter>
  </task>
</pre-tasks>
<post-tasks>
  <task>
    <name>name</name>
    <parameter>
      <name>name</name>
      <value>value</value>
    </parameter>
  </task>
</post-tasks>
</task-specification>
```



El archivo XML de especificación de tareas no debe contener ninguna directiva.

En la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, es posible establecer el valor del parámetro y guardar el archivo XML. Puede utilizar la página activación de tareas del asistente Crear copia de seguridad, del asistente Restaurar o recuperación y del asistente Crear copia de seguridad, para cargar el archivo XML de especificación de tareas existente y utilizar el archivo seleccionado para la actividad de tareas previas o posteriores a la tarea.

Una tarea se puede ejecutar varias veces, ya sea con combinaciones de parámetros y valores iguales o diferentes. Por ejemplo, puede utilizar una tarea Guardar para guardar varios archivos.



SnapManager utiliza las etiquetas XML que se proporcionan en el archivo de especificación de tareas para el procesamiento previo o la actividad de posprocesamiento para las operaciones de backup, restauración y clonado, independientemente de la extensión del archivo de especificación de la tarea.

Crear scripts de tareas previas, tareas posteriores y directivas

SnapManager le permite crear los scripts para la actividad de procesamiento previo, la actividad de procesamiento posterior y las tareas de políticas de las operaciones de backup, restauración y clonado. Debe colocar los scripts en el directorio de instalación

correcto para ejecutar la actividad de preprocesamiento, la actividad de posprocesamiento y las tareas de política de la operación de SnapManager.

Acerca de esta tarea

Contenido de secuencias de comandos de tareas previas y posteriores

Todos los scripts deben incluir lo siguiente:

- Operaciones específicas (comprobación, descripción y ejecución)
- (Opcional) variables de entorno predefinidas
- Código de manejo de errores específico (código de retorno (rc))



Debe incluir el código de gestión de errores correcto para validar el script.

Puede utilizar los scripts de tareas previas para muchos fines, por ejemplo, limpiar un espacio en disco antes de que se inicie la operación SnapManager. También puede utilizar los scripts posteriores a la tarea, por ejemplo, para calcular si SnapManager tiene espacio en disco suficiente para completar la operación.

Contenido de secuencias de comandos de tareas de directiva

Puede ejecutar el script de directivas sin utilizar operaciones específicas como comprobar, describir y ejecutar. El script incluye las variables de entorno predefinidas (opcionales) y el código de gestión de errores específico.

El script de política se ejecuta antes de las operaciones de backup, restauración y clonado.

Formato admitido

Se puede usar un archivo de comandos con extensión .cmd como script previo y posterior.



Si selecciona el archivo de comandos de shell, la operación SnapManager no responde. Para resolver esto, debe proporcionar el archivo de comandos en el directorio del plugin y volver a ejecutar la operación SnapManager.

Guía de instalación de script

El directorio en el que se instala la secuencia de comandos afecta al modo en que se utiliza. Es posible colocar los scripts en el directorio y ejecutar el script antes o después de que se lleve a cabo la operación de backup, restauración o clonado. Debe colocar el script en el directorio especificado en la tabla y utilizarlo de forma opcional al especificar la operación de backup, restauración o clonado.



Debe asegurarse de que el directorio plugins tenga el permiso ejecutable antes de utilizar los scripts para la operación SnapManager.

Actividad	Backup	Restaurar	Clonar
Preprocesamiento	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\pre

Actividad	Backup	Restaurar	Clonar
Procesamiento posterior	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\post	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\post	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\post
Basado en políticas	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\policy

Ubicación de secuencias de comandos de ejemplo

A continuación se muestran algunos ejemplos de los scripts de tareas previas y posteriores a las tareas para las operaciones de backup y clonado disponibles en la ruta de acceso del directorio de instalación:

- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\post
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\post

Qué puede cambiar en el script

Si crea un nuevo script, sólo puede cambiar las operaciones describir y ejecutar. Cada script debe contener las siguientes variables: `context`, `timeout`, y `parameter`.

Las variables descritas en la función describir del script deben declararse al inicio del script. Puede añadir nuevos valores de parámetros en `parameter=()` y, a continuación, utilice los parámetros de la función `execute`.

Guión de muestra

A continuación se muestra un script de ejemplo con un código de retorno especificado por el usuario para calcular el espacio en el host SnapManager:

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/create/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
```

```

set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )

    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i "\"%SM_TARGET_SID%">nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (

```

```

        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
        goto :exit
    )

    goto :exit

:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%

```

Operaciones en scripts de tareas

Las secuencias de comandos de tareas previas o posteriores a las tareas que cree deben seguir una estructura de complemento SnapManager para SAP estándar.

Las secuencias de comandos de tareas previas y posteriores deben incluir las siguientes operaciones:

- comprobar
- describa
- ejecución

Si alguna de estas operaciones no se especifica en la secuencia de comandos de tareas previas o posteriores, la secuencia de comandos no será válida.

Cuando ejecute el `smsap plugin check` comando para las secuencias de comandos de tareas previas o posteriores, el estado devuelto de las secuencias de comandos muestra un error (porque el valor de estado devuelto no es cero).

Funcionamiento	Descripción
comprobar	El servidor SnapManager ejecuta el <code>plugin.sh -check</code> comando para garantizar que el sistema tenga permiso de ejecución en los scripts del plugin. También es posible incluir la comprobación de permisos de archivos en el sistema remoto.

Funcionamiento	Descripción
<p>describa</p>	<p>El servidor SnapManager ejecuta el <code>plugin.sh -describe</code> para obtener información acerca del script y hacer coincidir los elementos proporcionados por el archivo de especificación. El script de un plugin debe contener la siguiente información de descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>SM_PI_NAME</code>: Nombre de script. Debe introducir un valor para este parámetro. • <code>SM_PI_DESCRIPTION</code>: Descripción del propósito del script. Debe introducir un valor para este parámetro. • <code>SM_PI_CONTEXT</code>: Contexto en el que se debe ejecutar la secuencia de comandos, por ejemplo, <code>root</code> u <code>orasisd</code>. Debe introducir un valor para este parámetro. • <code>SM_PI_TIMEOUT</code>: El tiempo máximo (en milisegundos) que SnapManager debe esperar a que el script complete el procesamiento y finalice la ejecución. Debe introducir un valor para este parámetro. • <code>SM_PI_PARAMETER</code>: Uno o varios parámetros personalizados necesarios para que la secuencia de comandos del plugin realice el procesamiento. Cada parámetro debe aparecer en una nueva línea de salida e incluir el nombre del parámetro y una descripción. Cuando el script finalice el procesamiento, una variable de entorno proporcionará al script el valor del parámetro. <p>A continuación se muestra la salida de ejemplo de la secuencia de comandos <code>Followup_Activities</code>.</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> plugin.sh - describe SM_PI_NAME:Followup_activities SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation. SM_PI_CONTEXT:root SM_PI_TIMEOUT:60000 SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner. Command complete.</pre>

Funcionamiento	Descripción
ejecución	El servidor SnapManager ejecuta el <code>plugin.sh -execute</code> para iniciar la secuencia de comandos para ejecutar la secuencia de comandos.





Variables disponibles en los scripts de tareas para la operación de backup


SnapManager proporciona información de contexto en forma de variables de entorno relacionadas con la operación de backup que se realiza. Por ejemplo, el script puede recuperar el nombre del host original, el nombre de la política de retención y la etiqueta del backup.

En la siguiente tabla, se enumeran las variables de entorno que se pueden utilizar en los scripts:

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_OPERATION_ID</i>	Especifica el ID de la operación actual	cadena
<i>SM_PROFILE_NAME</i>	Especifica el nombre del perfil utilizado	cadena
<i>SM_SID</i>	Especifica el identificador del sistema de la base de datos	cadena
<i>SM_HOST</i>	Especifica el nombre de host de la base de datos	cadena
<i>SM_OS_USER</i>	Especifica el propietario del sistema operativo (SO) de la base de datos	cadena
<i>SM_OS_GROUP</i>	Especifica el grupo del sistema operativo de la base de datos	cadena
<i>SM_BACKUP_TYPE</i>	Especifica el tipo de backup (en línea, sin conexión o automático)	cadena
<i>SM_BACKUP_LABEL</i>	Especifica la etiqueta del backup	cadena
<i>SM_BACKUP_ID</i>	Especifica el ID del backup	cadena
<i>SM_BACKUP_RETENTION</i>	Especifica el período de retención	cadena
<i>SM_BACKUP_PROFILE</i>	Especifica el perfil utilizado para esta copia de seguridad	cadena

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_ALLOW_DATABASE_SHUTDOWN</i>	Especifica si desea iniciar o cerrar la base de datos Si es necesario puede utilizar la opción -force de la interfaz de línea de comandos.	booleano
<i>SM_BACKUP_SCOPE</i>	Especifica el ámbito del backup (completo o parcial)	cadena
<i>SM_TARGET_FILER_NAME</i>	Especifica el nombre del sistema de almacenamiento de destino  Si se utiliza más de un sistema de almacenamiento, los nombres de los sistemas de almacenamiento deben separarse con comas.	cadena
<i>SM_TARGET_VOLUME_NAME</i>	Especifica el nombre del volumen objetivo  El nombre del volumen de destino debe estar precedido por el nombre del dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, SM_TARGET_FILER_NAME/SM_TARGET_VOLUME_NAME.	cadena
<i>SM_HOST_FILE_SYSTEM</i>	Especifica el sistema de archivos del host	cadena

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_SNAPSHOT_NAMES</i>	<p data-bbox="589 153 1027 191">Especifica la lista Snapshot</p> <div data-bbox="621 411 675 468">  </div> <p data-bbox="735 233 997 642">El nombre de las copias de Snapshot debe prefijarse con el nombre del sistema de almacenamiento y el nombre del volumen. Los nombres de las copias Snapshot están separados por comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_ARCHIVE_LOGS_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 705 1027 768">Especifica el directorio de registros de archivos</p> <div data-bbox="621 905 675 961">  </div> <p data-bbox="735 814 997 1052">Si los registros de archivos se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_REDO_LOGS_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 1113 1027 1150">Especifica el directorio redo logs</p> <div data-bbox="621 1266 675 1323">  </div> <p data-bbox="735 1188 997 1392">Si los redo logs se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_CONTROL_FILES_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 1455 1027 1518">Especifica el directorio de archivos de control</p> <div data-bbox="621 1654 675 1711">  </div> <p data-bbox="735 1566 997 1803">Si los archivos de control se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas



Variables	Descripción	Formato
<i>SM_DATA_FILES_DIRECTORY</i>	<p>Especifica el directorio de archivos de datos</p> <p> Si los archivos de datos se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas
<i>user_defined</i>	Especifica parámetros adicionales definidos por el usuario. Los parámetros definidos por el usuario no están disponibles para los plugins que se usan como políticas.	definido por el usuario





Variables disponibles en los scripts de tareas para la operación de restauración


SnapManager proporciona información de contexto en la forma de variables de entorno relacionadas con la operación de restauración que se está realizando. Por ejemplo, el script puede recuperar el nombre del host original y la etiqueta del backup que se restaura.

En la siguiente tabla, se enumeran las variables de entorno que se pueden utilizar en los scripts:

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_OPERATION_ID</i>	Especifica el ID de la operación actual	cadena
<i>SM_PROFILE_NAME</i>	Especifica el nombre del perfil utilizado	cadena
<i>SM_HOST</i>	Especifica el nombre de host de la base de datos	cadena
<i>SM_OS_USER</i>	Especifica el propietario del sistema operativo (SO) de la base de datos	cadena
<i>SM_OS_GROUP</i>	Especifica el grupo del sistema operativo de la base de datos	cadena
<i>SM_BACKUP_TYPE</i>	Especifica el tipo de backup (en línea, sin conexión o automático)	cadena

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_BACKUP_LABEL</i>	Especifica la etiqueta de backup	cadena
<i>SM_BACKUP_ID</i>	Especifica el ID del backup	cadena
<i>SM_BACKUP_PROFILE</i>	Especifica el perfil utilizado para el backup	cadena
<i>SM_RECOVERY_TYPE</i>	Especifica la información de configuración de recuperación	cadena
<i>SM_VOLUME_RESTORE_MODE</i>	Especifica la configuración de restauración de volúmenes	cadena
<i>SM_TARGET_FILER_NAME</i>	<p>Especifica el nombre del sistema de almacenamiento de destino</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Si se utiliza más de un sistema de almacenamiento, los nombres de los sistemas de almacenamiento deben separarse con comas.</p> </div>	cadena
<i>SM_TARGET_VOLUME_NAME</i>	<p>Especifica el nombre del volumen objetivo</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>El nombre del volumen de destino debe estar precedido por el nombre del dispositivo de almacenamiento, por ejemplo, SM_TARGET_FILER_NAME/SM_TARGET_VOLUME_NAME.</p> </div>	cadena
<i>SM_HOST_FILE_SYSTEM</i>	Especifica el sistema de archivos del host	cadena

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_SNAPSHOT_NAMES</i>	<p data-bbox="589 153 1027 191">Especifica la lista Snapshot</p> <div data-bbox="621 411 675 468">  </div> <p data-bbox="735 233 995 642">El nombre de las copias de Snapshot debe prefijarse con el nombre del sistema de almacenamiento y el nombre del volumen. Los nombres de las copias Snapshot están separados por comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_ARCHIVE_LOGS_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 705 1027 768">Especifica el directorio de registros de archivos</p> <div data-bbox="621 905 675 961">  </div> <p data-bbox="735 810 995 1052">Si los registros de archivos se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_REDO_LOGS_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 1115 1027 1152">Especifica el directorio redo logs</p> <div data-bbox="621 1262 675 1318">  </div> <p data-bbox="735 1188 995 1388">Si los redo logs se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas
<i>SM_CONTROL_FILES_DIRECTORY</i>	<p data-bbox="589 1455 1027 1518">Especifica el directorio de archivos de control</p> <div data-bbox="621 1650 675 1707">  </div> <p data-bbox="735 1556 995 1797">Si los archivos de control se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_DATA_FILES_DIRECTORY</i>	<p>Especifica el directorio de archivos de datos</p> <p> Si los archivos de datos se encuentran en más de un directorio, los nombres de esos directorios se separan con comas.</p>	matriz de cadenas

Variables disponibles en los scripts de tareas para la operación de clonado

SnapManager proporciona información de contexto en forma de variables de entorno relacionadas con la operación de clonado que se realiza. Por ejemplo, el script puede recuperar el nombre del host original, el nombre de la base de datos clonada y la etiqueta del backup.

En la siguiente tabla, se enumeran las variables de entorno que se pueden utilizar en los scripts:

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_ORIGINAL_SID</i>	SID de la base de datos original	cadena
<i>SM_ORIGINAL_HOST</i>	Nombre de host asociado con la base de datos original	cadena
<i>SM_ORIGINAL_OS_USER</i>	Propietario del sistema operativo de la base de datos original	cadena
<i>SM_ORIGINAL_OS_GROUP</i>	Grupo del sistema operativo de la base de datos original	cadena
<i>SM_TARGET_SID</i>	SID de la base de datos del clon	cadena
<i>SM_TARGET_HOST</i>	Nombre del host asociado con la base de datos del clon	cadena
<i>SM_TARGET_OS_USER</i>	Propietario del sistema operativo de la base de datos clonada	cadena
<i>SM_TARGET_OS_GROUP</i>	Grupo del sistema operativo de la base de datos clonada	cadena
<i>SM_TARGET_DB_PORT</i>	Puerto de la base de datos de destino	entero

Variables	Descripción	Formato
<i>SM_TARGET_GLOBAL_DB_NAME</i>	Nombre de la base de datos global de la base de datos de destino	cadena
<i>SM_BACKUP_LABEL</i>	Etiqueta del backup utilizado para el clon	cadena

Error al manejar en scripts personalizados

SnapManager procesa la secuencia de comandos personalizada según los códigos de retorno específicos. Por ejemplo, si el script personalizado devuelve el valor 0, 1, 2 o 3, SnapManager continúa con el proceso de clonado. El código de retorno también influye en el modo en que SnapManager procesa y devuelve la salida estándar de la ejecución de la secuencia de comandos.

Código de retorno	Descripción	Continúe procesando la operación
0	El script se ha completado correctamente.	Sí
1	El script se ha completado correctamente, con mensajes informativos.	Sí
2	La secuencia de comandos se ha completado, pero incluye advertencias	Sí
3	La secuencia de comandos falla, pero la operación continúa.	Sí
4 o >4	El script falla y la operación se detiene.	No

Ver scripts de plugins de muestra

SnapManager incluye scripts que puede utilizar como ejemplos para crear sus propios scripts o como base para sus scripts personalizados.

Acerca de esta tarea

Puede encontrar los scripts de plugins de muestra en la siguiente ubicación:

- `<default_install_directory>\plugins\examples\backup\create`
- `<default_install_directory>\plugins\examples\clone\create`

- <default_install_directory>\plugins\windows\examples\backup\create\post

El directorio que contiene los scripts de plug-in de ejemplo incluye los siguientes subdirectorios:

- `policy`: Contiene secuencias de comandos que, cuando se configuran, siempre se ejecutan en la operación de clonación.
- `pre`: Contiene secuencias de comandos que, cuando se configuran, se ejecutan antes de la operación de clonación.
- `post`: Contiene secuencias de comandos que, cuando se configuran, se ejecutan después de la operación de clonación.

En la siguiente tabla se describen los scripts de ejemplo:

Nombre de script	Descripción	Tipo de script
<code>validate_sid.sh</code>	<p>Contiene comprobaciones adicionales al SID utilizado en el sistema de destino. La secuencia de comandos comprueba que el SID tenga las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contiene tres caracteres alfanuméricos • Comienza con una letra • No incluye SIDS de SAP reservados 	Política
<code>cleanup.sh</code>	<p>Borra el sistema de destino de modo que esté listo para almacenar el clon recién creado. Conserva o elimina archivos y directorios en función de la necesidad.</p>	Pretask
<code>sap_follow_up_activities.sh</code>	<p>Realiza tareas de seguimiento de las actividades descritas en <i>SAP System Copy Guide</i> y TR-3442, SAP con Oracle en UNIX y NFS y NetApp Storage. Por ejemplo, este script elimina o modifica las entradas de tabla del esquema SAP.</p>	Postarea
<code>os_db_authentication.sh</code>	<p>Adapta la autenticación del sistema operativo para el usuario OPS\$, como se recomienda en la nota SAP 316641. Este es un ejemplo de cómo procesar archivos SQL externos.</p>	Postarea

Nombre de script	Descripción	Tipo de script
Mirror_the_backup.cmd	Refleja los volúmenes después de que la operación de backup se produzca en un entorno de Windows cuando se utiliza Data ONTAP en 7-Mode.	Postarea
Vault_the_backup.cmd	Almacena los qtrees después de que la operación de backup se produzca en un entorno Windows cuando utiliza la versión de Data ONTAP en 7-Mode.	Postarea
Mirror_the_backup_cDOT.cmd	Refleja los volúmenes después de que la operación de backup se produzca en un entorno Windows cuando se utiliza Clustered Data ONTAP.	Postarea
Vault_the_backup_cDOT.cmd	Almacena los qtrees después de que se realice la operación de backup en un entorno Windows cuando utiliza Clustered Data ONTAP.	Postarea

Los scripts suministrados con SnapManager utilizan el shell BASH de forma predeterminada. Debe asegurarse de que el soporte para el shell BASH está instalado en su sistema operativo antes de intentar ejecutar cualquiera de los scripts de ejemplo.

Pasos

1. Para verificar que está utilizando el shell BASH, introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema:

bash

Si no ve un error, el shell BASH está funcionando correctamente.

De forma alternativa, puede introducir la `which-bash` en el símbolo del sistema.

2. Busque el script en el siguiente directorio:

```
<installdir>\plugins\examples\clone\create
```

3. Abra el script en un editor de secuencia de comandos como vi.

Guión de muestra

El siguiente script personalizado de muestra valida los nombres de SID de base de datos y evita que los nombres no válidos se usen en la base de datos clonada. Incluye tres operaciones (comprobación, descripción y ejecución), a las que se llama después de ejecutar el script. La secuencia de comandos también incluye el manejo de mensajes de error con los códigos 0, 4 y >4.

```

@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/create/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

```

```

)

rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
if %ERRORLEVEL% == 1 (
    set /a EXIT=4
    echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
    goto :exit
)

rem not a SAP reserved SID
echo %INVALID_SIDS% | findstr /i "\"%SM_TARGET_SID%\" " >nul
if %ERRORLEVEL% == 0 (
    set /a EXIT=4
    echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
    goto :exit
)

goto :exit

:exit
echo Command complete.
exit /b %EXIT%

```

["SAP con Oracle en UNIX y NFS y almacenamiento de NetApp: TR-3442"](#)

Crear scripts de tareas

Es posible crear los scripts de tareas previas, posteriores a tareas y de políticas para operaciones de backup, restauración y clonado, escribir el script e incluir las variables de entorno predefinidas en los parámetros. Es posible crear un nuevo script o modificar uno de los scripts de ejemplo de SnapManager.

Lo que necesitará

Antes de comenzar a crear el script, asegúrese de lo siguiente:

- Es necesario estructurar el script de un modo determinado para que se ejecute en el contexto de una operación SnapManager.
- Debe crear el script en función de las operaciones esperadas, los parámetros de entrada disponibles y las convenciones de código de devolución.
- Debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a archivos de registro definidos por el usuario.

Pasos

1. Cree la secuencia de comandos de la tarea personalizando la secuencia de comandos de ejemplo.

Realice lo siguiente:

- a. Busque un script de ejemplo en el siguiente directorio de instalación:

```
<default_install_directory>\plugins\examples\backup\create
```

```
<default_install_directory>\plugins\examples\clone\create
```

- a. Abra el script en el editor de secuencia de comandos.
 - b. Guarde el script con un nombre diferente.
2. Modifique las funciones, variables y parámetros según sea necesario.
 3. Guarde el script en uno de los siguientes directorios:

Secuencias de comandos de operaciones de copia de seguridad

- `<default_install_directory>\plugins\backup\create\pre`: Ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\backup\create\post`: Ejecuta el script después de que se realice la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\backup\create\policy`: Siempre ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. SnapManager utiliza siempre este script para todos los backups del repositorio.

Restaurar secuencias de comandos de operación

- `<default_install_directory>\plugins\restore\create\pre`: Ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\restore\create\post`: Ejecuta el script después de que se realice la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\restore\create\policy`: Siempre ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. SnapManager utiliza siempre este script para todos los backups del repositorio.

Clonar secuencias de comandos

- `<default_install_directory>\plugins\clone\create\pre`: Ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\clone\create\post`: Ejecuta el script después de que se ejecute la operación de backup. Utilícelo de manera opcional al especificar la creación de backups.
- `<default_install_directory>\plugins\clone\create\policy`: Siempre ejecuta el script antes de que se ejecute la operación de backup. SnapManager utiliza siempre este script para todos los backups del repositorio.

Almacenar los scripts de tareas

Debe almacenar los scripts de tareas previas, posteriores a tareas y de políticas en un directorio especificado en el servidor de destino donde se crearán los backups o clones.

Para la operación de restauración, los scripts deben colocarse en el directorio especificado en el servidor de destino donde se desea restaurar el backup.

Pasos

1. Cree el script.
2. Guarde el script en una de las siguientes ubicaciones:

Para la operación de copia de seguridad

Directorio	Descripción
<code><default_install_directory>\plugins\backup\create\policy</code>	Los scripts de políticas se ejecutan antes de las operaciones de backup.
<code><default_install_directory>\plugins\backup\create\pre</code>	Los scripts de preprocesamiento ejecutan el antes de las operaciones de backup.
<code><default_install_directory>\plugins\backup\create\pre</code>	Los scripts de procesamiento posterior se ejecutan después de las operaciones de backup.

Para la operación de restauración

Directorio	Descripción
<code><default_install_directory>\plugins\restore\create\policy</code>	Los scripts de políticas se ejecutan antes de las operaciones de restauración.
<code><default_install_directory>\plugins\restore\create\pre</code>	Las secuencias de comandos de preprocesamiento se ejecutan antes de las operaciones de restauración.
<code><default_install_directory>\plugins\restore\create\post</code>	Los scripts posteriores al procesamiento se ejecutan después de las operaciones de restauración.

Para la operación de clonación

Directorio	Descripción
<code><default_install_directory>\plugins\clone\create\policy</code>	Los scripts de políticas se ejecutan antes de las operaciones de clonado.
<code><default_install_directory>\plugins\clone\create\pre</code>	Los scripts de procesamiento previo se ejecutan antes de las operaciones de clonado.
<code><default_install_directory>\plugins\clone\create\post</code>	Los scripts de procesamiento posterior se ejecutan después de las operaciones de clonado.

Compruebe la instalación de los scripts de plugins

SnapManager le permite instalar y utilizar scripts personalizados para realizar diversas operaciones. SnapManager proporciona plugins para las operaciones de backup, restauración y clonado, que puede usar para automatizar sus scripts personalizados antes y después de las operaciones de backup, restauración y clonado.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap plugin check -osaccount os db user name
```

Si no se proporciona la opción `-osaccount`, la verificación de la instalación del script de plugin tiene lugar para el administrador en lugar de para el usuario especificado.

ejemplo

El siguiente resultado indica que las secuencias de comandos `policy 1`, `pre-plugin1` y `pre-plugin2` se han instalado correctamente. Sin embargo, la secuencia de comandos `post-plugin1` no funciona.

```
smsap plugin check
Checking plugin directory structure ...
<installdir>\plugins\clone\policy
  OK: 'policy1' is executable

<installdir>\plugins\clone\pre
  OK: 'pre-plugin1' is executable and returned status 0
  OK: 'pre-plugin2' is executable and returned status 0

<installdir>\plugins\clone\post
  ERROR: 'post-plugin1' is executable and returned status 3
Command complete.
```

Cree un archivo de especificación de tarea

Puede crear los archivos de especificación de tareas mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI), la interfaz de línea de comandos (CLI) o un editor de texto. Estos archivos se utilizan para realizar un procesamiento previo o la actividad de posprocesamiento de las operaciones de backup, restauración o clonado.

Pasos

1. Cree un archivo de especificación de tareas mediante GUI, CLI o un editor de texto.

ejemplo

Puede crear el archivo de especificación según la estructura del siguiente archivo de especificación de tareas de ejemplo:

```
<task-specification>
  <pre-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
        <name>name</name>
        <value>value</value>
      </parameter>
    </task>
  </pre-tasks>
  <post-tasks>
    <task>
      <name>name</name>
      <parameter>
        <name>name</name>
        <value>value</value>
      </parameter>
    </task>
  </post-tasks>
</task-specification>
```

2. Introduzca el nombre del script.
3. Introduzca el nombre del parámetro y el valor asignado al parámetro.
4. Guarde el archivo XML en el directorio de instalación correcto.

Ejemplo de especificación de tarea


```

<task-specification>
  <pre-tasks>
    <task>
      <name>clone cleanup</name>
      <description>pre tasks for cleaning up the target
system</description>
    </task>
  </pre-tasks>
  <post-tasks>
    <task>
      <name>SystemCopy follow-up activities</name>
      <description>SystemCopy follow-up activities</description>
      <parameter>
        <name>SCHEMAOWNER</name>
        <value>SAMSR3</value>
      </parameter>
    </task>
    <task>
      <name>Oracle Users for OS based DB authentication</name>
      <description>Oracle Users for OS based DB
authentication</description>
      <parameter>
        <name>SCHEMAOWNER</name>
        <value>SAMSR3</value>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>ORADBUSR_FILE</name>
<value\>E:\mnt\sam\oradbusr.sql</value\>
      </parameter>
    </task>
  </post-tasks>
</task-specification>

```

Realizar operaciones de backup, restauración y clonado mediante scripts previos y posteriores

Puede usar su propio script para iniciar una operación de backup, restauración o clonado. SnapManager muestra una página Task-abling en el asistente Backup Create, el asistente Restore or Recover o el asistente Clone Create, donde puede seleccionar el script y proporcionar valores a los parámetros que requiera el script.

Lo que necesitará

- Instale los scripts de los plugins en la ubicación correcta de instalación de SnapManager.
- Compruebe que los plugins se hayan instalado correctamente mediante el `smsap plugin check` comando.
- Asegúrese de que está utilizando el shell BASH.

Acerca de esta tarea

En la interfaz de línea de comandos (CLI), enumere el nombre del script, seleccione los parámetros y configure los valores.

Pasos

1. Para verificar que está utilizando el shell BASH, introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema:

```
bash
```

De forma alternativa, puede introducir la `which-bash` en el símbolo del sistema y utilice el resultado del comando como parámetro `start` del script.

El shell BASH funciona correctamente si no ve un error.

2. Para la operación de backup, introduzca el `-taskspec` Y proporcionar la ruta absoluta del archivo XML de especificación de tareas para realizar un preprocesamiento o una actividad de post-procesamiento antes o después de la operación de copia de seguridad:

```
smsap backup create -profile profile_name {[-full {-online | -offline | -auto} [-retain {-hourly | [-daily | -weekly | -monthly | -unlimited]}] [-verify] | [-data [[-files files [files]] | [-tablespaces tablespaces [-tablespaces]] [-datalabel label] {-online | -offline | -auto} [-retain {-hourly | [-daily | -weekly | -monthly | -unlimited]}] [-verify] | [-archivelogs [-label label] [-comment comment] [-backup-dest path1 [, [path2]]] [-exclude-dest path1 [, [path2]]] [-prunelogs {-all | -untilSCN untilSCN | -before {-date yyyy-MM-dd HH:mm:ss | -months | -days | -weeks | -hours}} -prune-dest prune_dest1 [, [prune_dest2]] [-taskspec taskspec] [-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]} -dump [-force] [-quiet | -verbose]
```

Si se produce un error en la operación del plugin de backup, solo se muestran el nombre del plugin y el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.

3. Para la operación de restauración de backup, introduzca el `-taskspec` Y proporcione la ruta absoluta del archivo XML de especificación de tareas para realizar un preprocesamiento o una actividad de posprocesamiento que se produzca antes o después de la operación de restauración:

```
smsap backup restore -profile profile_name {-label <label> | -id <id>} {-files <files>|-tablespaces <tablespaces> | -complete | -controlfiles} [-recover { -alllogs | -nologs | -until <until>}] [-restorespec <restorespec>] [-taskspec <taskspec>] [-verify] [-force] backup restore -fast [require | override | fallback | off] [-preview] -dump [-quiet | -verbose]
```

Si se produce un error en la operación del plugin de restauración, solo se muestran el nombre del plugin y

el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.

4. Para la operación de creación de clones, introduzca el `-taskspec` Y proporcione la ruta absoluta del archivo XML de especificación de la tarea para realizar un procesamiento previo o una actividad de posprocesamiento que se producen antes o después de la operación de clonado:

```
smsap clone create -profile profile_name {-backup-label backup_name | -backup
-id <backup-id>| -current} -newsid new_sid- clonespec
full_path_to_clonespecfile [-reserve <yes, no, inherit>] [-host <host>] [-
label <label>] [-comment <comment>] {-taskspec <taskspec>} -dump [-quiet |
-verbose]
```

Si se produce un error en la operación del plugin de clonado, solo se muestran el nombre del plugin y el código de devolución. El script del plugin debe incluir mensajes de registro y redirigir los mensajes a los archivos de registro definidos por el usuario.

Ejemplo de creación de una copia de seguridad utilizando el archivo XML de especificación de tareas

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online -taskspec
sales1_taskspec.xml -force -verify
```

Actualizar el nombre del sistema de almacenamiento y el nombre de host de la base de datos de destino asociados con un perfil

Con SnapManager 3.3 o versiones posteriores, es posible actualizar el nombre de host del sistema de almacenamiento o la dirección del sistema de almacenamiento, así como el nombre de host de la base de datos de destino asociado con un perfil de SnapManager.

Actualice el nombre del sistema de almacenamiento asociado a un perfil

A partir de la versión 3.3 de SnapManager, es posible actualizar el nombre de host o la dirección IP de un sistema de almacenamiento asociado con un perfil.

Lo que necesitará

Debe asegurarse de lo siguiente:

- El perfil tiene al menos una copia de seguridad.

Si el perfil no tiene backup, no es necesario actualizar el nombre del sistema de almacenamiento para ese perfil.

- No se está ejecutando ninguna operación para el perfil.

Acerca de esta tarea

Puede actualizar el nombre o la dirección IP del sistema de almacenamiento mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de SnapManager. Mientras se actualiza el nombre del sistema de almacenamiento, se actualizan los metadatos almacenados únicamente en la base de datos del repositorio. Después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento, puede realizar todas las operaciones de SnapManager como antes.



No se puede cambiar el nombre del sistema de almacenamiento mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager.

Debe asegurarse de que haya copias Snapshot disponibles en el nuevo sistema de almacenamiento. SnapManager no verifica la existencia de las copias Snapshot en el sistema de almacenamiento.

Sin embargo, debe recordar lo siguiente al realizar la actualización y reversión del host después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento:

- Si va a realizar una actualización gradual del host después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento, debe actualizar el perfil con el nuevo nombre del sistema de almacenamiento.
- Si va a revertir el host después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento, debe asegurarse de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento a su nombre anterior para poder utilizar los perfiles, los backups y los clones del sistema de almacenamiento anterior para ejecutar operaciones de SnapManager.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap storage rename -profile profile -oldname old_storage_name -newname  
new_storage_name [quiet | -verbose]
```

Si desea...	Realice lo siguiente...
Actualice el nombre del sistema de almacenamiento asociado a un perfil	Especifique el <code>-profile</code> opción.
Actualice el nombre o la dirección IP del sistema de almacenamiento asociados a un perfil	Especifique las siguientes opciones y variables: <ul style="list-style-type: none">• <code>-oldnameold_storage_name</code> Es el nombre de host o la dirección IP del sistema de almacenamiento.• <code>-newnamenew_storage_name</code> Es el nombre de host o la dirección IP del sistema de almacenamiento.

En el ejemplo siguiente se muestra el nombre del sistema de almacenamiento que se está actualizando:

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson  
-verbose
```

Ver una lista de los sistemas de almacenamiento asociados a un perfil

Puede ver una lista de los sistemas de almacenamiento asociados con un perfil en particular.

Acerca de esta tarea

La lista muestra los nombres de los sistemas de almacenamiento asociados con el perfil en particular.



Si no hay backups disponibles para el perfil, no puede ver el nombre del sistema de almacenamiento asociado con el perfil.

Paso

1. Para mostrar información sobre los sistemas de almacenamiento asociados con un perfil determinado, escriba este comando:

```
smsap storage list -profile profile [-quiet | -verbose]
```

Ejemplo

```
smsap storage list -profile mjubllian
```

```
Sample Output:  
Storage Controllers  
-----  
STCO1110-RTP07OLD
```

Actualice el nombre de host de la base de datos de destino asociado a un perfil

SnapManager (3.2 o posterior) para SAP permite actualizar el nombre de host de la base de datos de destino en el perfil de SnapManager.

Lo que necesitará

- El directorio inicial del usuario local debe tener en cuenta las asignaciones de perfil a repositorio.
- Se deben cerrar las sesiones de la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager.

Acerca de esta tarea

Puede actualizar el perfil con el nuevo nombre de host únicamente mediante la CLI.

Escenarios no admitidos para cambiar el nombre de host de la base de datos de destino en Profile

Las siguientes situaciones no son compatibles para cambiar el nombre de host de la base de datos de destino en el perfil:

- Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino mediante la interfaz gráfica de usuario de

SnapManager

- Reversión de la base de datos del repositorio después de actualizar el nombre de host de la base de datos de destino del perfil
- Actualizar varios perfiles para un nuevo nombre de host de base de datos de destino ejecutando un solo comando
- Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino cuando se ejecuta cualquier operación de SnapManager



Después de actualizar el nombre de host de la base de datos de destino en el perfil, solo se cambia el nombre de host de la base de datos de destino. Se conservan todos los demás parámetros de configuración establecidos en el perfil.

Después de actualizar el nombre de host de la base de datos de destino, no se puede eliminar ni desmontar el backup si el clon o el backup montado no están disponibles en el nuevo host. En tales situaciones, ejecutar las operaciones de SnapManager desde el host nuevo conlleva el fallo y las entradas obsoletas del host anterior. Para realizar operaciones de SnapManager, debe revertir al nombre de host anterior mediante el uso `profile update`.

Pasos

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile update -profile profile [-profile-password profile_password] [-  
database -dbname db_dbname -host db_host [-sid db_sid] [-login-username  
db_username -password db_password -port db_port] [{-rman{-controlfile | {-  
login-username rman_username -password rman_password -tnsname rman_tnsname}}}  
| -remove-rman] [-retain [-hourly [-count n] [-duration m]] [-daily [-count n]  
[-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count n] [-  
duration m]]] [-comment comment] [-snapname-pattern pattern] [-summary-  
notification] [-notification [-success -email email_address1, email_address2  
-subject subject_pattern] [-failure -email email_address1, email_address2  
-subject subject_pattern]] [-separate-archivelog-backups-retain-archivelog-  
backups -hours hours | -days days | -weeks weeks | -months months [-protect [-  
include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]] [-dump]
```

Las demás opciones para este comando son las siguientes:

`[-force] [-noprompt]`

`[quiet | -verbose]`

Si desea...	Realice lo siguiente...
Cambiar el nombre de host de la base de datos de destino	Especifique <code>-host <i>new_db_host</i></code>

2. Para ver el nombre de host de la base de datos de destino del perfil, escriba el siguiente comando:

```
smsap profile show
```

Mantener el historial de operaciones de SnapManager

SnapManager para SAP le permite mantener el historial de operaciones de SnapManager asociadas con un único perfil o múltiples perfiles. Puede mantener el historial desde la interfaz de línea de comandos (CLI) de SnapManager o desde la interfaz gráfica de usuario (GUI). Puede ver el historial de las operaciones como un informe y utilizar el informe para fines de cumplimiento de auditoría.

Puede mantener el historial de las siguientes operaciones de SnapManager:

- Crear backup
- Verificación de backup
- Restauración de backup
- Clone create

La información del historial de las operaciones de SnapManager se mantiene en función de la retención. Puede configurar diferentes clases de retención para cada una de las operaciones de SnapManager admitidas.

A continuación se enumeran algunas clases de retención que puede asignar:

- Número de días
- Número de semanas
- Número de meses
- Cantidad de operaciones

Según la retención, SnapManager purga el historial automáticamente. También puede purgar manualmente el historial de las operaciones de SnapManager. Si elimina o destruye el perfil, se eliminará toda la información del historial asociada con el perfil.



Después de revertir el host, no se pueden ver los detalles del historial ni se pueden realizar operaciones relacionadas con el historial asociadas con el perfil que se haya configurado para el mantenimiento del historial.

Configurar el historial de funcionamiento de SnapManager

SnapManager para SAP le permite mantener el historial de funcionamiento de SnapManager desde la interfaz de línea de comandos o la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. Puede ver el historial de la operación SnapManager como un informe.

Paso

1. Para configurar el historial de funcionamiento de SnapManager, introduzca el siguiente comando:

```
smsap history set -profile {-name, profile_name [profile_name1, profile_name2]
| -all -repository -login [-password repo_password] -username repo_username
-dbname repo_dbname -host repo_host -port repo_port} -operation {-operations
operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all} -retain {-count
retain_count | -daily retain_daily | -weekly retain_weekly | -monthly
retain_monthly} [-quiet | -verbose]
```

```
smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain
-daily 6 -verbose
```

```
smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3
-verbose
```

Consulte una lista del historial de operaciones de SnapManager

Puede ver el historial de todas las operaciones de SnapManager específicas o como un informe de acuerdo con la configuración de retención.

Paso

1. Para ver una lista de operaciones de historial de SnapManager, introduzca el siguiente comando:

```
smsap history list -profile {-name, profile_name [profile_name1,profile_name2]
| -all -repository -login [-password repo_password] -username repo_username
-dbname repo_dbname -host repo_host -port repo_port} -operation {-operations
operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all} [-delimiter
delimiter] [-quiet | -verbose]
```

Ver el historial detallado de una operación específica asociada a un perfil

Es posible ver el historial detallado de una operación SnapManager específica asociada con un perfil.

Paso

1. Para mostrar información detallada del historial de una operación de SnapManager específica asociada con un perfil, escriba el siguiente comando:

```
smsap history operation-show -profile profile_name {-label label | -id id} [-
quiet | -verbose]
```

Eliminar historial de operaciones de SnapManager

Puede eliminar el historial de la operación SnapManager si ya no se necesitan los detalles del historial.

Paso

1. Para eliminar el historial de operación de SnapManager, introduzca el siguiente comando:

```
smsap history purge -profile {-name, profile_name profile_name1,
profile_name2} | all -repository -login [-password repo_password] -username
repo_username -dbname repo_dbname -host repo_host -port repo_port} -operation
{-operations operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all} [-quiet
```


| `-verbose`]

Eliminar la configuración del historial asociada a un único perfil o a varios perfiles

SnapManager permite eliminar la configuración del historial de una operación SnapManager. Esta operación purga toda la información del historial asociada con un único perfil o múltiples perfiles.

Paso

1. Para eliminar el historial de las operaciones de SnapManager asociadas con un único perfil o múltiples perfiles, escriba el siguiente comando:

```
smsap history remove -profile {-name, profile_name [profile_name1, profile_name2] | all -repository -login [-password repo_password] -username repo_username -dbname repo_dbname -host repo_host -port repo_port} -operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2] | -all} [-quiet | -verbose]
```

Ver detalles de configuración del historial de SnapManager

Puede ver la configuración del historial de un único perfil.

Acerca de esta tarea

La operación del historial de SnapManager muestra la siguiente información para cada perfil:

- Nombre de la operación
- Clase de retención
- Recuento de retención

Paso

1. Para mostrar la información sobre la operación del historial de SnapManager de un perfil específico, introduzca el siguiente comando:

```
smsap history show -profile profile_name
```

Uso de BR*Tools con SnapManager para SAP

Puede utilizar los comandos BR*Tools de SAP con SnapManager para SAP. BR*Tools es un paquete de programas SAP que contiene herramientas SAP para la administración de bases de datos Oracle, por ejemplo, BRARCHIVE, BRBACKUP, BRCONNECT, BRRECOVER, BRRESTORE, BRSPACE Y BRTOOLS.

Puede completar las siguientes tareas relacionadas con el uso de BR*Tools y SnapManager para SAP:

- Deshabilitar el acceso del cliente a las copias Snapshot
- Especifique el perfil para las copias de seguridad BR*Tools

- Crear copias de seguridad de la base de datos mediante BRBACKUP y BRARCHIVE
- Programar backups con transacciones SAP DB13
- Restaure una base de datos mediante BRRESTORE y BRRECOVER
- Realice copias de seguridad y restaure archivos con BR*Tools
- Restaurar un backup en otro host

Qué son las BR*Tools

Encontrará información que necesitaría para utilizar SAP con los sistemas de almacenamiento.

Para obtener información general sobre el uso de BR*Tools, incluida la sintaxis de comandos, consulte la documentación de SAP, como BR*Tools para la administración de bases de datos Oracle en línea.

Requisitos de perfil

El perfil de SnapManager para SAP debe nombrarse correctamente para trabajar con BR*Tools. De forma predeterminada, BACKINT usa el perfil, que tiene el mismo nombre que el SID de SAP, del repositorio determinado por el ID de usuario que emite los comandos BR*Tools.


Debe utilizar un nombre de perfil diferente si el SID de SAP no es único en su entorno. Para obtener más información, vea *uso del perfil para copias de seguridad de BR* Tools*.

Usted debe tener un enlace del directorio BR*Tools al `C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\backint` Archivo instalado por SnapManager para SAP. Para obtener información acerca de cómo crear el vínculo, vea *integrar con SAP BR* Tools*.

Los backups creados con versiones anteriores a BR*Tools 7.00 no se pueden verificar. El tamaño de bloque del tablespace o del archivo de datos es necesario para completar la verificación; sin embargo, las versiones anteriores a BR*Tools 7.00 no lo proporcionan.

Acerca de la combinación de las interfaces BR*Tools y SnapManager para SAP

Puede utilizar una combinación de BR*Tools y la interfaz gráfica de usuario (GUI) de SnapManager for SAP o la interfaz de línea de comandos (CLI) para realizar las siguientes operaciones:

Funcionamiento	Interfaces que puede utilizar
Enumerar, restaurar, recuperar y eliminar copias de seguridad de la base de datos (copias de seguridad que incluyen archivos de datos, archivos de control o archivos redo log en línea) creadas con BRBACKUP	SnapManager para la CLI y GUI de SAP  BR*Tools puede enumerar y restaurar sólo las copias de seguridad creadas mediante BR*Tools.
Enumerar y eliminar copias de seguridad de otros conjuntos de archivos creados con BRBACKUP	SnapManager para la CLI y GUI de SAP
Clonar copias de seguridad de otros conjuntos de archivos creados con BRBACKUP	Se puede clonar un backup completo en línea o sin conexión utilizando el comando BRBACKUP mediante la SnapManager para la CLI o GUI de SAP.

Opciones disponibles bajo BR*Tools CLI con SnapManager para SAP

Las siguientes opciones están disponibles bajo la CLI de BR*Tools:

Opción	Tareas que se pueden realizar
Gestión de instancias	Registrar todas las acciones en las tablas del sistema de archivos y de la base de datos y guardar también los registros y perfiles de copia de seguridad en los medios de copia de seguridad.
Gestión del espacio	Permite una gestión de volúmenes completa. Para utilizar las funciones proporcionadas en la administración de espacio, debe inicializar los volúmenes con BRBACKUP o BRARCHIVE para asegurarse de que incluyan una etiqueta específica de SAP.
Backup y copia de la base de datos	Crear un backup de una base de datos, realizar un registro de recuperación sin conexión (registro de archivo) y verificar backups.
Restauración y recuperación	Restaurar y recuperar backups.
Estadísticas de la base de datos	Mantener las estadísticas de tablas e índices.

Funciones similares disponibles bajo BR*Tools GUI

Las siguientes operaciones están disponibles en la GUI de BR*Tools:

Tipo de asistente	Tareas que se pueden realizar
Asistente para crear repositorio	Crear un repositorio en una base de datos.
Asistente de perfil	Crear un perfil en un repositorio.
Asistente Backup	Cree una copia de seguridad del perfil.
Asistente Restore and Recovery	Restaurar y recuperar una copia de seguridad de un perfil.
Asistente SnapManager Clone Delete	Eliminar el clon de un backup.
Asistente para la eliminación de copias de seguridad de SnapManager	Eliminar la copia de seguridad de un perfil.

Acerca de la clonado de backups creados con BR*Tools

Se puede clonar una copia de seguridad completa en línea o sin conexión utilizando el comando **BRBACKUP**

mediante la CLI o GUI de SnapManager para SAP.

Para crear un clon de la copia de seguridad de la base de datos creada con el comando BRBACKUP , asegúrese de establecer el parámetro Configuration `brbackup.enable.cloneable.backups` a **verdadero** en `smsap.config File` y, a continuación, reinicie SnapManager para el servidor SAP. Introduzca el siguiente comando: `brbackup.enable.cloneable.backups=true`

Para copias de seguridad en línea creadas con el comando **BRBACKUP**, SnapManager para SAP le permite clonar la copia de seguridad sin realizar ningún cambio desde la CLI o GUI de SnapManager para SAP.

Para copias de seguridad sin conexión creadas el comando **BRBACKUP**, SnapManager para SAP le permite clonar la copia de seguridad desde la CLI o GUI de SnapManager para SAP después de realizar los siguientes pasos:

Pasos

1. Agregue las siguientes variables de configuración en el archivo `smsap.config`.

Los valores de las variables que se muestran a continuación son valores predeterminados. Puede conservar estos valores si desea establecerlos en valores predeterminados.

- `brbackup.oracle.maxdatafiles=254`
- `brbackup.oracle.maxloghistory=1168`
- `brbackup.oracle.maxinstances=50`
- `brbackup.oracle.maxlogfiles=255`
- `brbackup.oracle.maxlogmembers=3`
- `brbackup.oracle.character_set=UTF8`

2. Para cambiar cualquiera de estos valores de parámetros de configuración predeterminados en la `smsap.config File`, ejecute el siguiente comando desde el símbolo del sistema SQL:

```
alter database backup controlfile to trace as file
```

El archivo puede ser cualquier nombre definido por el usuario y se crea en el mismo directorio desde donde se llama a SQL*Plus.

3. Abra *file* para establecer estos valores en las variables de configuración correspondientes de `smsap.config` archivo.
4. Reinicie el servidor SnapManager.

Acerca de la eliminación de copias de seguridad creadas con BR*Tools

BR*Tools no elimina las copias de seguridad. Dado que los backups de SnapManager para SAP se basan en copias Snapshot, existe un límite para la cantidad de backups que puede retener. Es necesario garantizar que los backups se eliminen cuando ya no se necesiten.

En el sistema de almacenamiento NetApp, cada volumen puede tener un máximo de 255 copias snapshot. Si un volumen alcanza el límite, se producirá un error en los backups. Un backup realizado con BRBACKUP suele crear dos copias Snapshot de cada volumen afectado.

Para evitar llegar al máximo de la copia Snapshot de 255, puede gestionar los backups de las siguientes formas:

- Puede establecer las opciones retain en el perfil usado para las operaciones BR*Tools.

A continuación, SnapManager para SAP elimina automáticamente los backups más antiguos, según sea necesario.

- Puede eliminar manualmente backups que ya no sean necesarios mediante la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de línea de comandos de SnapManager para SAP.

Establezca la ruta de acceso para BR*Tools

Debe establecer la ruta de acceso para BR*Tools para usar el comando BR*Tools.

Acerca de esta tarea

Si la ruta de acceso no está establecida e intenta realizar la operación de volcado del sistema utilizando BR*Tools, se inicia el siguiente mensaje de error `config_summary.txt`: `'brtools' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file`

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Mi PC** y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en **Propiedades > Avanzado > variables ambientales**.
2. En la ventana **variables ambientales**, haga clic en **Nuevo** para agregar una nueva ruta BR*tools o **Editar** para editar la ruta de acceso BR*Tools existente tanto para las variables del sistema como para las variables de usuario.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Deshabilitar el acceso del cliente a las copias Snapshot

En el caso de cualquier volumen del sistema de almacenamiento que utilice el protocolo NFS y contenga los datos de SAP de los que se realice un backup mediante BR*Tools, debe deshabilitar el acceso del cliente a las copias Snapshot de ese volumen. Si el acceso de cliente está activado, BR*Tools intentará crear copias de seguridad de los directorios `.snapshot` ocultos que contengan copias de seguridad anteriores.

Para deshabilitar el acceso de los clientes, utilice uno de los métodos siguientes.

- Con Data ONTAP: Utilice la interfaz de línea de comandos de Data ONTAP, introduzca el comando siguiente: `vol options volume_name nosnapdir on` en donde `volume_name` Es el nombre del volumen que contiene datos SAP, por ejemplo, `/vol/falls_sap_cer9i_data1`
- Utilizando FilerView: Para desactivar el acceso mediante la interfaz gráfica de usuario de FilerView, ya se necesita una copia snapshot del volumen.
 - a. En el panel izquierdo de FilerView, seleccione **volúmenes > instantáneas > gestionar**.
 - b. En la página Manage Snapshots, haga clic en el nombre del volumen en la columna Volume.
 - c. En la página Configurar instantáneas, desactive la casilla de verificación Directorio de instantáneas visible y haga clic en **aplicar**.

Para obtener más información acerca de cómo desactivar el acceso de los clientes a las copias snapshot, consulte el capítulo sobre la administración de instantáneas de la *Guía de recuperación y copia de seguridad en línea de protección de datos de Data ONTAP* correspondiente a su versión de Data ONTAP.

Uso del perfil para copias de seguridad BR*Tools

Cuando ejecuta un comando BR*Tools que usa la interfaz BACKINT, SnapManager usa un perfil del repositorio. El repositorio está determinado por las credenciales SnapManager del usuario que ejecuta el comando BR*Tools.

De forma predeterminada, SnapManager utiliza el perfil con el mismo nombre que el identificador de sistema de base de datos SAP.

Acerca de la creación de credenciales para acceder al repositorio

Puede utilizar el `smsap credential set` Para establecer las credenciales del repositorio para el usuario BR*Tools.

Especificar un nombre de perfil de SnapManager diferente

Siempre que el identificador del sistema sea único para todos los hosts cuyos perfiles de SnapManager se encuentren en un repositorio determinado, el nombre del perfil predeterminado será suficiente. Puede crear el perfil de SnapManager y llamarlo mediante el valor identificador del sistema de la base de datos.

Sin embargo, si se utiliza el mismo identificador de sistema en distintos hosts, o si desea especificar más de un perfil SnapManager para utilizarlo con BR*Tools en una instancia SAP determinada, deberá definir el nombre del perfil para los comandos BR*Tools.

Las operaciones de base de datos programadas en la aplicación SAP se ejecutan como usuario. Las operaciones BR*Tools programadas dentro de las aplicaciones SAP se ejecutan como `SAPServiceSID`. Estos usuarios deben tener acceso al repositorio y al perfil.

El usuario del servicio SAP `SAPServiceSID` no permite al usuario iniciar sesión localmente. Para cambiarlo, debe modificar la directiva de seguridad local realizando los pasos siguientes:

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > programas > Herramientas administrativas > Política de seguridad local**.
2. Expanda **Directivas locales** y seleccione **asignación de derechos de usuario**
3. Busque la directiva **Denegar inicio de sesión en local**.
4. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Propiedades**.
5. Eliminar **usuario del servicio SAP** de esta lista.

Acerca de la creación del archivo de parámetros de la utilidad de copia de seguridad

El comando BR*Tools puede, opcionalmente, pasar un parámetro de utilidad de copia de seguridad (`.utl` Parameter) file en la interfaz BACKINT. De forma predeterminada, el nombre de este archivo es `initSID.utl`, Donde SID es el identificador de sistema de la base de datos.

De manera predeterminada, BR*Tools usa el archivo de parámetros especificado por `util_par_file` en la `initSID.sap` archivo. El archivo de parámetros de la utilidad de copia de seguridad se almacena normalmente en el mismo directorio que el `initSID.sap` archivo.

Agregar `profile_name = <profile>` para la `.utl` archivos y guardar. El perfil es el nombre del SnapManager *profile* que desea utilizar para los comandos BR*Tools.

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros adicionales de la utilidad de copia de seguridad incluidos en la `.utl` archivos para operaciones como la retención de backups, la restauración rápida y la protección de datos:

Operaciones	Parámetros de la utilidad de copia de seguridad
Retención de backups	<ul style="list-style-type: none"> • Clave: Retener • Valor: Ilimitado
cada hora	todos los días
semanal	mensual

En la siguiente tabla se describen los diferentes parámetros de la utilidad de backup para estas operaciones:

Funcionamiento	Clave	Valor
Retención de backups	rápido=	respaldo

Adición del parámetro de utilidad de copia de seguridad al archivo de inicialización BR*Tools

SAP crea un archivo de perfil de copia de seguridad denominado `initSID.sap` Para cada instancia de base de datos SAP en `$ORACLE_HOME\database\`. Puede usar este archivo para especificar el parámetro predeterminado de la utilidad de copia de seguridad (`.utl`) Archivo utilizado para comandos BR*Tools.

Pasos

1. Edite el archivo `initSID.SAP` y localice la línea que comienza con `util_par_file =`.
2. Anule el comentario de esta línea y agregue la ruta al archivo de parámetros de la utilidad de copia de seguridad que contiene el nombre del perfil, por ejemplo, `util_par_file = initSA1.utl`.
3. Si especifica un valor para `util_par_file`, asegúrese de que el archivo existe.

Si no se encuentra el archivo, los comandos BRBACKUP fallan porque intentan incluir ese archivo en una copia de seguridad.

Si se encuentra alguna de las siguientes condiciones de error, deberá utilizar el `-u` opción como nombre de perfil:

- `Parameter files does not exist`
- `No profile_name entry`

Ambas `orasid y. sidadm` Necesita acceso al perfil que se utilizaría para crear o gestionar copias de seguridad creadas con BR*Tools.

Especificar el nombre del archivo del parámetro de la utilidad de copia de seguridad en el comando BR*Tools

Opcionalmente, puede especificar el archivo del parámetro de utilidad de copia de seguridad (`.utl` Parameter) en los comandos BR*Tools mediante el `-r` opción. El valor de la línea de comandos anula el valor especificado en el archivo de inicialización SAP.

BR*Tools busca el archivo de parámetros en `$ORACLE_HOME\database\` directorio. Si almacena el archivo en otra ubicación, debe proporcionar la ruta completa con `-r` opción. Por ejemplo:

```
brbackup -r
```

```
C:\Oracle\NetApp_fcp_price_10g_enterprise_inst_vol1\database\initCER.utl ...
```

Copias de seguridad de bases de datos creadas con BRBACKUP y BRARCHIVE

La BRBACKUP Comando crea un backup de la base de datos SAP mediante copia Snapshot en el sistema de almacenamiento. Puede ejecutar el BRBACKUP Comando desde la interfaz de línea de comandos (CLI) del host SAP, la CLI de BR*Tools o la interfaz gráfica de usuario (GUI). Para realizar una copia de seguridad de los archivos redo log sin conexión, puede utilizar la BRARCHIVE comando.

`BRBACKUP` Realiza una copia de seguridad de los archivos de datos, archivos de control y archivos redo log en línea de la base de datos SAP. Debería realizar una copia de seguridad de los otros archivos de configuración de SAP, por ejemplo, archivos de registro de SAP, archivos del kernel y transportar solicitudes mediante `BRBACKUP` con la `SAP_DIR` y restaurar mediante `BRRESTORE`.

Si el valor de `SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES` en la `sqlnet.ora` Está establecido en **NONE**, asegúrese de que el usuario de base de datos Oracle (System) tiene privilegios sysoper. El sistema es el usuario predeterminado que se crea durante la creación de la base de datos de Oracle. Para activar los privilegios SYSOPER, ejecute el siguiente comando: `grant sysoper to system;`

Debe utilizar los comandos BR*Tools o los comandos SnapManager para administrar los archivos de registro de archivos.

No debe utilizar la combinación de perfiles SnapManager y los comandos BR*Tools para administrar las copias de seguridad del registro de archivo con respecto a las operaciones siguientes:

- Crear backups separados de archivos de datos y archivos de registro de archivos mediante la BRBACKUP y. BRARCHIVE Comandos con el perfil de SnapManager (creado con la opción de separar los backups de registros de archivos)
- Eliminar archivos de registro de archivos mientras se crea el backup con el perfil SnapManager



SnapManager no muestra ningún mensaje de advertencia o error cuando utiliza una combinación de perfiles SnapManager para SAP y los comandos BR*Tools para administrar los archivos de registro de archivos.

Debe crear un perfil sin usar la opción de separar las copias de seguridad de los registros de archivos y utilizar este perfil para las operaciones normales de BR*Tools.

Para restaurar el backup, se puede utilizar BRRESTORE. Para las copias de seguridad de la base de datos (las copias de seguridad incluyen archivos de datos, archivos de control o archivos redo log en línea) creados mediante BRBACKUP con el `-m all` o `-m full` Opción, también puede restaurar el backup con la interfaz gráfica de línea de comandos o la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.

Para obtener más información acerca de cómo SnapManager controla la copia de seguridad, consulte *copia de seguridad de bases de datos*.

Consulte la documentación de SAP para obtener las instrucciones y la sintaxis específicas de BRBACKUP y BRARCHIVE comandos. Antes de utilizar los comandos BRBACKUP y BRARCHIVE con un sistema de almacenamiento, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:

- Si el nombre del perfil SnapManager es diferente del identificador del sistema de la base de datos SAP, especifique el nombre del archivo de parámetros que contiene el nombre del perfil SnapManager.

Puede hacerlo de una de las siguientes maneras:

- Especifique el archivo de parámetros de la utilidad de copia de seguridad (`initSID.utl`) utilizando el `-r` con la BRBACKUP comando.
- Especifique el archivo de parámetros en el archivo de inicialización (`initSID.sap`). Para obtener más información, vea *Specifying the profile for BR*Tools backups*.
- Si se considera adecuado para su entorno, cree backups adicionales de sus datos SAP utilizando un medio diferente, como la cinta. Las copias Snapshot están diseñadas para realizar respaldos y restauraciones rápidos. Se almacenan en los mismos soportes físicos que los datos de los que se realiza el backup y no están pensados para la recuperación ante desastres a menos que se copien a otros dispositivos de almacenamiento.

Programar backups con transacciones SAP DB13

Es necesario realizar varios pasos para permitir que las copias de seguridad de SnapManager para SAP funcionen desde la transacción DB13 del Calendario de planificación de DBA.

Pasos

1. Cambiar los permisos de `/oracle/SID/sapbackup` directorio para permitir el acceso de escritura por el identificador de usuario de `sidadm`.

Utilice el siguiente comando como `orasid`:

```
chmod 775 /oracle/SID/sapbackup
```

Esto permitirá a los miembros del `dbagroup` escribir en ese directorio. El identificador de usuario `sidadm` es un miembro del grupo de `dba`.

2. Cambiar los permisos del archivo de credenciales de SnapManager para SAP `orasid` permitir `sidadm` acceso. Utilice el siguiente comando ejecutado por `orasid`:

Utilice el siguiente comando ejecutado por `orasid`:

```
chmod 660 /oracle/SID/.netapp/smsap/credentials
```

Siga las instrucciones de la sección 3.3, "Registro de sistemas en el repositorio" de TR-3582 "prácticas recomendadas de SnapManager para SAP" para registrar el identificador de usuario de `sidadm` en el repositorio de SnapManager para SAP.

Restauración de bases de datos mediante BRRESTORE y BRRECOVER

La BRRESTORE y.. BRRECOVER los comandos solo funcionan con los backups creados con BRBACKUP.

Consulte la documentación de SAP para obtener instrucciones y sintaxis específicas para BRRESTORE y.. BRRECOVER comandos.

Si el nombre del perfil de SnapManager es diferente del identificador del sistema de la base de datos SAP, debe especificar el nombre del archivo de parámetros que contiene el nombre del perfil de SnapManager. Puede hacerlo de una de las siguientes maneras:

- Especifique el archivo de parámetros de la utilidad de copia de seguridad (`initSID.utl`) utilizando el `-r` en la BRBACKUP comando.
- Especifique el archivo de parámetros en el archivo de inicialización BR*Tools (`initSID.sap`).



Backups (archivos de datos, archivos de control o archivos de registro de recuperación en línea) que se crean mediante BRBACKUP puede restaurarse desde sistemas de almacenamiento secundario o terciario mediante el `smsap restore` comando. Sin embargo, se recomienda realizar una copia de seguridad de los otros archivos de configuración de SAP, por ejemplo, archivos de registro de SAP, archivos de kernel y transportes de solicitudes mediante BRBACKUP con `SAP_DIR`y restaure mediante `BRRESTORE.`

Copia de seguridad y restauración de archivos mediante BR*Tools

Además de realizar copias de seguridad de archivos de base de datos, puede usar BR*Tools para realizar copias de seguridad y restaurar cualquier archivo, como los archivos del sistema SAP almacenados en el sistema de almacenamiento.

Siga la documentación de SAP BR*Tools para los comandos BRBACKUP y BRRESTORE. La siguiente información adicional es aplicable cuando utiliza SnapManager para SAP:

- Los archivos deben almacenarse en el sistema de almacenamiento.
- Asegúrese de que tiene permisos para los archivos de los que va a realizar la copia de seguridad. Por ejemplo, realizar backups de archivos del sistema SAP (`BRBACKUP backup_mode=sap_dir`) O archivos de sistema de Oracle (`BRBACKUP backup_mode=ora_dir`) requiere permiso root en el host. Utilice la `su root` Antes de ejecutar BRBACKUP.

Restaurar un backup en otro host

Puede utilizar BRRESTORE o. `smsap restore` Comando para restaurar una copia de seguridad realizada con BRBACKUP en un host diferente. El nuevo host también debe ejecutar SnapManager para SAP.

Hacer que el perfil SnapManager esté disponible

Para poder ejecutar BRRESTORE, debe hacer que el perfil SnapManager del host original esté disponible para el nuevo host. Complete los siguientes pasos:

- Configure la credencial para el repositorio: Utilice el `smsap credential set` Comando para habilitar el nuevo host para acceder al repositorio de SnapManager usado para el backup original.
- Configure las credenciales para el perfil: Utilice el `smsap credential set` Comando para habilitar el nuevo host para acceder al perfil de SnapManager usado para el backup original.
- Cargue el perfil en el host nuevo: Utilice el `smsap profile sync` Comando para cargar la información de perfil de SnapManager en el nuevo host.

Ejecute BRRestORE

Configure el nuevo almacenamiento en el host nuevo con las mismas rutas que el almacenamiento original en el host original.

Utilice la `BRRESTORE` comando para restaurar el backup en el nuevo host. De forma predeterminada, los archivos se restauran en las ubicaciones de ruta de acceso originales. Puede especificar una ruta alternativa para los archivos restaurados con el `-m` opción de `BRRESTORE` comando. Consulte la documentación de SAP para obtener más información acerca de `BRRESTORE`.

Referencia de comandos de SnapManager para SAP

La referencia del comando SnapManager incluye la sintaxis de uso, las opciones, los parámetros y los argumentos que debe proporcionar con los comandos, junto con ejemplos.

Los siguientes problemas se aplican al uso de comandos:

- Los comandos distinguen mayúsculas de minúsculas.
- SnapManager acepta hasta 200 caracteres y etiquetas de hasta 80 caracteres.
- Si el shell del host limita el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de comandos, puede utilizar `cmdfile` comando.
- No utilice espacios en nombres de perfiles ni nombres de etiquetas.
- En la especificación del clon, no utilice espacios en la ubicación del clon.

SnapManager puede mostrar tres niveles de mensajes en la consola:

- Mensajes de error
- Mensajes de advertencia
- Mensajes informativos

Puede especificar cómo desea que se muestren los mensajes. Si no especifica nada, SnapManager solo muestra mensajes de error y advertencias en la consola. Para controlar la cantidad de salida que SnapManager muestra en la consola, utilice una de las siguientes opciones de línea de comandos:

- `-quiet`: Muestra sólo los mensajes de error en la consola.
- `-verbose`: Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.



Independientemente del comportamiento predeterminado o del nivel de detalle especificado para la pantalla, SnapManager siempre escribe todos los tipos de mensaje en los archivos de registro.

El comando `backint register-sld`

Si desea utilizar SAP BR*Tools, puede ejecutar el `backint register-sld` Comando con SnapManager para SAP para registrar la interfaz BACKINT en el Directorio de entorno del sistema (SLD). El proveedor de almacenamiento proporciona la interfaz BACKINT para que el sistema de almacenamiento funcione con los comandos BR*Tools. SnapManager para SAP instala su archivo de interfaz BACKINT en `C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\`.

Sintaxis

```
backint register-sld
-host host_name
-port port_id
-username username
-password password
-template template_ID
```

Parámetros

- **-host *host_name***

Especifica el nombre del host en el que se ejecuta SAP SLD.

- **-port *port_id***

Especifica el ID del puerto en el que el SLD de SAP acepta peticiones HTTP. El ID debe ser numérico e inferior o igual a nueve dígitos.

- **-username *username***

Especifica un nombre de usuario de SAP SLD válido y autorizado.

- **-password *password***

Especifica una contraseña de usuario de SAP SLD válida y autorizada. Esto es opcional. Si no configura la contraseña con `-password`, se le pedirá que introduzca una contraseña en el siguiente formato:

```
username@http://host:port
```

Si no introduce la contraseña correcta, después de tres intentos, el comando falla y sale.

- **-template *template_id***

Especifica el nombre del archivo XML de plantilla maestra, que se puede utilizar como base para el archivo personalizado.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra una correcta finalización del comando:

```
backint register-sld -host jack12 -port 50100
-username j2ee_admin -password user123 -template E:\template.xml
Operation Id [N96f4142a1442b31ee4636841babbc1d7] succeeded.
```

El comando `smsap_Server restart`

Este comando reinicia el servidor host SnapManager y se introduce como root.

Sintaxis

```
smsap_server restart
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se reinicia el servidor host.

```
smsap_server restart
```

El comando `start smsap_Server`

Este comando inicia el servidor host que ejecuta SnapManager para software SAP.

Sintaxis

```
smsap_server start
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar

mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se inicia el servidor host.

```
smsap_server start
SMSAP-17100: SnapManager Server started on secure port 25204 with PID
11250
```

El comando smsap_Server status

Puede ejecutar el `smsap_server status` Comando para ver el estado del servidor de host SnapManager.

Sintaxis

```
smsap_server status
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el estado del servidor de host:

```
smsap_server status
SMSAP-17104: SnapManager Server version 3.3.1 is running on secure port
25204 with PID 11250
and has 0 operations in progress.
```

El comando `smsap_Server stop`

Este comando detiene el servidor host de SnapManager y se introduce en la raíz.

Sintaxis

```
smsap_server stop  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap_server stop` comando.

```
smsap_server stop
```

El comando `smsap backup create`

Puede ejecutar el `backup create` comando para crear backups de bases de datos en uno o más sistemas de almacenamiento.

Sintaxis



Antes de ejecutar este comando, debe crear un perfil de base de datos mediante el `profile create` comando.

```

smsap backup create
-profile profile_name
{[-full{-auto | -online | -offline}[-retain {-hourly | -daily | -weekly |
-monthly | -unlimited} [-verify] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] [-label label] {-auto | -online |
-offline}
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited} [-verify] |
[-archivelogs [-label label]] [-comment comment]}

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scن until-scن | -until-date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}}
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
-force
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos de la que desea realizar backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-auto option**

Si la base de datos está en estado montado o sin conexión, SnapManager realiza un backup sin conexión. Si la base de datos está en estado abierto o en línea, SnapManager realiza un backup en línea. Si utiliza la `-force` con la `-offline` Option, SnapManager fuerza un backup sin conexión incluso si la base de datos está en línea actualmente.

- **-online option**

Especifica un backup de base de datos en línea.

- Si la instancia local está en estado de cierre y al menos una instancia está en estado abierto, puede utilizar la `-force` opción para cambiar la instancia local al estado montado.
- Si ninguna instancia está en estado abierto, puede utilizar `-force` opción para cambiar la instancia local al estado abierto.

- **-offline option**

Especifica una copia de seguridad sin conexión mientras la base de datos está en estado de apagado. Si la base de datos está en estado abierto o montado, el backup genera errores. Si la `-force` Se utiliza la opción, SnapManager intenta modificar el estado de la base de datos para cerrar la base de datos para realizar un backup sin conexión.

- **-full option**

Realiza un backup de toda la base de datos. Esto incluye todos los datos, registros archivados y archivos de control. Se realiza una copia de seguridad de los redo logs archivados y de los archivos de control, independientemente del tipo de copia de seguridad que realice. Si desea realizar un backup solo de una parte de la base de datos, use la `-files` opción o `-tablespaces` opción.

- **-data option**

Especifica los archivos de datos.

- **-files list**

Realiza un backup solo de los archivos de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe la lista de nombres de archivo con espacios. Si la base de datos se encuentra en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **-tablespaces tablespaces**

Realiza un backup solo de los espacios de tablas de la base de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe los nombres de tablespace con espacios. Si la base de datos se encuentra en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **-label label**

Especifica un nombre opcional para este backup. Este nombre debe ser único dentro del perfil. El nombre puede contener letras, números, guiones bajos (`_`) y guiones (`-`). No puede comenzar con un guión. Si no se especifica una etiqueta, SnapManager crea una etiqueta predeterminada en el formato `scope_type_date`:

- El ámbito es F indicar un backup completo o P para indicar un backup parcial.
- El tipo es C para indicar una copia de seguridad sin conexión (en frío), H para indicar una copia de seguridad en línea (activa) o A para indicar una copia de seguridad automática, por ejemplo, `P_A_20081010060037IST`.
- Fecha es el año, el mes, el día y la hora de la copia de seguridad.

SnapManager se usa un reloj de 24 horas.

Por ejemplo, si realizó un backup completo con la base de datos sin conexión el 16 de enero de 2007, a las 5:45:16 Hora estándar del este, SnapManager crearía la etiqueta `F_C_20070116174516EST`.

- **-comment string**

Especifica un comentario opcional para describir esta copia de seguridad. La cadena debe escribirse entre comillas simples (`'`).



Algunos vaciados despegan las comillas. En este caso, se debe incluir la comillas con una barra diagonal inversa (`\`). Por ejemplo, es posible que deba introducir la siguiente información: `\' this is a comment\'`.

- **-verify option**

Verifica que los archivos de la copia de seguridad no están dañados ejecutando la utilidad oracle dbv.



Si especifica el `-verify` opción, la operación de backup no se completa hasta que se complete la operación de verificación.

- **-force option**

Fuerza un cambio de estado si la base de datos no está en el estado correcto. Por ejemplo, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos de en línea a sin conexión, según el tipo de backup especificado y el estado en el que está la base de datos.

- Si la instancia local está en estado de cierre y al menos una instancia está en estado abierto, utilice la `-force` opción cambia la instancia local al estado montado.
- Si ninguna instancia está en estado abierto, utilice `-force` opción cambia la instancia local al estado abierto.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-retain { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited }**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si la `-retain` no se especifica la opción, la clase de retención predeterminada es `-hourly` opción. Para retener los backups para siempre, utilice la `-unlimited` opción. La `-unlimited` opción hace que el backup no sea apto para su eliminación por parte de la política de retención.

- **-archivelogs option**

Crea un backup de registro de archivos.

- **-backup-dest *path1*, [, [*path2*]]**

Especifica los destinos de registros de archivos que se incluirán en el backup para el backup de registros de archivos.

- **-exclude-dest *path1*, [, [*path2*]]**

Especifica los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad.

- **-prunelogs { -all | -until-scnnuntil-scnn | -until-date *yyyy-MM-dd:HH:mm:ss* | -before { -months | -days | -weeks | -hours }**

Elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos según las opciones proporcionadas al crear un backup. La `-all` la opción elimina todos los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. La `-until-scnn` La opción elimina los archivos de registro de archivos hasta que se especifique un número de cambio de sistema (SCN). La `-until-date` la opción elimina los archivos de registro de archivos hasta el periodo de tiempo especificado. La `-before` la

opción elimina los archivos de registro de archivos antes del período de tiempo especificado (días, meses, semanas, horas).

- **-prune-dest *prune_dest1,prune_dest2***

Elimina los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos mientras se crea el backup.

- **-taskspec *taskspec***

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocesamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Se debe proporcionar la ruta completa del archivo XML mientras se proporciona el `-taskspec` opción.

- **-dump *option***

Recoge los archivos de volcado después de una operación de backup de base de datos con errores o realizada correctamente.

Comando de ejemplo

El siguiente comando crea un backup completo en línea, crea un backup en el almacenamiento secundario y establece la política de retención en diaria:

```
smsap backup create -profile SALES1 -full -online  
-label full_backup_sales_May -profile SALESDB -force -retain -daily  
Operation Id [8abc01ec0e79356d010e793581f70001] succeeded.
```

El comando smsap backup delete

Puede ejecutar el `backup delete` comando para quitar backups que no se quitan automáticamente, como los backups que se usaron para crear un clon o backups que generaron errores. Puede eliminar backups retenidos de forma ilimitada sin cambiar la clase de retención.

Sintaxis

```
smsap backup delete  
-profile profile_name  
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]  
-force  
[-dump]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la base de datos asociada con el backup que desea quitar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Especifica la copia de seguridad con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Especifica el backup con la etiqueta especificada. Opcionalmente, especifique el alcance del backup como archivo de datos o registro de archivo.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-all**

Especifica todos los backups. Para eliminar solo los backups especificados, use la `-id` o `-label` opción.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de una operación de eliminación de backup realizada correctamente o con errores.

- **-force**

Fuerza la eliminación del backup. SnapManager elimina el backup incluso si hay problemas para liberar los recursos asociados con el backup. Por ejemplo, si el backup se catalogó con Oracle Recovery Manager (RMAN), pero la base de datos de RMAN ya no existe, incluido `-force` Elimina la copia de seguridad aunque no pueda conectarse con RMAN.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se elimina el backup:

```
smsap backup delete -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando `smsap backup free`

Puede ejecutar el `backup free` Comando para liberar las copias Snapshot de los backups sin eliminar los metadatos de backup del repositorio.

Sintaxis

```
smsap backup free
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid | -all]]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil asociado al backup que desea liberar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Especifica los recursos del backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup. Incluya el `-verbose` Opción para mostrar los ID de backup.

- **-label *label***

Especifica el backup con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-all**

Especifica todos los backups. Para eliminar las copias de seguridad especificadas, utilice `-id` o. `-label` opción.

- **-force**

Fuerza la eliminación de las copias snapshot.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se libera el backup:

```
smsap backup free -profile SALES1 -label full_backup_sales_May  
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap backup list

Puede ejecutar el `backup list` comando para mostrar información sobre los backups de un perfil, incluidos información sobre la clase de retención y el estado de protección.

Sintaxis

```
smsap backup list  
-profile profile_name  
-delimiter character  
[-data | -archivelogs | -all]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea mostrar las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-delimiter *character***

Muestra cada fila en una línea diferente. Los atributos de la fila están separados por el carácter especificado.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola. Incluye la opción -verbose para mostrar los ID de backup.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se enumeran las copias de seguridad del perfil SALES1:

```
smsap backup list -profile SALES1 -verbose
Start Date          Status  Scope  Mode    Primary  Label      Retention
Protection
-----
-----
2007-08-10 14:12:31 SUCCESS FULL    ONLINE  EXISTS   backup2    HOURLY
NOT REQUESTED
2007-08-05 12:08:37 SUCCESS FULL    ONLINE  EXISTS   backup4    UNLIMITED
NOT REQUESTED
2007-08-04 22:03:09 SUCCESS FULL    ONLINE  EXISTS   backup6    UNLIMITED
NOT REQUESTED
```

El comando smsap backup Mount

Puede ejecutar el `backup mount` comando para montar una copia de seguridad para realizar una operación de recuperación con una herramienta externa.

Sintaxis

```
smsap backup mount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-host host]

[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil asociado con el backup que desea montar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Monta la copia de seguridad con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Monta la copia de seguridad con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-host *host***

Especifica el host en el que desea montar el backup.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de la operación de montaje correcta o con errores.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.



Debe utilizar este comando sólo si utiliza una herramienta externa como Oracle Recovery Manager (RMAN). SnapManager se encarga automáticamente del montaje de los backups si se utiliza el `smsap backup restore` comando para restaurar el backup. Este comando muestra una lista, que muestra las rutas donde se han montado las copias Snapshot. Esta lista sólo se muestra cuando la `-verbose` se especifica la opción.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se monta la copia de seguridad:


```
smsap backup mount -profile S10_BACKUP -label full_monthly_10 -verbose
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=6852
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Mount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc01573883daf0013883daf5ac0001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [I:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_2_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00025: Beginning to connect filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SD-00016: Discovering storage resources for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00017: Finished storage discovery for
C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0.
[INFO ]: SD-00026: Finished connecting filesystem(s) [H:\] from snapshot
smsap_fas_p1_fasdb_d_h_1_8abc0157388344bc01388344c2d50001_0.
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Mount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:05.620
```

El comando smsap backup restore

Puede ejecutar el `backup restore` comando para restaurar backups de una base de datos o parte de una base de datos y, opcionalmente, recuperar la información de la base de datos.

Sintaxis

```

smsap backup restore
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-files files [files...] |
-tablespaces tablespaces [tablespaces...]] |
-complete | -controlfiles]
[-recover {-alllogs | -nologs | -until until} [-using-backup-controlfile]]
[-restorespec restorespec | ]
[-preview]

[-recover-from-location path1 [, path2]]
[-taskspec taskspec]
[-dump]
[-force]
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la base de datos que desea restaurar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label *name***

Restaura el backup con la etiqueta especificada.

- **-id *guid***

Restaura el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **Choose all or specified files**

De manera opcional, puede utilizar una de las siguientes opciones:

- **-complete:** Restaura todos los archivos de datos de la copia de seguridad.
- **-tablespaceslist:** Restaura sólo los tablespaces especificados a partir de la copia de seguridad.

Debe utilizar espacios para separar los nombres en la lista.

- **-fileslist:** Restaura sólo los archivos de datos especificados desde la copia de seguridad.

Debe utilizar espacios para separar los nombres en la lista. Si la base de datos se está ejecutando, SnapManager garantiza que el tablespace que contiene los archivos esté sin conexión.

- **-controlfiles**

Restaura los archivos de control. SnapManager permite restaurar archivos de control junto con los

archivos de datos de los backups en una única operación. La `-controlfiles` esta opción es independiente de otros parámetros del ámbito de restauración como `-complete`, `-tablespaces`, y `-files`.

- **-recover**

Recupera la base de datos después de restaurarla. También debe especificar el punto en el que desea que SnapManager recupere la base de datos mediante una de las siguientes opciones:

- `-nologs`: Recupera la base de datos al momento de la copia de seguridad y no aplica ningún registro.

Este parámetro se puede usar para backups en línea o sin conexión.

- `-alllogs`: Recupera la base de datos a la última transacción o confirmación, y aplica todos los registros requeridos.
- `-until date`: Recupera la base de datos hasta la fecha y hora especificadas.

Debe utilizar el formato `year-month-date: Hour: Minute: Second (yyyy-mm-dd:hh:mm:ss)`. Para horas, utilice el formato de 12 o 24 horas, según la configuración de la base de datos.

- `-until scn`: Rolls reenvíe los archivos de datos hasta que alcance el número de cambio de sistema (SCN) especificado.
- `-using-backup-controlfile`: Recupera la base de datos utilizando el archivo de control de copia de seguridad.

- **-restorespec**

Permite restaurar los datos en un sistema de archivos activo y restaurar desde los datos especificados mediante la asignación de cada copia Snapshot original a su sistema de archivos activo. Si no especifica una opción, SnapManager restaura los datos desde las copias Snapshot en el almacenamiento principal. Es posible especificar una de las siguientes opciones:

- `-restorespec`: Especifica los datos que se van a restaurar y el formato de restauración.

- **-preview**

Muestra la siguiente información:

- Qué mecanismo de restauración (restauración de sistema de archivos en el lado del almacenamiento, restauración de archivos en el lado del almacenamiento o restauración de copia de archivos del lado del host) se utilizará para restaurar cada archivo
- Por qué no se utilizaron mecanismos más eficientes para restaurar cada archivo, al especificar el `-verbose` Opción Si está utilizando `-preview` debe conocer lo siguiente:
- La `-force` la opción no afecta al comando.
- La `-recover` la opción no afecta al comando. Para obtener una vista previa de la operación de restauración, se debe montar la base de datos. Si desea obtener la vista previa de un plan de restauración y la base de datos no está montada actualmente, SnapManager monta la base de datos. Si no se puede montar la base de datos, el comando fallará y SnapManager devolverá la base de datos a su estado original.

La `-preview` la opción muestra hasta 20 archivos. Puede configurar el número máximo de archivos que se mostrarán en la `smsap.config file`.

- **-recover-from-location**

Especifica la ubicación del registro de archivos externo de los archivos de registro de archivos. SnapManager toma los archivos de registro de archivos de la ubicación externa y los utiliza para el proceso de recuperación.

- **-taskspec**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea para la actividad de preprocesamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de restauración. Debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de la tarea.

- **-dump**

Especifica recoger los archivos de volcado después de la operación de restauración.

- **-force**

Si es necesario, cambia el estado de la base de datos a uno más bajo que el estado actual.

De forma predeterminada, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos a más alto durante una operación. Esta opción no es necesaria para que SnapManager cambie el estado de la base de datos a uno más alto.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola. Puede usar esta opción para ver por qué no se pueden usar procesos de restauración más eficientes para restaurar el archivo.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se restaura una base de datos junto con los archivos de control:

```
smsap backup restore -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-complete -controlfiles -force
```

El comando smsap backup show

Puede utilizar el `backup show` comando para mostrar información detallada sobre un backup, incluidos el estado de protección, la clase de retención de backup y los backups en el almacenamiento principal y secundario.

Sintaxis

```
smsap backup show
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que se mostrarán las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta del backup.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-id *id***

Especifica el ID del backup.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos de la consola, al igual que cualquier información de clonación y verificación.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra información detallada sobre el backup:

```
smsap backup show -profile SALES1 -label BTNFS -verbose
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup status: SUCCESS
Primary storage resources: EXISTS
Protection sate: NOT REQUESTED
Retention class: DAILY
Backup scope: FULL
Backup mode: OFFLINE
Mount status: NOT MOUNTED
Backup label: BTNFS
Backup comment:

Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Verification status: OK
Backup Retention Policy: NORMAL
Backup database: hsd1
Checkpoint: 2700620
Tablespace: SYSAUX
Datafile: E:\disks\data\hsdb\sysaux01.dbf [ONLINE]
...
Control Files:
File: E:\disks\data\control03.ctl
...
Archive Logs:
File: E:\disks\data\archive_logs\2_131_626174106.dbf
...
Volume: hs_data
Snapshot: SMSAP_HSDBR_hsd1_F_C_1_
8abc013111a450480111a45066210001_0
File: E:\disks\data\hsdb\SMSAPBakCtl_1175283005231_0
...
```

El comando smsap backup unmount

Puede ejecutar el backup unmount comando para desmontar un backup.

Sintaxis

```
smsap backup unmount
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id id]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea desmontar un backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *id***

Desmonta el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Desmonta el backup con la etiqueta especificada.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-dump**

Recoge los archivos de volcado después de una operación de desmontaje correcta o con errores.

- **-force**

Desmonta el backup incluso si hay problemas en la liberación de los recursos asociados con el backup. SnapManager intenta desmontar el backup y borrar todos los recursos asociados. El registro muestra la operación de desmontaje correcta, pero es posible que deba limpiar los recursos de forma manual si hay errores en el registro.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de desmontaje:

```
# smsap backup unmount -label test -profile SALES1 -verbose
```

```
[INFO ]: SMSAP-13051: Process PID=9788
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13036: Starting operation Backup Unmount on host
hadley.domain.private
[INFO ]: SMSAP-13046: Operation GUID 8abc015738849a3d0138849a43900001
starting on Profile FAS_P1
[INFO ]: SD-00031: Beginning to disconnect filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SD-00032: Finished disconnecting filesystem(s)
[C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0,
C:\SnapManager_auto_mounts\I-2012071400592328_0].
[INFO ]: SMSAP-13048: Backup Unmount Operation Status: SUCCESS
[INFO ]: SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:07:26.754
```

El comando smsap backup update

Puede ejecutar el `backup update` comando para actualizar la política de retención de backups.

Sintaxis

```
smsap backup update
-profile profile_name
[-label label [-data | -archivelogs] | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]]
[-comment comment_text]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile** *profile_name*

Especifica el perfil para el que se actualizarán las copias de seguridad. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id** *guid*

Verifica el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta de backup y el alcance del backup como archivo de datos o registro de archivos.

- **-data**

Especifica los archivos de datos.

- **-archivelogs**

Especifica los archivos de registro de archivos.

- **-comment *comment_text***

Introduzca texto (hasta 200 caracteres) acerca de la actualización de copia de seguridad. Puede incluir espacios.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si `-retain` no se especifica, la clase de retención predeterminada es `-hourly`. Para retener los backups para siempre, utilice la `-unlimited` opción. La `-unlimited` la opción hace que la copia de seguridad no sea elegible para su eliminación.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el backup para establecer la política de retención en Unlimited:

```
smsap backup update -profile SALES1 -label full_backup_sales_May
-retain -unlimited -comment save_forever_monthly_backup
```

El comando `smsap backup verify`

Puede ejecutar el `backup verify` Comando para ver si el backup tiene un formato válido para Oracle.

Sintaxis

```
smsap backup verify
-profile profile_name
[-label backup_name | [-id guid]
[-retain {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited}]]
[-force]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea verificar un backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Verifica el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-label *label_name***

Verifica el backup con la etiqueta especificada.

- **-dump**

Recopila los archivos de volcado después de la operación de verificación de backup realizada correctamente o con errores.

- **-force**

Fuerza a la base de datos al estado necesario para realizar la operación de verificación.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de verificación del backup:

```
smsap backup verify -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -quiet
```

```
DBVERIFY - Verification starting : FILE = C:\SnapManager_auto_mounts\H-2012071400592312_0\smsap\datafile\data
```

El comando `smsap clone create`

Puede ejecutar el `clone create` comando para crear el clon de una base de datos con backup. Es posible clonar un backup del almacenamiento primario o secundario.

Sintaxis

```
smsap clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid | -backup-label backup_label_name | -current]
-newsid new_sid
[-host target_host]
[-label clone_label]
[-comment string]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
]
[-syspassword syspassword]
[-reserve {yes | no | inherit}]

[-no-resetlogs | -recover-from-location path1 [, path2]][-taskspec
taskspec]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *name***

Especifica la base de datos que desea clonar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-backup-id *guid***

Clona el backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Puede utilizar el `smsap backup list-verbose` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-backup-label *backup_label_name***

Especifica que se clone el backup con el nombre de etiqueta especificado.

- **-current**

Especifica la creación de backup y clonado a partir del estado actual de la base de datos.



Si la base de datos se encuentra en la `noarchive` log En el modo, SnapManager creará un backup sin conexión.

- **`-newsid new_sid`**

Especifica un nuevo identificador exclusivo del sistema de Oracle para la base de datos clonada. El valor identificador del sistema es un máximo de ocho caracteres. Oracle no permite la ejecución simultánea de dos bases de datos con el mismo identificador de sistema en el mismo host.

- **`-host target_host`**

Especifica el host en el que se debe crear el clon.

- **`-label clone_label`**

Especifica una etiqueta para el clon.

- **`-comment string`**

Especifica un comentario opcional para describir este clon. La cadena debe escribirse entre comillas simples.



Algunos vaciados eliminan las comillas. Si esto es cierto para el shell, debe escapar de las comillas con una barra invertida (`\`). Por ejemplo, es posible que tenga que introducir: **`\' esto es un comentario\'`**

- **`-clonespec full_path_to_clonespec_file`**

Especifica la ruta de acceso al archivo XML de especificación del clon. Puede ser un nombre de ruta relativo o absoluto.

- **`-syspassword syspassword`**

Especifica la contraseña para el usuario con privilegios sys.



Debe proporcionar la contraseña para el usuario con privilegios sys si las credenciales de la base de datos proporcionadas no son las mismas para el usuario con privilegios sys.

- **`-reserve`**

Ajuste de `-reserve` la opción de "sí" garantiza que la reserva de espacio de garantía de volumen esté activada para los volúmenes de clones nuevos. Ajuste de `-reserve` la opción a no garantiza que la reserva de espacio de garantía de volumen esté desactivada para los volúmenes clonados nuevos. Ajuste de `-reserve` La opción heredar garantiza que el nuevo clon herede las características de reserva de espacio de la copia Snapshot primaria. El valor predeterminado es no

En la siguiente tabla se describen los métodos de clonado y su efecto en la operación de creación de clon y su `-reserve` opción. Una LUN se puede clonar mediante cualquiera de estos métodos.

Método de clonación	Descripción	Resultado
---------------------	-------------	-----------

Clonado de LUN	Se crea un nuevo LUN clon en el mismo volumen.	Cuando la opción <code>-reserve</code> para una LUN está establecida en <code>yes</code> , se reserva espacio para el tamaño de LUN completo en el volumen.
Clonado de volúmenes	Se crea un nuevo FlexClone y la LUN clonada existe dentro del nuevo volumen clonado. Utiliza la tecnología FlexClone.	Cuando la opción <code>-reserve</code> para un volumen está establecida en <code>yes</code> , se reserva espacio para todo el tamaño del volumen dentro del agregado.

- **`-no-resetlogs`**

Especifica omitir la recuperación de la base de datos, ejecutar la utilidad DBNEWID y no abrir la base de datos con los registros de nuevo mientras se crea el clon.

- **`-recover-from-location`**

Especifica la ubicación del registro de archivos externo de los backups de registros de archivos donde SnapManager toma los archivos de registro de archivos de la ubicación externa y los utiliza para la clonado.

- **`-taskspec`**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea para la actividad de procesamiento previo o la actividad de procesamiento posterior de la operación de clonado. Debe proporcionar la ruta de acceso completa del archivo XML de especificación de la tarea.

- **`-dump`**

Especifica recoger los archivos de volcado después de la operación de creación de clones.

- **`-quiet`**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. La configuración predeterminada es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **`-verbose`**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se clona el backup mediante una especificación de clon que se crea para este clon:

```
smsap clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
-newsid
CLONE -label sales1_clone -clonespec E:\\spec\\clonespec.xml
```

Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.

El comando `smsap clone delete`

Puede ejecutar el `clone delete` comando para eliminar un clon. No es posible eliminar un clon si utiliza algún operación.

Sintaxis

```
smsap clone delete
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-syspassword syspassword]
-force
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil que contiene el clon que se va a eliminar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-force**

Elimina el clon incluso si hay recursos asociados con el clon.

- **-id *guid***

Especifica el GUID del clon que se va a eliminar. SnapManager genera el GUID cuando se crea un clon. Puede utilizar el `smsap clone list` Comando para mostrar el GUID de cada clon.

- **-label *name***

Especifica la etiqueta del clon que se va a eliminar.

- **-syspassword *syspassword***

Especifica la contraseña para el usuario con privilegios sys.



Debe proporcionar la contraseña para el usuario con privilegios sys si las credenciales de la base de datos proporcionadas no son las mismas para el usuario con privilegios sys.

- **-login**

Permite introducir los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username *db_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos.

- **-password *db_password***

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos.

- **-port *db_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-dump**

Especifica que se recopilen los archivos de volcado después de la operación de eliminación de clones.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se elimina el clon:

```
smsap clone delete -profile SALES1 -label SALES_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando smsap clone list

Este comando enumera los clones de la base de datos para un perfil determinado.

Sintaxis

```
smsap clone list
-profile profile_name
-delimiter character
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la lista de clones asociados con el perfil. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-delimiter *character***

Cuando se especifica este parámetro, el comando enumera los atributos de cada fila separados por el carácter especificado.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los clones de base de datos del perfil SALES1.

```
smsap clone list -profile SALES1 -verbose
```

```
ID Status SID Host Label Comment
-----
8ab...01 SUCCESS hsdbc server1 back1clone test comment
```

El comando smsap clone show

Puede ejecutar el `clone show` comando para mostrar información sobre los clones de la base de datos del perfil especificado.

Sintaxis

```
smsap clone show
-profile profile_name
[-id guid | -label clone_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica la lista de clones asociados con el perfil. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *guid***

Muestra información sobre el clon con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un clon. Puede utilizar el `smsap clone show` Comando para mostrar el GUID de cada clon.

- **-label *label_name***

Muestra información sobre el clon con la etiqueta especificada.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el clon:

```
smsap clone show -profile SALES1 -label full_backup_sales_May -verbose
```

En la siguiente salida se muestra información sobre un clon de un backup en el almacenamiento primario:

```
Clone id: 8abc013111b916e30111b916ffb40001
Clone status: SUCCESS
Clone SID: hsdhc
Clone label: hsdhc
Clone comment: null
Clone start time: 2007-04-03 16:15:50
Clone end time: 2007-04-03 16:18:17
Clone host: Host1
Filesystem: E:\ssys1\data_clone\
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\sysaux01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\users01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\system01.dbf
File: E:\ssys1\data_clone\hsdb\undotbs02.dbf
Backup id: 8abc013111a450480111a45066210001
Backup label: full_backup_sales_May
Backup SID: hsdh1
Backup comment:
Backup start time: 2007-03-30 15:26:30
Backup end time: 2007-03-30 15:34:13
Backup host: server1
```

El comando `smsap clone template`

Este comando permite crear una plantilla de especificación de clon.

Sintaxis

```
smsap clone template
-profile name
[-backup-id guid | -backup-label backup_name]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *name***

Especifica la base de datos que desea crear una especificación de clon de. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-backup-id *guid***

Crea una especificación de clon a partir del backup con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se crea un backup. Utilice la `smsap backup list` Comando para mostrar el GUID de cada backup.

- **-backup-label *backup_label_name***

Crea una especificación de clonado a partir del backup con la etiqueta de backup especificada.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se crea una plantilla de especificación de clon a partir del backup con la etiqueta `full_backup_sales_May`. Una vez completado el comando `smsap clone template`, la plantilla de especificación del clon estará completa.

```
smsap clone template -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May
Operation Id [8abc01ec0e79004b010e79006da60001] succeeded.
```

El comando `smsap clone update`

Este comando actualiza información acerca del clon. Puede actualizar el comentario.

Sintaxis

```
smsap clone update
-profile profile_name
[-label label | -id id]
-comment comment_text
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil que contiene el clon que desea actualizar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-id *id***

Especifica el ID del clon. SnapManager genera el ID cuando crea un clon. Utilice la `smsap clone list` Comando para mostrar el ID de cada clon.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta del clon.

- **-comment**

Muestra el comentario introducido en la creación del clon. Este es un parámetro opcional.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se actualiza el comentario del clon.

```
smsap clone update -profile anson.pcrac5  
-label clone_pcrac51_20080820141624EDT -comment See updated clone
```

El comando smsap clone detach

Después de dividir un volumen clonado de su volumen principal en Data ONTAP, puede ejecutar el `clone detach` Comando de SnapManager para dejar saber a SnapManager que el volumen ya no es un clon.

Sintaxis

```
smsap clone detach -profile profile_name -label clone_label
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil a partir del cual se crea el clon.

- **-label *clone_label***

Especifica el nombre generado por la operación de clonado.

Ejemplo

El siguiente comando desvincula el clon:

```
smsap clone detach -profile SALES1 -label sales1_clone
```

El comando `scmcmdfile`

Puede utilizar el `cmdfile` comando para ejecutar cualquier comando si el shell del host limita el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de comandos.

Sintaxis

```
smsap cmdfile
-file file_name
[-quiet | -verbose]
```

Puede incluir el comando en un archivo de texto y utilizar `smsap cmdfile` comando para ejecutar el comando. Sólo puede agregar un comando en un archivo de texto. No debe incluir `smsap` en la sintaxis del comando.



La `smsap cmdfile` el comando sustituye al `smsap pfile` comando. La `smsap cmdfile` no es compatible con `smsap pfile` comando.

Parámetros

- **-file *file_name***

Especifica la ruta de acceso al archivo de texto que contiene el comando que desea ejecutar.

- **-quiet**

Especifica que sólo se muestran mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Especifica que los mensajes de error, advertencia e informativos se muestran en la consola.

El comando `smsap credential clear`

Este comando borra la caché de las credenciales de usuario de todos los recursos protegidos.

Sintaxis

```
smsap credential clear
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En este ejemplo se borran todas las credenciales del usuario que ejecuta el comando.

```
smsap credential clear -verbose
```

```
SMSAP-20024 [INFO ]: Cleared credentials for user "user1".
```

El comando smsap credential delete

Este comando elimina las credenciales de usuario de un recurso protegido en particular.

Sintaxis

```
smsap credential delete  
[-host -name host_name  
-username username] |  
[-repository  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
-port repo_port] |  
[-profile  
-name profile_name]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-host *hostname***

Especifica el nombre del servidor host en el que se ejecuta SnapManager.

La `-host` el parámetro incluye las siguientes opciones:

- `-name host_name`: Especifica el nombre del host para el que se eliminará la contraseña.
- `-username user_name`: Especifica el nombre de usuario en el host.

- **-repository -dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

La `-repository` el parámetro incluye las siguientes opciones:

- `-dbnamerepo_service_name`: Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.
- `-host repo_host`: Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta la base de datos de repositorio.
- `-login-username repo_username`: Especifica el nombre de usuario necesario para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- `-port repo_port`: Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **`-profile -name profile_name`**

Especifica el perfil con el que está asociada la base de datos.

La `-profile` el parámetro incluye la siguiente opción:

- `-name profilename`: Especifica el nombre del perfil para el que se eliminará la contraseña.

- **`-quiet`**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **`-verbose`**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En este ejemplo se eliminan las credenciales del perfil.

```
smsap credential delete -profile -name user1 -verbose
```

```
SMSAP-20022 [INFO ]: Deleted credentials and repository mapping  
for profile "user1" in user credentials for "user1".
```

En este ejemplo, se eliminan las credenciales del repositorio.

```
smsap credential delete -repository -dbname SMSAPREPO -host Host2  
-login -username user1 -port 1521
```

```
SMSAP-20023 [INFO ]: Deleted repository credentials for
"user1@SMSAPREPO/wasp:1521"
and associated profile mappings in user credentials for "user1".
```

En este ejemplo, se eliminan las credenciales del host.

```
smsap credential delete -host -name Host2
```

```
SMSAP-20033 [INFO ]: Deleted host credentials for "Host2" in user
credentials for "user1".
```

El comando `smsap credential list`

Este comando enumera todas las credenciales de un usuario.

Sintaxis

```
smsap credential list
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

Este ejemplo muestra todas las credenciales del usuario que ejecuta el comando.

```
smsap credential list
```



```
Credential cache for OS user "user1":
Repositories:
Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
Host2_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521
user1_1@SMSAPREPO/hotspur:1521
Profiles:
HSDBR (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
PBCASM (Repository: user1_2_1@SMSAPREPO/hotspur:1521)
HSDB (Repository: Host1_test_user@SMSAPREPO/hotspur:1521) [PASSWORD NOT
SET]
Hosts:
Host2
Host5
Host4
Host1
```

El comando `smsap credential set`

Este comando permite establecer las credenciales para que los usuarios accedan a recursos seguros, como hosts, repositorios y perfiles de bases de datos. La contraseña del host es la contraseña del usuario en el host donde se ejecuta SnapManager. La contraseña del repositorio es la contraseña del usuario de Oracle que contiene el esquema del repositorio de SnapManager. La contraseña del perfil es una contraseña compuesta por la persona que crea el perfil. Para las opciones del host y del repositorio, si es opcional `-password` no se incluye la opción, se le pedirá que introduzca una contraseña del tipo especificado en los argumentos de comando.

Sintaxis

```
smsap credential set
[-host
-name host_name
-username username]
[-password password] |
[-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username] [-password repo_password]
-port repo_port |
[-profile
-name profile_name]
[-password password]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-host *hostname***

Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta SnapManager.

La `-host` el parámetro incluye las siguientes opciones:

- `-name host_name`: Especifica el nombre del host para el que se establecerá la contraseña.
- `-username user_name`: Especifica el nombre de usuario en el host.
- `-password password`: Especifica la contraseña del usuario en el host.

- **-repository -dbname**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

La `-repository` el parámetro incluye las siguientes opciones:

- `-dbnamerepo_service_name`: Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.
- `-host repo_host`: Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host en el que se ejecuta la base de datos de repositorio.
- `-login-username repo_username`: Especifica el nombre de usuario necesario para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- `-password password`: Especifica la contraseña necesaria para tener acceso a la base de datos que almacena el repositorio.
- `-port repo_port`: Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-profile -name *profile_name***

Especifica el perfil con el que está asociada la base de datos.

La `-profile` el parámetro incluye la siguiente opción:

- `-name profilename`: Especifica el nombre del perfil para el que se establecerá la contraseña.
- `-password password`: Especifica la contraseña necesaria para acceder al perfil.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando para configurar las credenciales del repositorio

En el ejemplo siguiente se establecen credenciales para un repositorio.

```
smsap credential set -repository -dbname SMSAPREPO -host hotspur -port
1527 -login -username chris
Password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****
Confirm password for chris@hotspur:1527/SMSAPREPO : *****
```

```
SMSAP-12345 [INFO ]: Updating credential cache for OS user "admin1"
SMSAP-12345 [INFO ]: Set repository credential for user "user1" on
repo1@Host2.
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

Ejemplo de comando para configurar las credenciales del host

Dado que las credenciales de host representan una credencial real del sistema operativo, deben incluir el nombre de usuario además de la contraseña.

```
smsap credential set -host -name bismarck -username avida
Password for avida@bismarck : *****
Confirm password for avida@bismarck : *****
```

El comando smsap history list

Este comando le permite ver una lista de detalles del historial de la operación SnapManager.

Sintaxis

```
smsap history list
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-database repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname *repo_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations *operation_name* [*operation_name1*, *operation_name2*] | -all**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history list -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

El comando smsap history operation-show

Este comando le permite ver el historial de una operación de SnapManager específica

asociada con un perfil.

Sintaxis

```
smsap history operation-show  
-profile profile  
{-label label | -id id}  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-label *label* | -id *id***

Especifica el ID o la etiqueta de la operación de SnapManager para la que desea ver el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history operation-show -profile PROFILE1 -label backup1 -verbose
```

El comando `smsap history purge`

Este comando le permite eliminar el historial de operaciones de SnapManager.

Sintaxis

```
smsap history purge
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all}
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname *repo_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations *operation_name* [*operation_name1*, *operation_name2*] | -all}**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-verbose
```

Comando smsap history remove

Este comando permite quitar el historial de operaciones de SnapManager asociadas con un único perfil, varios perfiles o todos los perfiles bajo un repositorio.

Sintaxis

```
smsap history remove
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all}
-repository
-login [-password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-database repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name, operation_name2] |
-all}
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Las opciones que siguen -repository especifican los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-database *repo_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-operation {-operations *operation_name* [*operation_name1*, *operation_name2*] | -all**

Especifica la operación SnapManager para la que se configura el historial.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history purge -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup  
-verbose
```

El comando `smsap history set`

Puede ejecutar el `history set` comando para configurar las operaciones para las que desea ver el historial.

Sintaxis


```
smsap history set
-profile {-name profile_name [profile_name1, profile_name2] | -all
-repository
-login [password repo_password]
-username repo_username
-host repo_host
-dbname repo_dbname
-port repo_port}
-operation {-operations operation_name [operation_name1, operation_name2]
| -all}
-retain
{-count retain_count | -daily daily_count | -monthly monthly_count |
-weekly weekly_count}
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. El nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname *repo_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del host donde reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto del Protocolo de control de transmisión (TCP) que se utiliza para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-operation {-operations *operation_name* [*operation_name1*, *operation_name2*] | -all**

Especifica las operaciones de SnapManager para las que se desea configurar el historial.

- **-retain** {-countretain_count | -dailydaily_count | -monthlymonthly_count | -weeklyweekly_count}

Especifica la clase de retención de las operaciones de creación de backup, verificación de backup, restauración y recuperación, y creación de operaciones de clonado. La clase de retención se establece en función del número de recuento de operaciones, el número de días, semanas o meses.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

El siguiente ejemplo muestra información sobre la operación de backup:

```
smsap history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup
-retain -daily 6
-verbose
```

El comando smsap history show

Este comando le permite ver información detallada del historial de un perfil en concreto.

Sintaxis

```
smsap history show
-profile profile
```

Parámetros

- **-profile** *profile*

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

```
smsap history show -profile -name PROFILE1  
-verbose
```

El comando smsap help

Puede ejecutar el `help` Comando para mostrar información acerca de los comandos de la SnapManager y sus opciones. Si no proporciona un nombre de comando, se muestra una lista de comandos válidos. Si proporciona un nombre de comando, muestra la sintaxis de ese comando.

Sintaxis

```
smsap help  
[ ] [backup|cmdfile|clone|credential|help|operation|profile|repository|system|version|plugin|diag|history|schedule|notification|storage|get]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

A continuación se muestran algunos nombres de comandos que puede utilizar con este comando:

- backup
- clone
- cmdfile
- credential
- diag
- get
- notification
- help
- history
- operation
- plugin
- profile
- repository
- schedule

- storage
- system
- version

El comando `remove-summary-notification` de `smsap`

Este comando deshabilita la notificación de resumen de varios perfiles en una base de datos de repositorio.

Sintaxis

```
smsap notification remove-summary-notification
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **`-repository`**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **`-port repo_port`**

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **`-dbname repo_service_name`**

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **`-host repo_host`**

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **`-login repo_username`**

Especifica el nombre de inicio de sesión necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **`-quiet`**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

En el siguiente ejemplo se deshabilita la notificación de resumen de varios perfiles en una base de datos de repositorio.

```
smsap notification remove-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5
```

El comando `smsap notification update-summary-notification`

Puede ejecutar el `notification update-summary-notification` comando para habilitar la notificación de resumen para una base de datos del repositorio.

Sintaxis

```
smsap notification update-summary-notification
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-email email-address1,email-address2
-subject subject-pattern
-frequency
[-daily -time daily_time |
-hourly -time hourly_time |
-monthly -time monthly_time -date [1|2|3|...|31] |
-weekly -time weekly_time -day [1|2|3|4|5|6|7]]
-profiles profile1,profile2
-notification-host notification-host
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos del repositorio. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del host en el que reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio. Esto es opcional. Si no se especifica, SnapManager toma de forma predeterminada el modo de conexión de autenticación del sistema operativo.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-email *email-address1,e-mail-address2***

Especifica las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

- **-subject *subject-pattern***

Especifica el patrón del asunto del correo electrónico.

- **-frequency { -daily --time *daily_time* | -hourly --time *hourly_time* | -monthly --time *monthly_time* -date {1|2|3...|31 } | -weekly --time *weekly_time* -day {1|2|3|4|5|6|7 } }**

Especifica el tipo de programación y la hora de la programación en el momento en que desea recibir la notificación por correo electrónico.

- **-profiles *profile1, profile2***

Especifica los nombres de perfil que requieren notificación por correo electrónico.

- **-notification-host *notification-host***

Especifica el host del servidor SnapManager desde el cual se envía el correo electrónico de notificación de resumen a los destinatarios. Puede proporcionar un nombre de host o una dirección IP para el host de notificación. También es posible actualizar la dirección IP del host o el nombre de host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se habilita la notificación de resumen para una base de datos de repositorio:

```
smsap notification update-summary-notification -repository -port 1521
-dbname repo2 -host 10.72.197.133 -login -username oba5 -email
admin@org.com -subject success -frequency -daily -time 19:30:45 -profiles
sales1
```

El comando `smsap notification Set`

Puede utilizar el `notification set` para configurar el servidor de correo.

Sintaxis

```
smsap notification set
-sender-email email_address
-mailhost mailhost
-mailport mailport
[-authentication
-username username
-password password]
-repository
-dbname repo_service_name
-port repo_port]
-host repo_host
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **`-sender-email email_address`**

Especifica la dirección de correo electrónico del remitente desde la cual se envían las alertas por correo electrónico. En SnapManager 3.2 para SAP, puede incluir un guión (-) al especificar el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico. Por ejemplo, puede especificar la dirección de correo electrónico del remitente como `-sender-email071bfmdatacenter@continental-corporation.com`.

- **`-mailhost mailhost`**

Especifica el nombre o la dirección IP del servidor host que gestiona las notificaciones por correo electrónico.

- **`-mailport mailport`**

Especifica el número de puerto del servidor de correo.

- **`-authentication -username username -password password`**

Especifica los detalles de autenticación de la dirección de correo electrónico. Debe especificar el nombre de usuario y la contraseña.

- **-repository**

Especifica los detalles de la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto del Protocolo de control de transmisión (TCP) que se utiliza para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos del repositorio. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del host donde reside la base de datos del repositorio.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio. Esto es opcional. Si no se especifica, SnapManager toma de forma predeterminada el modo de conexión de autenticación del sistema operativo.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se configura el servidor de correo:

```
smsap notification set -sender-email admin@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username davis -password
davis -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur
-login -username grabal21 -verbose
```

El comando dump de operación smsap

Puede ejecutar el `operation dump` Comando para crear un archivo JAR que contenga información de diagnóstico acerca de una operación.

Sintaxis

```
smsap operation dump
-profile profile_name
[-label label_name | -id guid]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea crear los archivos de volcado. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-label *label_name***

Crea archivos de volcado para la operación y asigna la etiqueta especificada.

- **-id *guid***

Crea archivos de volcado para la operación con el GUID especificado. SnapManager genera el GUID cuando se inicia la operación.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea el archivo de volcado para la copia de seguridad:

```
smsap operation dump -profile SALES1
-id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

```
Dump file created Path:
C:\userhomedirectory\netapp\smsap\3.3\smsap_dump_8abc01ec0e78f3e2010e78f3f
dd00001.jar
```

El comando `smsap operation list`

Este comando muestra la información resumida de todas las operaciones registradas en un perfil especificado.

Sintaxis

```
smsap operation list
-profile profile_name
[-delimiter character]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-delimiter *character***

(Opcional) cuando se especifica este parámetro, el comando enumera cada fila en una línea independiente y los atributos de esa fila están separados por el carácter especificado.

- **-quiet**

(Opcional) sólo muestra mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

(Opcional) muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la información de resumen de todas las operaciones registradas con el perfil especificado.

```
smsap operation list -profile myprofile
```

```

Start Date Status Operation ID Type Host
-----
-----
2007-07-16 16:03:57 SUCCESS 8abc01c813d0a1530113d0a15c5f0005 Profile
Create Host3
2007-07-16 16:04:55 FAILED 8abc01c813d0a2370113d0a241230001 Backup Host3
2007-07-16 16:50:56 SUCCESS 8abc01c813d0cc580113d0cc60ad0001 Profile
Update Host3
2007-07-30 15:44:30 SUCCESS 8abc01c81418a88e011418a8973e0001 Remove Backup
Host3
2007-08-10 14:31:27 SUCCESS 8abc01c814510ba20114510bac320001 Backup Host3
2007-08-10 14:34:43 SUCCESS 8abc01c814510e9f0114510ea98f0001 Mount Host3
2007-08-10 14:51:59 SUCCESS 8abc01c814511e6e0114511e78d40001 Unmount Host3

```

Comando smsap operation show

Puede ejecutar el `operation show` comando para mostrar la información de resumen de todas las operaciones realizadas con el perfil especificado. La salida muestra el usuario cliente (el usuario del PC cliente) y el usuario efectivo (el usuario de SnapManager que es válido en el host seleccionado).

Sintaxis

```

smsap operation show
-profile profile_name
[-label label | -id id]
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-label *label***

Especifica la etiqueta de la operación.

- **-id *id***

Especifica el identificador de la operación.

- **-quiet**

Opcional: Muestra solo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de

error y advertencia.

- **-verbose**

Opcional: Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

La siguiente línea de comandos muestra información detallada sobre una operación:

```
smsap operation show -id 8ac861781d0ac992011d0ac999680001 -profile CER
```

El comando smsap password reset

Puede ejecutar la contraseña `reset` command para restablecer la contraseña de un perfil.

Sintaxis

```
smsap password reset  
-profile profile  
[-profile-password profile_password]  
[-repository-hostadmin-password repository_hostadmin_password]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil para el que desea restablecer la contraseña.

- **-profile-password *profile_password***

Especifica la nueva contraseña para el perfil.

- **-repository-hostadmin-password *admin_password***

Especifica la credencial de usuario autorizado con privilegios de administrador local para la base de datos del repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando smsap profile create

Puede ejecutar el `profile create` comando para crear un perfil de una base de datos en un repositorio. Debe montar la base de datos antes de ejecutar este comando.

Sintaxis

```
smsap profile create
-profile profile
[-profile-password profile_password]
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
-database
-database db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username -password rman_password}
-tnsname rman_tnsname}}]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]]
-comment comment
-snapname-pattern pattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
```

```
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-profile-password *profile_password***

Especifique la contraseña del perfil.

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos que almacena el perfil.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el perfil. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-sid *db_sid***

Especifica el identificador del sistema de la base de datos que describe el perfil. De forma predeterminada, SnapManager utiliza el nombre de la base de datos como identificador del sistema. Si el identificador del sistema es diferente del nombre de la base de datos, se debe especificar con el `-sid` opción.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos que se realizará un backup, se restaurará o se clonará.

- **-dbname *db_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *db_host db_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username *db_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-password *db_password***

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-port *db_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-retain [-hourly [-count *n*] [-duration *m*]] [-daily [-count *n*] [-duration *m*]] [-weekly [-count *n*] [-duration *m*]] [-monthly [-count *n*] [-duration *m*]]**

Especifica la política de retención para un backup donde se cuenta un número de retención o ambos, junto con una duración de retención para una clase de retención (por hora, día, semana, mes).

Para cada clase de retención, se puede especificar un recuento de retención o una duración de retención. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora, días por día). Por ejemplo, si el usuario especifica solo una duración de retención de 7 para backups diarios, SnapManager no limitará la cantidad de backups diarios del perfil (ya que el número de retención es 0), pero SnapManager eliminará automáticamente los backups diarios creados hace más de 7 días.

- **-comment *comment***

Especifica el comentario de un perfil que describe el dominio del perfil.

- **-snapname-pattern *pattern***

Especifica el patrón de nomenclatura para las copias Snapshot. También puede incluir texto personalizado, por ejemplo, HOPS para operaciones altamente disponibles, en todos los nombres de copias Snapshot. Puede cambiar el patrón de nomenclatura de las copias Snapshot al crear un perfil o después de crear el perfil. El patrón actualizado se aplica solo a las copias snapshot que aún no se han creado. Las copias Snapshot que existen conservan el patrón Snapname anterior. Puede utilizar varias variables en el texto del patrón.

- **-summary-notification**

Especifica que la notificación de resumen por correo electrónico está activada para el nuevo perfil.

- **-notification -success-email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern**

Especifica que la notificación de correo electrónico está habilitada para el nuevo perfil de forma que los destinatarios reciban correos electrónicos cuando la operación de SnapManager se realice correctamente. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del nuevo perfil.

También se puede incluir texto de asunto personalizado para el nuevo perfil. Puede cambiar el texto del asunto cuando cree un perfil o después de que se haya creado el perfil. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-notification -failure -email e-mail_address1,e-mail address2 -subject subject_pattern**

Especifica que la habilitación de la notificación por correo electrónico está habilitada para el nuevo perfil, de modo que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando falle la operación de SnapManager. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del nuevo perfil.

También se puede incluir texto de asunto personalizado para el nuevo perfil. Puede cambiar el texto del asunto cuando cree un perfil o después de que se haya creado el perfil. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-separate-archivelog-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos está separado del backup del archivo de datos. Este es un parámetro opcional que puede proporcionar al crear el perfil. Después de separar el backup con esta opción, es posible tomar el backup solo de los archivos de datos o el backup de solo los registros de archivos.

- **-retain-archivelog-backups -hours hours | -days days | -weeks weeks | -months months**

Especifica que los backups de los registros de archivos se retendrán según la duración de la retención del registro de archivos (hora, día, semana, mensual).

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

- **-include-with-online-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos se incluye junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-no-include-with-online-backups**

Especifica que no se incluyen los backups de registros de archivos junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-dump**

Especifica que los archivos de volcado se recopilan después de la operación de creación de perfiles correcta.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra la creación de un perfil con una política de retención de horas y notificaciones por correo electrónico:

```
smsap profile create -profile test_rbac -profile-password netapp
-repository -dbname SMSAPREP -host hostname.org.com -port 1521 -login
-username smsaprep -database -dbname RACB -host saal -sid racb1 -login
-username sys -password netapp -port 1521 -rman -controlfile -retain
-hourly -count 30 -verbose
Operation Id [8abc01ec0e78ebda010e78ebe6a40005] succeeded.
```

El comando smsap profile delete

Puede ejecutar el `profile delete` comando para eliminar un perfil de la base de datos.

Sintaxis

```
smsap profile delete
-profile profile
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el perfil que se va a eliminar.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se elimina el perfil:

```
smsap profile delete -profile SALES1
Operation Id [Ncaf00af0242b3e8dba5c68a57a5ae932] succeeded.
```

El comando `smsap profile dump`

Puede ejecutar el `profile dump` comando para crear el `.jar` archivo que contiene información de diagnóstico acerca de un perfil.

Sintaxis

```
smsap profile dump
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el perfil para el que desea crear los archivos de volcado. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea un volcado para el perfil SALES1:

```
smsap profile dump -profile SALES1
Dump file created
Path:
C:\userhomedirectory\netapp\smsap\3.3.0\smsap_dump_SALES1_hostname.jar
```

El comando smsap profile list

Este comando muestra una lista de los perfiles actuales.

Sintaxis

```
smsap profile list  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los perfiles existentes con sus detalles.

```
smsap profile list -verbose  
Profile name: FGTER  
Repository:  
  Database name: SMSAPREPO  
  SID: SMSAPREPO  
  Host: hotspur  
  Port: 1521  
  Username: swagrahn  
  Password: *****  
Profile name: TEST_RBAC  
Repository:  
  Database name: smsaprep  
  SID: smsaprep  
  Host: elbe.rtp.org.com  
  Port: 1521  
  Username: smsapsaal  
  Password: *****  
Profile name: TEST_RBAC_DP_PROTECT  
Repository:  
  Database name: smsaprep  
  SID: smsaprep  
  Host: elbe.rtp.org.com  
  Port: 1521
```

```
Username: smsapsaal
Password: *****
Profile name: TEST_HOSTCREDEN_OFF
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
  Username: smsapsaal
  Password: *****
Profile name: SMK_PRF
Repository:
  Database name: smsaprep
  SID: smsaprep
  Host: elbe.rtp.org.com
  Port: 1521
  Username: smsapsaal
  Password: *****
Profile name: FGLEX
Repository:
  Database name: SMSAPREPO
  SID: SMSAPREPO
  Host: hotspur
  Port: 1521
  Username: swagrahn
  Password: *****
```

El comando `smsap profile show`

Puede ejecutar el `profile show` comando para mostrar la información de un perfil.

Sintaxis

```
smsap profile show
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando `smsap profile Sync`

Este comando carga las asignaciones de perfil a repositorio para ese repositorio en un archivo del directorio inicial en el host local.

Sintaxis

```
smsap profile sync
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login
-username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica la base de datos del repositorio para el perfil que se va a sincronizar.

- **-host**

Especifica el host de la base de datos.

- **-port**

Especifica el puerto para el host.

- **-login**

Especifica el proceso de inicio de sesión para el usuario host.

- **-username**

Especifica el nombre de usuario para el host.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra el resultado del comando para sincronizar las asignaciones de perfil a repositorio de la base de datos.

```
smsap profile sync -repository -dbname smrepo -host Host2 -port 1521
-login -username user2
SMSAP-12345 [INFO ]: Loading profile mappings for repository
"user2@Host2:smrepo" into cache for OS User "admin".
Operation Id [Nff8080810da9018f010da901a0170001] succeeded.
```

Comando smsap profile update

Puede ejecutar el `profile update` comando para actualizar la información de un perfil existente.

Sintaxis

```

smsap profile update
-profile profile
[-new-profile new_profile_name]
[-profile-password profile_password]
[-database
-dbname db_dbname
-host db_host
[-sid db_sid]
[-login
[-username db_username -password db_password -port db_port]
]
[{-rman {-controlfile | {-login
-username rman_username
-password rman_password }
[-tnsname tnsname]}}} |
-remove-rman]

[-retain
[-hourly [-count n] [-duration m]]
[-daily [-count n] [-duration m]]
[-weekly [-count n] [-duration m]]
[-monthly [-count n] [-duration m]]]
-comment comment
-snapname-patternpattern
[]
[-summary-notification]
[-notification
[-success
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-failure
-email email_address1,email_address2
-subject subject_pattern]
[-separate-archivelog-backups
-retain-archivelog-backups
-hours hours |
-days days |
-weeks weeks |
-months months
[]
[-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups]]
[-dump]
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-profile-password *profile_password***

Especifica la contraseña del perfil.

- **-new-profile *new_profile_name***

Especifica el nuevo nombre que puede proporcionar para un perfil.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos de la que se realizará un backup, se restaurará, etc.

- **-dbname *db_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *db_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-sid *db_sid***

Especifica el identificador del sistema de la base de datos que describe el perfil. De forma predeterminada, SnapManager utiliza el nombre de la base de datos como identificador del sistema. Si el identificador del sistema es diferente del nombre de la base de datos, debe especificarlo mediante el `-sid` opción.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión del repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP necesario para acceder a la base de datos del repositorio.

- **-database**

Especifica los detalles de la base de datos que describe el perfil. Esta es la base de datos que se realizará un backup, se restaurará o se clonará.

- **-dbname *db_dbname***

Especifica el nombre de la base de datos que describe el perfil. Es posible usar el nombre global o el identificador del sistema.

- **-host *db_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos.

- **-login**

Especifica los detalles de inicio de sesión de la base de datos.

- **-username *db_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-password *db_password***

Especifica la contraseña necesaria para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-port *db_port***

Especifica el número de puerto TCP necesario para acceder a la base de datos que describe el perfil.

- **-retain [-hourly [-countn] [-duration m]] [-daily [-count n] [-duration m]] [-weekly [-count n] [-duration m]] [-monthly [-count n] [-duration m]]**

Especifica la clase de retención (por hora, por día, por semana o por mes) para una copia de seguridad.

Para cada clase de retención, se puede especificar un recuento de retención, una duración de retención o ambas. La duración se encuentra en unidades de la clase (por ejemplo, horas por hora o días por día). Por ejemplo, si el usuario especifica solo una duración de retención de 7 para backups diarios, SnapManager no limitará la cantidad de backups diarios del perfil (ya que el número de retención es 0), pero SnapManager eliminará automáticamente los backups diarios creados hace más de 7 días.

- **-comment *comment***

Especifica el comentario de un perfil.

- **-snapname-pattern *pattern***

Especifica el patrón de nomenclatura para las copias Snapshot. También puede incluir texto personalizado, por ejemplo, HOPS para operaciones altamente disponibles, en todos los nombres de copias Snapshot. Puede cambiar el patrón de nomenclatura de las copias Snapshot al crear un perfil o después de crear el perfil. El patrón actualizado se aplica solo a las copias snapshot que aún no se han producido. Las copias Snapshot que existen conservan el patrón Snapname anterior. Puede utilizar varias variables en el texto del patrón.

- **-summary-notification**

Especifica que la notificación de resumen por correo electrónico está activada para el perfil existente.

- **-notification [-success-email *e-mail_address1,e-mail_address2* -subject *subject_pattern*]**

Habilita la notificación de correo electrónico para el perfil existente de forma que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando la operación SnapManager se realice correctamente. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del correo electrónico para el perfil existente.

Puede cambiar el texto del asunto al actualizar el perfil o incluir texto de asunto personalizado. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-notification [-failure -email *e-mail_address1*,*e-mail_address2* -subject *subject_pattern*]**

Habilita la notificación de correo electrónico para el perfil existente de modo que los destinatarios reciban los correos electrónicos cuando falle la operación de SnapManager. Debe introducir una única dirección de correo electrónico o varias direcciones de correo electrónico a las que se enviarán las alertas por correo electrónico y un patrón de asunto del correo electrónico para el perfil existente.

Puede cambiar el texto del asunto al actualizar el perfil o incluir texto de asunto personalizado. El asunto actualizado sólo se aplica a los correos electrónicos que no se envían. Puede usar varias variables para el asunto del correo electrónico.

- **-separate-archivelog-backups**

Separa el backup de registros de archivos del backup de archivo de datos. Este es un parámetro opcional que puede proporcionar al crear el perfil. Después de separar los backups se separan con esta opción, es posible crear un backup de solo los archivos de datos o un backup de solo los registros de archivos.

- **-retain-archivelog-backups -hours *hours* | -days *days* | -weeks *weeks* | -months *months***

Especifica que los backups de los registros de archivos se retendrán según la duración de la retención del registro de archivos (hora, día, semana, mensual).

- **-include-with-online-backups | -no-include-with-online-backups**

Especifica que el backup de registros de archivos se incluye junto con el backup de la base de datos en línea.

Especifica que no se incluyen los backups de registros de archivos junto con el backup de la base de datos en línea.

- **-dump**

Especifica que los archivos de volcado se recopilan después de la operación de creación de perfiles correcta.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se cambia la información de inicio de sesión de la base de datos descrita por el perfil y se configura la notificación por correo electrónico para este perfil:

```
smsap profile update -profile SALES1 -database -dbname SALESDB
-sid SALESDB -login -username admin2 -password d4jPe7bw -port 1521
-host server1 -profile-notification -success -e-mail Preston.Davis@org.com
-subject success
Operation Id [8abc01ec0e78ec33010e78ec3b410001] succeeded.
```

El comando smsap profile verify

Puede ejecutar el `profile verify` comando para verificar la configuración del perfil. Debe montar la base de datos antes de ejecutar este comando.

Sintaxis

```
smsap profile verify
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile**

Especifica el perfil que se va a verificar. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se verifica el perfil:

```
smsap profile verify -profile profileA -verbose
[ INFO] SMSAP-13505: SnapDrive environment verification passed.
[ INFO] SMSAP-13507: JDBC verification for "OS authenticated:
NEWDB/hostA.rtp.com" passed.
[ INFO] SMSAP-13506: SQLPlus verification for database SID "NEWDB" passed.
```

Environment: [ORACLE_HOME=E:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1]

[INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:

Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].

[INFO] SMSAP-07431: Saving starting state of the database:

Database[NEWDB(OPEN)], Service[RUNNING].

[INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.

[INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.

[INFO] SD-00016: Discovering storage resources for F:\.

[INFO] SD-00017: Finished storage discovery for F:\.

[INFO] SD-00016: Discovering storage resources for H:\.

[INFO] SD-00017: Finished storage discovery for H:\.

[INFO] SD-00016: Discovering storage resources for G:\.

[INFO] SD-00017: Finished storage discovery for G:\.

[INFO] SD-00016: Discovering storage resources for I:\.

[INFO] SD-00017: Finished storage discovery for I:\.

[WARN] SMSAP-05071: Database profile HADLEY is not eligible for fast
restore: Restore Plan:

Preview:

The following components will be restored completely via: host side
file copy restore

F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF

F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF

F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF

F:\NEWDB\USERS01.DBF

Analysis:

The following reasons prevent certain components from being restored
completely via: storage side file system restore

* Files in file system F:\ not part of the restore scope will be
reverted.

Components not in restore scope:

F:_TESTCLN\CONTROL01.CTL

F:_TESTCLN\REDO_1.LOG

F:_TESTCLN\REDO_2.LOG

F:_TESTCLN\REDO_3.LOG

Components to restore:

F:\NEWDB\SYSAUX01.DBF

F:\NEWDB\SYSTEM01.DBF

F:\NEWDB\UNDOTBS01.DBF

F:\NEWDB\USERS01.DBF

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.

[INFO] SMSAP-07433: Returning the database to its initial state: Database

```
[NEWDB (OPEN)], Service[RUNNING].  
[ INFO] SMSAP-13048: Profile Verify Operation Status: SUCCESS  
[ INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:19:06.949  
Operation Id [N5bc18bd5c3be27a795ce3857093a926a] succeeded.
```

El comando smsap repository create

Sintaxis

Este comando crea un repositorio en el que se almacenan perfiles de base de datos y credenciales asociadas. Este comando también comprueba si el tamaño de los bloques es adecuado.

```
smsap repository create  
-repository  
-port repo_port  
-dbname repo_service_name  
-host repo_host  
-login -username repo_username  
[-force] [-noprompt]  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones que siguen a **-repository** especifican los detalles de la base de datos para el repositorio

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Se intenta forzar la creación del repositorio. Con esta opción, SnapManager se solicita que se realice un backup del repositorio antes de crear el repositorio.

- **-noprompt**

No muestra el símbolo del sistema de realizar un backup del repositorio antes de crearlo si utiliza la `-force` opción. Con el `-noprompt` la opción garantiza que el mensaje no aparezca, lo que facilita la creación de repositorios con un script.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

El siguiente ejemplo crea un repositorio en la base de datos SMSAPREPO en el hotspur del host.

```
smsap repository create -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host
hotspur -login -username grabal21 -verbose
SMSAP-09202 [INFO ]: Creating new schema as grabal21 on
jdbc:oracle:thin:@//hotspur:1521/SMSAPREPO.
SMSAP-09205 [INFO ]: Schema generation complete.
SMSAP-09209 [INFO ]: Performing repository version INSERT.
SMSAP-09210 [INFO ]: Repository created with version: 30
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Repository Create
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:08.844
```

El comando smsap repository delete

Este comando elimina un repositorio utilizado para almacenar perfiles de base de datos y credenciales asociadas. Sólo puede eliminar un repositorio si no hay perfiles en el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository delete
-repository
-port repo_port
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Se intenta forzar la eliminación del repositorio, incluso si hay operaciones incompletas. SnapManager emite un aviso si existen operaciones incompletas, en las que se pregunta si está seguro de que se desea eliminar el repositorio.

- **-noprompt**

No se le solicita antes de eliminar el repositorio. Con el `-noprompt` la opción garantiza que el mensaje no aparezca, lo que facilita la eliminación de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y

advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

En el ejemplo siguiente se elimina el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository delete -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1527 -force -verbose
```

El comando smsap repository

Este comando permite revertir o revertir una versión superior de SnapManager a la versión original de la que se actualizó.

Sintaxis

```
smsap repository rollback
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-rollbackhost host_with_target_database
[-force]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username** *repo_username*

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-rollbackhost** *host_with_target_database*

Especifica el nombre del host que se va a revertir de una versión superior de SnapManager a la versión anterior original.

- **-port** *repo_port*

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el `-noprompt` la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository rollback -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521 -rollbackhost hostA
```

El comando `msap repository rollingupgrade`

Este comando realiza la actualización en un solo host o de varios hosts y las bases de datos de destino asociadas desde una versión inferior de SnapManager a una versión posterior. El host actualizado solo se gestiona con la versión superior de SnapManager.

Sintaxis

```
smsap repository rollinguupgrade
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
-upgradehost host_with_target_database
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-upgradehost *host_with_target_database***

Especifica el nombre del host que se actualizará de una versión inferior de SnapManager a una versión superior.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el `-noprompt` la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository rollupgrade -repository -dbname SALESDB
-host server1 -login -username admin -port 1521 -upgradehost hostA
```

El comando `smsap repository show`

Este comando muestra información sobre el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository show
-repository
-database repo_service_name
-host repo_host
-port repo_port
-login -username repo_username
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo `host` en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo de comando

En el siguiente ejemplo se muestran detalles sobre el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository show -repository -dbname SALESDB -host server1
-port 1521 -login -username admin
Repository Definition:
User Name: admin
Host Name: server1
Database Name: SALESDB
Database Port: 1521
Version: 28
Hosts that have run operations using this repository: 2
server2
server3
Profiles defined in this repository: 2
GSF5A
GSF3A
Incomplete Operations: 0
```

El comando `smsap repository update`

Este comando actualiza el repositorio que almacena perfiles de base de datos y las credenciales asociadas al actualizar SnapManager. Cada vez que instale una nueva versión de SnapManager, debe ejecutar el comando de actualización del repositorio para poder utilizar la nueva versión. Puede utilizar este comando solo si no hay comandos

incompletos en el repositorio.

Sintaxis

```
smsap repository update
-repository
-dbname repo_service_name
-host repo_host
-login -username repo_username
-port repo_port
[-force] [-noprompt]
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-repository**

Las opciones siguientes `-repository` especifique los detalles de la base de datos para el repositorio.

- **-dbname *repo_service_name***

Especifica el nombre de la base de datos que almacena el repositorio. Utilice el nombre global o el SID.

- **-host *repo_host***

Especifica el nombre o la dirección IP del equipo host en el que se ejecuta la base de datos del repositorio.

- **-login**

Inicia los detalles de inicio de sesión en el repositorio.

- **-username *repo_username***

Especifica el nombre de usuario necesario para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-port *repo_port***

Especifica el número de puerto TCP utilizado para acceder a la base de datos que almacena el repositorio.

- **-force**

Intenta forzar la actualización del repositorio. SnapManager le solicita que realice una copia de seguridad del repositorio actual antes de la actualización.

- **-noprompt**

No muestra el mensaje antes de actualizar la base de datos del repositorio. Con el `-noprompt` la opción garantiza que no aparezca el mensaje, lo que facilita la actualización de repositorios mediante una secuencia de comandos.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Comando de ejemplo

En el ejemplo siguiente se actualiza el repositorio de la base de datos SALESDB.

```
smsap repository update -repository -dbname SALESDB  
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

El comando smsap schedule create

Puede utilizar el `schedule create` comando para programar que se cree un backup en un momento específico.

Sintaxis

```

smsap schedule create
-profile profile_name
[-full{-auto | -online | -offline}]
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-data [[-files files [files]] |
[-tablespaces tablespaces [tablespaces]] {-auto | -online | -offline}]
[-retain -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited]
[-verify]] |
[-archivelogs]]}
[-label label]
[-comment comment]

[-backup-dest path1 [ , path2]]
[-exclude-dest path1 [ , path2]]
[-prunelogs {-all | -until-scn until-scn | -until -date yyyy-MM-
dd:HH:mm:ss} | -before {-months | -days | -weeks | -hours}]
-prune-dest prune_dest1,[prune_dest2]]
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]

```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos para la que desea programar el backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-auto option**

Si la base de datos está en estado montado o sin conexión, SnapManager realiza un backup sin conexión. Si la base de datos está en estado abierto o en línea, SnapManager realiza un backup en línea. Si utiliza la `-force` con la `-offline` Option, SnapManager fuerza un backup sin conexión incluso si la base de datos está en línea actualmente.

- **-online option**

Especifica un backup de base de datos en línea.

- **-offline option**

Especifica un backup sin conexión mientras la base de datos está en estado de apagado. Si la base de datos está en estado abierto o montado, el backup genera errores. Si la `-force` Se utiliza la opción, SnapManager intenta modificar el estado de la base de datos para cerrar la base de datos para realizar un backup sin conexión.

- **`-full option`**

Realiza un backup de toda la base de datos. Esto incluye todos los datos, registros archivados y archivos de control. Se realiza una copia de seguridad de los redo logs archivados y de los archivos de control, independientemente del tipo de copia de seguridad que realice. Si desea realizar un backup solo de una parte de la base de datos, use la `-files` opción o. `-tablespaces` opción.

- **`-files list`**

Realiza un backup solo de los archivos de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe la lista de nombres de archivo con espacios. Si la base de datos está en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **`-tablespaces tablespaces`**

Realiza un backup solo de los espacios de tablas de la base de datos especificados, además de los archivos de registro y control archivados. Separe los nombres de tablespace con espacios. Si la base de datos está en estado abierto, SnapManager verifica que los espacios de tablas apropiados se encuentren en modo de backup en línea.

- **`-label name`**

Especifica un nombre opcional para este backup. Este nombre debe ser único dentro del perfil. El nombre puede contener letras, números, guiones bajos (`_`) y guiones (`-`). No puede comenzar con un guión.

Si no se especifica una etiqueta, SnapManager crea una etiqueta predeterminada en el formato `scope_type_date`:

- El ámbito es F indicar un backup completo o P para indicar un backup parcial.
- El tipo es C para indicar una copia de seguridad sin conexión (en frío), H para indicar una copia de seguridad en línea (activa) o A para indicar una copia de seguridad automática, por ejemplo, `P_A_20081010060037IST`.
- Fecha es el año, el mes, el día y la hora de la copia de seguridad.

SnapManager se usa un reloj de 24 horas.

Por ejemplo, si realizó un backup completo con la base de datos sin conexión el 16 de enero de 2007, a las 5:45:16 Hora estándar del este, SnapManager crearía la etiqueta `F_C_20070116174516EST`.

- **`-comment string`**

Especifica un comentario opcional para describir esta copia de seguridad. La cadena debe escribirse entre comillas simples (`'`).



Algunos vaciados pelan entre comillas. Si esto es cierto para el shell, debe incluir la comillas con una barra diagonal inversa (`\`). Por ejemplo, es posible que deba introducir: `\ ' this is a comment\ '`.

- **-verify option**

Verifica que los archivos de la copia de seguridad no están dañados ejecutando la utilidad oracle dbv.



Si especifica el `-verify` opción, la operación de backup no se completa hasta que se complete la operación de verificación.

- **-force option**

Fuerza un cambio de estado si la base de datos no está en el estado correcto. Por ejemplo, SnapManager puede cambiar el estado de la base de datos de en línea a sin conexión, según el tipo de backup especificado y el estado en el que está la base de datos.

- Si la instancia local está en estado de apagado y al menos una instancia está abierta, puede cambiar la instancia local a montada mediante `-force` opción.
- Si no hay ninguna instancia abierta, puede cambiar la instancia local a abierta mediante `-force` opción.

- **-retain { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -unlimited }**

Especifica si el backup se debe retener por hora, día, semana, mes o ilimitada. Si `-retain` no se especifica la opción, la clase de retención predeterminada es `-hourly`. Para retener los backups para siempre, utilice la `-unlimited` opción. La `-unlimited` opción hace que el backup no sea apto para su eliminación por parte de la política de retención.

- **-archivelogs**

Especifica la creación de un backup de registro de archivos.

- **-backup-dest *path1*, [, [*path2*]]**

Especifica los destinos de registros de archivos para el backup de registros de archivos.

- **-exclude-dest *path1*, [, [*path2*]]**

Especifica los destinos de registro de archivos que se excluirán de la copia de seguridad.

- **-prunelogs { -all | -until-scnuntil-scn | -until-date *yyyy-MM-dd:HH:mm:ss* | -before { -months | -days | -weeks | -hours }**

Especifica si se eliminarán los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos en función de las opciones proporcionadas al crear un backup. La `-all` la opción elimina todos los archivos de registro de archivos de los destinos de registro de archivos. La `-until-scn` La opción elimina los archivos de registro de archivos hasta que se especifique un número de cambio de sistema (SCN). La `-until-date` la opción elimina los archivos de registro de archivos hasta el periodo de tiempo especificado. La `-before` la opción elimina los archivos de registro de archivos antes del periodo de tiempo especificado (días, meses, semanas, horas).

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre que se proporcionará para la programación.

- **-schedule-comment *schedule_comment***

Especifica un comentario opcional que se va a describir acerca de la programación del backup.

- **-interval { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}**

Especifica el intervalo de tiempo mediante el cual se crean los backups. Se puede programar el backup cada hora, día, semana, mes o solo una vez.

- **-cronstring *cron_string***

Especifica la programación del backup mediante cronstring. Las expresiones cron se utilizan para configurar instancias de CronTrigger. Las expresiones cron son cadenas que se componen de las siguientes subexpresiones:

- 1 se refiere a segundos.
- 2 se refiere a minutos.
- 3 se refiere a horas.
- 4 se refiere a un día en un mes.
- 5 se refiere al mes.
- 6 se refiere a un día en una semana.
- 7 se refiere al año (opcional).

- **-start-time *yyyy-MM-dd HH:mm***

Especifica la hora de inicio de la operación programada. La hora de inicio de la programación debe incluirse en el formato *aaaa-MM-dd HH:mm*.

- **-runasuser *runasuser***

Especifica si se cambia el usuario (usuario raíz o usuario de Oracle) de la operación de backup programada mientras se programa el backup.

- **-taskspec *taskspec***

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocesamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Se debe proporcionar la ruta completa del archivo XML con el `-taskspec` opción.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

El comando `msap schedule delete`

Este comando elimina una programación de backup cuando ya no es necesaria.

Sintaxis

```
smsap schedule delete
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea eliminar una programación de backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando `smsap schedule list`

Este comando, enumera las operaciones programadas asociadas con un perfil.

Sintaxis

```
smsap schedule list
-profile profile_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos, mediante el cual puede ver una lista de operaciones programadas. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

El comando `smsap schedule resume`

Este comando reanuda la programación de backup suspendida.

Sintaxis

```
smsap schedule resume
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea reanudar la programación de backups suspendida. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando `smsap schedule suspend`

Este comando suspende una programación de backup hasta que se reanuda la programación de backup.

Sintaxis

```
smsap schedule suspend
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea suspender una programación de backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre de programación que se proporcionó al crear una programación de backups.

El comando `smsap schedule update`

Este comando actualiza la programación de una copia de seguridad.

Sintaxis

```
smsap schedule update
-profile profile_name
-schedule-name schedule_name
[-schedule-comment schedule_comment]
-interval {-hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly}
-cronstring cron_string
-start-time {start_time <yyyy-MM-dd HH:mm>}
-runasuser runasuser
[-taskspec taskspec]
-force
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile_name***

Especifica el nombre del perfil relacionado con la base de datos que desea programar el backup. El perfil contiene el identificador de la base de datos y otra información de la base de datos.

- **-schedule-name *schedule_name***

Especifica el nombre que se proporcionará para la programación.

- **-schedule-comment *schedule_comment***

Especifica un comentario opcional que se va a describir acerca de la programación del backup.

- **-interval { -hourly | -daily | -weekly | -monthly | -onetimeonly }**

Indica el intervalo de tiempo mediante el cual se crean los backups. Se puede programar el backup cada hora, día, semana, mes o una sola vez.

- **-cronstring *cron_string***

Especifica la programación del backup mediante cronstring. Las expresiones cron se utilizan para configurar instancias de CronTrigger. Las expresiones cron son cadenas que se componen de siete subexpresiones:

- 1 se refiere a segundos
- 2 se refiere a minutos
- 3 se refiere a horas
- 4 se refiere a un día en un mes
- 5 se refiere al mes
- 6 se refiere a un día en una semana
- 7 se refiere al año (opcional)

- **-start-time *yyyy-MM-dd HH:mm***

Especifica la hora de inicio de la operación de programación. La hora de inicio de la programación debe incluirse en el formato `aaaa-MM-dd HH:mm`.

- **`-runasuser runasuser`**

Especifica si se va a cambiar el usuario de la operación de backup programada mientras se programa el backup.

- **`-taskspec taskspec`**

Especifica el archivo XML de especificación de la tarea que se puede utilizar para la actividad de preprocesamiento o la actividad de posprocesamiento de la operación de copia de seguridad. Debe proporcionarse la ruta completa del archivo XML que proporciona el `-taskspec` opción.

El comando `smsap Storage list`

Puede ejecutar el `storage list` comando para mostrar la lista de sistemas de almacenamiento asociados con un perfil determinado.

Sintaxis

```
smsap storage list
-profile profile
```

Parámetros

- **`-profile profile`**

Especifica el nombre del perfil. El nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los sistemas de almacenamiento asociados al perfil `mjullian`:

```
smsap storage list -profile mjullian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
-----
FAS3020-RTP07OLD
```

El comando `smsap Storage rename`

Este comando actualiza el nombre o la dirección IP del sistema de almacenamiento.

Sintaxis

```
smsap storage rename
-profile profile
-oldname old_storage_name
-newname new_storage_name
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-profile *profile***

Especifica el nombre del perfil. Este nombre puede tener hasta 30 caracteres y debe ser único dentro del host.

- **-oldname *old_storage_name***

Especifica la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento antes de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento. Debe introducir la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento que se muestra al ejecutar el `smsap storage list` comando.

- **-newname *new_storage_name***

Especifica la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento.

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap storage rename` comando para cambiar el nombre del sistema de almacenamiento:

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose
```

El comando `smsap system dump`

Puede ejecutar el `system dump` Comando para crear un archivo JAR que contenga información de diagnóstico acerca del entorno del servidor.

Sintaxis

```
smsap system dump  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando system dump

En el ejemplo siguiente se utiliza la `smsap system dump` Comando para crear un archivo JAR:

```
smsap system dump  
Path: C:\\userhomedirectory\\netapp\\smsap\\3.3.0\\smsap_dump_hostname.jar
```

El comando smsap system verify

Este comando confirma que todos los componentes del entorno necesario para ejecutar SnapManager están configurados correctamente.

Sintaxis

```
smsap system verify  
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando system verify

En el ejemplo siguiente se utiliza el comando smsap system verify.

```
smsap system verify
SMSAP-13505 [INFO ]: Snapdrive verify passed.
SMSAP-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: System Verify
SMSAP-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:00:00.559
Operation Id [N4f4e910004b36cfecee74c710de02e44] succeeded.
```

El comando smsap version

Puede ejecutar el `version` Comando para determinar la versión de SnapManager que se ejecuta en el host local.

Sintaxis

```
smsap version
[-quiet | -verbose]
```

Parámetros

- **-quiet**

Muestra sólo mensajes de error en la consola. El valor predeterminado es mostrar mensajes de error y advertencia.

- **-verbose**

Muestra la fecha de creación y el contenido de cada perfil. También muestra mensajes de error, advertencia e informativos en la consola.

Ejemplo del comando version

En el siguiente ejemplo, se muestra la versión de SnapManager:

```
smsap version
SnapManager for SAP Version: 3.3.1
```

Resolución de problemas de SnapManager

Puede encontrar información sobre algunos de los problemas más comunes que se pueden producir y el modo en que puede resolverlos.

La siguiente tabla describe los problemas comunes y las posibles soluciones:


Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
¿Se están ejecutando la base de datos de destino y el listener?	Ejecute el <code>lsnrctl status</code> comando. Asegúrese de que la instancia de base de datos está registrada en el listener.
¿El almacenamiento está visible?	<p>Siga estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y, a continuación, seleccione Administrar. 2. Haga clic en Storage > SnapDrive > Hostname > Disks.
¿Se ejecuta el servidor SnapManager?	<p>Compruebe el estado y, a continuación, inicie el servidor utilizando Configuración de servicio.</p> <p>Para poder utilizar la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de línea de comandos (CLI) para iniciar comandos de la SnapManager relacionados con los perfiles, el servidor debe estar en ejecución. Puede crear o actualizar repositorios sin iniciar el servidor, pero para ejecutar todas las demás operaciones de SnapManager, el servidor debe estar en ejecución.</p> <p>Para iniciar el servidor SnapManager, introduzca el siguiente comando:</p> <pre>smsap_server start</pre>
¿Son todos los componentes necesarios para ejecutar la configuración correcta de SnapManager?	Ejecute el <code>smsap system verify</code> Comando para verificar que SnapDrive está configurado correctamente.
¿Tiene la versión correcta de SnapManager?	Utilice la <code>smsap version</code> Comando para comprobar la versión de SnapManager.



Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Ha consultado los archivos de registro de SnapManager para determinar si los mensajes de error pueden ayudar a aislar el problema?</p>	<p>SnapManager registra todas las entradas de registro en un conjunto de archivos de registro giratorios. Los archivos de registro se encuentran en <code>C:\program_files\NetApp\SnapManager for SAP\logs</code>.</p> <p>Si utiliza Windows 2008, los registros se encuentran en las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registros de operaciones: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <code>C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\var\log\smsap</code> • Registros de cliente: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <code>C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\NetApp\smsap\3.3.0\</code> <p>También puede ser útil consultar los registros en la siguiente ubicación: <code>C:\Documents and Settings\hostname\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0\log</code></p> <p>Cada registro de operaciones se escribe en su propio archivo de registro del formulario <code>smsap_of_date_time.log</code>.</p>
<p>Si tiene registros de archivos almacenados en un sistema de almacenamiento que no ejecuta Data ONTAP, ¿los ha excluido de tener en cuenta para backup con SnapManager?</p>	<p>La <code>smsap.config</code> file permite excluir determinados archivos de registro de archivos. Para Windows, el archivo se encuentra en la siguiente ubicación: <code>C:\program_files\NetApp\smsap\properties\smsap.config</code></p> <p>Utilice el formato mencionado en el archivo para excluir los registros de archivo locales. Para obtener información adicional, consulte el tema "Configuración de propiedades de configuración".</p> <p>También puede excluir los destinos del registro de archivos mientras crea un backup desde la interfaz de línea de comandos de SnapManager. Para obtener información adicional, consulte el tema «"creación de copias de seguridad de bases de datos"».</p> <p>También puede excluir los destinos del registro de archivos al crear un backup desde la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.</p>



Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Tiene abierta una ventana de MS-dos en el directorio en el que intenta instalar o actualizar SnapManager en Windows?</p>	<p>Verá un mensaje de error similar al siguiente:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre>Directory C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin is currently in use by another program. Any window, opened by you or another user, that is currently referencing this directory must be closed before installation can proceed.</pre> </div> <p>Cierre la ventana e intente realizar la instalación o la actualización de nuevo.</p>
<p>¿No ha podido conectarse al repositorio?</p>	<p>Si se produce un error en la conexión con un repositorio, ejecute el <code>lsnrctl status</code> en la base de datos del repositorio y compruebe los nombres de servicio activos. Cuando SnapManager se conecta a la base de datos del repositorio, utiliza el nombre de servicio de la base de datos. Dependiendo de cómo esté configurado el listener, este puede ser el nombre corto del servicio o el nombre completo del servicio. Cuando SnapManager se conecta a una base de datos para una operación de backup, restauración u otra, utiliza el nombre de host y el SID. Si el repositorio no se inicializa correctamente porque no se puede acceder a él actualmente, recibe un mensaje de error que le pregunta si desea quitar el repositorio. Es posible quitar el repositorio de la vista actual para poder realizar operaciones en otros repositorios.</p> <p>Además, compruebe si el servicio correspondiente se está ejecutando.</p>
<p>¿El sistema puede resolver el nombre de host?</p>	<p>Compruebe si el nombre de host especificado está en una subred diferente. Si recibe un mensaje de error que SnapManager no puede resolver el nombre de host, añada el nombre de host en el archivo de host. Añada el nombre de host al archivo ubicado en <code>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts</code>:</p> <pre>xxx.xxx.xxx.xxx hostname IP address</pre>

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
¿Se ejecuta SnapDrive?	Para ver el estado de SnapDrive, vaya a Servicios y, a continuación, seleccione el servicio SnapDrive.
¿A qué sistemas de almacenamiento se ha configurado para acceder mediante SnapDrive?	Para encontrar los sistemas de almacenamiento configurados para SnapDrive, realice los siguientes pasos: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="829 409 1446 478">1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC y, a continuación, seleccione Administrar.<li data-bbox="829 493 1425 527">2. Haga clic en almacenamiento > SnapDrive.<li data-bbox="829 541 1437 646">3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de host y, a continuación, seleccione Ajustes del protocolo de transporte.

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Cómo se puede mejorar el rendimiento de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de tener credenciales de usuario válidas para el repositorio, el host de perfiles y el perfil. <p>Si la credencial no es válida, borre las credenciales de usuario para el repositorio, el host del perfil y el perfil. Restablezca las mismas credenciales de usuario que haya establecido antes para el repositorio, el host del perfil y el perfil. Para obtener información adicional acerca de cómo volver a configurar las credenciales de usuario, consulte "Configuración de credenciales después de borrar la caché de credenciales".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre los perfiles no utilizados. <p>Si el número de perfiles que ha abierto es mayor, el rendimiento de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager se ralentiza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si ha activado Abrir al inicio en la ventana Preferencias del usuario en el menú Admin desde la GUI de SnapManager. <p>Si esto está activado, la configuración del usuario (<code>user.config</code>) archivo disponible en C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0\gui\state se muestra como <code>openOnStartup=PROFILE</code>.</p> <p>Debido a que Abrir al inicio está activado, debe buscar perfiles abiertos recientemente desde la GUI de SnapManager, utilizando <code>lastOpenProfiles</code> en la configuración del usuario (<code>user.config</code>) archivo: <code>lastOpenProfiles=PROFILE1, PROFILE2, PROFILE3, ...</code></p> <p>Puede eliminar los nombres de perfil que aparecen y mantener siempre un número mínimo de perfiles abiertos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de instalar la nueva versión de SnapManager en el entorno basado en Windows, elimine las entradas del cliente de SnapManager disponibles en la siguiente ubicación: <p>C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\NetApp</p>

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>La interfaz gráfica de usuario de SnapManager tarda más tiempo en actualizarse cuando se SnapManager inician y se ejecutan simultáneamente en segundo plano. Al hacer clic con el botón derecho en el backup (que ya se ha eliminado pero se sigue mostrando en la interfaz gráfica de usuario de SnapManager), las opciones de backup para ese backup no se habilitan en la ventana Backup o Clone.</p>	<p>Debe esperar hasta que se actualice la interfaz gráfica de usuario de SnapManager y, a continuación, comprobar el estado de backup.</p>
<p>¿Qué haría si la base de datos de Oracle no está configurada en inglés?</p>	<p>Se pueden producir errores en las operaciones de SnapManager si el idioma de una base de datos de Oracle no está establecido en inglés. defina el idioma de la base de datos de Oracle en inglés:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la variable de entorno NLS_Lang no está establecida: <code>Echo%NLS_Lang%</code> 2. Añada la siguiente línea al <code>wrapper.conf</code> archivo ubicado en <code>C:\SnapManager_install_directory\service:</code> <pre>set.NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252</pre> 3. Reinicie el servidor SnapManager: <pre>smsap_server restart</pre> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Si la variable de entorno del sistema está establecida en NLS_Lang, debe editar la secuencia de comandos para que no sobrescriba NLS_Lang.</p> </div>

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Qué se haría si se produce un error en la operación de programación de backups si la base de datos del repositorio apunta a más de una IP y cada IP tiene un nombre de host diferente?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detenga el servidor SnapManager. 2. Elimine los archivos de programación del directorio de repositorios de los hosts en los que desea activar la programación de backup. <p>Los nombres de los archivos de programación pueden tener los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ repository#repo_username#repository_database_name#repository_host#repo_port ◦ repository-repo_usernamerepository_database_name-repository_host-repo_port <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>Asegúrese de eliminar el archivo de programación en el formato que coincida con los detalles del repositorio.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie el servidor SnapManager. 2. Abra otros perfiles en el mismo repositorio de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager para asegurarse de que no se pierda ninguna información de programación de dichos perfiles.
<p>¿Qué haría si la operación de SnapManager presenta un error de bloqueo del archivo de credenciales?</p>	<p>SnapManager bloquea el archivo de credenciales antes de la actualización y lo desbloquea después de la actualización. cuando se ejecutan varias operaciones a la vez, una de las operaciones puede bloquear el archivo de credenciales para actualizarlo. Si otra operación intenta acceder al archivo de credenciales bloqueadas al mismo tiempo, la operación genera un error de bloqueo de archivo.</p> <p>Configure los siguientes parámetros en el archivo smsap.config en función de la frecuencia de las operaciones simultáneas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FileLock.RetryInterval = 100 milisegundos • FileLock.timeout = 5000 milisegundos <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>Los valores asignados a los parámetros deben ser en milisegundos.</p> </div>

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Qué haría si el estado intermedio de la operación de verificación de backup muestra un error en la pestaña Monitor aunque todavía esté en ejecución la operación de verificación de backup?</p>	<p>El mensaje de error se registra en el archivo <code>sm_gui.log</code>. Debe buscar en el archivo de registro para determinar los nuevos valores para <code>operation.heartbeatInterval</code> y <code>operation.heartbeatThreshold</code> parámetros que resolverán este problema.</p> <ol style="list-style-type: none"> Añada los siguientes parámetros en el <code>smsap.config</code> archivo: <ul style="list-style-type: none"> <code>operation.heartbeatInterval = 5000</code> <code>operation.heartbeatThreshold = 5000</code> el valor predeterminado asignado por SnapManager es 5000. Asigne nuevos valores a estos parámetros. <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-left: 20px;">  Los valores asignados a los parámetros deben ser en milisegundos. </div> Reinicie el servidor SnapManager y vuelva a realizar la operación.
<p>¿Qué se debe hacer cuando se encuentra un problema de espacio en montón?</p>	<p>Cuando encuentre un problema de espacio en montón durante las operaciones de SnapManager para SAP, debe realizar los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaya al directorio de instalación de SnapManager para SAP. Abra el <code>launchjava</code> de la <code>installationdirectory\bin\launchjava</code> ruta. Aumente el valor del parámetro <code>java -Xmx160m</code> Java heap-space. <p>Por ejemplo, puede aumentar el valor predeterminado de 160 m a 200 m.</p> <div style="border-left: 1px solid #ccc; padding-left: 10px; margin-left: 20px;">  Si ha aumentado el valor del parámetro Java heap-space en las versiones anteriores de SnapManager para SAP, debe conservar ese valor. </div>

Pregunta basada en cuestiones	Posible solución
<p>¿Qué haría si los servicios de SnapManager no se iniciaran en un entorno de Windows y aparece el siguiente mensaje de error: Windows no pudo iniciar Snap Manager en un equipo local. Para obtener más información, consulte el registro de eventos del sistema. Si se trata de un servicio que no es de Microsoft, póngase en contacto con el proveedor del servicio técnico y consulte el código de error 1 específico del servicio.</p>	<p>Configure los siguientes parámetros en el archivo <code>wrapper.conf</code> ubicado en <code>Installation_directory\service</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El parámetro <code>wrapper startup startup</code> define el tiempo máximo permitido entre el contenedor que inicia Java Virtual Machine (JVM) y la respuesta de la JVM que ha iniciado la aplicación. <p>El valor predeterminado se establece en 90 segundos. Sin embargo, es posible cambiar un valor superior a 0. Si especifica un valor no válido, se utiliza el valor predeterminado en su lugar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La <code>wrapper.ping.timeout</code> El parámetro define el tiempo máximo permitido entre el contenedor haciendo ping a JVM y la respuesta de JVM. El valor predeterminado se establece en 90 segundos. <p>Sin embargo, puede cambiar a un valor mayor que 0. Si especifica un valor no válido, se utiliza el valor predeterminado en su lugar.</p>

Volcar archivos

Los archivos de volcado son archivos de registro comprimidos que contienen información acerca de SnapManager y su entorno. Los diferentes tipos de archivos de registro creados son operación, perfil y archivo de volcado del sistema.

Puede utilizar el comando `dump` o la ficha **Create Diagnostics** de la interfaz gráfica de usuario (GUI) para recopilar información sobre una operación, un perfil o el entorno. Un volcado del sistema no requiere un perfil; sin embargo, los volcados de perfil y operación requieren perfiles.

SnapManager incluye la siguiente información de diagnóstico en el archivo de volcado:

- Los pasos realizados
- El tiempo que tarda cada paso en completarse
- El resultado de cada paso
- Error, si hay alguno, que ocurrió durante la operación



Los archivos de registro o los archivos de volcado de SnapManager permiten permisos de lectura y escritura sólo para los usuarios raíz y los demás usuarios que pertenecen al grupo de usuarios raíz.

SnapManager también incluye la siguiente información en el archivo:

- Arquitectura y versión del sistema operativo
- Variables de entorno
- Versión de Java
- Arquitectura y versión de SnapManager
- Preferencias de SnapManager
- Mensajes de SnapManager
- propiedades log4j
- Arquitectura y versión de SnapDrive
- Archivos de registro de SnapDrive
- Versión de Oracle
- Detalles del inventario local de Oracle OPatch
- Versión de Oracle de la base de datos del repositorio
- Tipo de base de datos de destino (independiente)
- Función de base de datos de destino (primaria, física en espera o lógica en espera)
- Configuración de Oracle Recovery Manager (RMAN) de la base de datos de destino (sin integración de RMAN, RMAN con archivos de control o RMAN con archivo de catálogo)
- Versión de Oracle de la base de datos de destino
- Identificador del sistema (SID) de la base de datos de destino
- Nombre del servicio de base de datos del repositorio
- Instancias de base de datos instaladas en el host
- Descriptor perfil
- Memoria compartida máxima
- Intercambie información de espacio
- Información de la memoria
- Entorno multivía
- Versión de utilidades de host
- Versión del software del iniciador de la interfaz de sistemas para equipos pequeños de Microsoft Internet (iSCSI) para Windows
- Versiones de interfaz BACKINT
- Versión de la herramienta BR
- Nivel de parche
- Salida del `system verify` comando

El archivo de volcado también enumera las limitaciones de SnapManager en Windows.

Los archivos de volcado de SnapManager también contienen el archivo de recopilador de datos de SnapDrive y el archivo de registro de alertas de Oracle. Puede recopilar el archivo de registro de alertas de Oracle mediante el `smsap operation dump y.. smsap profile dump` comandos.



El volcado del sistema no contiene registros de alertas de Oracle; sin embargo, los volcados de alerta y de operación contienen los registros de alerta.

Aunque no se esté ejecutando el servidor host SnapManager, puede acceder a la información de volcado mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) o la interfaz gráfica de usuario.

Si se encuentra con un problema que no se puede resolver, puede enviar estos archivos a los servicios globales de NetApp.

Crear archivos de volcado en el nivel de las operaciones

Puede utilizar el `smsap operation dump` Comando con el nombre o el ID de la operación que ha fallado para obtener información del registro acerca de una operación en particular. Es posible especificar niveles de registro diferentes para recopilar información sobre una operación, un perfil, un host o un entorno específicos.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap operation dump -id guid
```



La `smsap operation dump` el comando proporciona un superconjunto de la información proporcionada por `smsap profile dump` comando, que a su vez proporciona un superconjunto de la información proporcionada por el `smsap system dump` comando.

Ubicación del archivo de volcado:

```
Path:\<user-home>\Application  
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```

Cree archivos de volcado a nivel de perfil

Puede encontrar información de registro sobre un perfil determinado mediante `smsap profile dump` comando con el nombre del perfil.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap profile dump -profile profile_name
```

Ubicación del archivo de volcado:

```
Path:\<user-home>\Application  
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```



Si encuentra un error al crear un perfil, utilice `smsap system dump` comando. Una vez que haya creado correctamente un perfil, utilice `smsap operation dump y.. smsap profile dump` comandos.

Crear archivos de volcado en el nivel del sistema

Puede utilizar el `smsap system dump` Comando para obtener información sobre el host y el entorno de SnapManager. Es posible especificar niveles de registro diferentes para recoger información sobre una operación, un perfil o un host y un entorno específicos.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando:

```
smsap system dump
```

Volcado resultante

```
Path:\<user-home>\Application  
Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump_server_host.jar
```

Cómo localizar archivos de volcado

El archivo de volcado se encuentra en el sistema cliente para facilitar el acceso. Estos archivos son útiles si necesita solucionar un problema relacionado con el perfil, el sistema o cualquier operación.

El archivo de volcado se encuentra en el directorio principal del usuario en el sistema cliente.

- Si utiliza la interfaz gráfica de usuario (GUI), el archivo de volcado se encuentra en:

```
user_home\Application Data\NetApp\smsap\3.3.0\smsap_dump  
dump_file_type_name  
server_host.jar
```

- Si utiliza la interfaz de línea de comandos (CLI), el archivo de volcado se encuentra en:

```
user_home\.netapp\smsap\3.3.0\smsap_dump_dump_file_type_name  
server_host.jar
```

El archivo dump contiene el resultado del comando dump. El nombre del archivo depende de la información proporcionada. En la siguiente tabla se muestran los tipos de operaciones de volcado y los nombres de archivo resultantes:

Tipo de operación de volcado	Nombre de archivo resultante
Comando de volcado de la operación con ID de operación	smsap_dump_operation-id.jar
Comando de volcado de la operación sin ID de operación	smsap operation dump -profile VH1 -verbose Se muestra la siguiente salida: <pre>smsap operation dump -profile VH1 -verbose [INFO] SMSAP-13048: Dump Operation Status: SUCCESS [INFO] SMSAP-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404 Dump file created. Path: user_home\Application Data\ontap\smsap\3.3.0\smsap_dump_ VH1_kaw.rtp.foo.com.jar</pre>
Comando system dump	smsap_dump_host-name.jar
Comando de volcado de perfil	smsap_dump_profile-name_host-name.jar

Cómo recopilar archivos de volcado

Puede incluir `-dump` En el comando SnapManager para recoger los archivos de volcado después de una operación SnapManager correcta o con errores.

Es posible recoger archivos de volcado para las siguientes operaciones de SnapManager:

- Creación de perfiles
- Actualizando perfiles
- Crear backups
- Verificación de backups
- Eliminar backups
- Liberando backups
- Montar backups
- Desmontaje de backups
- Restaurar backups
- Crear clones
- Eliminar clones



Al crear un perfil, puede recopilar archivos de volcado sólo si la operación se realiza correctamente. Si se produce un error al crear un perfil, debe utilizar `smsap system dump` comando. Para perfiles correctos, puede utilizar `smsap operation dump` y `smsap profile dump` comandos para recoger los archivos de volcado.

ejemplo

```
smsap backup create -profile targetdb1_prof1 -auto -full -online -dump
```

Recopilación de información de registro adicional para facilitar la depuración

Si necesita registros adicionales para depurar una operación de SnapManager con errores, debe configurar una variable de entorno externa `server.log.level`. Esta variable anula el nivel de registro predeterminado y vuelca todos los mensajes de registro del archivo de registro. Por ejemplo, puede cambiar el nivel de registro a **DEBUG**, lo que registra mensajes adicionales y puede ayudar en la depuración de problemas.

Los registros de SnapManager se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones:

- `SnapManager_install_directory\log`

Para anular el nivel de registro predeterminado, debe realizar los siguientes pasos:

1. Cree un `platform.override` Archivo de texto en el directorio de instalación de SnapManager.
2. Añada el `server.log.level` en la `platform.override` archivo de texto.
3. Asignar un valor (**TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, o PROGRESO**) al `server.log.level` parámetro.

Por ejemplo, para cambiar el nivel de registro a **ERROR**, establezca el valor de `server.log.level` Para **ERROR**.

```
server.log.level=ERROR
```

4. Reinicie el servidor SnapManager.



Si no se requiere la información del registro adicional, puede eliminar el `server.log.level` desde el `platform.override` archivo de texto.

SnapManager gestiona el volumen de archivos de registro del servidor según los valores definidos por el usuario de los siguientes parámetros en la `smsap.config` archivo:

- `log.max_log_files`
- `log.max_log_file_size`
- `log.max_rolling_operation_factory_logs`

Solucionar problemas de clones

Puede encontrar información sobre eso que puede ocurrir durante las operaciones de clonado y cómo puede resolverla.

Síntoma	Explicación	Solución alternativa
Se produce un error en la operación de clonado cuando el destino de archivo se establece en USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST.	Cuando el destino de archivado hace referencia a USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST, el área de recuperación flash (FRA) gestiona activamente el registro de archivos. SnapManager no utiliza la ubicación de la FRA durante las operaciones de clonado o restauración y, por lo tanto, fallan las operaciones.	Cambie el destino de archivado por la ubicación del registro de archivos real en lugar de la ubicación del FRA.


Síntoma	Explicación	Solución alternativa
<p>Se produce un error en la operación de clonado con el siguiente mensaje de error:</p> <pre>Cannot perform operation: Clone Create. Root cause: ORACLE-00001: Error executing SQL: [ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;]. The command returned: ORA- 01195: online backup of file 1 needs more recovery to be consistent.</pre>	<p>Este problema ocurre si Oracle listener no puede conectarse a la base de datos.</p>	<p>Si utiliza la interfaz gráfica de usuario de SnapManager para clonar un backup, realice las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el árbol del repositorio, haga clic en repositorio > Host > Perfil para visualizar las copias de seguridad. 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la copia de seguridad que desea clonar y seleccione Clonar. 3. En la página Clone Initialization, introduzca los valores obligatorios y seleccione el método de especificación del clon. 4. En la página Clone Specification, seleccione parámetros. 5. Haga clic en la ficha parámetro. 6. En el campo Nombre de parámetro, introduzca el nombre como <code>local_listener</code> Y haga clic en Aceptar. 7. Active la casilla de verificación Anular valor predeterminado de la fila <code>local_listener</code>. 8. Haga clic en cualquier parámetro y, a continuación, haga doble clic en el parámetro <code>local_listener</code> e introduzca el siguiente valor: <code>(ADDRESS= (PROTOCOL=TCP) (HOST=<your_host_name>) (PORT=<port#>))</code> 9. Haga clic en Guardar en archivo. 10. Haga clic en Siguiente y continúe con el asistente de creación de clones. <p>Si está utilizando CLI para clonar una copia de seguridad, debe incluir la siguiente información en la etiqueta <parameters> del archivo de especificación del clon:</p>

Síntoma	Explicación	Solución alternativa
Se produce un error en la operación de clonado con un mensaje de error que indica que el punto de montaje que está usando ya está en uso.	SnapManager no permite montar un clon en un punto de montaje existente. Por lo tanto, un clon incompleto no eliminaba el punto de montaje.	Especifique otro punto de montaje para que lo utilice el clon, o desmonte el punto de montaje problemático.
Se produce un error en la operación de clonado con un mensaje de error acerca de los archivos de datos que no tienen la extensión .dbf.	Algunas versiones de la utilidad Oracle NID no funcionan con archivos de datos a menos que los archivos utilicen una extensión .dbf.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el nombre del archivo de datos para darle una extensión .dbf. • Repita la operación de backup. • Clone el backup nuevo.
Se produce un error en la operación de clonado debido a requisitos no cumplidos.	Está intentando crear un clon; sin embargo, no se cumplieron algunos de los requisitos previos.	Proceda como se describe en <i>creando un clon</i> para cumplir con los requisitos previos.
SnapManager para SAP no puede clonar bases de datos físicas de Oracle 10gR2 (10.2.0.5) en espera de Oracle Data Guard.	SnapManager para SAP no deshabilita el modo de recuperación gestionado mientras se realiza un backup sin conexión de las bases de datos físicas en espera de Oracle 10gR2 (10.2.0.5) creadas con los servicios de Oracle Data Guard. Debido a este problema, el backup sin conexión realizado no es coherente. Cuando SnapManager para SAP intenta clonar el backup sin conexión, ni siquiera intenta realizar una recuperación en la base de datos clonada. Debido a que el backup no es coherente, la base de datos clonada requiere una recuperación y, por lo tanto, SAP no puede crear el clon correctamente.	Actualización de la base de datos Oracle a Oracle 11gR1 (parche 11.1.0.7).


Solución de problemas de la interfaz gráfica de usuario

Es posible encontrar información sobre algunos problemas de la interfaz gráfica de usuario (GUI) conocidos comunes que pueden ser de ayuda para resolverlos.

Problema	Explicación	Solución alternativa
<p>Al acceder a la interfaz gráfica de usuario de SnapManager para realizar una operación, se puede mostrar el siguiente mensaje de error: SMSAP-20111 : Authentication failed for user on host.</p>	<p>Este problema se produce si se cambia la contraseña del usuario en el host en el que se ejecuta el servidor SnapManager. después de cambiar la contraseña, la caché de credenciales creada para el usuario que inició la GUI deja de ser válida. La interfaz gráfica de usuario de SnapManager sigue utilizando las credenciales de la caché para autenticar y, por lo tanto, la autenticación falla.</p>	<p>Debe realizar una de las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elimine las credenciales del usuario cuya contraseña se modificó y añada las nuevas credenciales en la caché ejecutando los siguientes comandos: <ul style="list-style-type: none"> a. <code>smsap credential delete</code> b. <code>smsap credential set</code> • Ejecute el para borrar toda la caché <code>smsap credential clear</code> comando. Vuelva a abrir la GUI y establezca las credenciales, si se le solicita.
<p>Se muestra una advertencia de seguridad mientras se utiliza Java Web Start para acceder a la GUI de SnapManager.</p>	<p>Al acceder a la GUI de SnapManager mediante Java Web Start, se muestra una advertencia de seguridad.este problema se produce porque los tarros JNLP son autofirmados y la versión Java utilizada por SnapManager no permite los tarros autofirmados en un nivel de seguridad alto.</p>	<p>Cambie la configuración de seguridad a medio en el panel de control de Java o agregue la dirección URL de la GUI de SnapManager a la lista de excepciones.</p>
<p>La interfaz gráfica de usuario de inicio web de SnapManager muestra la versión incorrecta.</p>	<p>Después de cambiar a SnapManager de una versión posterior a una versión anterior al iniciar la GUI de inicio web, se inicia la versión posterior de la GUI de inicio web de SnapManager.</p>	<p>También debe borrar la caché realizando los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Inicio y seleccione Ejecutar. 2. Introduzca lo siguiente: <code>javaws -viewer</code> 3. En la pantalla del visor de caché Java, haga clic con el botón derecho del ratón en la aplicación SnapManager y seleccione Eliminar.

Problema	Explicación	Solución alternativa
<p>Al reiniciar la GUI e intentar comprobar las copias de seguridad de un perfil determinado, sólo verá los nombres de los perfiles.</p>	<p>SnapManager no muestra ninguna información sobre un perfil hasta que lo abre.</p>	<p>Siga estos pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el perfil y seleccione Abrir en el menú. <p>SnapManager muestra el cuadro de diálogo autenticación de perfiles.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del host. <p>SnapManager muestra la lista de backups.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>Sólo es necesario autenticar el perfil una vez, siempre que las credenciales sean válidas y permanezcan en la caché.</p> </div>
<p>La instalación de la GUI en Windows se realiza correctamente, pero con errores.</p>	<p>La cuenta de usuario utilizada para instalar la GUI no tiene permisos suficientes para configurar los iconos y accesos directos para todos los usuarios. La cuenta de usuario no tiene permisos para modificar el C:\Documents and Settings\All Users directorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a instalar la GUI con ajustes diferentes. <p>En elegir disponibilidad de iconos, desactive la casilla de verificación hacer que estos accesos directos estén disponibles para todos los usuarios de este PC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicie sesión con una cuenta de usuario que no esté restringida y vuelva a instalar la GUI.
<p>Al abrir el primer repositorio en la interfaz gráfica de usuario, se muestra un mensaje de error similar al siguiente: The Profile name XXXX clashes with previously loaded repository.</p>	<p>Los perfiles con el mismo nombre no pueden existir en un repositorio. Además, solo es posible abrir un repositorio a la vez.</p>	<p>Haga referencia a los perfiles en conflicto de dos usuarios distintos del sistema operativo o cambie el nombre del perfil emitiendo una sentencia SQL para el repositorio:</p> <pre>UPDATE SMSAP_33_PROFILE SET NAME = 'NEW_NAME' WHERE NAME = 'OLD_NAME'</pre>

Problema	Explicación	Solución alternativa
<p>Se muestra un mensaje de error similar al siguiente: SMSAP-01092: Unable to initialize repository repo1@ does not exist:repo1SMSAP-11006: Cannot resolve host does not exist</p>	<p>El repositorio es inaccesible, quizás porque ya no existe. La GUI inicializa la lista de repositorios desde el archivo de credenciales.</p>	<p>El mensaje de error le pregunta si desea eliminar este repositorio para que no se intente cargarlo en el futuro. Si no necesita acceder a este repositorio, haga clic en Eliminar para eliminarlo de la vista GUI. Esto elimina la referencia al repositorio en el archivo de credenciales y la interfaz gráfica de usuario no intenta volver a cargar el repositorio.</p>
<p>SnapManager tarda más tiempo en cargar la estructura del árbol de la base de datos y da como resultado un mensaje de error de tiempo de espera que se muestra en la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.</p>	<p>Cuando se intenta realizar una operación de backup parcial desde la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, SnapManager intenta cargar las credenciales para todos los perfiles y, si hay entradas no válidas, SnapManager intenta validar la entrada y esto provoca que se muestre un mensaje de error de tiempo de espera.</p>	<p>Elimine las credenciales del host, el repositorio y el perfil que no utilice el comando credential delete de la interfaz de línea de comandos (CLI) de SnapManager.</p>
<p>Los scripts personalizados para el procesamiento previo o posterior a la actividad que se realizan antes o después de las operaciones de backup, restauración o clonado no se pueden ver en la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.</p>	<p>Cuando se añaden scripts personalizados en la ubicación del backup, la restauración o la clonado de scripts después de iniciar el asistente respectivo, los scripts personalizados no se muestran en la lista Available Scripts.</p>	<p>Reinicie el servidor host SnapManager y, a continuación, abra la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.</p>
<p>No se puede utilizar el archivo XML de especificación del clon creado en SnapManager (3.1 o anterior) para la operación de clonado.</p>	<p>Desde SnapManager 3.2 para SAP, la sección de especificación de tareas (especificación de tareas) se proporciona como un archivo XML de especificación de tareas independiente.</p>	<p>Si utiliza SnapManager 3.2 para SAP, debe eliminar la sección de especificación de tareas del XML de especificación del clon o crear un archivo XML de especificación del clon nuevo. SnapManager 3.3 o posterior no admite el archivo XML de especificación del clon creado en SnapManager 3.2 o versiones anteriores.</p>

Problema	Explicación	Solución alternativa
<p>El funcionamiento de SnapManager en la GUI no se realiza después de haber borrado las credenciales de usuario mediante el comando <code>smsap credential clear</code> de la CLI de SnapManager o haciendo clic en Admin > credenciales > Clear > Cache de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager.</p>	<p>Se borran las credenciales establecidas para los repositorios, hosts y perfiles. SnapManager verifica las credenciales de usuario antes de iniciar cualquier operación. cuando las credenciales de usuario no son válidas, SnapManager no puede autenticarse. Cuando se elimina un host o un perfil del repositorio, las credenciales del usuario siguen estando disponibles en la caché. Estas entradas de credenciales innecesarias ralentizan las operaciones de SnapManager de la interfaz gráfica de usuario.</p>	<p>Reinicie la interfaz gráfica de usuario de SnapManager en función de cómo se borre la caché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si borró la caché de credenciales de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager, no es necesario salir de la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. • Si borró la caché de credenciales de la interfaz gráfica de línea de comandos de SnapManager, debe reiniciar la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. • Si ha eliminado manualmente el archivo de credenciales cifrado, deberá reiniciar la interfaz gráfica de usuario de SnapManager. <p></p> <p>Configure las credenciales que haya otorgado para el repositorio, el host del perfil y el perfil. Desde la GUI de SnapManager, si no hay ningún repositorio asignado en el árbol de repositorios, realice los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en tareas > Añadir repositorio nuevo 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el repositorio, haga clic en Abrir e introduzca las credenciales de usuario en la ventana autenticación de credenciales de repositorio. <p>Haga clic con el botón derecho del ratón en el host bajo el repositorio, haga clic en Abrir e</p>

Problema	Explicación	Solución alternativa
No se puede abrir la GUI de SnapManager mediante la GUI de inicio web de Java debido a la fortaleza del cifrado de capa de sockets seguros (SSL) más débil del explorador.	SnapManager no admite cifrados SSL de más de 128 bits.	Actualice la versión del navegador y compruebe la intensidad del cifrado.

usuario en **autenticación de credenciales de perfil**.

Resolución de problemas conocidos

Es necesario conocer algunos problemas conocidos que se pueden producir al utilizar SnapManager y cómo solucionar sus problemas.

SnapManager para SAP no identifica el perfil como un perfil de modo de clúster

Si el nombre del perfil de Cluster-Mode no está presente en la `cmode_profiles.config` Archivo en el directorio de instalación de SnapManager para SAP, el siguiente mensaje de error podría activarse:

```
Please configure DFM server using snapdrive config set -dfm user_name
appliance_name.
```

Además, al actualizar SnapManager para SAP, si elimina la `/opt/NetApp/smsap/*` carpeta, luego la `cmode_profiles.config` El archivo que tiene los nombres de perfil de Cluster-Mode también se elimina. Este problema también activa el mismo mensaje de error.

Solución

Actualice el perfil: `smsap profile update-profile <profile_name>`



Si se instala SnapManager para SAP en la `/opt/NetApp/smsap/` ruta, entonces la ubicación del archivo será `/opt/NetApp/smsap/cmode_profile/cmode_profiles.config`.

El servidor no se inicia

Al iniciar el servidor, es posible que aparezca un mensaje de error similar al siguiente:

```
SMSAP-01104: Error invoking command: SMSAP-17107: SnapManager Server failed to
start on port 8074 because of the following errors: java.net.BindException:
Address already in use
```

Esto puede deberse a que los puertos de escucha SnapManager (27314 y 27315, de forma predeterminada) están actualmente en uso en otra aplicación.

Este error también puede ocurrir si `smsap_server` El comando ya está en ejecución, pero SnapManager no detecta el proceso existente.

Solución

Es posible volver a configurar SnapManager o la otra aplicación para utilizar diferentes puertos.

Para volver a configurar SnapManager, edite el siguiente archivo: `C:\Program`

Files\NetApp\SnapManager for SAP\properties\smsap.config

Asigne los siguientes valores:

- SMSAP Server.Port=27314
- SMSAP Server.rmiRegistry.Port=27315
- remote.registry.ocijdbc.port= 27315

El archivo remote.registry.ocijdbc.Port debe ser el mismo que Server.rmiRegistry.Port.

Para iniciar el servidor SnapManager, realice los siguientes pasos:

Pasos

1. Haga clic en **Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios**.
2. En la ventana Servicios abierta, seleccione NetApp SnapManager 3.3 para SAP.
3. Puede iniciar el servidor de una de estas tres formas:
 - En el panel izquierdo, haga clic en **Inicio**.
 - Haga clic con el botón derecho en NetApp SnapManager 3.3 para SAP y seleccione **Inicio** en el menú desplegable.
 - Haga doble clic en NetApp SnapManager 3.3 for SAP y, en la ventana Propiedades que se abrirá, haga clic en **Inicio**.

No se pueden gestionar los nombres de destino de los archivos de registro de archivos si los nombres de destino forman parte de otros nombres de destino

Al crear una copia de seguridad del registro de archivos, si el usuario excluye un destino que forme parte de otros nombres de destino, también se excluirán los demás nombres de destino.

Por ejemplo, supongamos que hay tres destinos disponibles para ser excluidos: E:\\arch, G:\\arch, y H:\\arch. Al crear la copia de seguridad del archivo de registro de archivos, si excluye E:\\arch mediante el comando

```
smsap backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs -exclude -dest E:\\arch
```

, SnapManager para SAP excluye todos los destinos a partir de E:\\arch.

Solución

- Agregue un separador de ruta después de que los destinos estén configurados en v\$archive_dest. Por ejemplo, cambie el E:\\arch para E:\\arch\\.
- Al crear una copia de seguridad, incluya destinos en lugar de excluir cualquier destino.

El tamaño de la base de datos del repositorio crece con el tiempo y no con el número de backups

El tamaño de la base de datos del repositorio crece con el tiempo debido a que las operaciones SnapManager insertan o eliminan datos dentro del esquema en las tablas de la base de datos del repositorio, lo que da como resultado un uso elevado del espacio de índice.

Solución

Debe supervisar y reconstruir los índices de acuerdo con las directrices de Oracle para controlar el espacio consumido por el esquema del repositorio.

No se puede acceder a la interfaz gráfica de usuario de SnapManager y se produce un error en las operaciones de SnapManager cuando la base de datos del repositorio está inactiva

Se produce un error en las operaciones de SnapManager y no se puede acceder a la interfaz gráfica de usuario cuando la base de datos del repositorio está inactiva.

En la siguiente tabla, se enumeran las diferentes acciones que se pueden realizar y sus excepciones:

Operaciones	Excepciones
Abrir un repositorio cerrado	El siguiente mensaje de error ha iniciado sesión sm_gui.log: [WARN]: SMSAP-01106: Error occurred while querying the repository: Closed Connection java.sql.SQLException: Closed Connection.
Para actualizar un repositorio abierto, pulse F5	Se muestra una excepción de repositorio en la GUI y también registra una NullPointerException en la sm_gui.log archivo.
Actualizar el servidor host	Se registra una NullPointerException en sumo_gui.log archivo.
Creación de un nuevo perfil	Aparecerá NullPointerException en la ventana Profile Configuration.
Actualizar un perfil	Se ha iniciado sesión la siguiente excepción SQL sm_gui.log: [WARN]: SMSAP-01106: Error occurred while querying the repository: Closed Connection.
Obtener acceso a un backup	El siguiente mensaje de error ha iniciado sesión sm_gui.log: Failed to lazily initialize a collection.
Ver las propiedades de clon	El siguiente mensaje de error ha iniciado sesión sm_gui.log y. sumo_gui.log: Failed to lazily initialize a collection.

Solución

Debe asegurarse de que se ejecute la base de datos del repositorio cuando se desea acceder a la interfaz gráfica de usuario o realizar cualquier operación de SnapManager.

No se pueden crear los archivos temporales para la base de datos clonada

Cuando los archivos de espacio de tabla temporales de la base de datos de destino se colocan en puntos de montaje diferentes del punto de montaje de los archivos de datos, la operación de creación de clonado se realiza correctamente, pero SnapManager no puede crear archivos temporales para la base de datos clonada.

Solución

Debe realizar una de las siguientes acciones:

- Asegúrese de que la base de datos de destino esté diseñada para que los archivos temporales se coloquen en el mismo punto de montaje que los archivos de datos.
- Crear manualmente o añadir archivos temporales en la base de datos clonada.

Se produce un error en el backup de la base de datos Data Guard en espera

Si se configura alguna ubicación de registro de archivos con el nombre de servicio de la base de datos primaria, se produce un error en el backup de la base de datos en espera de Data Guard.

Solución

En la GUI, debe desactivar **especificar la ubicación del registro de archivo externo** correspondiente al nombre de servicio de la base de datos primaria.

Se produce un error en la ejecución de varias operaciones paralelas en SnapManager

Cuando se ejecutan varias operaciones en paralelo en bases de datos independientes que residen en el mismo sistema de almacenamiento, el igroup para LUN asociadas con ambas bases de datos puede eliminarse debido a una de las operaciones. Más adelante, si la otra operación intenta utilizar el igroup eliminado, SnapManager muestra un mensaje de error.

Por ejemplo, si ejecuta las operaciones de eliminación de backup y creación de backup en bases de datos diferentes casi al mismo tiempo, la operación de creación de backup generará errores. Los siguientes pasos secuenciales muestran lo que ocurre cuando se ejecutan operaciones de eliminación de backup y creación de backup en distintas bases de datos casi al mismo tiempo.

Pasos

1. Ejecute el `backup delete` comando.
2. Ejecute el `backup create` comando.
3. La `backup create` El comando identifica el igroup ya existente y utiliza el mismo igroup para asignar la LUN.
4. La `backup delete` El comando elimina la LUN de backup, que se ha asignado al mismo igroup.
5. La `backup delete` A continuación, el comando elimina el igroup porque no hay ninguna LUN asociada con el igroup.
6. La `backup create` el comando crea el backup e intenta asignar al igroup que no existe y, por lo tanto, la operación genera un error.

Qué hacer

Debe crear un igroup para cada sistema de almacenamiento que utiliza la base de datos mediante el siguiente comando: `sdcli igroup create`

No se puede restaurar la base de datos de RAC desde uno de los nodos de RAC donde no se creó el perfil

En un entorno de Oracle RAC donde ambos nodos pertenecen al mismo clúster, si se intenta realizar una operación de restauración desde un nodo que es diferente del nodo donde se creó el backup, se produce un error en la operación de restauración.

Por ejemplo, si crea un backup en el nodo A e intenta restaurar desde el nodo B, la operación de restauración falla.

Qué hacer

Antes de realizar la operación de restauración desde el nodo B, realice lo siguiente en el nodo B:

Pasos

1. Añada el repositorio.
2. Sincronice el perfil ejecutando el comando `smo profile sync`.
3. Configure las credenciales del perfil que se utilizará para la operación de restauración ejecutando el comando `smo credential set`.
4. Actualice el perfil para añadir el nuevo nombre de host y el SID correspondiente ejecutando el comando `smo profile update`.

Dónde obtener más información

Puede encontrar información sobre las tareas básicas relacionadas con la instalación y el uso de SnapManager.

Documentar	Descripción
Página de descripción de SnapManager	Esta página proporciona información sobre SnapManager, los punteros a la documentación en línea y un enlace a la página de descarga de SnapManager, desde la cual se puede descargar el software.
<i>Guía de configuración DE SAN Data ONTAP para 7-Mode</i>	Este documento está disponible en " Soporte de NetApp ". Se trata de un documento dinámico online que contiene la información más actualizada sobre los requisitos para configurar un sistema en un entorno SAN. Contiene información detallada sobre sistemas de almacenamiento y plataformas de host, problemas de cableado, problemas de switch y configuraciones.

Documentar	Descripción
Matriz de compatibilidad de SnapManager y SnapDrive	<p>Este documento está disponible en la sección interoperabilidad de "Herramienta de matriz de interoperabilidad".</p> <p>Se trata de un documento dinámico online que contiene la información más actualizada específica de SnapManager y sus requisitos de plataforma.</p>
Notas de la versión de SnapManager	<p>Este documento incluye SnapManager. También puede descargar una copia desde "Soporte de NetApp".</p> <p>Contiene información de última hora que necesita para poner la configuración en funcionamiento sin problemas.</p>
Documentación sobre la conexión para host y los kits de soporte de NetApp	" Soporte de NetApp ".
Información del sistema operativo y de la base de datos del host	Estos documentos proporcionan información acerca del sistema operativo del host y el software de la base de datos.

Clasificación de mensajes de error

Puede determinar la causa de un error si conoce las clasificaciones de mensajes.

En la siguiente tabla, se proporciona información acerca de los rangos numéricos de los diferentes tipos de mensajes que puede ver con SnapManager:

Grupo	Rango	Uso
ENTORNO ORACLE	1000-1999	Se utiliza para registrar el estado o los problemas con el entorno operativo de SnapManager. Este grupo incluye mensajes sobre los sistemas con los que SnapManager interactúa, por ejemplo, con el host, el sistema de almacenamiento, la base de datos, etc.
BACKUP	2000-2999	Asociados con el proceso de backup de la base de datos.
RESTAURAR	3000-3999	Asociados con el proceso de restauración de bases de datos.

Grupo	Rango	Uso
CLONAR	4000-4999	Asociados con el proceso de clonado de base de datos.
PERFIL	5000-5999	Se utiliza para administrar perfiles.
GESTIONE	6000-6999	Se utiliza para gestionar backups.
INTERFAZ DE BASES DE DATOS VIRTUALES	7000-7999	Asociado con la interfaz de base de datos virtual.
INTERFAZ DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL	8000-8999	Asociado con la interfaz de almacenamiento virtual.
REPOSITORIO	9000-9999	Asociado con la interfaz del repositorio.
MÉTRICAS	10000-10999	Asociados con el tamaño del backup de base de datos, tiempo transcurrido para realizar el backup, tiempo para restaurar la base de datos, número de veces que se clona una base de datos, etc.
INTERFAZ DE HOST VIRTUAL	11000-11999	Asociado con la interfaz del host virtual. Esta es la interfaz para el sistema operativo del host.
EJECUCIÓN	12000-12999	Asociado al paquete de ejecución, incluidas las llamadas al sistema operativo de desove y procesamiento.
PROCESO	13000-13999	Asociado con el componente de proceso de SnapManager.
SERVICIOS PÚBLICOS	14000-14999	Asociados con las utilidades de SnapManager, el contexto global, etc.
VOLCADO/DIAGNÓSTICO	15000-15999	Asociados con operaciones de volcado o diagnóstico.
AYUDA	16000-16999	Asociado con ayuda.

Grupo	Rango	Uso
SERVIDOR	17000-17999	Se utiliza en la administración del servidor SnapManager.
API	18000-18999	Asociado con la API.
RETROCESO	19000-19999	Asociado con BACKINT.
AUTOR	20000-20999	Asociado con la autorización de credenciales.

Mensajes de error

Es posible encontrar información sobre los mensajes de error asociados a diferentes operaciones de SnapManager.

Mensajes de error más comunes

En la siguiente tabla se enumeran algunos de los errores más comunes e importantes asociados con SnapManager para SAP:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SD-10038: File system is not writable.	El proceso de SnapManager no tiene acceso de escritura al sistema de archivos.	Debe asegurarse de que el proceso de SnapManager tenga acceso de escritura al sistema de archivos. Después de corregir esto, es posible que deba tomar otra instantánea.
SMSAP-05075: Unable to create Profile. You must configure the DP/XDP relationship properly or choose the correct protection policy per the underlying relationship.	Los volúmenes subyacentes no están en una relación de SnapVault ni de SnapMirror.	Debe configurar una relación de protección de datos entre los volúmenes de origen y de destino, e inicializar la relación.
[SMSAP-05503] You have specified the same name to the profile. Specify a different name to rename the profile.	Los perfiles con nombres idénticos no pueden existir en un repositorio.	Introduzca un nombre de perfil que no esté en uso.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-05505: Unable to update dataset metadata.	Es posible que el conjunto de datos se haya eliminado o no exista.	Antes de actualizar los metadatos del conjunto de datos, compruebe que el conjunto de datos existe mediante la consola de gestión de NetApp.
SMSAP-05506: You cannot update the profile since there are operation(s) running on the profile. You must wait until the operation(s) complete and then update the profile	El perfil no se puede actualizar cuando hay operaciones de backup, restauración y clonado en curso.	Actualice el perfil una vez completada la operación actual.
SMSAP-05509: Invalid archivelog primary retention duration - Specify a positive integer value.	La duración de la retención de los backups de registros de archivos no puede ser negativa.	Especifique un valor positivo para la duración de la retención de los backups de registros de archivos.
SMSAP-07463: This backup restore requires the database to be in required state. Failed to bring the database to the required state.	La base de datos no está en el estado requerido para una operación de backup.	Compruebe que la base de datos esté en estado relevante antes de crear una copia de backup. El estado de la base de datos que se va a restaurar depende del tipo de proceso de restauración que se desee realizar y del tipo de archivos que se incluirán.
SMSAP-09315: After performing repository upgrade or update operation, you might not receive the summary notification for notifications set in previous version unless you update the summary notification with the notification host details.	Los ajustes de notificación no se configuran para el repositorio después de una actualización gradual.	Después de una actualización gradual, actualice la configuración de notificación de resumen para recibir notificaciones.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-02076: Label name should not contain any special characters other than underscore.	El nombre de la etiqueta contiene caracteres especiales distintos del guión bajo.	El nombre de la etiqueta debe ser único dentro del perfil. El nombre puede contener letras, números, un guión bajo (_) y un guión (-) (pero no puede comenzar con un guión). Asegúrese de que las etiquetas no contengan caracteres especiales excepto el guion bajo.
SMSAP-06308: Exception when attempting to start schedule: java.lang.NullPointerException	Se configura el nombre de dominio completo (FQDN) del host de perfil en lugar del nombre de host del sistema y no se puede resolver el FQDN del host de perfil.	Asegúrese de usar el nombre de host del sistema y no el FQDN.
Failure in ExecuteRestoreSteps: ORACLE-10003: Error executing SQL "DROP DISKGROUP;control diskgroup name; INCLUDING CONTENTS" against Oracle database +ASM1: ORA-15039: diskgroup not dropped ORA-15027: active use of diskgroup; "control diskgroup name;" precludes its dismount	La operación para restaurar un backup con archivos de control no puede soltar el grupo de discos de control. Este problema ocurre si hay archivos de control de copia de seguridad obsoletos en el grupo de discos de control.	Identifique los archivos de control de copia de seguridad obsoletos y elimínelos manualmente.
RMAN-06004: ORACLE error from recovery catalog database: ORA-01424: missing or illegal character following the escape character	La operación de creación de backup no se pudo quitar la copia de backup del catálogo cuando SnapManager está integrada con RMAN.	Compruebe si hay secuencias de comandos externas utilizadas para eliminar las copias de seguridad de RMAN. Ejecute el CROSSCHECK BACKUP Comando en RMAN para actualizar el repositorio de RMAN y el resync catalog comando para sincronizar el archivo de control de la base de datos de destino con el catálogo de recuperación.
[DEBUG]: Exception while pruning backup. java.lang.IllegalStateException: [Assertion failed] - this state invariant must be true	Se crean múltiples copias de Snapshot para un solo ID de operación.	Eliminar las copias Snapshot manualmente y utilizar scripts para eliminar las entradas del repositorio.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
La hora y la hora del sistema que muestra SnapManager en los archivos de registro no coinciden o no están sincronizados.	Java 7 aún no admite un cambio de zona horaria.	Aplique el <code>tzupdater</code> Parche suministrado por Oracle.
DISC-00001: Unable to discover storage: The following identifier does not exist or is not of the expected type: ASM File	Los archivos de datos o de control o los redo logs se multiplexan en una base de datos ASM.	Extraiga el multiplexado de Oracle.
0001-SMSAP-02016: There may have been external tables in the database not backed up as part of this backup operation (since the database was not OPEN during this backup ALL_EXTERNAL_LOCATIONS could not be queried to determine whether or not external tables exist).	SnapManager no realiza copias de seguridad de tablas externas (por ejemplo, tablas que no están almacenadas en archivos .dbf). Este problema se produce porque la base de datos no estaba abierta durante el backup, SnapManager no puede determinar si se están utilizando tablas externas.	Puede haber tablas externas en la base de datos que no se incluyeron en un backup como parte de esta operación (porque la base de datos no estaba abierta durante el backup).
0002-332 Admin error: Could not check SD.SnapShot.Clone access on volume "volume_name" for user username on Operations Manager server(s) "dfm_server". Reason: Invalid resource specified. Unable to find its ID on Operations Manager server "dfm_server"	No se han configurado los privilegios de acceso adecuados y los roles.	Defina los privilegios de acceso o los roles para los usuarios que intentan ejecutar el comando.
[WARN] FLOW-11011: Operation aborted [ERROR] FLOW-11008: Operation failed: Java heap space.	Hay más archivos de registro de archivos en la base de datos que el máximo permitido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desplácese hasta el directorio de instalación de SnapManager. 2. Abra el <code>launch-java</code> archivo. 3. Aumente el valor de <code>java -Xmx160m</code> Parámetro Java heap space . Por ejemplo, puede modificar el valor del valor predeterminado de 160 m a 200 m. <code>java -Xmx200m</code>.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
<p>SMSAP-21019: The archive log pruning failed for the destination: "E:\dest" with the reason: "ORACLE-00101: Error executing RMAN command: [DELETE NOPROMPT ARCHIVELOG 'E:\dest']"</p>	<p>La eliminación del registro de archivo falla en uno de los destinos. En este caso, SnapManager continúa depurando los archivos de registro de archivos de los otros destinos. Si algún archivo se elimina manualmente del sistema de archivos activo, RMAN no puede hacer una copia de los archivos de registro de archivos de ese destino.</p>	<p>Conéctese a RMAN desde el host SnapManager. Ejecute RMAN CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL y vuelva a realizar la operación de eliminación en los archivos log de archivos.</p>
<p>SMSAP-13032: Cannot perform operation: Archive log Prune. Root cause: RMAN Exception: ORACLE-00101: Error executing RMAN command.</p>	<p>Los archivos de registro de archivos se eliminan manualmente de los destinos de registro de archivos.</p>	<p>Conéctese a RMAN desde el host SnapManager. Ejecute RMAN CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL y vuelva a realizar la operación de eliminación en los archivos log de archivos.</p>
<p>Unable to parse shell output: (java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete. region=0,18 lastmatch=]) does not match (name:backup_script) Unable to parse shell output: (java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete. region=0,25 lastmatch=]) does not match (description:backup script) Unable to parse shell output: (java.util.regex.Matcher[pattern=Command complete. region=0,9 lastmatch=]) does not match (timeout:0)</p>	<p>Las variables de entorno no se definen correctamente en los scripts previos o posteriores a las tareas.</p>	<p>Compruebe si las secuencias de comandos previas o posteriores a las tareas siguen la estructura del complemento SnapManager estándar. Para obtener información adicional sobre el uso de las variables de entorno en el script, consulte Operaciones en scripts de tareas.</p>

Mensaje de error	Explicación	Resolución
ORA-01450: maximum key length (6398) exceeded.	<p>Cuando se realiza una actualización de SnapManager 3.2 para SAP a SnapManager 3.3 para SAP, la operación de actualización genera este mensaje de error. Este problema puede ocurrir debido a uno de los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tamaño de bloque del tablespace en el que existe el repositorio es inferior a 8k. • La <code>nls_length_semantics</code> el parámetro se establece en <code>char</code>. 	<p>Debe asignar los valores a los siguientes parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>block_size=8192</code> • <code>nls_length=byte</code> <p>Después de modificar los valores de los parámetros, debe reiniciar la base de datos.</p> <p>Para obtener más información, consulte el artículo 2017632 de la base de conocimientos.</p>

Mensajes de error asociados con el proceso de copia de seguridad de la base de datos (serie 2000)

En la siguiente tabla se enumeran los errores comunes asociados al proceso de copia de seguridad de la base de datos:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-02066: You cannot delete or free the archive log backup "data-logs" as the backup is associated with data backup "data-logs".	La copia de seguridad del registro de archivos se realiza junto con la copia de seguridad de los archivos de datos y se intentó eliminar el backup del registro de archivos.	Utilice la <code>-force</code> opción para eliminar o liberar el backup.
SMSAP-02067: You cannot delete, or free the archive log backup "data-logs" as the backup is associated with data backup "data-logs" and is within the assigned retention duration.	El backup de registros de archivos se asocia con el backup de la base de datos y se encuentra dentro del período de retención, y se intentó eliminar el backup de registros de archivos.	Utilice la <code>-force</code> opción para eliminar o liberar el backup.
SMSAP-07142: Archived Logs excluded due to exclusion pattern <exclusion> pattern.	Se excluyen algunos archivos de registro de archivos durante la operación de creación de perfiles o creación de copias de seguridad.	No se requiere ninguna acción.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
<p>SMSAP-07155: <count> archived log files do not exist in the active file system. These archived log files will not be included in the backup.</p>	<p>Los archivos de registro de archivos no existen en el sistema de archivos activo durante la operación de creación de perfiles o de creación de backup. Estos archivos de registro archivados no se incluyen en la copia de seguridad.</p>	<p>No se requiere ninguna acción.</p>
<p>SMSAP-07148: Archived log files are not available.</p>	<p>No se crean archivos de registro de archivos para la base de datos actual durante la operación de creación de perfiles o creación de backups.</p>	<p>No se requiere ninguna acción.</p>
<p>SMSAP-07150: Archived log files are not found.</p>	<p>Faltan todos los archivos de registro de archivos del sistema de archivos o se excluyen durante la operación de creación de perfiles o creación de copia de seguridad.</p>	<p>No se requiere ninguna acción.</p>
<p>SMSAP-13032: Cannot perform operation: Backup Create. Root cause: ORACLE-20001: Error trying to change state to OPEN for database instance dfc1n1: ORACLE-20004: Expecting to be able to open the database without the RESETLOGS option, but oracle is reporting that the database needs to be opened with the RESETLOGS option. To keep from unexpectedly resetting the logs, the process will not continue. Please ensure that the database can be opened without the RESETLOGS option and try again.</p>	<p>Se intenta realizar un backup de la base de datos clonada que se creó con la <code>-no-resetlogs</code> opción. La base de datos clonada no es una base de datos completa. Sin embargo, es posible ejecutar operaciones de SnapManager, como la creación de perfiles y backups, etc. con la base de datos clonada, pero se produce un error en las operaciones de SnapManager debido a que la base de datos clonada no está configurada como una base de datos completa.</p>	<p>Recuperar la base de datos clonada o convertir la base de datos a una base de datos de Data Guard en espera.</p>

Mensajes de error asociados con el proceso de restauración (serie 3000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con el proceso de restauración:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
<p>SMSAP-03031:Restore specification is required to restore backup <variable> because the storage resources for the backup has already been freed.</p>	<p>Intentó restaurar una copia de seguridad que tiene liberados sus recursos de almacenamiento sin especificar una especificación de restauración.</p>	<p>Especifique una especificación de restauración.</p>
<p>SMSAP-03032:Restore specification must contain mappings for the files to restore because the storage resources for the backup has already been freed. The files that need mappings are: <variable> from Snapshots: <variable></p>	<p>Intentó restaurar una copia de seguridad que tiene liberados sus recursos de almacenamiento junto con una especificación de restauración que no contiene la asignación de todos los archivos que se van a restaurar.</p>	<p>Corrija el archivo de especificación de restauración de modo que las asignaciones coincidan con los archivos que se van a restaurar.</p>

Mensaje de error	Explicación	Resolución
<p>ORACLE-30028: Unable to dump log file <filename>. The file may be missing/inaccessible/corrupted. This log file will not be used for recovery.</p>	<p>Los archivos redo log en línea o los archivos archive log no se pueden utilizar para la recuperación.este error se produce debido a los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los archivos redo log en línea o los archivos archive log mencionados en el mensaje de error no tienen números de cambio suficientes para solicitar la recuperación. Esto ocurre cuando la base de datos está en línea sin ninguna transacción. Los archivos redo log o archive log no tienen ningún número de cambio válido que se pueda aplicar para la recuperación. • El archivo redo log en línea o el archivo archive log mencionado en el mensaje de error no tiene suficientes privilegios de acceso para Oracle. • El archivo redo log en línea o el archivo de registro archivado mencionado en el mensaje de error están dañados y Oracle no puede leerlos. • El archivo redo log en línea o el archivo de registro archivado mencionado en el mensaje de error no se encuentra en la ruta de acceso mencionada. 	<p>Si el archivo mencionado en el mensaje de error es un archivo de registro archivado y si ha proporcionado manualmente para la recuperación, asegúrese de que el archivo tiene permisos de acceso completo a Oracle.incluso si el archivo tiene permisos completos, y el mensaje continúa, el archivo de registro de archivo no tiene ningún número de cambio que se aplicará para la recuperación, y este mensaje puede ignorarse.</p>

Mensajes de error asociados con el proceso de clonación (serie 4000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con el proceso de clonación:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
<p>SMSAP-04133: Dump destination must not exist</p>	<p>Se está utilizando SnapManager para crear nuevos clones; sin embargo, los destinos de volcado que usará el nuevo clon ya existen. SnapManager no puede crear un clon si existen destinos de volcado.</p>	<p>Quite o cambie el nombre de los destinos de volcado antiguos antes de crear un clon.</p>

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-13032: Cannot perform operation: Clone Create. Root cause: ORACLE-00001: Error executing SQL: [ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;]. The command returned: ORA-38856: cannot mark instance UNNAMED_INSTANCE_2 (redo thread 2) as enabled.	Se produce un error en la creación del clon cuando se crea desde la base de datos en espera con la siguiente configuración: <ul style="list-style-type: none"> El modo de espera se crea mediante RMAN para realizar una copia de seguridad de los archivos de datos. 	Añada el <code>_no_recovery_through_reset_logs=TRUE</code> parámetro en el archivo de especificación del clon antes de crear el clon. Consulte la documentación de Oracle (ID 334899.1) para obtener información adicional. Asegúrese de tener el nombre de usuario y la contraseña de Oracle metalink.
	No ha especificado un valor para un parámetro en el archivo de especificación del clon.	Debe proporcionar un valor para el parámetro o eliminar ese parámetro si no es necesario en el archivo de especificación del clon.

Mensajes de error asociados con el proceso de gestión de perfiles (serie 5000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con el proceso de clonación:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-20600: Profile "profile1" not found in repository "repo_name". Please run "profile sync" to update your profile-to-repository mappings.	La operación de volcado no se puede realizar cuando se produce un error al crear el perfil.	Uso <code>smsap system dump</code> .

Mensajes de error asociados con la liberación de recursos de backup (series de backups 6000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con las tareas de backup:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-06030: Cannot remove backup because it is in use: <variable>	Se intentó realizar la operación de backup libre con comandos, cuando el backup se monta o se Marca que se retiene de forma ilimitada.	Desmonte el backup o cambie la política de retención ilimitada. Si hay clones, elimínelos.
SMSAP-06045: Cannot free backup <variable> because the storage resources for the backup have already been freed	Se intentó realizar la operación de backup libre con comandos, cuando ya se ha liberado el backup.	No se puede liberar la copia de seguridad si ya se ha liberado.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-06047: Only successful backups can be freed. The status of backup <ID> is <status>.	Se intentó realizar la operación de backup libre con comandos, cuando el estado del backup no es correcto.	Vuelva a intentarlo después de realizar el backup correctamente.
SMSAP-13082: Cannot perform operation <variable> on backup <ID> because the storage resources for the backup have been freed.	Con comandos, se intentó montar un backup con los recursos de almacenamiento liberados.	No se pueden montar, clonar, verificar ni ejecutar restauraciones backint en un backup que tenga liberados los recursos de almacenamiento.

Mensajes de error asociados con el proceso de actualización gradual (serie 9000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con el proceso de actualización gradual:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-09234:Following hosts does not exist in the old repository. <hostnames>.	Intentó realizar una actualización gradual de un host, que no existe en la versión de repositorio anterior.	Compruebe si el host existe en el repositorio anterior mediante el <code>repository show-repository</code> Comando desde la versión anterior de la interfaz de línea de comandos de SnapManager.
SMSAP-09255:Following hosts does not exist in the new repository. <hostnames>.	Intentó realizar la reversión de un host, que no existe en la versión del nuevo repositorio.	Compruebe si el host existe en el nuevo repositorio mediante el <code>repository show-repository</code> Comando desde la versión posterior de la CLI de SnapManager.
SMSAP-09256:Rollback not supported, since there exists new profiles <profilenames>.for the specified hosts <hostnames>.	Intentó revertir un host que contiene nuevos perfiles existentes en el repositorio. Sin embargo, estos perfiles no existían en el host de la versión anterior de SnapManager.	Elimine nuevos perfiles en la versión posterior o actualizada de SnapManager antes de la reversión.
SMSAP-09257:Rollback not supported, since the backups <backupid> are mounted in the new hosts.	Intentó revertir una versión posterior del host SnapManager que tiene backups montados. Estos backups no se montan en la versión anterior del host SnapManager.	Desmonte los backups en la versión posterior del host SnapManager y, a continuación, realice la reversión.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-09258:Rollback not supported, since the backups <backupid> are unmounted in the new hosts.	Ha intentado revertir una versión posterior del host SnapManager que tiene backups que se están desdesmontan.	Monte los backups en la versión posterior del host SnapManager y, a continuación, ejecute la reversión.
SMSAP-09298:Cannot update this repository since it already has other hosts in the higher version. Please perform rollingupgrade for all hosts instead.	Realizó una actualización gradual en un solo host y, después, actualizó el repositorio para ese host.	Realice una actualización gradual en todos los hosts.
SMSAP-09297: Error occurred while enabling constraints. The repository might be in inconsistent state. It is recommended to restore the backup of repository you have taken before the current operation.	Se intentó realizar una operación de reversión o actualización sucesiva si la base de datos del repositorio queda en estado incoherente.	Restaurar el repositorio del que se ha hecho backup anteriormente.

Ejecución de operaciones (serie 12,000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados a las operaciones:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-12347 [ERROR]: SnapManager server not running on host <host> and port <port>. Please run this command on a host running the SnapManager server.	Al configurar el perfil, debe introducir información sobre el host y el puerto. Sin embargo, SnapManager no puede realizar estas operaciones porque el servidor SnapManager no está en ejecución en el host y el puerto especificados.	Introduzca el comando en un host que ejecuta el servidor SnapManager. Puede comprobar el puerto con el <code>lsnrctl status</code> y vea el puerto en el que se ejecuta la base de datos. Si es necesario, cambie el puerto del comando backup.

Ejecución de componentes de proceso (serie 13,000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con el componente de proceso de SnapManager:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-13083: Snapname pattern with value "x" contains characters other than letters, numbers, underscore, dash, and curly braces.	Al crear un perfil, ha personalizado el patrón de Snapname; sin embargo, ha incluido caracteres especiales que no están permitidos.	Quite caracteres especiales que no sean letras, números, guion bajo, guion y corchetes.
SMSAP-13084: Snapname pattern with value "x" does not contain the same number of left and right braces.	Al crear un perfil, ha personalizado el patrón de Snapname; sin embargo, las llaves izquierda y derecha no coinciden.	Introduzca los corchetes de apertura y cierre coincidentes en el patrón de Snapname.
SMSAP-13085: Snapname pattern with value "x" contains an invalid variable name of "y".	Al crear un perfil, ha personalizado el patrón de Snapname; sin embargo, ha incluido una variable que no está permitida.	Elimine la variable ofensor. Para ver una lista de variables aceptables, consulte Nomenclatura de copias Snapshot .
SMSAP-13086 Snapname pattern with value "x" must contain variable "smid".	Al crear un perfil, ha personalizado el patrón de Snapname; sin embargo, ha omitido el requerido smid variable.	Inserte el necesario smid variable.

Mensajes de error asociados con utilidades de SnapManager (serie 14,000)

En la siguiente tabla se muestran los errores comunes asociados con las utilidades de SnapManager:

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-14501: Mail ID cannot be blank.	No ha introducido la dirección de correo electrónico.	Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
SMSAP-14502: Mail subject cannot be blank.	No ha introducido el asunto del correo electrónico.	Introduzca el asunto del correo electrónico que corresponda.
SMSAP-14506: Mail server field cannot be blank.	No se introdujo el nombre de host ni la dirección IP del servidor de correo electrónico.	Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de correo válido.
SMSAP-14507: Mail Port field cannot be blank.	No ha introducido el número de puerto de correo electrónico.	Introduzca el número de puerto del servidor de correo electrónico.
SMSAP-14508: From Mail ID cannot be blank.	No ha introducido la dirección de correo electrónico del remitente.	Introduzca una dirección de correo electrónico del remitente válida.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-14509: Username cannot be blank.	Habilitó la autenticación y no proporcionó el nombre de usuario.	Introduzca el nombre de usuario de autenticación por correo electrónico.
SMSAP-14510: Password cannot be blank. Please enter the password.	Habilitó la autenticación y no proporcionó la contraseña.	Introduzca la contraseña de autenticación por correo electrónico.
SMSAP-14550: Email status <success/failure>.	El número de puerto, el servidor de correo o la dirección de correo electrónico del receptor no son válidos.	Proporcione los valores adecuados durante la configuración del correo electrónico.
SMSAP-14559: Sending email notification failed: <error>.	Esto podría deberse a un número de puerto no válido, a un servidor de correo no válido o a una dirección de correo del destinatario no válida.	Proporcione los valores adecuados durante la configuración del correo electrónico.
SMSAP-14560: Notification failed: Notification configuration is not available.	Error en el envío de notificaciones porque la configuración de notificación no está disponible.	Agregar configuración de notificación.
SMSAP-14565: Invalid time format. Please enter time format in HH:mm.	Introdujo la hora en un formato incorrecto.	Introduzca la hora en el formato: hh:mm.
SMSAP-14566: Invalid date value. Valid date range is 1-31.	La fecha configurada es incorrecta.	La fecha debe estar entre 1 y 31.
SMSAP-14567: Invalid day value. Valid day range is 1-7.	El día configurado es incorrecto.	Introduzca el intervalo de días del 1 al 7.
SMSAP-14569: Server failed to start Summary Notification schedule.	El servidor SnapManager se cerró por motivos desconocidos.	Inicie el servidor SnapManager.
SMSAP-14570: Summary Notification not available.	No ha configurado la notificación de resumen.	Configure la notificación de resumen.

Mensaje de error	Explicación	Resolución
SMSAP-14571: Both profile and summary notification cannot be enable.	Ha seleccionado las opciones de notificación de perfil y resumen.	Habilite la notificación de perfil o la notificación de resumen.
SMSAP-14572: Provide success or failure option for notification.	No ha habilitado las opciones de éxito o fallo.	Debe seleccionar Success o Failure Option o both.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.