



Gérez le plug-in SnapCenter pour l'appliance VMware vSphere

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
January 31, 2025

Sommaire

- Gérez le plug-in SnapCenter pour l'appliance VMware vSphere 1
 - Redémarrez le service client VMware vSphere 1
 - Accéder à la console de maintenance 1
 - Modifiez le mot de passe du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere depuis la console de maintenance 3
 - Créer et importer des certificats 4
 - Annuler l'enregistrement du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere à partir de vCenter 4
 - Désactivation et activation du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere 5
 - Suppression du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere 6

Gérez le plug-in SnapCenter pour l'appliance VMware vSphere

Redémarrez le service client VMware vSphere

Si le client SnapCenter VMware vSphere ne se comporte pas correctement, vous devrez peut-être effacer le cache du navigateur. Si le problème persiste, redémarrez le service client Web.

Redémarrez le service client VMware vSphere dans un vCenter Linux

Avant de commencer

Vous devez exécuter vCenter 7.0U1 ou ultérieure.

Étapes

1. Utilisez SSH pour vous connecter à l'appliance vCenter Server en tant que root.
2. Accédez au shell de l'appliance ou AU shell BASH à l'aide de la commande suivante :

```
shell
```

3. Arrêtez le service client Web à l'aide de la commande HTML5 suivante :

```
service-control --stop vsphere-ui
```

4. Supprimez tous les packages HTML5 scvm obsolètes sur vCenter à l'aide de la commande shell suivante :

```
etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity/
```

```
rm -rf com.netapp.scv.client-<version_number>
```



Ne supprimez pas les packages VASA ou vCenter 7.x et versions ultérieures.

5. Démarrez le service client Web à l'aide de la commande HTML5 suivante :

```
service-control --start vsphere-ui
```

Accéder à la console de maintenance

Vous pouvez gérer les configurations de votre application, de votre système et de votre réseau à l'aide de la console de maintenance du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere. Vous pouvez modifier votre mot de passe d'administrateur, le mot de passe de maintenance, générer des packs de support et lancer des diagnostics à distance.

Avant de commencer

Avant d'arrêter et de redémarrer le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, vous devez suspendre toutes les planifications.

Description de la tâche


- Dans le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere 4.6P1, vous devez spécifier un mot de passe lorsque vous installez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour la première fois. Si vous effectuez une mise à niveau de la version 4.6 ou antérieure à la version 4.6P1 ou ultérieure, le mot de passe par défaut antérieur est accepté.
- Vous devez définir un mot de passe pour l'utilisateur "diag" tout en activant les diagnostics à distance.

Pour obtenir l'autorisation utilisateur root d'exécuter la commande, utilisez la commande `sudo <commande>`.

Étapes

1. Depuis le client VMware vSphere, sélectionnez la machine virtuelle sur laquelle se trouve le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.
2. Dans l'onglet **Résumé** de l'appliance virtuelle, cliquez sur **lancer la console distante** pour ouvrir une fenêtre de console de maintenance.

Connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut de la console de maintenance `maint` que vous avez définis au moment de l'installation.



```
VMRC | || | |
Maintenance Console : "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere"
Discovered interfaces: eth0 (ENABLED)
Main Menu:
-----
 1 ) Application Configuration
 2 ) System Configuration
 3 ) Network Configuration
 4 ) Support and Diagnostics
 x ) Exit
Enter your choice: _
```

3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Option 1 : Configuration de l'application

Afficher un récapitulatif du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere Démarrer ou arrêter le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere service Modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe de connexion pour le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere Modifier le mot de passe MySQL sauvegarde et restauration MySQL, configurer et répertorier les sauvegardes MySQL

- Option 2 : configuration du système

Redémarrer la machine virtuelle Arrêter la machine virtuelle changer le mot de passe utilisateur « maint » changer le fuseau horaire changer le serveur NTP Activer l'accès SSH augmenter la taille du disque dur (/jail) mise à niveau installer VMware Tools générer un jeton MFA



MFA est toujours activé, vous ne pouvez pas désactiver MFA.

- Option 3 : configuration réseau

Afficher ou modifier les paramètres d'adresse IP Afficher ou modifier les paramètres de recherche de nom de domaine Afficher ou modifier les routes statiques valider les changements Ping a host

- Option 4 : assistance et diagnostic

Générer le support bundle accéder au shell de diagnostic Activer l'accès de diagnostic à distance générer le bundle de vidage de noyau

Modifiez le mot de passe du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere depuis la console de maintenance

Si vous ne connaissez pas le mot de passe d'administration de l'interface graphique de gestion SnapCenter Plug-in pour VMware vSphere, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à partir de la console de maintenance.

Avant de commencer

Avant d'arrêter et de redémarrer le plug-in SnapCenter pour le service VMware vSphere, vous devez interrompre l'ensemble des planifications.


Description de la tâche

Pour plus d'informations sur l'accès à la console de maintenance et la connexion à celle-ci, reportez-vous à la section "[Accéder à la Console de maintenance](#)".

Étapes

1. Depuis le client VMware vSphere, sélectionnez la machine virtuelle sur laquelle se trouve le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere.
2. Dans l'onglet **Résumé** de l'appliance virtuelle, cliquez sur **lancer la console distante** pour ouvrir une fenêtre de console de maintenance, puis connectez-vous.

Pour plus d'informations sur l'accès à la console de maintenance et la connexion à celle-ci, reportez-vous à la section "[Accéder à la Console de maintenance](#)".



3. Entrez "1" pour Configuration de l'application.
4. Entrez "4" pour changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe.
5. Saisissez le nouveau mot de passe.

Le service d'appliance virtuelle SnapCenter VMware est arrêté et redémarré.

Créer et importer des certificats

Le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere utilise le cryptage SSL pour sécuriser les communications avec le navigateur client. Bien que cela active les données chiffrées sur le réseau, la création d'un nouveau certificat auto-signé, ou l'utilisation de votre propre infrastructure d'autorité de certification ou d'une autorité de certification tierce partie, garantit que le certificat est unique pour votre environnement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ["Article de la base de connaissances : comment créer et/ou importer un certificat SSL dans le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere"](#) .

Annuler l'enregistrement du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere à partir de vCenter

Si vous arrêtez le service SnapCenter Plug-in for VMware vSphere dans un vCenter en mode lié, les groupes de ressources ne sont pas disponibles dans tous les vCenters liés, même lorsque le service SnapCenter Plug-in for VMware vSphere est exécuté dans les autres vCenters liés.

Vous devez annuler l'enregistrement manuel du plug-in SnapCenter pour les extensions VMware vSphere.

Étapes

1. Sur le vCenter lié sur lequel le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere est arrêté, accédez au gestionnaire MOB (Managed Object Reference).
2. Dans l'option Propriétés, sélectionnez **contnet** dans la colonne valeur, puis, dans l'écran suivant, sélectionnez **ExtensionManager** dans la colonne valeur pour afficher la liste des extensions enregistrées.
3. Désenregistrer les extensions `com.netapp.scv.client` et `com.netapp.aegis`.

Désactivation et activation du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere

Si vous n'avez plus besoin des fonctionnalités de protection des données SnapCenter, vous devez modifier la configuration du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere. Par exemple, si vous avez déployé le plug-in dans un environnement de test, vous devrez peut-être désactiver les fonctionnalités SnapCenter de cet environnement et les activer dans un environnement de production.

Avant de commencer

- Vous devez disposer des privilèges d'administrateur.
- Assurez-vous qu'aucun travail SnapCenter n'est en cours d'exécution.

Description de la tâche

Lorsque vous désactivez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, tous les groupes de ressources sont suspendus et le plug-in n'est pas enregistré en tant qu'extension dans vCenter.

Lorsque vous activez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, le plug-in est enregistré en tant qu'extension dans vCenter, tous les groupes de ressources sont en mode production et toutes les planifications sont activées.

Étapes

1. Facultatif : sauvegardez le référentiel MySQL du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere si vous souhaitez le restaurer sur une nouvelle appliance virtuelle.

["Sauvegardez le plug-in SnapCenter pour la base de données MySQL VMware vSphere"](#).

2. Connectez-vous à l'interface graphique de gestion du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere au format `https://<OVA-IP-address>:8080`. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur définis au moment du déploiement, ainsi que le jeton MFA généré à l'aide de la console de maintenance.

L'adresse IP du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere s'affiche lorsque vous déployez le plug-in.

3. Cliquez sur **Configuration** dans le volet de navigation de gauche, puis désélectionnez l'option Service dans la section **Détails du plug-in** pour désactiver le plug-in.
4. Confirmez votre choix.

- Si vous n'avez utilisé que le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour effectuer des sauvegardes cohérentes avec les machines virtuelles

Le plug-in est désactivé et aucune autre action n'est requise.

- Si vous avez utilisé le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour effectuer des sauvegardes

cohérentes avec les applications

Le plug-in est désactivé et un nettoyage supplémentaire est requis.

- i. Connectez-vous à VMware vSphere.
- ii. Mettre la machine virtuelle hors tension.
- iii. Dans l'écran de navigation de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere (le nom du `.ova` fichier utilisé lors du déploiement de l'appliance virtuelle) et sélectionnez **Supprimer du disque**.
- iv. Connectez-vous à SnapCenter et supprimez l'hôte vSphere.

Suppression du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser les fonctionnalités de protection des données de SnapCenter, désactivez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour annuler l'enregistrement de vCenter, supprimez le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere de vCenter, puis supprimez manuellement les fichiers restants.

Avant de commencer

- Vous devez disposer des privilèges d'administrateur.
- Assurez-vous qu'aucun travail SnapCenter n'est en cours d'exécution.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface graphique de gestion du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere au format `https://<OVA-IP-address>:8080`.

L'adresse IP du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere s'affiche lorsque vous déployez le plug-in.

2. Cliquez sur **Configuration** dans le volet de navigation de gauche, puis désélectionnez l'option Service dans la section **Détails du plug-in** pour désactiver le plug-in.
3. Connectez-vous à VMware vSphere.
4. Dans l'écran de navigation de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere (le nom du `.tar` fichier utilisé lors du déploiement de l'appliance virtuelle) et sélectionnez **Supprimer du disque**.
5. Si vous avez utilisé le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere pour prendre en charge d'autres plug-ins SnapCenter pour des sauvegardes cohérentes avec les applications, connectez-vous à SnapCenter et supprimez l'hôte vSphere.

Une fois que vous avez terminé

L'appliance virtuelle est toujours déployée, mais le plug-in SnapCenter pour VMware vSphere est supprimé.

Après avoir supprimé la machine virtuelle hôte du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, le plug-in peut rester répertorié dans vCenter jusqu'à ce que le cache vCenter local soit actualisé. Cependant, le plug-in a été supprimé, aucune opération SnapCenter VMware vSphere ne peut être effectuée sur cet hôte. Si vous souhaitez actualiser le cache vCenter local, assurez-vous d'abord que l'appliance est désactivée sur la page de configuration du plug-in SnapCenter pour VMware vSphere, puis redémarrez le service client Web vCenter.

Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.