



## 升级 **ONTAP** 工具

### ONTAP tools for VMware vSphere 9.8

NetApp

January 22, 2024

This PDF was generated from [https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere-98/deploy/task\\_upgrade\\_to\\_the\\_9\\_8\\_ontap\\_tools\\_for\\_vmware\\_vsphere.html](https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-tools-vmware-vsphere-98/deploy/task_upgrade_to_the_9_8_ontap_tools_for_vmware_vsphere.html) on January 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

- 升级 ONTAP 工具..... 1
  - 升级到最新版本的 ONTAP 工具..... 1
  - 升级 Storage Replication Adapter ..... 2

# 升级 ONTAP 工具

## 升级到最新版本的 ONTAP 工具

您可以按照此处提供的说明，从现有 9.7 设置原位升级到 ONTAP 工具的 9.8 版。


- 您需要的内容 \*
- 您必须已下载适用于 ONTAP 工具 9.8 版的 .ISO 文件。
- 您必须至少预留 12 GB RAM ， ONTAP 工具才能在升级后以最佳状态运行。
- 您必须清理 vSphere Client 浏览器缓存。

["清除 vSphere 缓存的已下载插件软件包"](#)

升级后，现有部署中 VASA Provider 的状态将保留下来。升级后，您应根据需要手动启用或禁用 VASA Provider 。但是，即使未使用 VMware 虚拟卷（VVOL），最好启用 VASA Provider，因为它可以为传统数据存储库配置启用存储功能配置文件并发出存储警报。



您只能从现有 9.7 版原位升级到 ONTAP 工具的 9.8 版。升级到 ONTAP 工具 9.7.1 版后，如果要使用 VVOL 复制，则需要再设置一个安装了 Site Recovery Manager （SRM）的 vCenter Server 和 ONTAP 工具。

- 步骤 \*
- 1. 将下载的 .ISO 文件挂载到 ONTAP 工具：
  - a. 单击 \* 编辑设置 \* > \* DVD/CD-ROM 驱动器 \* 。
  - b. 从下拉列表中选择 \* 数据存储 ISO 文件。
  - c. 浏览并选择已下载的 .ISO 文件，然后选中 \* 启动时连接 \* 复选框。
- 2. 访问已部署 ONTAP 工具的摘要选项卡。
- 3. 单击  以启动维护控制台。
- 4. 在`M主菜单`提示符处、输入option 2 对于\*System Configuration\*，然后输入option 8 对于\*Upgrade\*。

升级完成后，ONTAP 工具将重新启动。ONTAP 工具会使用与升级前相同的 IP 地址注册到 vCenter Server 。

- 5. 如果要使用 IPv6 地址向 vCenter Server 注册 ONTAP 工具，则必须执行以下操作：
  - a. 取消注册 ONTAP 工具。
  - b. 使用 \* 注册 \* 页面将 ONTAP 工具的 IPv6 地址注册到 vCenter Server 。
  - c. 注册后重新生成 VSC 和 VASA Provider 证书。



只有 vCenter Server 6.7 及更高版本才支持 IPv6 。

- 1. 注销并重新登录到 vSphere Client 以查看已部署的 ONTAP 工具。

- a. 从现有 vSphere Web Client 或 vSphere Client 注销并关闭窗口。
- b. 登录到 vSphere Client 。

在 vSphere Client 中更新此插件可能需要几分钟的时间。



- 如果从 ONTAP 工具 7.0 版升级到 ONTAP 工具的最新版本，则必须先创建存储功能配置文件，然后再尝试编辑现有虚拟机存储策略，否则可能会收到错误，指出值不正确或缺失。
- 如果从 ONTAP 工具的早期版本升级到 9.8 版，则会发现 `vvol.rebalance.threshold` 在 `vvol.properties` 文件中缺少属性。

属性的默认值设置为 85% 。

## 升级 Storage Replication Adapter

升级 ONTAP 工具或部署最新版本的 ONTAP 工具后，您必须升级 Storage Replication Adapter （SRA）。

### • 步骤 \*

1. 您必须根据适配器使用以下过程之一升级到最新的适配器：

* 用于 ... *	* 执行以下操作 ... *
Windows	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 登录到 SRM Windows Server 。</li> <li>b. 从 SRM Server 卸载现有的 SRA_.msi 安装程序。</li> <li>c. 将系统路径更改为 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\external\perl\c\bin</li> <li>d. 双击从 NetApp 支持站点下载的 _msi 安装程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。</li> <li>e. 输入已部署 ONTAP 工具的 IP 地址和密码。</li> </ol>
基于设备的适配器	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 登录到 "SRM 设备管理 " 页面。</li> <li>b. 单击 * 存储复制适配器 *，然后单击 * 删除 * 以删除现有 SRA 。</li> <li>c. 单击 * 新建适配器 * &gt; * 浏览 *。</li> <li>d. 单击选择从 NetApp 支持站点下载的最新 SRA tarball 文件，然后单击 安装。</li> <li>e. 在 SRM 设备上配置 SRA 。</li> </ol> <p><a href="#">"在 SRM 设备上配置 SRA"</a></p>

## 版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。