



NetApp Console設定與管理文檔

NetApp Console setup and administration

NetApp
October 24, 2025

目錄

NetApp Console設定與管理文檔	1
發行說明	2
什麼是新的	2
2025年10月6日	2
BlueXP現在是NetApp Console	2
控制台代理 4.0.0	8
NetApp Console	8
2025年8月11日	9
2025年7月31日	10
2025年7月21日	10
2025年7月14日	10
2025年6月9日	12
2025年5月29日	12
2025年5月12日	13
2025年4月14日	14
2025年3月28日	15
2025年3月10日	15
2025年3月6日	16
2025年2月18日	16
2025年2月10日	16
2025年1月13日	18
2024年12月16日	19
2024年12月9日	19
2024年11月26日	20
2024年11月11日	21
2024年10月10日	21
2024年10月7日	21
2024年9月30日	23
2024年9月9日	23
2024年8月22日	24
2024年8月8日	25
2024年7月31日	26
2024年7月15日	27
2024年7月8日	27
2024年6月12日	27
2024年6月4日	27
2024年5月17日	28
NetApp Console的已知限制	29
控制台代理限制	29

支援的 Linux 作業系統的變更	29
支援的作業系統	30
支援 RHEL 8 和 9	31
終止對 RHEL 7 和 CentOS 7 的支持	32
相關資訊	32
開始	34
學習基礎知識	34
了解NetApp Console	34
了解NetApp Console代理	37
了解NetApp Console部署模式	41
開始使用NetApp Console助手	47
開始使用NetApp Console助手	47
開始使用標準模式	48
入門工作流程（標準模式）	48
準備NetApp Console的網路訪問	49
註冊或登入NetApp Console	51
建立控制台代理	52
訂閱NetApp Intelligent Services（標準模式）	185
接下來可以做什麼（標準模式）	192
開始使用受限模式	192
入門工作流程（受限模式）	192
準備在受限模式下部署	193
在限制模式下部署控制台代理	212
訂閱NetApp Intelligent Services（受限模式）	222
接下來可以做什麼（受限模式）	229
開始使用BlueXP舊版介面（私人模式）	229
入門工作流程（BlueXP私人模式）	229
使用NetApp Console	232
登入NetApp Console	232
查看NetApp Console主頁上的指標	233
所需的NetApp Console角色	234
啟用指標以顯示在主頁上	236
查看整體儲存容量	236
查看ONTAP警報	236
查看儲存效能容量	237
查看您擁有的授權和訂閱	238
查看勒索軟體抵禦能力狀態	238
查看備份和復原狀態	238
管理您的NetApp Console使用者設定	239
更改您的顯示名稱	239
配置多重身份驗證	239

重新產生您的 MFA 恢復程式碼	240
刪除您的 MFA 配置	240
聯絡您的組織管理員	240
配置暗黑模式（暗黑主題）	240
管理NetApp Console	242
身分和存取管理	242
了解NetApp Console身分和存取管理	242
開始在NetApp Console中使用身分和存取權限	249
使用資料夾和專案組織您的NetApp Console資源	250
將成員和服務帳戶新增至NetApp Console	254
使用角色管理使用者對NetApp Console資源的訪問	257
管理NetApp Console組織中的資源層次結構	259
將控制台代理程式與其他資料夾和項目關聯	261
在控制台組織、專案和代理之間切換	262
組織和專案 ID	265
監控或稽核 IAM 活動	266
NetApp Console存取角色	267
合作組織	284
NetApp Console中的合作夥伴關係	284
在NetApp Console中管理合作夥伴關係	287
管理合作組織的成員	289
為合作夥伴用戶提供資源訪問	290
在合作組織工作	292
身分聯合	292
使用NetApp Console的身份聯合實作單一登入	292
網域驗證	294
配置聯合	294
在NetApp Console中管理聯合	301
將您的聯合匯入NetApp Console	303
控制台代理	303
維護控制台代理虛擬機器和作業系統	303
為控制台代理程式維護 VCenter 或 ESXi 主機	306
安裝 CA 簽署的憑證以進行基於 Web 的控制台訪問	309
配置控制台代理以使用代理伺服器	311
要求在 Amazon EC2 執行個體上使用 IMDSv2	314
管理控制台代理升級	316
使用多個控制台代理	317
控制台代理故障排除	319
解除安裝並刪除控制台代理	323
控制台代理的預設配置	324
強制實施ONTAP Advanced View（ONTAP系統管理員）的ONTAP權限	326

憑證和訂閱	326
AWS	326
Azure	339
Google 雲	352
管理與NetApp Console關聯的 NSS 憑證	358
管理與您的NetApp Console登入關聯的憑證	361
監控NetApp Console操作	362
從審核頁面審核用戶活動	363
使用通知中心監控活動	363
參考	367
代理維護控制台	367
控制台代理維護控制台	367
權限	368
NetApp Console的權限摘要	368
控制台代理的 AWS 權限	371
控制台代理程式的 Azure 權限	401
控制台代理的 Google Cloud 權限	419
連接埠	425
AWS 中的控制台代理程式安全性群組規則	425
Azure 中的控制台代理程式安全性群組規則	426
Google Cloud 中的代理防火牆規則	427
本機控制台代理的連接埠	428
3.9.55 及以下版本所需的網路存取點	428
將您的終端機清單更新為 4.0.0 及更高版本的修訂清單	429
NetApp Console聯繫的端點	429
控制台代理聯繫的端點	430
本地代理端點	433
知識和支持	434
註冊以獲得支持	434
支援註冊概述	434
註冊NetApp Console以取得NetApp支持	434
關聯 NSS 憑證以獲得Cloud Volumes ONTAP支持	436
獲取協助	437
獲取雲端提供者文件服務的支持	437
使用自助選項	437
向NetApp支援建立案例	438
管理您的支援案例	439
法律聲明	441
版權	441
商標	441
專利	441

隱私權政策 441

開源 441

NetApp Console設定與管理文檔

發行說明

什麼是新的

了解NetApp Console管理功能的新增功能：身分識別和存取管理 (IAM)、控制台代理程式、雲端提供者憑證等。

2025年10月6日

BlueXP現在是NetApp Console


NetApp Console建立在增強和重組的BlueXP基礎之上，可在企業級內部和雲端環境中集中管理NetApp儲存和NetApp Data Services，提供即時洞察、更快的工作流程以及高度安全且合規的簡化管理。

導航選單和頁面

NetApp將大多數選單選項移至左側導覽窗格，並重新組織選單以便在NetApp Console中更輕鬆地導覽。

畫布被系統頁面取代

NetApp將 Canvas 重新命名為 **Systems** 頁面。從「儲存 > 管理」選單導覽至「系統」頁面。



擴充儲存選單

儲存*選單包括*警報，用於查看ONTAP系統警報和*生命週期規劃*（以前稱為*經濟效率*），用於識別未使用或未充分利用的資源。

NetApp已將Keystone移至 儲存 選單，您可以在其中管理您的NetApp Keystone訂閱並查看您的使用情況。



Home

 **Storage****Protection****Governance****Health****Workloads****Mobility****Administration****Management**

Add and manage storage systems and enable data services.

Alerts

View and act on real-time system alerts for ONTAP on-premises systems.

Lifecycle planning


Receive recommendations for systems nearing capacity limits and systems approaching the end of their service life.

Keystone

Scale storage with flexible subscriptions that support hybrid multi-cloud environments.


管理選單

使用集中式*管理*選單來管理NetApp Console、支援案例、授權和訂閱（以前稱為數位錢包）。




健康菜單

高效的*健康*選單包括*軟體更新*（您可以在其中管理ONTAP軟體更新）、永續性（您可以在其中監控對環境的影響）和*Digital Advisor*（您可以在其中獲得主動建議以優化您的儲存環境）。



治理選單

治理*選單包括*資料分類，您可以在其中管理資料分類和合規性，以及*自動化中心*，您可以在其中建立和管理自動化工作流程。



元素、資料服務和功能的命名更直觀

NetApp重命名了幾個元素、資料服務和功能以明確其用途。主要變化包括：

曾用名	* NetApp Console名稱*
連接器	控制台代理。 從*管理>代理*選單查看、新增和管理您的代理程式。
時間軸頁面	審計頁面 從*管理>稽核*選單查看稽核控制台活動。
工作環境	系統 從*儲存>管理*選單查看、新增和管理您的系統。

曾用名	* NetApp Console名稱*
BlueXP勒索軟體防護	NetApp Ransomware Resilience。 勒索軟體復原能力可協助您保護資料並從勒索軟體攻擊中快速復原。
BlueXP經濟效率	生命週期規劃。 生命週期規劃可協助您識別未使用和未充分利用的資源來最佳化儲存成本。 從*儲存>生命週期規劃*選單存取生命週期規劃。
BlueXP digital wallet	Licenses and subscriptions 從*管理>Licenses and subscriptions*選單存取您的許可證和訂閱。

控制台代理

從*管理>代理*選單存取和管理您的控制台代理。NetApp已變更了為「系統」頁面（以前稱為「Canvas」）選擇控制台代理的方式。NetApp已將連接器選單名稱替換為圖標，允許您選擇要查看系統的控制台代理。

Organization
Mittal

Project
Workspace-1






Agents

Manage agents

Search agents

☒ BXP9161ga

Go to Local UI ↗

On-Premises | - | Active

☐ BXP9181

Go to Local UI ↗

On-Premises | - | Active

Switch

Cancel

您也可以從*管理>代理*選單管理您的代理。

控制台代理 4.0.0

此版本的控制台代理包括安全性改進、錯誤修復和以下新功能。

4.0.0 版本適用於標準模式和限制模式。

整合並減少所需的網路端點

NetApp減少了控制台和控制台代理程式所需的網路端點，增強了安全性並簡化了部署。重要的是，4.0.0 版本之前的所有部署都將繼續全面支援。雖然先前的端點仍然可供現有代理程式使用，但NetApp強烈建議在確認代理程式升級成功後將防火牆規則更新到目前端點。

- ["了解如何更新終端節點列表"](#)。
- ["了解有關所需端點的更多資訊。"](#)

支援 VCenter 部署控制台代理

您可以使用 OVA 檔案在 VMware 環境中部署控制台代理程式。OVA 檔案包含一個預先配置的 VM 映像，其中包含控制台代理軟體和用於連接到NetApp Console的設定。可直接從NetApp Console下載檔案或部署 URL。"[了解如何在 VMware 環境中部署控制台代理程式。](#)"

VMware 的控制台代理程式 OVA 提供了預先配置的 VM 映像以便快速部署。

失敗代理部署的驗證報告

當您從NetApp Console部署控制台代理程式時，您現在可以選擇驗證代理程式配置。如果控制台無法部署代理，它會提供可下載的報告來幫助您排除故障。

改進了控制台代理的故障排除

控制台代理程式已改進錯誤訊息，可協助您更了解問題。"[了解如何排除控制台代理故障。](#)"

NetApp Console

NetApp Console管理包含以下新功能：

首頁儀表板

NetApp控制台的主頁儀表板提供儲存基礎架構的即時可見性，包括健康狀況、容量、許可證狀態和資料服務等指標。"[了解有關主頁的更多資訊。](#)"

NetApp助手

具有組織管理員角色的新使用者可以使用NetApp助理配置控制台，包括新增代理、連結NetApp支援帳戶以及新增儲存系統。"[了解NetApp助手。](#)"

服務帳戶身份驗證

NetApp Console支援使用系統產生的用戶端 ID 和金鑰或客戶管理的 JWT 進行服務帳戶身份驗證，從而允許組織選擇最適合其安全要求和整合工作流程的方法。私鑰 JWT 用戶端身份驗證使用非對稱加密，比傳統的客戶端 ID 和秘密方法提供更強的安全性。私鑰 JWT 用戶端身份驗證使用非對稱加密，在客戶環境中保證私鑰的安全，

降低憑證被盜風險，並提高自動化堆疊和客戶端應用程式的安全性。["了解如何新增服務帳戶。"](#)

會話逾時

系統會在 24 小時後或使用者關閉網頁瀏覽器時登出使用者。

支持組織之間的夥伴關係

您可以在NetApp Console中建立合作夥伴關係，讓合作夥伴跨組織邊界安全地管理NetApp資源，讓協作更輕鬆、更安全。["學習如何管理合作關係"](#)。

超級管理員和超級查看者角色

新增了*超級管理員*和*超級查看者*角色。*超級管理員*授予對控制台功能、儲存和資料服務的完全管理存取權。*超級檢視器*為審計員和利害關係人提供唯讀可見性。這些角色對於高級成員較少、訪問權限較廣的小型團隊很有用。為了提高安全性和可審計性，鼓勵組織謹慎使用*超級管理員*存取權限，並盡可能分配細粒度的角色。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

勒索軟體抵禦能力的額外作用

新增了*勒索軟體彈性使用者行為管理員*角色和*勒索軟體彈性使用者行為檢視器*角色。這些角色分別允許使用者配置和查看使用者行為和分析資料。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

刪除了支援聊天

NetApp已從NetApp Console中刪除了支援聊天功能。使用「管理」>「支援」頁面來建立和管理支援案例。

2025年8月11日

連接器 3.9.55

BlueXP Connector 的此版本包括安全性改進和錯誤修復。

3.9.55 版本適用於標準模式和限制模式。

日語支持

BlueXP UI 現已提供日文版本。如果您的瀏覽器語言是日語，BlueXP會以日文顯示。若要存取日語文檔，請使用文檔網站上的語言選單。

營運彈性功能

操作彈性功能已從BlueXP中刪除。如果遇到問題，請聯絡NetApp支援。

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

BlueXP中的身分和存取管理現在提供以下功能。

營運支援的新訪問角色

BlueXP現在支援營運支援分析師角色。此角色授予使用者監控儲存警報、查看BlueXP稽核時間軸以及輸入和追

蹤NetApp支援案例的權限。

["了解有關使用訪問角色的更多資訊。"](#)

2025年7月31日

私人模式發布（**3.9.54**）

新的私人模式版本現已可從 ["NetApp支援站點"](#)

3.9.54 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.54, 3.9.53	前往 "BlueXP頁面中的新功能" 並參考版本 3.9.54 和 3.9.53 所包含的變更。
備份和復原	2025年7月28日	前往 "BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能" 並參考 2025 年 7 月版本中包含的變更。
分類	2025 年 7 月 14 日（版本 1.45）	前往 "BlueXP classification頁面中的新功能" 。

有關私人模式的更多詳細信息，包括如何升級，請參閱以下內容：

- ["了解私人模式"](#)
- ["了解如何在私人模式下開始使用BlueXP"](#)
- ["了解如何在使用私有模式時升級連接器"](#)

2025年7月21日

支援**Google Cloud NetApp Volumes**

現在您可以在BlueXP中查看Google Cloud NetApp Volumes 。["了解有關Google Cloud NetApp Volumes 的更多資訊。"](#)

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

Google Cloud NetApp Volumes的新訪問角色

BlueXP現在支援對以下儲存系統使用存取角色：

- Google Cloud NetApp Volumes

["了解有關使用訪問角色的更多資訊。"](#)

2025年7月14日

連接器 3.9.54

此版本的BlueXP Connector 包括安全性改進、錯誤修復以及以下新功能：

- 支援專用於支援Cloud Volumes ONTAP服務的連接器的透明代理。["了解有關配置透明代理的更多資訊。"](#)
- 當連接器部署在 Google Cloud 環境中時，能夠使用網路標籤來協助路由連接器流量。
- 連接器健康監控的附加產品內通知，包括 CPU 和 RAM 使用情況。

目前，3.9.54 版本適用於標準模式和限制模式。

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

BlueXP中的身分和存取管理現在提供以下功能：

- 支援私有模式下的 IAM，讓您管理BlueXP服務和應用程式的使用者存取和權限。
- 簡化身分聯合的管理，包括更輕鬆的導航、更清晰的聯合連接配置選項以及改進的現有聯合的可見性。
- 存取BlueXP backup and recovery、BlueXP disaster recovery和聯合管理的角色。

支援私有模式下的 IAM

BlueXP現在支援私有模式下的 IAM，讓您可以管理BlueXP服務和應用程式的使用者存取和權限。此增強功能使私人模式客戶能夠利用基於角色的存取控制 (RBAC) 來獲得更好的安全性和合規性。

["了解有關BlueXP中的 IAM 的更多資訊。"](#)

簡化身份聯合管理

BlueXP現在提供了更直覺的介面來管理身分聯合。這包括更輕鬆的導航、更清晰的聯合連接配置選項以及改進的現有聯合可見性。

透過身分聯合啟用單一登入 (SSO) 允許使用者使用其公司憑證登入BlueXP。這提高了安全性，減少了密碼的使用，並簡化了入職流程。

系統將提示您將任何現有的聯合連線匯入新介面以取得對新管理功能的存取權限。這使您能夠利用最新的增強功能，而無需重新建立聯合連接。["了解有關將現有聯合連接導入BlueXP 的更多資訊。"](#)

改進的聯合管理允許您：

- 將多個已驗證的網域新增至聯合連接，可讓您將多個網域與同一個身分提供者 (IdP) 一起使用。
- 在需要時停用或刪除聯合連接，讓您控制使用者存取和安全性。
- 使用 IAM 角色控制對聯合管理的存取。

["了解有關BlueXP中的身份聯合的更多資訊。"](#)

BlueXP backup and recovery、BlueXP disaster recovery和聯合管理的新存取角色

BlueXP現在支援使用 IAM 角色來實現以下功能和資料服務：

- BlueXP backup and recovery

- BlueXP disaster recovery
- 聯邦

["了解有關使用訪問角色的更多資訊。"](#)

2025年6月9日

連接器 3.9.53

BlueXP Connector 的此版本包括安全性改進和錯誤修復。

3.9.53 版本適用於標準模式和限制模式。

磁碟空間使用情況警報

通知中心現在包含連接器上磁碟空間使用情況的警報。["了解更多。"](#)

審計改進

時間軸現在包括用戶的登入和登出事件。您可以看到登入活動的時間，這有助於稽核和安全監控。具有組織管理員角色的 API 使用者可以透過新增以下資訊來查看登入使用者的電子郵件地址 `includeUserData=true` 參數如下：`/audit/<account_id>?includeUserData=true`。

BlueXP中提供Keystone訂閱管理

您可以從BlueXP管理您的NetApp Keystone訂閱。

["了解BlueXP中的Keystone訂閱管理。"](#)

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

多重身份驗證 (MFA)

非聯合用戶可以為其BlueXP帳戶啟用 MFA 以提高安全性。管理員可以管理 MFA 設置，包括根據需要為使用者重置或停用 MFA。這僅在標準模式下支援。

["了解如何為自己設定多重身份驗證。"](#) ["了解如何為使用者管理多重身份驗證。"](#)

工作負載

現在您可以從BlueXP中的憑證頁面查看和刪除Amazon FSx for NetApp ONTAP憑證。

2025年5月29日

私人模式發布 (3.9.52)

新的私人模式版本現已可從 ["NetApp支援站點"](#)

3.9.52 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.52, 3.9.51	前往 " BlueXP連接器頁面中的新功能 "並參考版本 3.9.52 和 3.9.50 所包含的變更。
備份和復原	2025年5月12日	前往 " BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能 "並參考 2025 年 5 月版本中包含的變更。
分類	2025 年 5 月 12 日 (版本 1.43)	前往 " BlueXP classification頁面中的新功能 "並參考 1.38 至 1.371.41 版本中包含的變更。

有關私人模式的更多詳細信息，包括如何升級，請參閱以下內容：

- "[了解私人模式](#)"
- "[了解如何在私人模式下開始使用BlueXP](#)"
- "[了解如何在使用私有模式時升級連接器](#)"

2025年5月12日

連接器 3.9.52

BlueXP Connector 的此版本包括一些小的安全性改進和錯誤修復，以及一些額外的更新。

目前，3.9.52 版本適用於標準模式和限制模式。

支援 Docker 27 和 Docker 28

連接器現在支援 Docker 27 和 Docker 28。

Cloud Volumes ONTAP

當連接器不合規或停機超過 14 天時，Cloud Volumes ONTAP節點不再關閉。當Cloud Volumes ONTAP失去對連接器的存取權時，它仍會發送事件管理訊息。此變更是為了確保即使連接器長時間處於關閉狀態，Cloud Volumes ONTAP仍可繼續運作。它不會改變連接器的合規性要求。

BlueXP中提供Keystone管理

BlueXP中的NetApp Keystone測試版增加了對Keystone管理的存取權。您可以從BlueXP左側導覽列存取NetApp Keystone測試版的註冊頁面。

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

新的儲存管理角色

儲存管理員、系統健康專家和儲存檢視器角色可用，可以指派給使用者。

這些角色使您能夠管理組織中的誰可以發現和管理儲存資源，以及查看儲存健康資訊和執行軟體更新。

這些角色支援控制對以下儲存資源的存取：

- E系列系統
- StorageGRID系統
- 本地ONTAP系統

您也可以使用這些角色來控制對以下BlueXP服務的存取：

- 軟體更新
- 數位顧問
- 營運彈性
- 經濟效益
- 永續性

已新增以下角色：

- 存儲管理員

管理組織內儲存資源的儲存健康、治理和發現。該角色還可以對儲存資源執行軟體更新。

- 系統健康專家

管理組織內儲存資源的儲存健康和治理。該角色還可以對儲存資源執行軟體更新。此角色不能修改或刪除工作環境。

- 儲存檢視器

查看儲存健康資訊和治理資料。

["了解訪問角色。"](#)

2025年4月14日

連接器 3.9.51

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

目前，3.9.51 版本適用於標準模式和限制模式。

連接器下載的安全端點現在支援備份和復原以及勒索軟體保護

如果您正在使用備份和復原或勒索軟體保護，現在可以使用安全端點進行連接器下載。["了解連接器下載的安全端點。"](#)

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

- 必須為沒有組織管理員或資料夾或專案管理員的使用者指派勒索軟體保護角色才能存取勒索軟體保護。您可以為使用者指派以下兩個角色之一：勒索軟體保護管理員或勒索軟體保護檢視者。
- 沒有組織管理員或資料夾或專案管理員的使用者必須指派Keystone角色才能存取Keystone。您可以為使用者指派兩個角色之一：Keystone管理員或Keystone檢視者。

["了解訪問角色。"](#)

- 如果您具有組織管理員或資料夾或專案管理員角色，現在可以將Keystone訂閱與 IAM 專案關聯。將Keystone訂閱與 IAM 專案關聯可讓您在BlueXP中控制對Keystone的存取。

2025年3月28日

私人模式發布（**3.9.50**）

新的私人模式版本現已可從 ["NetApp支援站點"](#)

3.9.50 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.50, 3.9.49	前往 "BlueXP連接器頁面中的新功能" 並參考版本 3.9.50 和 3.9.49 所包含的變更。
備份和復原	2025年3月17日	前往 "BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能" 並參考 2024 年 3 月版本中包含的變更。
分類	2025 年 3 月 10 日（版本 1.41）	前往 "BlueXP classification頁面中的新功能" 並參考 1.38 至 1.371.41 版本中包含的變更。

有關私人模式的更多詳細信息，包括如何升級，請參閱以下內容：

- ["了解私人模式"](#)
- ["了解如何在私人模式下開始使用BlueXP"](#)
- ["了解如何在使用私有模式時升級連接器"](#)

2025年3月10日

連接器 **3.9.50**

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

- 現在，作業系統上啟用了 SELinux 的連接器支援對Cloud Volumes ONTAP系統的管理。

["了解有關 SELinux 的更多信息"](#)

目前，3.9.50 版本適用於標準模式和限制模式。

NetApp Keystone測試版現已在**BlueXP**中推出

NetApp Keystone即將由BlueXP推出，目前處於測試階段。您可以從BlueXP左側導覽列存取NetApp Keystone 測試版的註冊頁面。

2025年3月6日

連接器 3.9.49 更新

BlueXP使用連接器時ONTAP系統管理器訪問

BlueXP管理員（具有組織管理員角色的使用者）可以設定BlueXP以提示使用者輸入其ONTAP憑證以存取ONTAP系統管理員。啟用此設定後，使用者每次都需要輸入其ONTAP憑證，因為它們不會儲存在BlueXP中。

此功能可在連接器版本 3.9.49 及更高版本中使用。["了解如何配置憑證設定。"](#)。

連接器 3.9.48 更新

能夠停用連接器的自動升級設置

您可以停用連接器的自動升級功能。

當您在標準模式或受限模式下使用BlueXP時，只要連接器具有出站網路存取權限以取得軟體更新，BlueXP就會自動將您的連接器升級到最新版本。如果您需要手動管理連接器的升級時間，現在可以停用標準模式或受限模式的自動升級。



此變更不會影響BlueXP私人模式，在該模式下您必須始終自行升級連接器。

此功能可在 Connector 版本 3.9.48 及更高版本中使用。

["了解如何停用連接器的自動升級。"](#)

2025年2月18日

私人模式發布（3.9.48）

新的私人模式版本現已可從 ["NetApp支援站點"](#)

3.9.48 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.48	前往 "BlueXP連接器頁面中的新功能" 並參考 3.9.48 版本所包含的變更。
備份和復原	2025年2月21日	前往 "BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能" 並參考 2025 年 2 月版本中包含的變更。
分類	2025 年 1 月 22 日（版本 1.39）	前往 "BlueXP classification頁面中的新功能" 並參考 1.39 版本中包含的變更。

2025年2月10日

連接器 3.9.49

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

目前，3.9.49 版本適用於標準模式和限制模式。

BlueXP身分和存取管理 (IAM)

- 支援為BlueXP使用者指派多個角色。
- 支援在BlueXP組織（Org/folder/project）的多個資源上分配角色
- 角色現在與兩個類別之一相關聯：平台和數據服務。

限制模式現在使用**BlueXP IAM**

BlueXP身分和存取管理 (IAM) 現在以受限模式使用。

BlueXP身分和存取管理 (IAM) 是一種資源和存取管理模型，它取代並增強了在標準和受限模式下使用BlueXP時BlueXP帳戶提供的先前功能。

相關資訊

- ["了解BlueXP IAM"](#)
- ["開始使用BlueXP IAM"](#)

BlueXP IAM 提供更精細的資源和權限管理：

- 頂級_組織_使您能夠管理各個_項目_的存取權限。
- _資料夾_使您能夠將相關項目分組在一起。
- 增強的資源管理可讓您將資源與一個或多個資料夾或項目關聯。

例如，您可以將一個Cloud Volumes ONTAP系統與多個項目關聯。

- 增強的存取管理可讓您為組織層次結構不同層級的成員指派角色。

這些增強功能可以更好地控制使用者可以執行的操作和可以存取的資源。

BlueXP IAM 如何在受限模式下影響您現有的帳戶

當您登入BlueXP時，您會注意到以下變化：

- 您的_帳戶_現在稱為_組織_
- 您的_工作區_現在稱為_項目_
- 使用者角色的名稱已更改：
 - 帳號管理員 現為 組織管理員
 - 工作區管理員_現在是_資料夾或專案管理員
 - 合規性檢視器_現為_分類檢視器
- 在「設定」下，您可以存取BlueXP身分和存取管理以利用這些增強功能

請注意以下事項：

- 您的現有使用者或工作環境沒有任何變更。
- 雖然角色的名稱已經改變，但從權限的角度來看並沒有什麼不同。使用者將繼續可以存取與以前相同的工作環境。
- 您登入BlueXP的方式沒有任何變化。BlueXP IAM 與NetApp雲端登入、NetApp支援網站憑證和聯合連線搭配使用，就像BlueXP帳號一樣。
- 如果您有多個BlueXP帳戶，那麼您現在就有多個BlueXP組織。

BlueXP IAM 的 API

此變更為BlueXP IAM 引入了一個新的 API，但它與先前的租賃 API 向後相容。 ["了解BlueXP IAM 的 API"](#)

支援的部署模式

在標準和限制模式下使用BlueXP時支援BlueXP IAM。如果您在私人模式下使用BlueXP，那麼您將繼續使用BlueXP *account* 來管理工作區、使用者和資源。

私人模式發布（3.9.48）

新的私人模式版本現已可從 ["NetApp支援站點"](#)

3.9.48 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.48	前往 "BlueXP連接器頁面中的新功能" 並參考 3.9.48 版本所包含的變更。
備份和復原	2025年2月21日	前往 "BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能" 並參考 2025 年 2 月版本中包含的變更。
分類	2025 年 1 月 22 日（版本 1.39）	前往 "BlueXP classification頁面中的新功能" 並參考 1.39 版本中包含的變更。

2025年1月13日

連接器 3.9.48

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

目前，3.9.48 版本適用於標準模式和限制模式。

BlueXP身分與存取管理

- 資源頁面現在顯示未發現的資源。未發現的資源是BlueXP知道但您尚未為其建立工作環境的儲存資源。例如，數位顧問中顯示的尚未具有工作環境的資源在資源頁面上顯示為未發現的資源。
- Amazon FSx for NetApp ONTAP資源不會顯示在 IAM 資源頁面上，因為您無法將它們與 IAM 角色關聯。您可以在各自的畫布上或從工作負載中查看這些資源。

為其他BlueXP服務建立支援案例

註冊BlueXP以獲得支援後，您可以直接從BlueXP基於 Web 的控制台建立支援案例。建立案例時，您需要選擇與該問題相關的服務。

從這個版本開始，您現在可以建立支援案例並將其與其他BlueXP服務關聯：

- BlueXP disaster recovery
- BlueXP ransomware protection

["了解有關創建支援案例的更多信息"](#)。

2024年12月16日

用於取得連接器影像的新安全端點

當您安裝連接器或發生自動升級時，連接器會聯絡儲存庫下載用於安裝或升級的映像。預設情況下，連接器始終聯絡以下端點：

- https://*.blob.core.windows.net
- \ <https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io>

第一個端點包含一個通配符，因為我們無法提供明確的位置。儲存庫的負載平衡由服務提供者管理，這意味著下載可以從不同的端點進行。

為了提高安全性，連接器現在可以從專用端點下載安裝和升級映像：

- \ <https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io>
- \ <https://bluexpinfraprod.azurecr.io>

我們建議您從防火牆規則中刪除現有端點並允許新端點，然後開始使用這些新端點。

從連接器 3.9.47 版本開始支援這些新端點。與連接器的先前版本不具有向後相容性。

請注意以下事項：

- 現有的端點仍然受支援。如果您不想使用新的端點，則無需進行任何變更。
- 連接器首先聯絡現有的端點。如果這些端點無法訪問，連接器會自動聯繫新的端點。
- 以下場景不支援新端點：
 - 如果連接器安裝在政府區域。
 - 如果您將連接器與BlueXP backup and recovery或BlueXP ransomware protection一起使用。

對於這兩種情況，您都可以繼續使用現有的端點。

2024年12月9日

連接器 3.9.47

此版本的BlueXP連接器包括錯誤修復和連接器安裝期間聯繫的端點的變更。

目前，3.9.47 版本適用於標準模式和限制模式。

安裝期間聯絡NetApp支援的端點

當您手動安裝連接器時，安裝程式已不再聯絡 \ <https://support.netapp.com>.

安裝程式仍然聯絡 \ <https://mysupport.netapp.com>.

BlueXP身分與存取管理

連接器頁面僅列出目前可用的連接器。它不再顯示您已刪除的連接器。

2024年11月26日

私人模式發布（3.9.46）

新的私人模式版本現已可從 "NetApp支援站點"

3.9.46 版本包括以下BlueXP元件和服務的更新。

組件或服務	此版本中包含的版本	自上次私人模式發布以來的變化
連接器	3.9.46	輕微的安全性改進和錯誤修復
備份和復原	2024年11月22日	前往 " BlueXP backup and recovery 頁面中的新功能 "並參考 2024 年 11 月版本中包含的更改
分類	2024 年 11 月 4 日（版本 1.37）	前往 " BlueXP classification 頁面中的新功能 "並參考 1.32 至 1.37 版本中包含的更改
Cloud Volumes ONTAP管理	2024年11月11日	前往 " Cloud Volumes ONTAP管理 頁面的新增功能 "並參考 2024 年 10 月和 2024 年 11 月版本中包含的更改
本地ONTAP叢集管理	2024年11月26日	前往 " 本機ONTAP叢集管理頁面的新增功能 "並參考 2024 年 11 月版本中包含的更改

雖然BlueXP digital wallet和BlueXP replication也包含在私人模式中，但與先前的私人模式版本相比沒有任何變化。

有關私人模式的更多詳細信息，包括如何升級，請參閱以下內容：

- "[了解私人模式](#)"
- "[了解如何在私人模式下開始使用BlueXP](#)"
- "[了解如何在使用私有模式時升級連接器](#)"

2024年11月11日

連接器 3.9.46

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

目前，3.9.46 版本適用於標準模式和限制模式。

IAM 項目的 ID

現在您可以從BlueXP身分和存取管理中查看項目的 ID。您可能需要在進行 API 呼叫時使用該 ID。

["了解如何取得項目 ID"](#)。

2024年10月10日

連接器 3.9.45 補丁

此補丁包括錯誤修復。

2024年10月7日

BlueXP身分與存取管理

BlueXP身分和存取管理 (IAM) 是一種新的資源和存取管理模型，它取代並增強了在標準模式下使用BlueXP時BlueXP帳戶提供的先前功能。

BlueXP IAM 提供更精細的資源和權限管理：

- 頂級_組織_使您能夠管理各個_項目_的存取權限。
- _資料夾_使您能夠將相關項目分組在一起。
- 增強的資源管理可讓您將資源與一個或多個資料夾或項目關聯。

例如，您可以將一個Cloud Volumes ONTAP系統與多個項目關聯。

- 增強的存取管理可讓您為組織層次結構不同層級的成員指派角色。

這些增強功能可以更好地控制使用者可以執行的操作和可以存取的資源。

BlueXP IAM 如何影響您的現有帳戶

當您登入BlueXP時，您會注意到以下變化：

- 您的_帳戶_現在稱為_組織_
- 您的_工作區_現在稱為_項目_
- 使用者角色的名稱已更改：
 - 帳號管理員 現為 組織管理員
 - 工作區管理員_現在是_資料夾或專案管理員

- 合規性檢視器_現為_分類檢視器

- 在「設定」下，您可以存取BlueXP身分和存取管理以利用這些增強功能

請注意以下事項：

- 您的現有使用者或工作環境沒有任何變更。
- 雖然角色的名稱已經改變，但從權限的角度來看並沒有什麼不同。使用者將繼續可以存取與以前相同的工作環境。
- 您登入BlueXP的方式沒有任何變化。BlueXP IAM 與NetApp雲端登入、NetApp支援網站憑證和聯合連線搭配使用，就像BlueXP帳號一樣。
- 如果您有多個BlueXP帳戶，那麼您現在就有多個BlueXP組織。

BlueXP IAM 的 API

此變更為BlueXP IAM 引入了一個新的 API，但它與先前的租賃 API 向後相容。 ["了解BlueXP IAM 的 API"](#)

支援的部署模式

在標準模式下使用BlueXP時支援BlueXP IAM。如果您在受限模式或私人模式下使用BlueXP，那麼您將繼續使用BlueXP _帳戶_來管理工作區、使用者和資源。

下一步

- ["了解BlueXP IAM"](#)
- ["開始使用BlueXP IAM"](#)

連接器 3.9.45

此版本包括擴展的作業系統支援和錯誤修復。

3.9.45 版本適用於標準模式和限制模式。

支援 Ubuntu 24.04 LTS

從 3.9.45 版本開始，BlueXP現在支援在標準模式或受限模式下使用BlueXP時在 Ubuntu 24.04 LTS 主機上新安裝 Connector。

["查看連接器主機需求"](#)。

RHEL 主機支援 SELinux

BlueXP現在支援在強制模式或授權模式下啟用 SELinux 的 Red Hat Enterprise Linux 主機的連接器。

從 3.9.40 版本開始支援標準模式和限制模式，從 3.9.42 版本開始支援私有模式。

請注意以下限制：

- BlueXP不支援 Ubuntu 主機的 SELinux。
- 作業系統上啟用了 SELinux 的連接器不支援對Cloud Volumes ONTAP系統的管理。

["了解有關 SELinux 的更多信息"](#)

2024年9月30日

私人模式發布 (3.9.44)

現在可以從NetApp支援網站下載新的私有模式版本。

此版本包括支援私人模式的以下版本的BlueXP元件和服務。

服務	包含的版本
連接器	3.9.44
備份和復原	2024年9月27日
分類	2024 年 5 月 15 日 (版本 1.31)
Cloud Volumes ONTAP管理	2024年9月9日
數位錢包	2023年7月30日
本地ONTAP叢集管理	2024年4月22日
複製	2022年9月18日

對於連接器，3.9.44 私有模式版本包括 2024 年 8 月和 2024 年 9 月版本中引入的更新。最值得注意的是，支援 Red Hat Enterprise Linux 9.4。

要了解有關這些BlueXP組件和服務版本中包含的內容的更多信息，請參閱每個BlueXP服務的發行說明：

- ["2024 年 9 月發布的 Connector 中的新增功能"](#)
- ["2024 年 8 月發布的 Connector 中的新增功能"](#)
- ["BlueXP backup and recovery的新功能"](#)
- ["BlueXP classification的新功能"](#)
- ["BlueXP中的Cloud Volumes ONTAP管理有哪些新功能"](#)

有關私人模式的更多詳細信息，包括如何升級，請參閱以下內容：

- ["了解私人模式"](#)
- ["了解如何在私人模式下開始使用BlueXP"](#)
- ["了解如何在使用私有模式時升級連接器"](#)

2024年9月9日

連接器 3.9.44

此版本包括對 Docker Engine 26 的支援、對 SSL 憑證的增強以及錯誤修復。

3.9.44 版本適用於標準模式和限制模式。

新安裝支援 Docker Engine 26

從 Connector 3.9.44 版本開始，Docker Engine 26 現在支援在 Ubuntu 主機上安裝_new_ Connector。

如果您有在 3.9.44 版本之前建立的現有連接器，那麼 Docker Engine 25.0.5 仍然是 Ubuntu 主機上支援的最高版本。

["了解有關 Docker Engine 要求的更多信息"](#)。

更新了本機 UI 存取的 **SSL 憑證**

當您在受限模式或私有模式下使用BlueXP時，可以從部署在雲端區域或本地端的連接器虛擬機器存取使用者介面。預設情況下，BlueXP使用自簽名 SSL 憑證為在連接器上執行的基於 Web 的控制台提供安全的 HTTPS 存取。

在此版本中，我們對新的和現有的連接器的 SSL 憑證進行了更改：

- 憑證的通用名稱現在與短主機名稱匹配
- 憑證主體備用名稱是主機的完全限定網域名稱 (FQDN)

支援 **RHEL 9.4**

現在，在標準模式或限制模式下使用BlueXP時，BlueXP支援在 Red Hat Enterprise Linux 9.4 主機上安裝連接器。

從 Connector 3.9.40 版本開始支援 RHEL 9.4。

標準模式和限制模式支援的 RHEL 版本的更新清單現在包括以下內容：

- 8.6 至 8.10
- 9.1 至 9.4

["了解連接器對 RHEL 8 和 9 的支持"](#)。

所有 **RHEL** 版本均支援 **Podman 4.9.4**

Podman 4.9.4 現已支援所有支援的 Red Hat Enterprise Linux 版本。版本 4.9.4 之前僅支援 RHEL 8.10。

更新後支援的 Podman 版本清單包括 Red Hat Enterprise Linux 主機的 4.6.1 和 4.9.4。

從 Connector 3.9.40 版本開始，RHEL 主機需要 Podman。

["了解連接器對 RHEL 8 和 9 的支持"](#)。

更新了 **AWS** 和 **Azure** 權限

我們更新了連接器的 AWS 和 Azure 原則，以刪除不再需要的權限。這些權限與BlueXP邊緣快取以及 Kubernetes 叢集的發現和管理有關，自 2024 年 8 月起不再支援。

- ["了解 AWS 策略中的變化"](#)。
- ["了解 Azure 策略中的變更"](#)。

2024年8月22日

連接器 3.9.43 補丁

我們更新了連接器以支援Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 版本。

對此版本的支援包括對 Azure 連接器原則的更新。該策略現在包括以下權限：

```
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write",  
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read",  
"Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete"
```

Cloud Volumes ONTAP支援虛擬機器規模集需要這些權限。如果您有現有的連接器並且想要使用此新功能，則需要將這些權限新增至與您的 Azure 憑證關聯的自訂角色。

- ["了解Cloud Volumes ONTAP 9.15.1 版本"](#)
- ["查看連接器的 Azure 權限"](#)。

2024年8月8日

連接器 3.9.43

此版本包含一些小的改進和錯誤修復。

3.9.43 版本適用於標準模式和限制模式。

更新了 CPU 和 RAM 需求

為了提供更高的可靠性並提高BlueXP和 Connector 的效能，我們現在需要為 Connector 虛擬機器提供額外的 CPU 和 RAM：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU（之前的需求是 4 個）
- RAM：32 GB（之前的要求是 14 GB）

由於此變化，從BlueXP或雲端提供者的市場部署連接器時的預設 VM 執行個體類型如下：

- AWS：t3.2xlarge
- Azure：Standard_D8s_v3
- Google雲端：n2-standard-8

更新後的 CPU 和 RAM 需求適用於所有新連接器。對於現有的連接器，建議增加 CPU 和 RAM 以提供更高的效能和可靠性。

支援 RHEL 8.10 的 Podman 4.9.4

現在，在 Red Hat Enterprise Linux 8.10 主機上安裝連接器時支援 Podman 版本 4.9.4。

身份聯合的使用者驗證

如果您將身分聯合與BlueXP結合使用，則每個首次登入BlueXP 的使用者都需要填寫一份快速表格來驗證其身

分。

2024年7月31日

私人模式發布（3.9.42）

現在可以從NetApp支援網站下載新的私有模式版本。

支援 RHEL 8 和 9

此版本包括在私人模式下使用BlueXP時在 Red Hat Enterprise Linux 8 或 9 主機上安裝連接器的支援。支援以下版本的 RHEL：

- 8.6 至 8.10
- 9.1 至 9.3

Podman 是這些作業系統所必需的容器編排工具。

您應該了解 Podman 的要求、已知的限制、作業系統支援的摘要、如果您有 RHEL 7 主機該怎麼做、如何開始等等。

["了解連接器對 RHEL 8 和 9 的支持"](#)。

此版本包含的版本

此版本包括支援私人模式的以下版本的BlueXP服務。

服務	包含的版本
連接器	3.9.42
備份和復原	2024年7月18日
分類	2024 年 7 月 1 日（版本 1.33）
Cloud Volumes ONTAP管理	2024年6月10日
數位錢包	2023年7月30日
本地ONTAP叢集管理	2023年7月30日
複製	2022年9月18日

要了解有關這些BlueXP服務版本中包含的內容的更多信息，請參閱每個BlueXP服務的發行說明。

- ["了解私人模式"](#)
- ["了解如何在私人模式下開始使用BlueXP"](#)
- ["了解如何在使用私有模式時升級連接器"](#)
- ["了解BlueXP backup and recovery的新功能"](#)
- ["了解BlueXP classification的新功能"](#)
- ["了解BlueXP中Cloud Volumes ONTAP管理的新功能"](#)

2024年7月15日

支援 RHEL 8.10

BlueXP現在支援在使用標準模式或受限模式時在 Red Hat Enterprise Linux 8.10 主機上安裝連接器。

從 Connector 3.9.40 版本開始支援 RHEL 8.10。

["了解連接器對 RHEL 8 和 9 的支持"](#)。

2024年7月8日

連接器 3.9.42

此版本包括一些小改進、錯誤修復以及對 AWS 加拿大西部（卡加利）地區連接器的支援。

3.9.42 版本適用於標準模式和限制模式。

更新了 Docker Engine 要求

當連接器安裝在 Ubuntu 主機上時，Docker Engine 的最低支援版本現在為 23.0.6。之前是 19.3.1。

最高支援版本仍為25.0.5。

["查看連接器主機需求"](#)。

現在需要電子郵件驗證

現在，註冊BlueXP的新用戶需要驗證他們的電子郵件地址才能登入。

2024年6月12日

連接器 3.9.41

BlueXP Connector 的此版本包含一些小的安全性改進和錯誤修復。

3.9.41 版本適用於標準模式和限制模式。

2024年6月4日

私人模式發布（3.9.40）

現在可以從NetApp支援網站下載新的私有模式版本。此版本包括支援私人模式的以下版本的BlueXP服務。

請注意，此私有模式版本不包括對 Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 的連接器的支援。

服務	包含的版本
連接器	3.9.40
備份和復原	2024年5月17日

服務	包含的版本
分類	2024 年 5 月 15 日（版本 1.31）
Cloud Volumes ONTAP管理	2024年5月17日
數位錢包	2023年7月30日
本地ONTAP叢集管理	2023年7月30日
複製	2022年9月18日

要了解有關這些BlueXP服務版本中包含的內容的更多信息，請參閱每個BlueXP服務的發行說明。

- ["了解私人模式"](#)
- ["了解如何在私人模式下開始使用BlueXP"](#)
- ["了解如何在使用私有模式時升級連接器"](#)
- ["了解BlueXP backup and recovery的新功能"](#)
- ["了解BlueXP classification的新功能"](#)
- ["了解BlueXP中Cloud Volumes ONTAP管理的新功能"](#)

2024年5月17日

連接器 3.9.40

BlueXP Connector 的此版本包括對其他作業系統的支援、小的安全性改進和錯誤修復。

目前，3.9.40 版本適用於標準模式和限制模式。

支援 RHEL 8 和 9

在標準模式或限制模式下使用BlueXP時，執行下列版本的 Red Hat Enterprise Linux 且安裝了_new_ Connector 的主機現在支援此連接器：

- 8.6 至 8.9
- 9.1 至 9.3

Podman 是這些作業系統所必需的容器編排工具。

您應該了解 Podman 的要求、已知的限制、作業系統支援的摘要、如果您有 RHEL 7 主機該怎麼做、如何開始等等。

["了解連接器對 RHEL 8 和 9 的支持"](#)。

終止對 RHEL 7 和 CentOS 7 的支持

2024 年 6 月 30 日，RHEL 7 將達到維護終止（EOM），而 CentOS 7 將達到生命週期終止（EOL）。NetApp 將繼續支援這些 Linux 發行版上的 Connector，直到 2024 年 6 月 30 日。

["了解如果現有的 Connector 在 RHEL 7 或 CentOS 7 上運行，該怎麼辦"](#)。

AWS 權限更新

在 3.9.38 版本中，我們更新了 AWS 的連接器策略以包含「ec2:DescribeAvailabilityZones」權限。現在需要此權限來支援具有 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS 本地區域。

- ["查看連接器的 AWS 權限"](#)。
- ["了解有關 AWS 本地區域支援的更多信息"](#)

NetApp Console 的已知限制

已知限制標識了該產品的此版本不支援或無法與其正確互通的平台、裝置或功能。仔細審查這些限制。

這些限制特定於 NetApp 控制台和管理的設定：代理、軟體即服務 (SaaS) 平台等等。

控制台代理限制

可能與 **172** 範圍內的 **IP** 位址衝突

NetApp Console 部署了一個具有兩個介面的代理，這兩個介面的 IP 位址分別在 172.17.0.0/16 和 172.18.0.0/16 範圍內。

如果您的網路具有配置了這些範圍之一的子網，那麼您可能會遇到控制台連線失敗的情況。例如，在控制台中發現本機 ONTAP 叢集可能會失敗。

請參閱知識庫文章["代理 IP 與現有網路衝突"](#)有關如何變更代理介面的 IP 位址的說明。

不支援 **SSL** 解密

控制台不支援啟用 SSL 解密的防火牆設定。如果啟用了 SSL 解密，控制台中會出現錯誤訊息，且代理實例顯示為非活動狀態。

為了增強安全性，您可以選擇["安裝由憑證授權單位 \(CA\) 簽署的 HTTPS 憑證"](#)。

載入本機 **UI** 時出現空白頁

如果您載入在代理程式上執行的基於 Web 的控制台，介面有時可能無法顯示，而只會顯示空白頁。

此問題與快取問題有關。解決方法是使用隱身或私人網路瀏覽器會話。

不支援共享 **Linux** 主機

與其他應用程式共用的虛擬機器不支援該代理程式。VM 必須專用於代理軟體。

第三方代理和擴展

代理虛擬機器不支援第三方代理或虛擬機器擴充。

支援的 **Linux** 作業系統的變更

NetApp 有時會在特定的 Linux 作業系統上新增和刪除對控制台代理的支持，以了解此支援

如何影響您現有的控制台代理。

支援的作業系統

NetApp支援具有以下 Linux 作業系統的代理程式。

標準模式

手動安裝

- Ubuntu 24.04 LTS
- Ubuntu 22.04 LTS
- 紅帽企業 Linux
 - 8.6 至 8.10
 - 9.1 至 9.4

從 **NetApp Console** 部署

Ubuntu 22.04 LTS

從 **AWS Marketplace** 部署

Ubuntu 22.04 LTS

從 **Azure** 市場部署

Ubuntu 22.04 LTS

限制模式

手動安裝

- Ubuntu 24.04 LTS
- Ubuntu 22.04 LTS
- 紅帽企業 Linux
 - 8.6 至 8.10
 - 9.1 至 9.4

從 **AWS Marketplace** 部署

Ubuntu 22.04 LTS

從 **Azure** 市場部署

Ubuntu 22.04 LTS

私人模式

手動安裝

- Ubuntu 22.04 LTS
- 紅帽企業 Linux
 - 8.6 至 8.10
 - 9.1 至 9.4

支援 **RHEL 8** 和 **9**

請注意以下有關 RHEL 8 和 9 的支持：

限制

如果您在本機的 RHEL 8 或 9 主機上安裝代理，則支援 NetApp Data Classification。如果 RHEL 8 或 9 主機位於 AWS、Azure 或 Google Cloud 中，則不受支援。

容器編排工具

在 RHEL 8 或 9 主機上安裝控制台代理程式時，必須使用 Podman 工具作為容器編排工具。RHEL 8 和 9 不支援 Docker Engine。

部署模式

在標準模式和受限模式下使用控制台時支援 RHEL 8 和 9。

支援的控制台代理版本

NetApp 從以下版本的控制台代理開始支援 RHEL 8 和 9：

- 3.9.40 在標準模式或限制模式下使用控制台時

僅限新的手動安裝

在您的本機或雲端中執行的主機上手動安裝代理程式時，RHEL 8 和 9 支援_新_代理安裝。

RHEL 升級

如果您在 RHEL 7 主機上執行現有代理，NetApp 不支援將 RHEL 7 作業系統升級到 RHEL 8 或 9。[了解有關 RHEL 7 或 CentOS 7 上現有控制台代理的更多信息](#)。

終止對 RHEL 7 和 CentOS 7 的支持

2024 年 6 月 30 日，RHEL 7 達到維護終止 (EOM)，而 CentOS 7 達到生命週期終止 (EOL)。NetApp 將於 2024 年 6 月 30 日停止對這些 Linux 發行版上的代理商的支援。

["Red Hat：關於 Red Hat Enterprise Linux 7 維護終止你需要知道的事"](#)

RHEL 7 或 CentOS 7 上的現有控制台代理

如果您現有的代理程式在 RHEL 7 或 CentOS 7 上執行，NetApp 不支援將作業系統升級或轉換為 RHEL 8 或 9。您需要在受支援的作業系統上建立一個新的代理程式。

1. 設定 RHEL 8 或 9 主機。
2. 安裝 Podman。
3. 安裝一個_新_代理。
4. 配置代理以發現先前代理所管理的系統。

相關資訊

如何開始使用 RHEL 8 和 9

有關主機要求、Podman 要求以及安裝 Podman 和 Cagent 的步驟的詳細信息，請參閱以下頁面：

標準模式

- ["在本機安裝並設定控制台代理"](#)
- ["在 AWS 中手動安裝控制台代理"](#)
- ["在 Azure 中手動安裝控制台代理"](#)
- ["在 Google Cloud 中手動安裝控制台代理"](#)

限制模式

["準備在受限模式下部署"](#)

如何重新發現你的系統

部署新的控制台代理程式後，請參閱以下頁面以重新發現您的系統。

- ["新增現有的Cloud Volumes ONTAP系統"](#)
- ["發現本地ONTAP集群"](#)
- ["建立或發現 FSx for ONTAP系統"](#)
- ["建立Azure NetApp Files系統"](#)
- ["探索 E 系列系統"](#)
- ["了解StorageGRID系統"](#)

開始

學習基礎知識

了解NetApp Console

NetApp Console在企業級內部和雲端環境中提供對NetApp儲存和NetApp Data Services的集中管理，提供即時洞察、更快的工作流程和簡化的管理，並且高度安全且合規。

它是一種服務 (SaaS) 平台，提供儲存管理、資料移動性、資料保護以及資料分析和控制。管理功能透過基於 Web 的控制台和 API 提供。

特徵

該控制台透過整合資料服務統一混合多雲的儲存管理和保護，以保護和最佳化資料。

集中儲存管理

使用控制台發現、部署和管理雲端和本地儲存。

支援的雲端和本地存儲

您可以從控制台管理以下類型的儲存空間：

雲端儲存解決方案

- Amazon FSx for NetApp ONTAP
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP
- Google Cloud NetApp Volumes

本地閃存和對象存儲


- E系列系統
- ONTAP叢集
- StorageGRID系統

雲端物件儲存

- Amazon S3 存儲
- Azure Blob 儲存
- Google 雲端儲存

儲存管理

在控制台中，*systems* 代表已發現或已部署的儲存空間。您可以選擇一個系統將其與NetApp資料服務整合或管理存儲，例如新增磁碟區。



整合數據服務和儲存管理，以保護、保障和最佳化數據

控制台提供資料服務以保護和維護儲存可用性。

儲存警報

查看與ONTAP環境中的容量、可用性、效能、保護和安全性相關的問題。

自動化中心

使用腳本解決方案來自動化NetApp產品和服務的部署和整合。

NetApp Backup and Recovery

備份和還原雲端和本地資料。

NetApp Data Classification

讓您的應用程式資料和雲端環境隱私做好準備。

NetApp Copy and Sync

在本地端和雲端資料儲存之間同步資料。

NetApp數位顧問 (Active IQ)

使用預測分析和主動支援來優化您的資料基礎架構。

Licenses and subscriptions

管理和監控您的許可證和訂閱。

NetApp Disaster Recovery

使用 VMware Cloud on Amazon FSx for ONTAP作為災難復原站點來保護本機 VMware 工作負載。

生命週期規劃

識別目前或預測容量較低的群集並實施資料分層或額外容量建議。

NetApp Ransomware Resilience

偵測可能導致勒索軟體攻擊的異常。保護和恢復工作負載。

NetApp Replication

在儲存系統之間複製資料以支援備份和災難復原。

軟體更新

自動評估、規劃和執行ONTAP升級。

永續性儀表板

分析儲存系統的可持續性。

NetApp Cloud Tiering

將您的本機ONTAP儲存擴展到雲端。

NetApp Volume Caching

建立可寫入的快取磁碟區以加快資料存取速度或卸載存取量大的磁碟區的流量。

NetApp工作負載

使用Amazon FSx for NetApp ONTAP設計、設定和執行關鍵工作負載。

"了解有關NetApp Console和可用資料服務的更多信息"

支援的雲端提供者

此控制台可讓您管理雲端儲存並使用 Amazon Web Services、Microsoft Azure 和 Google Cloud 中的雲端服務。

成本

NetApp Console是免費的。如果您在雲端中部署控制台代理程式或使用在雲端中部署的受限模式，則會產生費用。某些NetApp資料服務會產生相關費用。<https://bluexp.netapp.com/pricing>["了解NetApp數據服務定價"]

NetApp Console的工作原理

NetApp Console是一個基於 Web 的控制台，透過 SaaS 層、資源和存取管理系統、管理儲存系統和啟用NetApp資料服務的控制台代理程式以及不同的部署模式提供，以滿足您的業務需求。

軟體即服務

您可以透過 "網路為基礎的介面"和 API。這種 SaaS 體驗使您能夠在最新功能發佈時自動存取它們。

身分和存取管理 (IAM)

控制台為資源和存取管理提供身分和存取管理 (IAM)。此 IAM 模型提供資源和權限的細粒度管理：

- 頂級組織使您能夠管理各個專案之間的存取權限
- 資料夾 使您可以將相關項目分組在一起
- 資源管理可讓您將資源與一個或多個資料夾或項目關聯

- 存取管理可讓您為組織層次結構中不同層級的成員指派角色
- ["了解有關NetApp Console中的 IAM 的更多信息"](#)

控制台代理

一些附加功能和資料服務需要控制台代理。它使您能夠管理本地和雲端環境中的資源和流程。您需要它來管理一些系統（例如， Cloud Volumes ONTAP）並使用一些NetApp資料服務。

["了解有關控制台代理的更多信息"](#)。

部署模式

NetApp為NetApp Console提供了兩種部署模式：_標準模式_使用軟體即服務 (SaaS) 層實現全部功能，而_受限模式_限制出站連線。

NetApp持續為不需要出站連線的站點提供BlueXP。BlueXP僅在私人模式下可用。["了解沒有網路連線的站點的BlueXP（私人模式）"](#)。

["了解有關部署模式的更多信息"](#)。

SOC 2 類型 2 認證

一家獨立的註冊會計師事務所和服務審計師審查了控制台，並確認其根據適用的信託服務標準實現了 SOC 2 類型 2 報告。

["查看 NetApp 的 SOC 2 報告"](#)

了解NetApp Console代理

控制台代理 在您的雲端網路或本機網路中運作。您可以使用控制台代理將NetApp Console服務連接到您的儲存環境。

沒有控制台代理您可以做什麼

如果您不部署控制台代理，則某些控制台功能和服務可用：

- Amazon FSx for NetApp ONTAP

某些操作需要控制台代理或NetApp Workloads 連結。["了解哪些操作需要控制台代理或鏈接"](#)

- 自動化中心
- Azure NetApp Files

您不需要控制台代理程式來管理Azure NetApp Files，但需要使用NetApp Data Classification來掃描Azure NetApp Files。

- Google Cloud NetApp Volumes
- NetApp Copy and Sync
- 數位顧問

- 監控許可證使用情況，訂閱監控需要控制台代理

通常，您無需使用控制台代理即可為NetApp Console新增授權。

需要代理程式來新增Cloud Volumes ONTAP _基於節點的_許可證，因為資料來自安裝在Cloud Volumes ONTAP系統上的許可證。

- 直接發現本地ONTAP集群

您不需要控制台代理程式即可將本機ONTAP叢集新增至控制台，但需要控制台代理程式來新增其他控制台功能和資料服務。

["了解有關本地ONTAP集群的發現和管理選項的更多信息"](#)

- 軟體更新
- 永續性
- NetApp工作負載

當需要控制台代理時

在標準模式下，控制台需要控制台代理來執行下列操作：

- 警報
- Amazon FSx for ONTAP管理功能
- Amazon S3 存儲
- Azure Blob 儲存
- NetApp Backup and Recovery
- 資料分類
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Disaster Recovery
- E系列系統
- 經濟效率¹
- Google Cloud Storage 儲存桶
- 本地ONTAP叢集與NetApp資料服務的集成
- NetApp Ransomware Resilience
- StorageGRID系統
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Volume Caching

¹ 您無需控制台代理即可存取這些服務，但需要控制台代理來啟動操作。

您始終需要一個控制台代理才能在受限模式下使用控制台。

控制台代理程式必須始終處於執行狀態

控制台代理程式是NetApp Console的基本組成部分。您（客戶）有責任確保相關代理商隨時處於正常運作和可存取狀態。控制台可以處理短暫的代理程式中斷，但您必須快速修復基礎架構故障。

本文檔受 EULA 管轄。按照文件以外的方式操作產品可能會影響其功能和您的 EULA 權利。

支援的位置

您可以在以下位置安裝代理：

- 亞馬遜網路服務
- 微軟 Azure

在 Azure 中與其管理的Cloud Volumes ONTAP系統位於相同區域的控制台代理。或者，將其部署在 ["Azure 區域對"](#)。這可確保Cloud Volumes ONTAP及其關聯的儲存帳戶之間使用 Azure Private Link 連線。"[了解Cloud Volumes ONTAP如何使用 Azure Private Link"](#)

- Google雲

若要將控制台和資料服務與 Google Cloud 一起使用，請在 Google Cloud 中部署您的代理程式。

- 在您的場所

與雲端提供者的溝通

該代理程式使用 TLS 1.3 與 AWS、Azure 和 Google Cloud 進行所有通訊。

限制模式

若要在受限模式下使用控制台，請安裝控制台代理程式並存取在控制台代理程式上本機執行的控制台介面。

["了解NetApp Console部署模式"](#)。

如何安裝控制台代理

您可以直接從控制台、雲端提供者的市場安裝控制台代理，也可以在您自己的 Linux 主機或 VCenter 環境中手動安裝軟體。如何開始取決於您是在標準模式還是受限模式下使用控制台。

- ["了解NetApp Console部署模式"](#)
- ["開始在標準模式下使用NetApp Console"](#)
- ["開始在受限模式下使用NetApp Console"](#)

雲端權限

您需要特定權限才能直接從NetApp Console建立控制台代理，並且需要另一組權限來建立控制台代理本身。如果您直接從控制台在 AWS 或 Azure 中建立控制台代理，則控制台將使用其所需的權限建立控制台代理。

在標準模式下使用控制台時，如何提供權限取決於您計劃如何建立控制台代理。

若要了解如何設定權限，請參閱以下內容：

- 標準模式
 - ["AWS 中的代理安裝選項"](#)
 - ["Azure 中的代理程式安裝選項"](#)
 - ["Google Cloud 中的代理程式安裝選項"](#)
 - ["為本地部署設定雲端權限"](#)
- ["設定限制模式的權限"](#)

若要查看控制台代理日常操作所需的確切權限，請參閱以下頁面：

- ["了解控制台代理程式如何使用 AWS 權限"](#)
- ["了解控制台代理程式如何使用 Azure 權限"](#)
- ["了解控制台代理程式如何使用 Google Cloud 權限"](#)

您有責任在後續版本中新增權限時更新控制台代理程式策略。發行說明列出了新的權限。

代理升級

NetApp每月更新代理軟體以新增功能並提高穩定性。某些控制台功能（如Cloud Volumes ONTAP和本機ONTAP叢集管理）依賴控制台代理程式版本和設定。

在標準或受限模式下，如果控制台代理可以存取互聯網，它將自動更新。

作業系統和虛擬機器維護

維護控制台代理主機上的作業系統是您（客戶）的責任。例如，您（客戶）應按照貴公司的作業系統分發標準程序，對控制台代理主機上的作業系統套用安全性更新。

請注意，您（客戶）在套用次要安全性更新時不需要停止控制台主機上的任何服務。

如果您（客戶）需要停止然後啟動控制台代理虛擬機，您應該從雲端提供者的控制台或使用標準的內部管理程序來執行此操作。

[控制台代理程式必須始終處於執行狀態](#)。

多系統和代理

一個代理可以在控制台中管理多個系統並支援資料服務。您可以根據部署規模和使用的資料服務使用單一代理程式來管理多個系統。

對於大規模部署，請與您的NetApp代表合作來確定您的環境規模。如果遇到問題，請聯絡NetApp支援。

以下是代理部署的一些範例：

- 您有一個多雲環境（例如，AWS 和 Azure），並且您希望在 AWS 中有一個代理，在 Azure 中有一個代理程式。每個系統都管理在這些環境中執行的Cloud Volumes ONTAP系統。
- 服務提供者可能使用一個控制台組織為其客戶提供服務，同時使用另一個組織為其某個業務部門提供災難復原。每個組織都需要自己的代理人。

了解NetApp Console部署模式

NetApp Console提供多種部署模式，讓您能夠滿足您的業務和安全需求。

- **標準模式** 利用軟體即服務 (SaaS) 層來提供完整的功能。使用者透過基於 Web 的託管介面存取控制台
- **限制模式** 適用於有連線限制並希望在自己的公有雲中安裝NetApp Console的組織。使用者透過託管在其雲端環境中的控制台代理程式上的基於 Web 的介面存取控制台。

NetApp Console在受限模式下限制流量、通訊和數據，您必須確保您的環境（本地端和雲端）符合所需的規定。

概況

每種部署模式在出站連線、位置、安裝、驗證、資料服務和收費方法方面有所不同。

標準模式

您可以從基於 Web 的控制台使用 SaaS 服務。根據您計劃使用的資料服務和功能，控制台組織管理員將建立一個或多個控制台代理來管理混合雲環境中的資料。

此模式使用公共網際網路上的加密資料傳輸。

限制模式

您在雲端（在政府、主權或商業區域）安裝控制台代理，並且它與NetApp ConsoleSaaS 層的出站連接有限。

這種模式通常由州和地方政府以及受監管的公司使用。

[了解有關 SaaS 層的出站連接的更多信息。](#)

BlueXP私人模式（僅限舊版BlueXP介面）

BlueXP私有模式（傳統BlueXP介面）通常用於沒有網路連線的本機環境和安全雲端區域，其中包括 AWS Secret Cloud、AWS Top Secret Cloud 和 Azure IL6。NetApp繼續透過傳統的BlueXP介面支援這些環境。["BlueXP私人模式的 PDF 文檔"](#)

下表提供了NetApp控制台的比較。


	標準模式	限制模式
需要連接到 NetApp Console SaaS 層嗎？	是的	僅限出站
需要連接到您的雲端提供者嗎？	是的	是的，在該地區
控制台代理安裝	從控制台、雲端市場或手動安裝	雲端市場或手動安裝
控制台代理升級	自動升級	自動升級
UI 訪問	從控制台 SaaS 層	從代理虛擬機器本地
API 端點	控制台 SaaS 層	控制台代理
驗證	透過使用 auth0、NSS 登入或身分聯合的 SaaS	透過使用 auth0 或身分聯合的 SaaS

	標準模式	限制模式
多因素身份驗證	適用於本地用戶	無法使用
儲存和資料服務	全部支持	許多人受到支持
資料服務許可選項	市場訂閱和 BYOL	市場訂閱和 BYOL

閱讀以下部分以了解有關這些模式的更多信息，包括支援哪些NetApp Console功能和服務。

標準模式

下圖是標準模式部署的範例。



控制台在標準模式下的運作方式如下：

出站溝通

需要從控制台代理到控制台 SaaS 層、到雲端提供者的公開可用資源以及到日常操作的其他基本元件的連接。

- "代理在 AWS 中聯繫的終端節點"
- "代理程式在 Azure 中聯繫的終點"
- "代理在 Google Cloud 中聯繫的端點"

代理支援的位置

在標準模式下，代理在雲端或您的場所受支援。

控制台代理安裝

您可以使用以下方法之一安裝代理：

- 從控制台
- 來自 AWS 或 Azure 市場
- 來自 Google Cloud SDK
- 在資料中心或雲端中的 Linux 主機上手動使用安裝程序
- 在您的 VCenter 環境中使用提供的 OVA。

控制台代理升級

NetApp每月自動升級您的代理程式。

使用者介面存取

可以透過 SaaS 層提供的基於 Web 的控制台存取使用者介面。

API 端點

API 呼叫針對以下端點：<https://api.blueexp.netapp.com>

驗證

使用 auth0 或NetApp支援網站 (NSS) 登入進行驗證。身份聯合可用。

支援的數據服務

支援所有NetApp資料服務。["了解有關NetApp數據服務的更多信息"](#)。

支援的許可選項

標準模式支援市場訂閱和 BYOL；但是，支援的授權選項取決於您使用的NetApp資料服務。查看每項服務的文件以了解有關可用許可選項的更多資訊。


如何開始使用標準模式

前往 ["NetApp Console"](#)並註冊。

["了解如何開始使用標準模式"](#)。

限制模式

下圖是限制模式部署的範例。



控制台在限制模式下的工作方式如下：

出站溝通

代理程式需要與控制台 SaaS 層建立出站連接，以實現資料服務、軟體升級、身份驗證和元資料傳輸。

控制台 SaaS 層不會發起與代理程式的通訊。代理啟動與控制台 SaaS 層的所有通信，根據需要提取或推送資料。

還需要與區域內的雲端提供者資源建立連線。

代理支援的位置

在受限模式下，代理商在雲端中支援：在政府區域、主權區域或商業區域。

控制台代理安裝

您可以從 AWS 或 Azure 市場安裝，也可以在您自己的 Linux 主機上手動安裝，或在您的 VCenter 環境中使用可下載的 OVA。

控制台代理升級

NetApp 每月自動更新您的代理程式軟體。

使用者介面存取

您可以從部署在雲端區域中的代理虛擬機器存取使用者介面。

API 端點

對代理虛擬機器進行 API 呼叫。

驗證

透過 auth0 提供身份驗證。身份聯合也可用。

支援的儲存管理和資料服務

以下儲存和資料服務具有受限模式：

支援的服務	筆記
Azure NetApp Files	全力支持
備份和復原	在政府區域和商業區域受限制模式支持。不支援在具有限制模式的主權區域使用。在受限模式下，NetApp Backup and Recovery and Recovery僅支援ONTAP磁碟區資料的備份和復原。"查看ONTAP資料支援的備份目標列表"不支援應用程式資料和虛擬機器資料的備份和還原。
NetApp Data Classification	在政府區域內受限制模式支持。不支援商業區域或具有限制模式的主權區域。
Cloud Volumes ONTAP	全力支持
Licenses and subscriptions	您可以使用下面列出的受限模式支援的許可選項存取許可證和訂閱資訊。
本地ONTAP集群	使用控制台代理的發現和不使用控制台代理的發現（直接發現）均受支援。當您發現沒有控制台代理程式的本機叢集時，進階視圖（系統管理員）不受支援。
複製	在政府區域內受限制模式支持。不支援商業區域或具有限制模式的主權區域。

支援的許可選項

限制模式支援以下許可選項：

- 市場訂閱（按小時和按年合約）

請注意以下事項：

- 對於Cloud Volumes ONTAP，僅支援基於容量的許可。
- 在 Azure 中，不支援與政府區域簽訂年度合約。
- BYOL

對於Cloud Volumes ONTAP，BYOL 支援基於容量的授權和基於節點的授權。

如何開始使用受限模式

建立NetApp Console組織時，您需要啟用受限模式。

如果您還沒有組織，當您第一次從手動安裝的控制台代理或從雲端提供者的市場建立的控制台代理登入控制台時，系統會提示您建立組織並啟用受限模式。



建立組織後，您無法變更限制模式設定。

"了解如何開始使用受限模式"。

服務和功能比較

下表可以幫助您快速識別受限模式支援哪些服務和功能。

請注意，某些服務可能會受到限制。有關如何在受限模式下支援這些服務的更多詳細信息，請參閱上面的部分。

產品領域	NetApp資料服務或功能	限制模式
儲存 表格的此部分列出了從控制台管理儲存系統的支援。它沒有指明NetApp Backup and Recovery支援的備份目標。	適用於ONTAP 的Amazon FSx	不
	亞馬遜 S3	不
	Azure Blob	不
	Azure NetApp Files	是的
	Cloud Volumes ONTAP	是的
	Google Cloud NetApp Volumes	不
	Google 雲端儲存	不
	本地ONTAP集群	是的
	E系列	不
	StorageGRID	不
	NetApp備份與復原	是的 https://docs.netapp.com/us-en/data-services-backup-recovery/prev-ontap-protect-journey.html#support-for-sites-with-limited-internet-connectivity ["查看ONTAP磁碟區資料支援的備份目標列表"^]
數據服務	NetApp Data Classification	是的
	NetApp Copy and Sync	不
	NetApp Disaster Recovery	不
	NetApp Ransomware Resilience	不
	NetApp Replication	是的
	NetApp Cloud Tiering	不
	NetApp磁碟區快取	不
	NetApp工作負載工廠	不

產品領域	NetApp 資料服務或功能	限制模式
特徵	警報	不
	Digital Advisor	不
	授權和訂閱管理	是的
	身分和存取管理	是的
	證書	是的
	聯邦	是的
	生命週期規劃	不
	多因素身份驗證	是的
	NSS 帳戶	是的
	通知	是的
	搜尋	是的
	軟體更新	不
	永續性	不
	審計	是的

開始使用NetApp Console助手

開始使用NetApp Console助手

如果您是首次使用NetApp Console並具有組織管理員角色的用戶，則可以使用控制台助理指導您完成初始設定程序。此助手可協助您新增NetApp支援網站 (NSS) 帳戶、新增控制台代理程式、新增叢集以及新增授權或訂閱，以便更輕鬆地開始管理資料。

存取控制台助手所需的角色

控制台助理僅對具有組織管理員角色的使用者可用。

控制台助手什麼時候出現？

在完成強制性設定任務之前，控制台助理可在NetApp Console主頁上使用。

使用助手完成這些任務，其中一些是強制性的：

- 新增NetApp支援網站 (NSS) 帳戶。
- 透過部署控制台代理程式（強制步驟）連接到您的儲存資產。
- 透過新增或發現叢集來管理您的系統（強制步驟）。
- 新增市場訂閱或 PAYGO 授權。
- 開放資料服務連結。

啟用控制台助手

預設情況下，NetApp Console在主頁上為首次具有組織管理員角色的使用者顯示控制台助理。



只有當您或其他人完成必填項後，您才可以自行解僱助手。完成必填項目後，您組織中的所有使用者都將不再使用該助手，並且不會再次出現。

使用控制台助手開始

控制台助手將指導您完成以下任務來設定NetApp Console環境：

- 新增NetApp支援網站 (NSS) 帳戶。
- 透過在本機或雲端部署控制台代理程式來連接到您的儲存資產。您可以手動部署它，也可以透過下載 OVA 來部署它。此步驟是必需的。
- 透過新增或發現集群來管理您的系統。此步驟是必需的。
- 新增市場訂閱或 PAYGO 授權。
- 了解有關NetApp資料服務的更多資訊。

開始使用標準模式

入門工作流程（標準模式）

透過為控制台準備網路、註冊並建立帳戶以及（可選）建立控制台代理，以標準模式開始使用NetApp Console。

在標準模式下，您可以存取由NetApp作為軟體即服務 (SaaS) 產品託管的基於 Web 的控制台。在開始之前，請確保您了解["部署模式"](#)和["控制台代理"](#)。

1

"準備使用NetApp控制台的網路"

存取NetApp控制台的電腦應該與特定端點建立連線。如果您的網路限制出站訪問，您應該確保允許這些端點。

2

"註冊並建立組織"

前往 ["NetApp控制台"](#) 並註冊。您將可以選擇建立一個組織，但如果您的公司已經有現有組織，則應跳過該步驟。

此時，您已登入並可開始管理儲存體和使用Digital Advisor、Amazon FSx for ONTAP、Azure NetApp Files等服務。["了解沒有控制台代理您可以做什麼"](#)。

3

建立控制台代理

進階儲存管理功能和某些NetApp資料服務要求您安裝控制台代理程式。控制台代理程式使控制台能夠管理混合雲環境中的資源和流程。

您可以在雲端或本機網路中建立控制台代理程式。

- "詳細了解何時需要控制台代理以及它們如何運作"
- "了解如何在 AWS 中建立控制台代理"
- "了解如何在 Azure 中建立控制台代理"
- "了解如何在 Google Cloud 中建立控制台代理"
- "了解如何在本機建立控制台代理"

若要使用NetApp智慧數據服務管理 Google Cloud 中的儲存和數據，請確保控制台代理程式在 Google Cloud 中運作。

4

"訂閱NetApp Intelligent Services (可選) "

透過您的雲端供應商註冊NetApp Intelligent Services，按小時付費 (PAYGO) 或透過年度合約付費。NetApp Intelligent Services包括NetApp Backup and Recovery、Cloud Volumes ONTAP、NetApp Cloud Tiering、NetApp Ransomware Resilience和NetApp Disaster Recovery。NetApp Data Classification包含在您的訂閱中，無需額外付費。

準備NetApp Console的網路訪問

NetApp Console、NetApp Console代理和NetApp資料服務需要出站網路存取以及聯繫必要端點的能力。

您需要為以下操作設定網路存取：

- 以軟體即服務 (SaaS) 形式存取NetApp Console的計算機
- 部署在本機或雲端中安裝的控制台代理程式的網路位置。
- 某些NetApp資料服務的附加端點，包括Cloud Volumes ONTAP。



NetApp減少了控制台和控制台代理程式所需的網路端點，增強了安全性並簡化了部署。重要的是，4.0.0 版本之前的所有部署都將繼續全面支援。雖然先前的端點仍然可供現有代理程式使用，但NetApp強烈建議在確認代理程式升級成功後將防火牆規則更新到目前端點。["了解如何更新您的端點清單。"](#)

NetApp Console聯繫的端點

存取NetApp Console的每台電腦都必須連接到下面列出的端點。

系統在兩種情況下聯繫這些端點：

- 從電腦存取 ["NetApp Console"](#) 作為軟體即服務 (SaaS)。
- 從直接存取控制台代理主機的計算機，可以登入並進行設置，也可以從代理主機存取控制台。

端點	目的
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。

端點	目的
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://blueexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://blueexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

為控制台代理準備網絡

您可以在本機或雲端安裝控制台代理，它會聯絡端點以完成控制台發起的操作。

控制台代理必須能夠存取與NetApp Console相同的端點，另外還可以根據代理程式的安裝位置存取其他端點。

在安裝控制台代理之前設定網路端點存取。

- "[為控制台代理程式設定 AWS 網路訪問](#)"
- "[為控制台代理程式設定 Azure 網路訪問](#)"
- "[為控制台代理設定 Google Cloud 網路訪問](#)"
- "[為控制台代理程式設定本地網路訪問](#)"

為Cloud Volumes ONTAP準備網絡

一些NetApp資料服務以及Cloud Volumes ONTAP要求代理程式具有額外的出站網路存取權限。

Cloud Volumes ONTAP的端點

- "[AWS 中的Cloud Volumes ONTAP端點](#)"
- "[Azure 中的Cloud Volumes ONTAP端點](#)"
- "[Google Cloud 中Cloud Volumes ONTAP的端點](#)"

"請參閱對應的NetApp資料服務文件。"

註冊或登入NetApp Console

可以透過基於 Web 的控制台存取NetApp Console。要開始使用控制台，您的第一步是註冊或使用您的NetApp支援網站憑證登錄，或建立NetApp Console登入。

關於此任務

首次造訪控制台時，您可以使用下列選項之一註冊或登入：

NetApp Console登入

您可以透過建立登入名稱來註冊。此驗證方法要求您指定您的電子郵件地址和密碼。驗證電子郵件地址後，您可以登入並建立組織（如果您還不屬於任何組織）。

NetApp支援站點 (NSS) 憑證

如果您已有NetApp支援網站憑證，則無需註冊控制台。您使用 NSS 憑證登錄，然後控制台會提示您建立一個組織（如果您尚未屬於任何組織）。

您將收到一次性密碼 (OTP) 到註冊的電子郵件地址。每次登入嘗試都會產生一個新的 OTP。

聯合連接

如果您的公司已經擁有NetApp Console實例，則您的控制台管理員可能已經設定了單一登錄，以使用來自您的公司目錄（聯合身分）的憑證登入。

["了解如何將身分認同聯合與NetApp Console結合使用"](#)。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並前往 ["NetApp Console"](#)
2. 如果您有NetApp支援網站帳號或已設定身分聯合，請在「登入」頁面直接輸入與您的帳號關聯的電子郵件地址。

在這兩種情況下，您都會在初始登入時註冊控制台。

3. 如果您想透過建立控制台登入來註冊，請選擇*註冊*。
 - a. 在*註冊*頁面上，輸入所需資訊並選擇*下一步*。
 - b. 檢查您的收件箱，尋找來自NetApp的電子郵件，其中包含驗證您的電子郵件地址的說明。

您必須先執行此步驟才能登入控制台。

4. 登入後，請查看最終使用者許可協議並接受條款。

如果您的使用者帳戶尚不屬於控制台組織，系統將提示您建立一個。

5. 在*歡迎*頁面上，輸入您的控制台組織的名稱。

控制台定義組織是控制台身分和存取管理 (IAM) 中的頂級元素。["了解 IAM"](#)。

如果您的企業已經有一個組織並且您想加入該組織，請關閉控制台並要求組織管理員將您與該組織關聯。新增後，您可以登入並造訪控制台組織。["了解如何為現有組織新增成員"](#)。

6. 選擇*讓我們開始吧*。

建立控制台代理

AWS

AWS 中的控制台代理安裝選項

有幾種不同的方法可以在 AWS 中建立控制台代理。直接從NetApp Console是最常見的方式。

有以下安裝選項可用：

- ["直接從控制台建立控制台代理"](#)（這是標準選項）

此操作將在您選擇的 VPC 中啟動執行 Linux 和控制台代理軟體的 EC2 執行個體。

- ["從 AWS Marketplace 建立控制台代理"](#)

此操作也會啟動執行 Linux 和控制台代理軟體的 EC2 實例，但部署直接從 AWS Marketplace 啟動，而不是從控制台啟動。

- ["在您自己的Linux主機上下載並手動安裝軟體"](#)

您選擇的安裝選項會影響您如何準備安裝。這包括如何向控制台提供驗證和管理 AWS 中的資源所需的權限。

透過NetApp Console在 AWS 中建立控制台代理

您可以直接從NetApp Console在 AWS 中建立控制台代理程式。在從控制台建立 AWS 中的控制台代理之前，您需要設定網路並準備 AWS 權限。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網路以在 AWS 中部署控制台代理

確保您打算安裝控制台代理的網路位置支援以下要求。這些要求使控制台代理程式能夠管理混合雲中的資源和流程。

VPC 和子網

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VPC 和子網路。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立Cloud Volumes ONTAP系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔"
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluelxp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluelxp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。

端點	目的
https://bluexpinfraproduct.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraproduct.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

從NetApp控制台聯繫的端點

當您使用透過 SaaS 層提供的基於 Web 的NetApp Console時，它會聯絡多個端點來完成資料管理任務。這包括從控制台聯繫以部署控制台代理的端點。

["查看從NetApp控制台聯繫的端點列表"](#)。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22)。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。["了解有關NetApp資料分類"](#)

[的更多信息](#)"

建立控制台代理程式後，您需要實作此網路要求。

步驟 2：為控制台代理程式設定 **AWS** 權限

控制台需要透過 AWS 進行身份驗證，然後才能在您的 VPC 中部署控制台代理程式。您可以選擇以下身份驗證方法之一：

- 讓控制台承擔具有所需權限的 IAM 角色
- 為具有所需權限的 IAM 使用者提供 AWS 存取金鑰和金鑰

無論選擇哪種方式，第一步都是建立 IAM 策略。此原則僅包含從控制台啟動 AWS 中的控制台代理程式所需的權限。

如果需要，您可以使用 IAM 限制 IAM 策略 `Condition` 元素。["AWS 文件：條件元素"](#)

步驟

1. 前往 AWS IAM 主控台。
2. 選擇“策略”>“建立策略”。
3. 選擇 **JSON**。
4. 複製並貼上以下策略：

此原則僅包含從控制台啟動 AWS 中的控制台代理程式所需的權限。當控制台建立控制台代理時，它會將一組新權限套用至控制台代理，使控制台代理程式能夠管理 AWS 資源。["查看控制台代理本身所需的權限"](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "iam:PassRole",
        "iam:ListRoles",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2>DeleteSecurityGroup",
```

```

    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
    "ec2:CreateNetworkInterface",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2>DeleteNetworkInterface",
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeKeyPairs",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:CreateTags",
    "ec2:DescribeImages",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeLaunchTemplates",
    "ec2:CreateLaunchTemplate",
    "cloudformation:CreateStack",
    "cloudformation>DeleteStack",
    "cloudformation:DescribeStacks",
    "cloudformation:DescribeStackEvents",
    "cloudformation:ValidateTemplate",
    "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
    "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
    "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
    "iam:GetRole",
    "iam:TagRole",
    "kms:ListAliases",
    "cloudformation:ListStacks"
],
"Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/OCCMInstance": "*"
        }
    }
},
"Resource": [

```

```
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"  
    ]  
}  
]  
}
```

5. 選擇*下一步*並新增標籤（如果需要）。
6. 選擇*下一步*並輸入名稱和描述。
7. 選擇*建立策略*。
8. 將政策附加到控制台可以承擔的 IAM 角色或 IAM 用戶，以便您可以為控制台提供存取金鑰：
 - （選項 1）設定控制台可以承擔的 IAM 角色：
 - i. 前往目標帳戶中的 AWS IAM 主控台。
 - ii. 在存取管理下，選擇*角色>建立角色*並依照步驟建立角色。
 - iii. 在 受信任實體類型 下，選擇 **AWS** 帳戶。
 - iv. 選擇*另一個 AWS 帳戶*並輸入控制台 SaaS 帳戶的 ID：952013314444
 - v. 選擇您在上一節中建立的策略。
 - vi. 建立角色後，複製角色 ARN，以便在建立控制台代理時將其貼到控制台中。
 - （選項 2）為 IAM 使用者設定權限，以便您可以向控制台提供存取金鑰：
 - i. 從 AWS IAM 控制台中，選擇 使用者，然後選擇使用者名稱。
 - ii. 選擇*新增權限>直接附加現有策略*。
 - iii. 選擇您建立的策略。
 - iv. 選擇*下一步*，然後選擇*新增權限*。
 - v. 確保您擁有 IAM 使用者的存取金鑰和金鑰。

結果

現在您應該擁有一個具有所需權限的 IAM 角色或一個具有所需權限的 IAM 使用者。從控制台建立控制台代理時，您可以提供有關角色或存取金鑰的資訊。

步驟 3：建立控制台代理

直接從基於 Web 的控制台建立控制台代理程式。

關於此任務

- 從控制台建立控制台代理程式使用預設配置在 AWS 中部署 EC2 執行個體。建立控制台代理程式後，請勿切換到具有較少 CPU 或較少 RAM 的較小 EC2 執行個體。["了解控制台代理的預設配置"](#)。
- 當控制台建立控制台代理時，它會為代理程式建立一個 IAM 角色和一個設定檔。此角色包括使控制台代理程式能夠管理 AWS 資源的權限。確保在未來版本中新增權限時更新角色。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- AWS 驗證方法：具有所需權限的 IAM 角色或 IAM 使用者的存取金鑰。
- 滿足組網需求的VPC及子網路。
- EC2 執行個體的金鑰對。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。
- 設定"[網路需求](#)"。
- 設定"[AWS 權限](#)"。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在“概覽”頁面上，選擇“部署代理”>“AWS”
3. 依照精靈中的步驟建立控制台代理：
4. 在「簡介」頁面上提供了該過程的概述
5. 在 **AWS Credentials** 頁面上，指定您的 AWS 區域，然後選擇一種驗證方法，該方法可以是控制台可以承擔的 IAM 角色，也可以是 AWS 存取金鑰和金鑰。



如果您選擇*承擔角色*，您可以從控制台代理部署精靈建立第一組憑證。任何附加憑證集都必須從憑證頁面建立。然後，它們將從嚮導的下拉清單中提供。["了解如何新增其他憑證"](#)。

6. 在「詳細資料」頁面上，提供有關控制台代理的詳細資訊。
 - 輸入名稱。
 - 新增自訂標籤（元資料）。
 - 選擇是否希望控制台建立具有所需權限的新角色，或是否要選擇您設定的現有角色"[所需的權限](#)"。
 - 選擇是否要加密控制台代理的 EBS 磁碟。您可以選擇使用預設加密金鑰或使用自訂金鑰。
7. 在*網路*頁面上，為代理指定 VPC、子網路和金鑰對，選擇是否啟用公用 IP 位址，並選擇性地指定代理程式配置。

確保您擁有正確的金鑰對來存取控制台代理虛擬機器。如果沒有密鑰對，您就無法存取它。

8. 在「安全群組」頁面上，選擇是否建立新的安全性群組或是否選擇允許所需入站和出站規則的現有安全性群組。

["查看 AWS 的安全群組規則"](#)。

9. 檢查您的選擇以驗證您的設定是否正確。
 - a. 預設情況下，*驗證代理程式設定*複選框處於選取狀態，以便控制台在您部署時驗證網路連線要求。如果控制台無法部署代理，它會提供一份報告來幫助您排除故障。如果部署成功，則不會提供報告。

如果您仍在使用"[先前的端點](#)"用於代理升級，驗證失敗並出現錯誤。為了避免這種情況，請取消選取核取方塊以跳過驗證檢查。

10. 選擇“新增”。

控制台大約需要 10 分鐘即可部署代理程式。停留在該頁面上，直到過程完成。

結果

過程完成後，即可從控制台使用控制台代理。



如果部署失敗，您可以從控制台下載報告和日誌來幫助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

如果您在建立控制台代理程式的相同 AWS 帳戶中擁有 Amazon S3 儲存桶，您將看到 Amazon S3 工作環境自動出現在 系統 頁面上。["了解如何從NetApp Console管理 S3 儲存桶"](#)

從 **AWS Marketplace** 建立控制台代理

您可以直接從 AWS Marketplace 在 AWS 中建立控制台代理程式。若要從 AWS Marketplace 建立控制台代理，您需要設定網路、準備 AWS 權限、檢視執行個體要求，然後建立控制台代理。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網絡

確保控制台代理程式的網路位置符合以下要求以管理混合雲資源。

VPC 和子網

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VPC 和子網路。

連接到目標網絡

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立Cloud Volumes ONTAP系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔"
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 • 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 • 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確

代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP（80）和 HTTPS（443）提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH（22）。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

建立控制台代理程式後實現此網路存取。

步驟 2：設定 AWS 權限

為了準備市場部署，請在 AWS 中建立 IAM 策略並將其附加到 IAM 角色。當您從 AWS Marketplace 建立控制台代理程式時，系統會提示您選擇該 IAM 角色。

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

您可能需要根據計劃使用的NetApp資料服務建立第二個策略。對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。 ["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 建立 IAM 角色：
 - a. 選擇*角色 > 建立角色*。
 - b. 選擇 **AWS 服務 > EC2**。

- c. 透過附加剛剛建立的策略來新增權限。
- d. 完成剩餘步驟以建立角色。

結果

現在，您擁有一個 IAM 角色，可以在從 AWS Marketplace 部署期間將其與 EC2 執行個體關聯。

步驟 3：檢視實例要求

建立控制台代理程式時，您需要選擇符合下列要求的 EC2 執行個體類型。

中央處理器

8 個核心或 8 個 vCPU

記憶體

32GB

AWS EC2 執行個體類型

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 t3.2xlarge。

步驟 4：建立控制台代理

直接從 AWS Marketplace 建立控制台代理。

關於此任務

從 AWS Marketplace 建立控制台代理程式會使用預設配置在 AWS 中部署 EC2 執行個體。["了解控制台代理的預設配置"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 滿足組網需求的VPC及子網路。
- 具有附加策略的 IAM 角色，其中包含控制台代理程式所需的權限。
- 您的 IAM 使用者訂閱並取消訂閱 AWS Marketplace 的權限。
- 了解執行個體的 CPU 和 RAM 需求。
- EC2 執行個體的金鑰對。

步驟

1. 前往 ["AWS Marketplace 上的NetApp Console代理程式列表"](#)
2. 在市場頁面上，選擇*繼續訂閱*。
3. 若要訂閱軟體，請選擇*接受條款*。

訂閱過程可能需要幾分鐘。

4. 訂閱程序完成後，選擇*繼續配置*。
5. 在*配置此軟體*頁面上，確保您選擇了正確的區域，然後選擇*繼續啟動*。

6. 在*啟動此軟體*頁面的*選擇操作*下，選擇*透過 EC2 啟動*，然後選擇*啟動*。

使用 EC2 控制台啟動執行個體並附加 IAM 角色。使用「從網站啟動」操作無法實現這一點。

7. 依照提示配置並部署實例：

- 名稱和標籤：輸入實例的名稱和標籤。
- 應用程式和作業系統映像：跳過此部分。控制台代理程式 AMI 已被選取。
- 執行個體類型：根據區域可用性，選擇符合 RAM 和 CPU 要求的執行個體類型（預先選擇並建議 t3.2xlarge）。
- 金鑰對（登入）：選擇您想要用來安全地連線到執行個體的金鑰對。
- 網路設定：依需求編輯網路設定：
 - 選擇所需的 VPC 和子網路。
 - 指定執行個體是否應具有公用 IP 位址。
 - 指定安全性群組設置，為控制台代理實例啟用所需的連線方法：SSH、HTTP 和 HTTPS。

["查看 AWS 的安全群組規則"](#)。

- 配置儲存：保留根磁碟區的預設大小和磁碟類型。

如果要在根磁碟區上啟用 Amazon EBS 加密，請選擇 進階，展開 磁碟區 1，選擇 加密，然後選擇 KMS 金鑰。

- 進階詳細資料：在 **IAM** 實例設定檔 下，選擇包含控制台代理程式所需權限的 IAM 角色。
- 摘要：查看摘要並選擇*啟動實例*。

AWS 使用指定的設定啟動控制台代理，控制台代理將在大約十分鐘內運作。



如果安裝失敗，您可以查看日誌和報告來幫助您排除故障。["了解如何解決安裝問題。"](#)

8. 從連接到控制台代理虛擬機器並具有控制台代理 URL 的主機開啟 Web 瀏覽器。

9. 登入後，設定控制台代理：

- a. 指定與控制台代理程式關聯的控制台組織。
- b. 輸入系統的名稱。
- c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

保持限制模式處於停用狀態以便在標準模式下使用控制台。只有當您擁有安全的環境並希望中斷此帳戶與控制台後端服務的連線時，才應啟用受限模式。如果真是這樣的話，["依照步驟在受限模式下開始使用NetApp Console"](#)。

- d. 選擇*讓我們開始吧*。

結果

控制台代理現在已安裝並設定到您的控制台組織。

開啟 Web 瀏覽器並前往 ["NetApp Console"](#)開始將控制台代理與控制台一起使用。

如果您在建立控制台代理程式的相同 AWS 帳戶中擁有 Amazon S3 儲存桶，您將看到 Amazon S3 工作環境自動出現在 系統 頁面上。 ["了解如何從NetApp Console管理 S3 儲存桶"](#)

在 **AWS** 中手動安裝控制台代理

您可以在 AWS 中執行的 Linux 主機上手動安裝控制台代理程式。要在您自己的 Linux 主機上手動安裝控制台代理，您需要查看主機要求、設定網路、準備 AWS 權限、安裝控制台代理，然後提供您準備好的權限。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：查看主機需求

控制台代理軟體必須在滿足特定作業系統要求、RAM 要求、連接埠要求等的主機上執行。



控制台代理保留 19000 到 19200 的 UID 和 GID 範圍。這個範圍是固定的，不能修改。如果主機上的任何第三方軟體使用此範圍內的 UID 或 GID，則代理安裝將會失敗。NetApp建議使用沒有第三方軟體的主機以避免衝突。

專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援控制台代理。該主機必須是專用主機。主機可以是滿足以下大小要求的任何架構：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB
- 磁碟空間：建議主機預留165GB空間，分割區需求如下：
 - /opt：必須有 120 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

- /var：必須有 40 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

虛擬機器管理程序

需要經過認證可運行支援的作業系統的裸機或託管虛擬機器管理程式。

作業系統和容器要求

在標準模式或受限模式下使用控制台時，控制台代理程式支援下列作業系統。安裝代理之前需要一個容器編排工具。

作業系統	支援的作業系統版本	支援的代理版本	所需的容器工具	SELinux
紅帽企業 Linux	9.1 至 9.4 8.6 至 8.10 • 僅限英文版本。 • 主機必須在 Red Hat 訂閱管理中註冊。如果未註冊，主機將無法在代理安裝期間存取儲存庫來更新所需的第三方軟體。	3.9.50 或更高版本，控制台處於標準模式或受限模式	Podman 版本 4.6.1 或 4.9.4 查看 Podman 設定要求 。	在強制模式或寬容模式下受支持 • 作業系統上啟用了 SELinux 的代理程式不支援對 Cloud Volumes ONTAP 系統的管理。
Ubuntu	24.04 LTS	3.9.45 或更高版本，NetApp Console 處於標準模式或受限模式	Docker Engine 23.06 至 28.0.0。	不支援

AWS EC2 執行個體類型

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 t3.xlarge。

密鑰對

建立控制台代理程式時，您需要選擇一個 EC2 金鑰對來與執行個體一起使用。

使用 IMDSv2 時的 PUT 響應跳數限制

如果在 EC2 執行個體上啟用了 IMDSv2（這是新 EC2 執行個體的預設設定），則必須將執行個體上的 PUT 回應跳數限制變更為 3。如果您不變更 EC2 執行個體的限制，則在嘗試設定代理程式時會收到 UI 初始化錯誤。

- ["要求在 Amazon EC2 執行個體上使用 IMDSv2"](#)
- ["AWS 文件：變更 PUT 回應跳數限制"](#)

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

/var 中的磁碟空間

必須有 20 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

步驟 2：安裝 Podman 或 Docker Engine

根據您的作業系統，安裝代理程式之前需要 Podman 或 Docker Engine。

- Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 需要 Podman 。

[查看支援的 Podman 版本](#) 。

- Ubuntu 需要 Docker 引擎。

[查看支援的 Docker Engine 版本](#) 。

範例 1. 步驟

Podman

請依照以下步驟安裝和設定 Podman：

- 啟用並啟動 podman.socket 服務
- 安裝python3
- 安裝 podman-compose 套件版本 1.0.6
- 將 podman-compose 加入到 PATH 環境變量
- 如果使用 Red Hat Enterprise Linux，請驗證您的 Podman 版本使用的是 Netavark Aardvark DNS 而不是 CNI



安裝代理程式後調整 aardvark-dns 連接埠（預設值：53），以避免 DNS 連接埠衝突。按照說明配置連接埠。

步驟

1. 如果主機上安裝了 podman-docker 套件，請將其刪除。

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. 安裝 Podman。

您可以從官方 Red Hat Enterprise Linux 儲存庫取得 Podman。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

3. 啟用並啟動 podman.socket 服務。

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. 安裝 python3。

```
sudo dnf install python3
```

5. 如果您的系統上還沒有 EPEL 儲存庫包，請安裝它。
6. 如果使用 Red Hat Enterprise：

此步驟是必要的，因為 podman-compose 可從 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 儲存庫中取得。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

7. 安裝 podman-compose 套件 1.0.6。

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



使用 `dnf install` 指令滿足將 podman-compose 新增至 PATH 環境變數的要求。安裝指令將 podman-compose 新增至 /usr/bin，它已經包含在 `secure\_path` 主機上的選項。

8. 如果使用 Red Hat Enterprise Linux 8，請驗證您的 Podman 版本是否使用具有 Aardvark DNS 的 NetAvark 而不是 CNI。

- a. 透過執行以下命令檢查您的 networkBackend 是否設定為 CNI：

```
podman info | grep networkBackend
```

- b. 如果 networkBackend 設定為 CNI，你需要將其更改為 netavark。

- c. 安裝 `netavark` 和 `aardvark-dns` 使用以下命令：

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

- d. 打開 `/etc/containers/containers.conf` 檔案並修改 network_backend 選項以使用“netavark”而不是“cni”。

如果 /etc/containers/containers.conf 不存在，請將配置變更為

```
`/usr/share/containers/containers.conf`。
```

9. 重新啟動 podman。

```
systemctl restart podman
```

10. 使用以下命令確認 networkBackend 現在已更改為“netavark”：

```
podman info | grep networkBackend
```

Docker 引擎

依照 Docker 的文件安裝 Docker Engine。

步驟

1. "查看 Docker 的安裝說明"

請依照步驟安裝支援的 Docker Engine 版本。請勿安裝最新版本，因為控制台不支援它。

2. 驗證 Docker 是否已啟用並正在運行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

步驟 3：設定網絡

確保您打算安裝控制台代理的網路位置支援以下要求。滿足這些要求使控制台代理程式能夠管理混合雲環境中的資源和流程。

連接到目標網絡

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

使用基於 Web 的 NetApp Console 時從電腦聯繫的端點

從 Web 瀏覽器存取控制台的電腦必須能夠聯絡多個端點。您需要使用控制台來設定控制台代理並進行控制台的日常使用。

"為 NetApp 控制台準備網絡"。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔"
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 • 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 • 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確

代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP（80）和 HTTPS（443）提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH（22）。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

步驟 4：設定控制台的 **AWS** 權限

您需要使用下列選項之一向NetApp Console提供 AWS 權限：

- 選項 1：建立 IAM 原則並將政策附加到可與 EC2 執行個體關聯的 IAM 角色。
- 選項 2：向控制台提供具有所需權限的 IAM 使用者的 AWS 存取金鑰。

依照步驟準備控制台的權限。

IAM 角色

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

根據您計劃使用的NetApp資料服務，您可能需要建立第二個策略。對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 建立 IAM 角色：
 - a. 選擇*角色 > 建立角色*。
 - b. 選擇 **AWS 服務 > EC2**。
 - c. 透過附加剛剛建立的策略來新增權限。
 - d. 完成剩餘步驟以建立角色。

結果

安裝控制台代理程式後，您現在擁有一個可以與 EC2 執行個體關聯的 IAM 角色。

AWS 存取金鑰

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

根據您計劃使用的NetApp資料服務，您可能需要建立第二個策略。

對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 將策略附加到 IAM 使用者。
 - ["AWS 文件：建立 IAM 角色"](#)
 - ["AWS 文件：新增和刪除 IAM 政策"](#)
4. 確保使用者擁有存取金鑰，您可以在安裝控制台代理後將其新增至NetApp Console。

結果

現在，您擁有一個具有所需權限的 IAM 使用者和一個可以提供給控制台的存取金鑰。

步驟 5：安裝控制台代理

完成先決條件後，您可以在自己的 Linux 主機上手動安裝軟體。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 安裝控制台代理程式的 root 權限。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

您可以選擇在安裝後設定代理伺服器，但這樣做需要重新啟動控制台代理。

- 如果代理伺服器使用 HTTPS 或代理是攔截代理，則需要 CA 簽署的憑證。



手動安裝控制台代理程式時，無法為透明代理伺服器設定憑證。如果需要為透明代理伺服器設定證書，則必須在安裝後使用維護控制台。詳細了解["代理維護控制台"](#)。

關於此任務

NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是早期版本。安裝後，如果有新版本可用，控制台代理會自動更新。

步驟

1. 如果主機上設定了 `http_proxy` 或 `https_proxy` 系統變量，請將其刪除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不刪除這些系統變量，安裝將會失敗。

2. 從下載控制台代理軟體 ["NetApp 支援站點"](#)，然後將其複製到 Linux 主機上。

您應該下載適用於您的網路或雲端中的「線上」代理安裝程式。

3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

其中 `<version>` 是您下載的控制台代理的版本。

4. 如果在政府雲端環境中安裝，請停用設定檢查。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)
5. 運行安裝腳本。

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

如果您的網路需要代理來存取互聯網，則需要新增代理資訊。您可以新增透明或顯式代理程式。 `--proxy` 和

--cacert 參數是可選的，系統不會提示您新增它們。如果您有代理伺服器，則需要輸入所示的參數。

以下是使用 CA 簽章憑證設定明確代理伺服器的範例：

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert  
/tmp/cacert/certificate.cer
```

'--proxy' 使用下列格式之一將控制台代理程式配置為使用 HTTP 或 HTTPS 代理伺服器：

- http://位址:埠
- http://用戶名:密碼@地址:端口
- http://網域%92用戶名:密碼@位址:端口
- https://位址:埠
- https://使用者名稱:密碼@位址:端口
- https://網域%92用戶名:密碼@地址:端口

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須使用 \ 的 ASCII 代碼，如上所示。
- 控制台代理不支援包含 @ 字元的使用者名稱或密碼。
- 如果密碼包含以下任何特殊字符，則必須在該特殊字符前面加上反斜杠來轉義該特殊字符：& 或 !

例如：

http://bxpproxyuser:netapp1\!@網址:3128

'--cacert' 指定用於控制台代理程式和代理伺服器之間的 HTTPS 存取的 CA 簽章憑證。HTTPS 代理伺服器、攔截代理伺服器、透明代理伺服器都需要此參數。

+ 下面是設定透明代理伺服器的範例。配置透明代理時，不需要定義代理伺服器。您只需將 CA 簽署的憑證新增至控制台代理主機：

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. 如果您使用 Podman，則需要調整 aardvark-dns 連接埠。
 - a. 透過 SSH 連接到控制台代理虛擬機器。
 - b. 開啟 podman /usr/share/containers/containers.conf 檔案並修改 Aardvark DNS 服務的選定連接埠。例如，將其更改為 54。


```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

c. 重新啟動控制台代理虛擬機器。

2. 等待安裝完成。

安裝結束時，如果您指定了代理伺服器，控制台代理服務 (occm) 將重新啟動兩次。



如果安裝失敗，您可以查看安裝報告和日誌來協助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

1. 從連接到控制台代理虛擬機器的主機開啟 Web 瀏覽器並輸入以下 URL：

`<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>`

2. 登入後，設定控制台代理：

- 指定與控制台代理程式關聯的組織。
- 輸入系統的名稱。
- 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

您應該保持限制模式處於停用狀態，因為這些步驟描述如何在標準模式下使用控制台。只有當您擁有安全的環境並希望中斷此帳戶與後端服務的連線時，才應啟用受限模式。如果真是這樣的話，["依照步驟在受限模式下開始使用NetApp Console"](#)。

d. 選擇*讓我們開始吧*。

如果您在建立控制台代理程式的相同 AWS 帳戶中擁有 Amazon S3 儲存桶，您將看到 Amazon S3 儲存系統自動出現在 系統 頁面上。["了解如何透過NetApp ConsoleP 管理 S3 儲存桶"](#)

步驟 6：提供對NetApp Console的權限

現在您已經安裝了控制台代理，您需要為控制台提供您先前設定的 AWS 權限。提供權限可讓控制台代理程式能夠管理 AWS 中的資料和儲存基礎架構。

IAM 角色

將您先前建立的 IAM 角色附加到控制台代理 EC2 執行個體。

步驟

1. 前往 Amazon EC2 主控台。
2. 選擇*實例*。
3. 選擇控制台代理實例。
4. 選擇*操作>安全性>修改 IAM 角色*。
5. 選擇 IAM 角色並選擇 更新 IAM 角色。

前往 "[NetApp Console](#)"開始使用控制台代理。

AWS 存取金鑰

向控制台提供具有所需權限的 IAM 使用者的 AWS 存取金鑰。

步驟

1. 確保目前在控制台中選擇了正確的控制台代理。
2. 選擇“管理 > 憑證”。
3. 選擇*組織憑證*。
4. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入 AWS 存取金鑰和金鑰。
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

前往 "[NetApp Console](#)"開始使用控制台代理。

Azure

Azure 中的控制台代理安裝選項

有幾種不同的方法可以在 Azure 中建立控制台代理程式。直接從NetApp Console是最常見的方式。

有以下安裝選項可用：

- "[直接從NetApp Console建立控制台代理](#)"（這是標準選項）

此操作將在您選擇的 VNet 中啟動運行 Linux 和控制台代理軟體的 VM。

- "[從 Azure 市集建立控制台代理](#)"

此操作也會啟動執行 Linux 和控制台代理軟體的 VM，但部署直接從 Azure 市場啟動，而不是從控制台啟

動。

- ["在您的Linux主機上下載並手動安裝軟體"](#)

您選擇的安裝選項會影響您如何準備安裝。這包括如何為控制台代理程式提供在 Azure 中驗證和管理資源所需的權限。

從NetApp Console在 Azure 中建立控制台代理

若要從NetApp Console在 Azure 中建立控制台代理，您需要設定網路、準備 Azure 權限，然後建立控制台代理程式。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網路

確保您打算安裝控制台代理的網路位置支援以下要求。這些要求允許控制台代理管理混合雲資源。

Azure 區域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP，則控制台代理程式應部署在與其管理的Cloud Volumes ONTAP系統相同的 Azure 區域中，或部署在 ["Azure 區域對"](#)適用於Cloud Volumes ONTAP系統。此要求可確保在Cloud Volumes ONTAP及其關聯的儲存帳戶之間使用 Azure Private Link 連線。

["了解Cloud Volumes ONTAP如何使用 Azure Private Link"](#)

VNet 與子網路

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VNet 和子網路。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立Cloud Volumes ONTAP系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。

端點	目的
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://blueexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://blueexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

從NetApp控制台聯繫的端點

當您使用透過 SaaS 層提供的基於 Web 的NetApp Console時，它會聯絡多個端點來完成資料管理任務。這包括從控制台聯繫以部署控制台代理的端點。

["查看從NetApp控制台聯繫的端點列表"](#)。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

您需要在建立控制台代理程式後實現此網路要求。

步驟 2：建立控制台代理部署策略（自訂角色）

您需要建立一個具有在 Azure 中部署控制台代理程式的權限的自訂角色。

建立 Azure 自訂角色，您可以將其指派給您的 Azure 帳戶或 Microsoft Entra 服務主體。控制台透過 Azure 進行驗證，並使用這些權限代表您建立控制台代理程式。

控制台在 Azure 中部署控制台代理虛擬機，啟用 ["系統分配的託管標識"](#)，建立所需的角色，並將其指派給虛擬機器。 ["查看控制台如何使用權限"](#) 。

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

步驟

1. 複製 Azure 中新自訂角色所需的權限並將其保存在 JSON 檔案中。



此自訂角色僅包含從控制台啟動 Azure 中的控制台代理程式 VM 所需的權限。請勿將此政策用於其他情況。當控制台建立控制台代理程式時，它會將一組新權限套用至控制台代理程式 VM，使控制台代理程式能夠管理 Azure 資源。

```
{
  "Name": "Azure SetupAsService",
  "Actions": [
    "Microsoft.Compute/disks/delete",
    "Microsoft.Compute/disks/read",
    "Microsoft.Compute/disks/write",
    "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
    "Microsoft.Compute/operations/read",
```

```

"Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
"Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
"Microsoft.Network/locations/operations/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/write",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/read",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
"Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action",

"Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/read",

"Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read",
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
"Microsoft.Resources/deployments/read",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/cancel/action",
"Microsoft.Resources/deployments/validate/action",
"Microsoft.Resources/resources/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

```

```

        "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
        "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write",

        "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read",

        "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write",
        "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/write",
        "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Azure SetupAsService",
    "IsCustom": "true"
}

```

2. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON。

例子

```


"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz"
],

```

3. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- a. 開始 "Azure 雲端外殼" 並選擇 Bash 環境。
- b. 上傳 JSON 檔案。



c. 輸入以下 Azure CLI 指令：

```
az role definition create --role-definition  
Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
```

您現在有一個名為“Azure SetupAsService”的自訂角色。您可以將此自訂角色套用到您的使用者帳戶或服務主體。

步驟 3：設定身份驗證

從控制台建立控制台代理程式時，您需要提供登入名，以使控制台能夠透過 Azure 進行驗證並部署 VM。您有兩個選擇：

1. 出現提示時使用您的 Azure 帳戶 Sign in。此帳戶必須具有特定的 Azure 權限。這是預設選項。
2. 提供有關 Microsoft Entra 服務主體的詳細資訊。此服務主體也需要特定的權限。

請依照下列步驟準備其中一種驗證方法以供控制台使用。

Azure 帳戶

將自訂角色指派給將從控制台部署控制台代理程式的使用者。

步驟

1. 在 Azure 入口網站中，開啟 **Subscriptions** 服務並選擇使用者的訂閱。
2. 點選*存取控制 (IAM)*。
3. 按一下*新增*>*新增角色分配*，然後新增權限：
 - a. 選擇 **Azure SetupAsService** 角色並點選 下一步。



Azure SetupAsService 是 Azure 控制台代理程式部署原則中提供的預設名稱。如果您為角色選擇了不同的名稱，請選擇該名稱。

- b. 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
- c. 按一下*選擇成員*，選擇您的使用者帳戶，然後按一下*選擇*。
- d. 按一下“下一步”。
- e. 按一下*審閱+分配*。

服務主體

您無需使用 Azure 帳戶登錄，而是可以向控制台提供具有所需權限的 Azure 服務主體的憑證。


在 Microsoft Entra ID 中建立並設定服務主體，並取得控制台所需的 Azure 憑證。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 "[Microsoft Azure 文件：所需權限](#)"

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：


- 名稱：輸入應用程式的名稱。
- 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
- 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。

6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。


將自訂角色指派給應用程式

1. 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
2. 選擇訂閱。
3. 點選*存取控制 (IAM) > 新增 > 新增角色分配*。
4. 在「角色」標籤中，選擇「控制台操作員」角色，然後按一下「下一步」。
5. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - a. 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
 - b. 按一下“選擇成員”。



- c. 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- a. 選擇應用程式並點擊*選擇*。
 - b. 按一下“下一步”。
6. 按一下*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要管理多個 Azure 訂閱中的資源，則必須將服務主體繫結至每個訂閱。例如，控制台允許您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 API 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph
Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



**Azure Batch**
Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

**Azure Data Catalog**
Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

**Azure Data Explorer**
Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

**Azure Data Lake**
Access to storage and compute for big data analytic scenarios

**Azure DevOps**
Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

**Azure Import/Export**
Programmatic control of import/export jobs

**Azure Key Vault**
Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

**Azure Rights Management Services**
Allow validated users to read and write protected content

**Azure Service Management**
Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

**Azure Storage**
Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

**Customer Insights**
Create profile and interaction models for your products

**Data Export Service for Microsoft Dynamics 365**
Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[< All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

[+ New client secret](#)

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA	

結果

您的服務主體現已設置，您應該已經複製了應用程式（客戶端）ID、目錄（租用戶）ID 和用戶端機密的值。建立控制台代理時，您需要在控制台中輸入此資訊。

步驟 4：建立控制台代理

直接從 NetApp Console 建立控制台代理程式。

關於此任務

- 從控制台建立控制台代理程式會使用預設配置在 Azure 中部署虛擬機器。建立控制台代理程式後，請勿切換到具有較少 CPU 或較少 RAM 的較小 VM 執行個體。["了解控制台代理的預設配置"](#)。
- 當控制台部署控制台代理程式時，它會建立一個自訂角色並將其指派給控制台代理 VM。此角色包括使控制台代理程式能夠管理 Azure 資源的權限。您需要確保角色保持最新，因為在後續版本中新增了新的權限。["了解有關控制台代理的自訂角色的更多信息"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- Azure 訂閱。
- 您選擇的 Azure 區域中的 VNet 和子網路。
- 如果您的組織需要代理來處理所有傳出的網路流量，請提供關於代理伺服器的詳細資訊：
 - IP 位址
 - 證書
 - HTTPS 憑證
- 如果您想要對控制台代理虛擬機器使用該驗證方法，則需要 SSH 公鑰。身份驗證方法的另一種選擇是使用密碼。

["了解如何連接到 Azure 中的 Linux VM"](#)

- 如果您不希望控制台自動為控制台代理程式建立 Azure 角色，則需要建立自己的["使用此頁面上的政策"](#)。

這些權限適用於控制台代理本身。這與您先前為部署控制台代理虛擬機器而設定的權限不同。

步驟

- 選擇“管理 > 代理”。
- 在“概述”頁面上，選擇“部署代理”>“Azure”

3. 在*審核*頁面上，審核部署代理程式的要求。這些要求也在本頁上方詳細說明。
4. 在「虛擬機器驗證」頁面上，選擇與您設定 Azure 權限的方式相符的驗證選項：
 - 選擇*登入*登入您的 Microsoft 帳戶，該帳戶應具有所需的權限。

該表單由 Microsoft 擁有並託管。您的憑證未提供給NetApp。



如果您已經登入 Azure 帳戶，則控制台會自動使用該帳戶。如果您有多個帳戶，那麼您可能需要先登出以確保您使用的是正確的帳戶。

- 選擇「**Active Directory** 服務主體」以輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰

[了解如何取得服務主體的這些值](#)。

5. 在「虛擬機器驗證」頁面上，選擇 Azure 訂閱、位置、新資源群組或現有資源群組，然後為您正在建立的控制台代理虛擬機器選擇驗證方法。

虛擬機器的身份驗證方法可以是密碼或 SSH 公鑰。

["了解如何連接到 Azure 中的 Linux VM"](#)

6. 在「詳細資料」頁面上，輸入代理的名稱，指定標籤，並選擇是否希望控制台建立具有所需權限的新角色，或是否要選擇您設定的現有角色["所需的權限"](#)。

請注意，您可以選擇與此角色關聯的 Azure 訂閱。您選擇的每個訂閱都會為控制台代理提供管理該訂閱中的資源的權限（例如，Cloud Volumes ONTAP）。

7. 在「網路」頁面上，選擇 VNet 和子網，是否啟用公用 IP 位址，並可選擇指定代理設定。
 - 在「安全群組」頁面上，選擇是否建立新的安全性群組或是否選擇允許所需入站和出站規則的現有安全性群組。

["查看 Azure 的安全性群組規則"](#)。

8. 檢查您的選擇以驗證您的設定是否正確。
 - a. 預設情況下，*驗證代理程式設定*複選框處於選取狀態，以便控制台在您部署時驗證網路連線要求。如果控制台無法部署代理，它會提供一份報告來幫助您排除故障。如果部署成功，則不會提供報告。

如果您仍在使用["先前的端點"](#)用於代理升級，驗證失敗並出現錯誤。為了避免這種情況，請取消選取核取方塊以跳過驗證檢查。

9. 選擇“新增”。

控制台大約需要 10 分鐘才能準備好代理。停留在該頁面上，直到過程完成。

結果

過程完成後，即可從控制台使用控制台代理。



如果部署失敗，您可以從控制台下載報告和日誌來幫助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

如果您在建立控制台代理程式的相同 Azure 帳戶中擁有 Azure Blob 存儲，您將看到 Azure Blob 儲存體會自動出現在 系統 頁面上。["了解如何透過NetApp Console管理 Azure Blob 儲存"](#)

從 **Azure** 市集建立控制台代理

您可以直接從 Azure 市場在 Azure 中建立控制台代理程式。若要從 Azure 市集建立控制台代理，您需要設定網路、準備 Azure 權限、檢視執行個體要求，然後建立控制台代理程式。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 審查["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網路

確保您打算安裝控制台代理的網路位置支援以下要求。這些要求使控制台代理程式能夠管理混合雲中的資源。

Azure 區域

如果您使用Cloud Volumes ONTAP，則控制台代理程式應部署在與其管理的Cloud Volumes ONTAP系統相同的 Azure 區域中，或部署在 ["Azure 區域對"](#)適用於Cloud Volumes ONTAP系統。此要求可確保在Cloud Volumes ONTAP及其關聯的儲存帳戶之間使用 Azure Private Link 連線。

["了解Cloud Volumes ONTAP如何使用 Azure Private Link"](#)

VNet 與子網路

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VNet 和子網路。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立Cloud Volumes ONTAP系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。

端點	目的
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluelxp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluelxp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果您使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

建立控制台代理程式後實現網路要求。

步驟 2：查看 VM 需求

建立控制台代理程式時，請選擇符合下列要求的虛擬機器類型。

中央處理器

8 個核心或 8 個 vCPU

記憶體

32GB

Azure VM 大小

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 Standard_D8s_v3。

步驟 3：設定權限

您可以透過以下方式提供權限：

- 選項 1：使用系統指派的託管識別為 Azure VM 指派自訂角色。
- 選項 2：提供控制台具有所需權限的 Azure 服務主體的憑證。

請依照下列步驟設定控制台的權限。

自訂角色

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

步驟

1. 如果您打算在自己的主機上手動安裝軟體，請在 VM 上啟用系統指派的託管標識，以便您可以透過自訂角色提供所需的 Azure 權限。

["Microsoft Azure 文件：使用 Azure 入口網站為 VM 上的 Azure 資源配置託管標識"](#)

2. 複製["連接器的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
3. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為想要與 NetApp Console 一起使用的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- a. 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。
- b. 上傳 JSON 檔案。



- c. 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

服務主體


在 Microsoft Entra ID 中建立並設定服務主體，並取得控制台所需的 Azure 憑證。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 ["Microsoft Azure 文件：所需權限"](#)

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：
 - 名稱：輸入應用程式的名稱。
 - 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
 - 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。
6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- a. 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- b. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 "Azure 雲端外殼" 並選擇 Bash 環境。
- 上傳 JSON 檔案。



- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：


```
az role definition create --role-definition  
Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。

2. 將應用程式指派給角色：


- a. 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- b. 選擇訂閱。
- c. 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- d. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- e. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：

- 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
- 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 API 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs **APIs my organization uses** My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph
Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



**Azure Batch**
Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

**Azure Data Catalog**
Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

**Azure Data Explorer**
Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

**Azure Data Lake**
Access to storage and compute for big data analytic scenarios

**Azure DevOps**
Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

**Azure Import/Export**
Programmatic control of import/export jobs

**Azure Key Vault**
Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

**Azure Rights Management Services**
Allow validated users to read and write protected content

**Azure Service Management**
Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

**Azure Storage**
Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

**Customer Insights**
Create profile and interaction models for your products

**Data Export Service for Microsoft Dynamics 365**
Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[< All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

+ New client secret

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA	Copy to clipboard

步驟 4：建立控制台代理

直接從 Azure 市集啟動控制台代理程式。

關於此任務

從 Azure 市場建立控制台代理程式會設定具有預設配置的虛擬機器。["了解控制台代理的預設配置"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- Azure 訂閱。
- 您選擇的 Azure 區域中的 VNet 和子網路。
- 如果您的組織需要代理來處理所有傳出的網路流量，請提供關於代理伺服器的詳細資訊：
 - IP 位址
 - 證書
 - HTTPS 憑證
- 如果您想要對控制台代理虛擬機器使用該驗證方法，則需要 SSH 公鑰。身份驗證方法的另一種選擇是使用密碼。

["了解如何連接到 Azure 中的 Linux VM"](#)

- 如果您不希望控制台自動為控制台代理程式建立 Azure 角色，則需要建立自己的["使用此頁面上的政策"](#)。

這些權限適用於控制台代理實例本身。這與您先前為部署控制台代理虛擬機器而設定的權限不同。

步驟

1. 前往 Azure 市場中的NetApp Console代理 VM 頁面。

["商業區域的 Azure 市集頁面"](#)

2. 選擇*立即取得*，然後選擇*繼續*。
3. 從 Azure 入口網站中，選擇「建立」並依照步驟設定虛擬機器。

配置虛擬機器時請注意以下事項：

- **VM 大小：**選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們推薦 Standard_D8s_v3。

- 磁碟：控制台代理可以透過 HDD 或 SSD 磁碟實現最佳效能。
- 網路安全群組：控制台代理程式需要使用 SSH、HTTP 和 HTTPS 的入站連線。

["查看 Azure 的安全性群組規則"](#)。

- 身分*：在*管理*下，選擇*啟用系統指派的託管身分*。

此設定很重要，因為託管身分允許控制台代理虛擬機器向 Microsoft Entra ID 標識自己，而無需提供任何憑證。["詳細了解 Azure 資源的託管標識"](#)。

4. 在「審查 + 建立」頁面上，檢視您的選擇並選擇「建立」以開始部署。

Azure 使用指定的設定部署虛擬機器。您應該會在大約十分鐘內看到虛擬機器和控制台代理軟體運作。



如果安裝失敗，您可以查看日誌和報告來幫助您排除故障。["了解如何解決安裝問題。"](#)

5. 從連接到控制台代理虛擬機器的主機開啟 Web 瀏覽器並輸入以下 URL：

```
<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>
```

6. 登入後，設定控制台代理：

- a. 指定與控制台代理程式關聯的控制台組織。
- b. 輸入系統的名稱。
- c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

保持限制模式處於停用狀態以便在標準模式下使用控制台。只有當您擁有安全的環境並希望中斷此帳戶與控制台後端服務的連線時，才應啟用受限模式。如果真是這樣的話，["依照步驟開始在受限模式下使用控制台"](#)。

- d. 選擇*讓我們開始吧*。

結果

現在您已經安裝了控制台代理並將其與您的控制台組織一起設定。

如果您在建立控制台代理程式的相同 Azure 訂閱中擁有 Azure Blob 存儲，您將看到 Azure Blob 儲存系統自動出現在「系統」頁面上。["了解如何從控制台管理 Azure Blob 存儲"](#)

步驟 5：向控制台代理提供權限

現在您已經建立了控制台代理，您需要為其提供先前設定的權限。提供權限使控制台代理程式能夠管理 Azure 中的資料和儲存基礎結構。

自訂角色

前往 Azure 入口網站並將 Azure 自訂角色指派給一個或多個訂閱的控制台代理虛擬機器。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟「訂閱」服務並選擇您的訂閱。

從*訂閱*服務分配角色很重要，因為這指定了訂閱等級的角色分配範圍。_範圍_定義了存取適用的資源集。如果您在不同層級（例如，虛擬機器層級）指定範圍，則您在NetApp Console內完成操作的能力將受到影響。

["Microsoft Azure 文件：了解 Azure RBAC 的範圍"](#)

2. 選擇*存取控制 (IAM)* > 新增 > 新增角色分配。
3. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。



控制台操作員是策略中提供的預設名稱。如果您為角色選擇了不同的名稱，請選擇該名稱。

4. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - a. 指派對*託管身分*的存取權限。
 - b. 選擇“選擇成員”，選擇建立控制台代理虛擬機器的訂閱，在“託管識別”下，選擇“虛擬機器”，然後選擇控制台代理虛擬機器。
 - c. 選擇*選擇*。
 - d. 選擇“下一步”。
 - e. 選擇*審閱+分配*。
 - f. 如果要管理其他 Azure 訂閱中的資源，請切換到該訂閱，然後重複這些步驟。

下一步是什麼？

前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

服務主體

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

控制台現在具有代表您在 Azure 中執行操作所需的權限。

在 **Azure** 中手動安裝控制台代理

要在您自己的 Linux 主機上手動安裝控制台代理，您需要查看主機要求、設定網路、準備 Azure 權限、安裝控制台代理，然後提供您準備好的權限。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：查看主機需求

控制台代理軟體必須在滿足特定作業系統要求、RAM 要求、連接埠要求等的主機上執行。



控制台代理保留 19000 到 19200 的 UID 和 GID 範圍。這個範圍是固定的，不能修改。如果主機上的任何第三方軟體使用此範圍內的 UID 或 GID，則代理安裝將會失敗。NetApp建議使用沒有第三方軟體的主機以避免衝突。

專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援控制台代理。該主機必須是專用主機。主機可以是滿足以下大小要求的任何架構：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB
- 磁碟空間：建議主機預留165GB空間，分割區需求如下：

- `/opt`：必須有 120 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

- `/var`：必須有 40 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

虛擬機器管理程序

需要經過認證可運行支援的作業系統的裸機或託管虛擬機器管理程式。

作業系統和容器要求

在標準模式或受限模式下使用控制台時，控制台代理程式支援下列作業系統。安裝代理之前需要一個容器編排工具。

作業系統	支援的作業系統版本	支援的代理版本	所需的容器工具	SELinux
紅帽企業 Linux	9.1 至 9.4 8.6 至 8.10 • 僅限英文版本。 • 主機必須在 Red Hat 訂閱管理中註冊。如果未註冊，主機將無法在代理安裝期間存取儲存庫來更新所需的第三方軟體。	3.9.50 或更高版本，控制台處於標準模式或受限模式	Podman 版本 4.6.1 或 4.9.4 查看 Podman 設定要求 。	在強制模式或寬容模式下受支持 • 作業系統上啟用了 SELinux 的代理程式不支援對 Cloud Volumes ONTAP 系統的管理。
Ubuntu	24.04 LTS	3.9.45 或更高版本，NetApp Console 處於標準模式或受限模式	Docker Engine 23.06 至 28.0.0。	不支援

Azure VM 大小

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 Standard_D8s_v3。

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

/var 中的磁碟空間

必須有 20 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

步驟 2：安裝 Podman 或 Docker Engine

根據您的作業系統，安裝代理程式之前需要 Podman 或 Docker Engine。

- Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 需要 Podman。

[查看支援的 Podman 版本](#)。

- Ubuntu 需要 Docker 引擎。

[查看支援的 Docker Engine 版本](#)。

範例 2. 步驟

Podman

請依照以下步驟安裝和設定 Podman：

- 啟用並啟動 podman.socket 服務
- 安裝python3
- 安裝 podman-compose 套件版本 1.0.6
- 將 podman-compose 加入到 PATH 環境變量
- 如果使用 Red Hat Enterprise Linux，請驗證您的 Podman 版本使用的是 Netavark Aardvark DNS 而不是 CNI



安裝代理程式後調整 aardvark-dns 連接埠（預設值：53），以避免 DNS 連接埠衝突。按照說明配置連接埠。

步驟

1. 如果主機上安裝了 podman-docker 套件，請將其刪除。

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. 安裝 Podman。

您可以從官方 Red Hat Enterprise Linux 儲存庫取得 Podman。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

3. 啟用並啟動 podman.socket 服務。

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. 安裝 python3。

```
sudo dnf install python3
```

5. 如果您的系統上還沒有 EPEL 儲存庫包，請安裝它。

6. 如果使用 Red Hat Enterprise：

此步驟是必要的，因為 podman-compose 可從 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 儲存庫中取得。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

7. 安裝 podman-compose 套件 1.0.6。

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



使用 `dnf install` 指令滿足將 podman-compose 新增至 PATH 環境變數的要求。安裝指令將 podman-compose 新增至 /usr/bin，它已經包含在 `secure\_path` 主機上的選項。

8. 如果使用 Red Hat Enterprise Linux 8，請驗證您的 Podman 版本是否使用具有 Aardvark DNS 的 NetAvark 而不是 CNI。

a. 透過執行以下命令檢查您的 networkBackend 是否設定為 CNI：

```
podman info | grep networkBackend
```

b. 如果 networkBackend 設定為 CNI，你需要將其更改為 netavark。

c. 安裝 `netavark` 和 `aardvark-dns` 使用以下命令：

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

d. 打開 `/etc/containers/containers.conf` 檔案並修改 network_backend 選項以使用“netavark”而不是“cni”。

如果 /etc/containers/containers.conf 不存在，請將配置變更為

```
`/usr/share/containers/containers.conf`。
```

9. 重新啟動 podman。

```
systemctl restart podman
```

10. 使用以下命令確認 networkBackend 現在已更改為“netavark”：

```
podman info | grep networkBackend
```

Docker 引擎

依照 Docker 的文件安裝 Docker Engine。

步驟

1. "查看 Docker 的安裝說明"

請依照步驟安裝支援的 Docker Engine 版本。請勿安裝最新版本，因為控制台不支援它。

2. 驗證 Docker 是否已啟用並正在運行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

步驟 3：設定網絡

確保您打算安裝控制台代理的網路位置支援以下要求。滿足這些要求使控制台代理程式能夠管理混合雲環境中的資源和流程。

Azure 區域

如果您使用 Cloud Volumes ONTAP，則控制台代理程式應部署在與其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系統相同的 Azure 區域中，或部署在 "[Azure 區域對](#)" 適用於 Cloud Volumes ONTAP 系統。此要求可確保在 Cloud Volumes ONTAP 及其關聯的儲存帳戶之間使用 Azure Private Link 連線。

["了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure Private Link"](#)

連接到目標網絡

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

使用基於 Web 的 NetApp Console 時從電腦聯繫的端點

從 Web 瀏覽器存取控制台的電腦必須能夠聯絡多個端點。您需要使用控制台來設定控制台代理並進行控制台的日常使用。

"為NetApp控制台準備網絡"。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluelxp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluelxp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。了解如何更新終端節點列表。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。"[了解有關NetApp資料分類的更多信息](#)"

步驟 4：設定控制台代理部署權限

您需要使用下列選項之一向控制台代理提供 Azure 權限：

- 選項 1：使用系統指派的託管識別為 Azure VM 指派自訂角色。
- 選項 2：向控制台代理程式提供具有所需權限的 Azure 服務主體的憑證。

依照步驟為控制台代理程式準備權限。

為控制台代理部署建立自訂角色

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

步驟

1. 如果您打算在自己的主機上手動安裝軟體，請在 VM 上啟用系統指派的託管標識，以便您可以透過自訂角色提供所需的 Azure 權限。

["Microsoft Azure 文件：使用 Azure 入口網站為 VM 上的 Azure 資源配置託管標識"](#)

2. 複製["連接器的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
3. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為想要與 NetApp Console 一起使用的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- a. 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。
- b. 上傳 JSON 檔案。



- c. 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

服務主體


在 Microsoft Entra ID 中建立並設定服務主體，並取得控制台代理程式所需的 Azure 憑證。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 ["Microsoft Azure 文件：所需權限"](#)

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：
 - 名稱：輸入應用程式的名稱。
 - 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
 - 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。
6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- a. 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- b. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 "Azure 雲端外殼" 並選擇 Bash 環境。
- 上傳 JSON 檔案。



- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：


```
az role definition create --role-definition  
Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。

2. 將應用程式指派給角色：


- a. 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- b. 選擇訂閱。
- c. 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- d. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- e. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：

- 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
- 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 API 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs **APIs my organization uses** My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph
Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



**Azure Batch**
Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

**Azure Data Catalog**
Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

**Azure Data Explorer**
Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

**Azure Data Lake**
Access to storage and compute for big data analytic scenarios

**Azure DevOps**
Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

**Azure Import/Export**
Programmatic control of import/export jobs

**Azure Key Vault**
Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

**Azure Rights Management Services**
Allow validated users to read and write protected content

**Azure Service Management**
Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

**Azure Storage**
Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

**Customer Insights**
Create profile and interaction models for your products

**Data Export Service for Microsoft Dynamics 365**
Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[← All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

[+ New client secret](#)

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA	

結果

您的服務主體現已設置，您應該已經複製了應用程式（客戶端）ID、目錄（租用戶）ID 和用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時，您需要在控制台中輸入此資訊。

步驟 5：安裝控制台代理

完成先決條件後，您可以在自己的 Linux 主機上手動安裝軟體。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 安裝控制台代理程式的 root 權限。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

您可以選擇在安裝後設定代理伺服器，但這樣做需要重新啟動控制台代理。

- 如果代理伺服器使用 HTTPS 或代理是攔截代理，則需要 CA 簽署的憑證。



手動安裝控制台代理程式時，無法為透明代理伺服器設定憑證。如果需要為透明代理伺服器設定證書，則必須在安裝後使用維護控制台。詳細了解["代理維護控制台"](#)。

- 在 Azure 中的 VM 上啟用託管標識，以便您可以透過自訂角色提供所需的 Azure 權限。

["Microsoft Azure 文件：使用 Azure 入口網站為 VM 上的 Azure 資源配置託管標識"](#)

關於此任務

NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是早期版本。安裝後，如果有新版本可用，控制台代理會自動更新。

步驟

1. 如果主機上設定了 `http_proxy` 或 `https_proxy` 系統變量，請將其刪除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不刪除這些系統變量，安裝將會失敗。

2. 從下載控制台代理軟體 ["NetApp 支援站點"](#)，然後將其複製到 Linux 主機上。

您應該下載適用於您的網路或雲端中的「線上」代理安裝程式。

3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

其中 <version> 是您下載的控制台代理的版本。

4. 如果在政府雲端環境中安裝，請停用設定檢查。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)

5. 運行安裝腳本。

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

如果您的網路需要代理來存取互聯網，則需要新增代理資訊。您可以新增透明或顯式代理程式。--proxy 和 --cacert 參數是可選的，系統不會提示您新增它們。如果您有代理伺服器，則需要輸入所示的參數。

以下是使用 CA 簽章憑證設定明確代理伺服器的範例：

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert  
/tmp/cacert/certificate.cer
```

`--proxy` 使用下列格式之一將控制台代理程式配置為使用 HTTP 或 HTTPS 代理伺服器：

- http://位址:埠
- http://用戶名:密碼@地址:端口
- http://網域%92用戶名:密碼@位址:端口
- https://位址:埠
- https://使用者名稱:密碼@位址:端口
- https://網域%92用戶名:密碼@地址:端口

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須使用 \ 的 ASCII 代碼，如上所示。
- 控制台代理不支援包含 @ 字元的使用者名稱或密碼。
- 如果密碼包含以下任何特殊字符，則必須在該特殊字符前面加上反斜杠來轉義該特殊字符：& 或 !

例如：

http://bxpproxyuser:netapp1\!@網址:3128

`--cacert` 指定用於控制台代理程式和代理伺服器之間的 HTTPS 存取的 CA 簽章憑證。HTTPS 代理伺服器、攔截代理伺服器、透明代理伺服器都需要此參數。

+ 下面是設定透明代理伺服器的範例。配置透明代理時，不需要定義代理伺服器。您只需將 CA 簽署的憑證新增至控制台代理主機：

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. 如果您使用 Podman，則需要調整 aardvark-dns 連接埠。

- a. 透過 SSH 連接到控制台代理虛擬機器。
- b. 開啟 `podman /usr/share/containers/containers.conf` 檔案並修改 Aardvark DNS 服務的選定連接埠。例如，將其更改為 54。

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

c. 重新啟動控制台代理虛擬機器。

2. 等待安裝完成。

安裝結束時，如果您指定了代理伺服器，控制台代理服務 (occm) 將重新啟動兩次。



如果安裝失敗，您可以查看安裝報告和日誌來協助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

1. 從連接到控制台代理虛擬機器的主機開啟 Web 瀏覽器並輸入以下 URL：

`<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>`

2. 登入後，設定控制台代理：

- a. 指定與控制台代理程式關聯的組織。
- b. 輸入系統的名稱。
- c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

您應該保持限制模式處於停用狀態，因為這些步驟描述如何在標準模式下使用控制台。只有當您擁有安全的環境並希望中斷此帳戶與後端服務的連線時，才應啟用受限模式。如果真是這樣的話，"[依照步驟在受限模式下開始使用NetApp Console](#)"。

d. 選擇*讓我們開始吧*。

如果您在建立控制台代理程式的相同 Azure 訂閱中擁有 Azure Blob 存儲，您將看到 Azure Blob 儲存系統自動出現在「系統」頁面上。"[了解如何透過NetApp Console管理 Azure Blob 儲存](#)"

步驟 6：提供對**NetApp Console**的權限

現在您已經安裝了控制台代理，您需要為控制台代理提供您先前設定的 Azure 權限。提供權限使控制台能夠管理 Azure 中的資料和儲存基礎結構。

自訂角色

前往 Azure 入口網站並將 Azure 自訂角色指派給一個或多個訂閱的控制台代理虛擬機器。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟「訂閱」服務並選擇您的訂閱。

從*訂閱*服務分配角色很重要，因為這指定了訂閱等級的角色分配範圍。_範圍_定義了存取適用的資源集。如果您在不同層級（例如，虛擬機器層級）指定範圍，則您在NetApp Console內完成操作的能力將受到影響。

["Microsoft Azure 文件：了解 Azure RBAC 的範圍"](#)

2. 選擇*存取控制 (IAM)* > 新增 > 新增角色分配。
3. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。



控制台操作員是策略中提供的預設名稱。如果您為角色選擇了不同的名稱，請選擇該名稱。

4. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - a. 指派對*託管身分*的存取權限。
 - b. 選擇“選擇成員”，選擇建立控制台代理虛擬機器的訂閱，在“託管識別”下，選擇“虛擬機器”，然後選擇控制台代理虛擬機器。
 - c. 選擇*選擇*。
 - d. 選擇“下一步”。
 - e. 選擇*審閱+分配*。
 - f. 如果要管理其他 Azure 訂閱中的資源，請切換到該訂閱，然後重複這些步驟。

下一步是什麼？

前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

服務主體

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

控制台代理現在具有代表您在 Azure 中執行操作所需的權限。

Google 雲

Google Cloud 中的控制台代理安裝選項

有幾種不同的方法可以在 Google Cloud 中建立控制台代理。直接從 NetApp Console 是最常見的方式。 ---

有以下安裝選項可用：

- ["直接從控制台建立控制台代理"](#)（這是標準選項）

此操作將在您選擇的 VPC 中啟動運行 Linux 和控制台代理軟體的 VM 執行個體。

- ["使用 Google Platform 建立控制台代理"](#)

此操作也會啟動執行 Linux 和控制台代理軟體的 VM 實例，但部署直接從 Google Cloud 啟動，而不是從控制台啟動。

- ["在您自己的 Linux 主機上下載並手動安裝軟體"](#)

您選擇的安裝選項會影響您如何準備安裝。這包括如何向控制台提供驗證身分和管理 Google Cloud 中的資源所需的權限。

透過 NetApp Console 在 Google Cloud 中建立控制台代理

您可以從控制台在 Google Cloud 中建立控制台代理程式。您需要設定網路、準備 Google Cloud 權限、啟用 Google Cloud API，然後建立控制台代理。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網路

設定網路以確保控制台代理可以管理資源，並連接到目標網路和出站網路存取。

VPC 和子網

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VPC 和子網路。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1/ \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	管理 Google Cloud 中的資源。
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

從NetApp控制台聯繫的端點

當您使用透過 SaaS 層提供的基於 Web 的NetApp Console時，它會聯絡多個端點來完成資料管理任務。這包括從控制台聯繫以部署控制台代理的端點。

["查看從NetApp控制台聯繫的端點列表"](#)。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22)。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。"[了解有關NetApp資料分類的更多信息](#)"

建立控制台代理程式後實現此網路需求。

步驟 2：設定權限以建立控制台代理

在從控制台部署控制台代理程式之前，您需要為部署控制台代理程式 VM 的 Google 平台使用者設定權限。

步驟

1. 在 Google 平台中建立自訂角色：
 - a. 建立包含以下權限的 YAML 檔案：

```
title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the Console agent
stage: GA
includedPermissions:
```


- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get

```
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- resourcemanager.projects.get
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.list
```

- b. 從 Google Cloud 啟動雲殼。
- c. 上傳包含所需權限的 YAML 檔案。
- d. 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connectorDeployment」的角色：

```
gcloud iam 角色建立 connectorDeployment --project=myproject --file=connector-deployment.yaml
```

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 將此自訂角色指派給將從控制台或使用 gcloud 部署控制台代理程式的使用者。

["Google Cloud 文件：授予單一角色"](#)

步驟 3：設定控制台代理操作的權限

需要一個 Google Cloud 服務帳號來向控制台代理提供控制台管理 Google Cloud 中的資源所需的權限。建立控制台代理程式時，您需要將此服務帳戶與控制台代理 VM 關聯。

在後續版本中新增權限時，您有責任更新自訂角色。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。

步驟

1. 在 Google Cloud 中建立自訂角色：
 - a. 建立一個包含以下內容的 YAML 文件["控制台代理程式的服務帳戶權限"](#)。
 - b. 從 Google Cloud 啟動雲殼。
 - c. 上傳包含所需權限的 YAML 檔案。
 - d. 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connector」的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 在 Google Cloud 中建立服務帳號並將角色指派給該服務帳號：

- a. 從 IAM 和管理服務中，選擇 服務帳戶 > 建立服務帳戶。
- b. 輸入服務帳戶詳細資料並選擇*建立並繼續*。
- c. 選擇您剛剛建立的角色。
- d. 完成剩餘步驟以建立角色。

["Google Cloud 文件：建立服務帳號"](#)

3. 如果您打算在與控制台代理程式所在專案不同的專案中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要為控制台代理程式的服務帳戶提供這些項目的存取權限。

例如，假設控制台代理程式位於專案 1 中，而您想要在專案 2 中建立Cloud Volumes ONTAP系統。您需要授予項目 2 中的服務帳戶存取權限。

- a. 從 IAM 和管理服務中，選擇您想要建立Cloud Volumes ONTAP系統的 Google Cloud 專案。
- b. 在 **IAM** 頁面上，選擇 授予存取權限 並提供所需的詳細資訊。
 - 輸入控制台代理服務帳戶的電子郵件。
 - 選擇控制台代理程式的自訂角色。
 - 選擇*儲存*。

有關詳細信息，請參閱 ["Google Cloud 文件"](#)

步驟 4：設定共享 VPC 權限

如果您使用共用 VPC 將資源部署到服務項目中，則需要準備好您的權限。

此表僅供參考，當 IAM 配置完成時，您的環境應該反映權限表。

查看共用 VPC 權限

身分	創造者	主辦地點	服務項目權限	宿主專案權限	目的
Google 帳戶部署代理	風俗	服務項目	"代理部署策略"	計算.網路用戶	在服務項目中部署代理
代理服務帳戶	風俗	服務項目	"代理服務帳號策略"	計算.網路使用者 部署管理員.編輯器	部署和維護服務項目中的Cloud Volumes ONTAP和服務
Cloud Volumes ONTAP 服務帳戶	風俗	服務項目	storage.admin 成員： NetApp Console服務帳號作為 serviceAccount.user	不適用	(選購) 適用於NetApp Cloud Tiering和NetApp Backup and Recovery
Google API 服務代理	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署與 Google Cloud API 互動。允許控制台使用共用網路。
Google Compute Engine 預設服務帳戶	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署部署 Google Cloud 執行個體和運算基礎架構。允許控制台使用共用網路。

筆記：

1. 如果您沒有將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立規則，則僅主機專案才需要 deploymentmanager.editor。如果未指定規則，NetApp Console將在主機專案中建立包含 VPC0 防火牆規則的部署。
2. 只有當您未將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立它們時，才需要firewall.create和firewall.delete。這些權限位於控制台帳戶 .yaml 檔案中。如果您使用共用 VPC 部署 HA 對，這些權限將用於為 VPC1、2 和 3 建立防火牆規則。對於所有其他部署，這些權限也將用於為 VPC0 建立規則。
3. 對於 Cloud Tiering，分層服務帳戶必須在服務帳戶上具有 serviceAccount.user 角色，而不僅僅是在專案層級。目前，如果您在專案層級指派 serviceAccount.user，則使用 getIAMPolicy 查詢服務帳號時不會顯示權限。

步驟 5：啟用 Google Cloud API

在部署控制台代理程式和Cloud Volumes ONTAP之前，您必須啟用多個 Google Cloud API。

步

1. 在您的專案中啟用以下 Google Cloud API：
 - 雲端部署管理器 V2 API
 - 雲端日誌 API
 - 雲端資源管理器 API

- 計算引擎 API
- 身分識別和存取管理 (IAM) API
- 雲端金鑰管理服務 (KMS) API

(僅當您打算將NetApp Backup and Recovery與客戶管理加密金鑰 (CMEK) 結合使用時才需要)

"Google Cloud 文件：啟用 API"

步驟 6：建立控制台代理

直接從控制台建立控制台代理。

關於此任務

建立控制台代理程式會使用預設配置在 Google Cloud 中部署虛擬機器執行個體。建立控制台代理程式後，請勿切換到具有較少 CPU 或較少 RAM 的較小 VM 執行個體。["了解控制台代理的預設配置"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 建立控制台代理程式所需的 Google Cloud 權限以及控制台代理虛擬機器的服務帳號。
- 滿足組網需求的VPC及子網路。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在“概覽”頁面上，選擇“部署代理”>“Google Cloud”
3. 在*部署代理*頁面上，查看您需要的詳細資訊。您有兩個選擇：
 - a. 選擇“繼續”以使用產品內指南準備部署。產品內指南中的每個步驟都包含文件此頁面上的資訊。
 - b. 如果您已按照此頁面上的步驟做好準備，請選擇「跳至部署」。
4. 依照精靈中的步驟建立控制台代理：
 - 如果出現提示，請登入您的 Google 帳戶，該帳戶應該具有建立虛擬機器實例所需的權限。

該表單由 Google 擁有並託管。您的憑證未提供給NetApp。

- 詳細資訊：輸入虛擬機器實例的名稱，指定標籤，選擇項目，然後選擇具有所需權限的服務帳戶（有關詳細信息，請參閱上面的部分）。
- 位置：指定實例的區域、區域、VPC 和子網路。
- 網路：選擇是否啟用公用 IP 位址並選擇性地指定代理程式配置。
- 網路標籤：如果使用透明代理，則向控制台代理實例新增網路標籤。網路標籤必須以小寫字母開頭，並且可以包含小寫字母、數字和連字號。標籤必須以小寫字母或數字結尾。例如，您可以使用標籤“console-agent-proxy”。
- 防火牆策略：選擇是否建立新的防火牆策略，或是否選擇允許所需入站和出站規則的現有防火牆策略。

"Google Cloud 中的防火牆規則"

5. 檢查您的選擇以驗證您的設定是否正確。

- a. 預設情況下，*驗證代理程式設定*複選框處於選取狀態，以便控制台在您部署時驗證網路連線要求。如果控制台無法部署代理，它會提供一份報告來幫助您排除故障。如果部署成功，則不會提供報告。

如果您仍在使用["先前的端點"](#)用於代理升級，驗證失敗並出現錯誤。為了避免這種情況，請取消選取核取方塊以跳過驗證檢查。

6. 選擇“新增”。

代理大約需要 10 分鐘才能準備就緒；請停留在頁面上直到過程完成。

結果

過程完成後，控制台代理即可使用。



如果部署失敗，您可以從控制台下載報告和日誌來幫助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

如果您在建立控制台代理程式的相同 Google Cloud 帳戶中擁有 Google Cloud Storage 儲存桶，您將看到 Google Cloud Storage 系統自動出現在 **Systems** 頁面上。["了解如何透過控制台管理 Google 雲端存儲"](#)

從 **Google Cloud** 建立控制台代理

若要使用 Google Cloud 在 Google Cloud 中建立控制台代理，您需要設定網路、準備 Google Cloud 權限、啟用 Google Cloud API，然後建立控制台代理。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：設定網絡

設定網路以使控制台代理程式能夠管理資源並連接到目標網路和網際網路。

VPC 和子網

建立控制台代理程式時，您需要指定它所在的 VPC 和子網路。

連接到目標網絡

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1 \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta https://www.googleapis.com/storage/v1 https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	管理 Google Cloud 中的資源。
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

從NetApp控制台聯繫的端點

當您使用透過 SaaS 層提供的基於 Web 的NetApp Console時，它會聯絡多個端點來完成資料管理任務。這包括從控制台聯繫以部署控制台代理的端點。

["查看從NetApp控制台聯繫的端點列表"](#)。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。"[了解有關NetApp資料分類的更多信息](#)"

建立控制台代理程式後實現此網路需求。

步驟 2：設定權限以建立控制台代理

為 Google Cloud 使用者設定權限以從 Google Cloud 部署控制台代理虛擬機器。

步驟

1. 在 Google 平台中建立自訂角色：
 - a. 建立包含以下權限的 YAML 檔案：

```
title: Console agent deployment policy
description: Permissions for the user who deploys the NetApp Console agent
stage: GA
includedPermissions:
- compute.disks.create
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
```


- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.get
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list

- `deploymentmanager.types.get`
- `deploymentmanager.types.list`
- `resourcemanager.projects.get`
- `compute.instances.setServiceAccount`
- `iam.serviceAccounts.list`

- 從 Google Cloud 啟動雲殼。
- 上傳包含所需權限的 YAML 檔案。
- 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connectorDeployment」的角色：

```
gcloud iam 角色建立 connectorDeployment --project=myproject --file=connector-deployment.yaml
```

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 將此自訂角色指派給從 Google Cloud 部署控制台代理程式的使用者。

["Google Cloud 文件：授予單一角色"](#)

步驟 3：設定控制台代理操作的權限

需要一個 Google Cloud 服務帳號來向控制台代理提供控制台管理 Google Cloud 中的資源所需的權限。建立控制台代理程式時，您需要將此服務帳戶與控制台代理 VM 關聯。

在後續版本中新增權限時，您有責任更新自訂角色。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。

步驟

1. 在 Google Cloud 中建立自訂角色：
 - a. 建立一個包含以下內容的 YAML 文件["控制台代理程式的服務帳戶權限"](#)。
 - b. 從 Google Cloud 啟動雲殼。
 - c. 上傳包含所需權限的 YAML 檔案。
 - d. 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connector」的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 在 Google Cloud 中建立服務帳號並將角色指派給該服務帳號：
 - a. 從 IAM 和管理服務中，選擇 服務帳戶 > 建立服務帳戶。
 - b. 輸入服務帳戶詳細資料並選擇*建立並繼續*。
 - c. 選擇您剛剛建立的角色。

d. 完成剩餘步驟以建立角色。

["Google Cloud 文件：建立服務帳號"](#)

3. 如果您打算在與控制台代理程式所在專案不同的專案中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要為控制台代理程式的服務帳戶提供這些項目的存取權限。

例如，假設控制台代理程式位於專案 1 中，而您想要在專案 2 中建立Cloud Volumes ONTAP系統。您需要授予項目 2 中的服務帳戶存取權限。

- a. 從 IAM 和管理服務中，選擇您想要建立Cloud Volumes ONTAP系統的 Google Cloud 專案。
- b. 在 **IAM** 頁面上，選擇 授予存取權限 並提供所需的詳細資訊。
 - 輸入控制台代理服務帳戶的電子郵件。
 - 選擇控制台代理程式的自訂角色。
 - 選擇*儲存*。

有關詳細信息，請參閱 ["Google Cloud 文件"](#)

步驟 4：設定共享 VPC 權限

如果您使用共用 VPC 將資源部署到服務項目中，則需要準備好您的權限。

此表僅供參考，當 IAM 配置完成時，您的環境應該反映權限表。

查看共用 VPC 權限

身分	創造者	主辦地點	服務項目權限	宿主專案權限	目的
Google 帳戶部署代理	風俗	服務項目	"代理部署策略"	計算.網路用戶	在服務項目中部署代理
代理服務帳戶	風俗	服務項目	"代理服務帳號策略"	計算.網路使用者 部署管理員.編輯器	部署和維護服務項目中的Cloud Volumes ONTAP和服務
Cloud Volumes ONTAP 服務帳戶	風俗	服務項目	storage.admin 成員： NetApp Console服務帳號作為 serviceAccount.user	不適用	(選購) 適用於NetApp Cloud Tiering和NetApp Backup and Recovery
Google API 服務代理	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署與 Google Cloud API 互動。允許控制台使用共用網路。
Google Compute Engine 預設服務帳戶	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署部署 Google Cloud 執行個體和運算基礎架構。允許控制台使用共用網路。

筆記：

- 如果您沒有將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立規則，則僅主機專案才需要 deploymentmanager.editor。如果未指定規則，NetApp Console將在主機專案中建立包含 VPC0 防火牆規則的部署。
- 只有當您未將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立它們時，才需要firewall.create和firewall.delete。這些權限位於控制台帳戶 .yaml 檔案中。如果您使用共用 VPC 部署 HA 對，這些權限將用於為 VPC1、2 和 3 建立防火牆規則。對於所有其他部署，這些權限也將用於為 VPC0 建立規則。
- 對於 Cloud Tiering，分層服務帳戶必須在服務帳戶上具有 serviceAccount.user 角色，而不僅僅是在專案層級。目前，如果您在專案層級指派 serviceAccount.user，則使用 getIAMPolicy 查詢服務帳號時不會顯示權限。

步驟 5：啟用 Google Cloud API

在部署控制台代理程式和Cloud Volumes ONTAP之前，先啟用多個 Google Cloud API。

步

- 在您的專案中啟用以下 Google Cloud API：
 - 雲端部署管理器 V2 API
 - 雲端日誌 API
 - 雲端資源管理器 API

- 計算引擎 API
- 身分識別和存取管理 (IAM) API
- 雲端金鑰管理服務 (KMS) API

(僅當您打算將NetApp Backup and Recovery與客戶管理加密金鑰 (CMEK) 結合使用時才需要)

"Google Cloud 文件：啟用 API"

步驟 6：建立控制台代理

使用 Google Cloud 建立控制台代理程式。

建立控制台代理程式會使用預設配置在 Google Cloud 中部署虛擬機器執行個體。建立控制台代理程式後，請勿切換到具有較少 CPU 或較少 RAM 的較小 VM 執行個體。["了解控制台代理的預設配置"](#)。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 建立控制台代理程式所需的 Google Cloud 權限以及控制台代理虛擬機器的服務帳號。
- 滿足組網需求的VPC及子網路。
- 了解 VM 實例要求。
 - **CPU**：8 核心或 8 個 vCPU
 - 記憶體：32 GB
 - 機器類型：我們推薦 n2-standard-8。

Google Cloud 在具有支援 Shielded VM 功能的作業系統的 VM 執行個體上支援控制台代理。

步驟

1. 使用您喜歡的方法登入 Google Cloud SDK。

此範例使用安裝了 gcloud SDK 的本機 shell，但您也可以使用 Google Cloud Shell。

有關 Google Cloud SDK 的更多信息，請訪問["Google Cloud SDK 文件頁面"](#)。

2. 驗證您是否以具有上述部分定義的所需權限的使用者身分登入：

```
gcloud auth list
```

輸出應顯示以下內容，其中 * 使用者帳戶是要登入的使用者帳戶：

```
Credentialed Accounts
ACTIVE ACCOUNT
    some_user_account@domain.com
*    desired_user_account@domain.com
To set the active account, run:
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
Updates are available for some Cloud SDK components. To install them,
please run:
$ gcloud components update
```

3. 運行 `gcloud compute instances create` 命令：

```
gcloud compute instances create <instance-name>
  --machine-type=n2-standard-8
  --image-project=netapp-cloudmanager
  --image-family=cloudmanager
  --scopes=cloud-platform
  --project=<project>
  --service-account=<service-account>
  --zone=<zone>
  --no-address
  --tags <network-tag>
  --network <network-path>
  --subnet <subnet-path>
  --boot-disk-kms-key <kms-key-path>
```

實例名稱

VM 實例所需的實例名稱。

專案

(可選) 您想要部署虛擬機器的專案。

服務帳戶

步驟 2 的輸出中指定的服務帳戶。

區

您想要部署虛擬機器的區域

無地址

(可選) 不使用外部 IP 位址 (您需要雲端 NAT 或代理將流量路由到公用網際網路)

網路標籤

(可選) 新增網路標記，使用標記將防火牆規則連結到控制台代理實例

網路路徑

(可選) 新增要部署控制台代理程式的網路名稱 (對於共用 VPC，您需要完整路徑)

子網路路徑

(可選) 新增要部署控制台代理程式的子網路名稱 (對於共用 VPC，您需要完整路徑)

kms 金鑰路徑

(可選) 新增 KMS 金鑰來加密控制台代理的磁碟 (還需要套用 IAM 權限)

有關這些標誌的更多信息，請訪問["Google Cloud 運算 SDK 文件"](#)。

運行該命令將部署控制台代理程式。控制台代理實例和軟體應在大約五分鐘內運行。

4. 開啟 Web 瀏覽器並輸入控制台代理主機 URL：

控制台主機 URL 可以是本機主機、私人 IP 位址或公用 IP 位址，取決於主機的配置。例如，如果控制台代理程式位於沒有公用 IP 位址的公有雲中，則必須輸入與控制台代理主機有連接的主機的私人 IP 位址。

5. 登入後，設定控制台代理：

- a. 指定與控制台代理程式關聯的控制台組織。

["了解身分和存取管理"](#)。

- b. 輸入系統的名稱。

結果

控制台代理現在已安裝並設定到您的控制台組織。

開啟 Web 瀏覽器並前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

在 **Google Cloud** 中手動安裝控制台代理

要在您自己的 Linux 主機上手動安裝控制台代理，您需要查看主機要求、設定網路、準備 Google Cloud 權限、啟用 Google Cloud API、安裝控制台，然後提供您準備好的權限。

開始之前

- 你應該有一個["了解控制台代理"](#)。
- 你應該回顧一下["控制台代理限制"](#)。

步驟 1：查看主機需求

控制台代理軟體必須在滿足特定作業系統要求、RAM 要求、連接埠要求等的主機上執行。



控制台代理保留 19000 到 19200 的 UID 和 GID 範圍。這個範圍是固定的，不能修改。如果主機上的任何第三方軟體使用此範圍內的 UID 或 GID，則代理安裝將會失敗。NetApp建議使用沒有第三方軟體的主機以避免衝突。

專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援控制台代理。該主機必須是專用主機。主機可以是滿足以下大小要求的任何架構：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB
- 磁碟空間：建議主機預留165GB空間，分割區需求如下：
 - /opt：必須有 120 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

- /var：必須有 40 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

虛擬機器管理程序

需要經過認證可運行支援的作業系統的裸機或託管虛擬機器管理程式。

作業系統和容器要求

在標準模式或受限模式下使用控制台時，控制台代理程式支援下列作業系統。安裝代理之前需要一個容器編排工具。

作業系統	支援的作業系統版本	支援的代理版本	所需的容器工具	SELinux
紅帽企業 Linux	9.1 至 9.4 8.6 至 8.10 • 僅限英文版本。 • 主機必須在 Red Hat 訂閱管理中註冊。如果未註冊，主機將無法在代理安裝期間存取儲存庫來更新所需的第三方軟體。	3.9.50 或更高版本，控制台處於標準模式或受限模式	Podman 版本 4.6.1 或 4.9.4 查看 Podman 設定要求 。	在強制模式或寬容模式下受支持 • 作業系統上啟用了 SELinux 的代理程式不支援對 Cloud Volumes ONTAP 系統的管理。
Ubuntu	24.04 LTS	3.9.45 或更高版本，NetApp Console 處於標準模式或受限模式	Docker Engine 23.06 至 28.0.0。	不支援

Google Cloud 機器類型

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 n2-standard-8。

Google Cloud 虛擬機器實例上的控制台代理程式支援下列作業系統：["受防護的虛擬機器功能"](#)

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

/var 中的磁碟空間

必須有 20 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

步驟 2：安裝 **Podman** 或 **Docker Engine**

根據您的作業系統，安裝代理程式之前需要 Podman 或 Docker Engine。

- Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 需要 Podman。

[查看支援的 Podman 版本](#)。

- Ubuntu 需要 Docker 引擎。

[查看支援的 Docker Engine 版本](#)。

範例 3. 步驟

Podman

請依照以下步驟安裝和設定 Podman：

- 啟用並啟動 podman.socket 服務
- 安裝python3
- 安裝 podman-compose 套件版本 1.0.6
- 將 podman-compose 加入到 PATH 環境變量
- 如果使用 Red Hat Enterprise Linux，請驗證您的 Podman 版本使用的是 Netavark Aardvark DNS 而不是 CNI



安裝代理程式後調整 aardvark-dns 連接埠（預設值：53），以避免 DNS 連接埠衝突。按照說明配置連接埠。

步驟

1. 如果主機上安裝了 podman-docker 套件，請將其刪除。

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. 安裝 Podman。

您可以從官方 Red Hat Enterprise Linux 儲存庫取得 Podman。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

3. 啟用並啟動 podman.socket 服務。

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. 安裝 python3。

```
sudo dnf install python3
```

5. 如果您的系統上還沒有 EPEL 儲存庫包，請安裝它。

6. 如果使用 Red Hat Enterprise：

此步驟是必要的，因為 podman-compose 可從 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 儲存庫中取得。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

7. 安裝 podman-compose 套件 1.0.6。

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



使用 `dnf install` 指令滿足將 podman-compose 新增至 PATH 環境變數的要求。安裝指令將 podman-compose 新增至 /usr/bin，它已經包含在 `secure\_path` 主機上的選項。

8. 如果使用 Red Hat Enterprise Linux 8，請驗證您的 Podman 版本是否使用具有 Aardvark DNS 的 NetAvark 而不是 CNI。

a. 透過執行以下命令檢查您的 networkBackend 是否設定為 CNI：

```
podman info | grep networkBackend
```

b. 如果 networkBackend 設定為 CNI，你需要將其更改為 netavark。

c. 安裝 `netavark` 和 `aardvark-dns` 使用以下命令：

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

d. 打開 `/etc/containers/containers.conf` 檔案並修改 network_backend 選項以使用“netavark”而不是“cni”。

如果 /etc/containers/containers.conf 不存在，請將配置變更為

```
`/usr/share/containers/containers.conf`。
```

9. 重新啟動 podman。

```
systemctl restart podman
```

10. 使用以下命令確認 networkBackend 現在已更改為“netavark”：

```
podman info | grep networkBackend
```

Docker 引擎

依照 Docker 的文件安裝 Docker Engine。

步驟

1. "查看 Docker 的安裝說明"

請依照步驟安裝支援的 Docker Engine 版本。請勿安裝最新版本，因為控制台不支援它。

2. 驗證 Docker 是否已啟用並正在運行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

步驟 3：設定網絡

設定您的網絡，以便控制台代理可以管理混合雲環境中的資源和流程。例如，您需要確保可以連接到目標網路並且可以進行外部網路存取。

連接到目標網絡

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

使用基於 Web 的 NetApp Console 時從電腦聯繫的端點

從 Web 瀏覽器存取控制台的電腦必須能夠聯絡多個端點。您需要使用控制台來設定控制台代理並進行控制台的日常使用。

"為 NetApp 控制台準備網絡"。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1/ \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta \ https://www.googleapis.com/storage/v1 \ https://storage.googleapis.com/storage/v1 \ https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects	管理 Google Cloud 中的資源。
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址

- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

步驟 4：設定控制台代理的權限

需要一個 Google Cloud 服務帳號來向控制台代理提供控制台管理 Google Cloud 中的資源所需的權限。建立控制台代理程式時，您需要將此服務帳戶與控制台代理 VM 關聯。

在後續版本中新增權限時，您有責任更新自訂角色。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。

步驟

1. 在 Google Cloud 中建立自訂角色：
 - a. 建立一個包含以下內容的 YAML 文件["控制台代理程式的服務帳戶權限"](#)。
 - b. 從 Google Cloud 啟動雲殼。
 - c. 上傳包含所需權限的 YAML 檔案。
 - d. 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connector」的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject --file=connector.yaml
```

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 在 Google Cloud 中建立服務帳號並將角色指派給該服務帳號：
 - a. 從 IAM 和管理服務中，選擇 服務帳戶 > 建立服務帳戶。
 - b. 輸入服務帳戶詳細資料並選擇*建立並繼續*。
 - c. 選擇您剛剛建立的角色。

d. 完成剩餘步驟以建立角色。

["Google Cloud 文件：建立服務帳號"](#)

3. 如果您打算在與控制台代理程式所在專案不同的專案中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要為控制台代理程式的服務帳戶提供這些項目的存取權限。

例如，假設控制台代理程式位於專案 1 中，而您想要在專案 2 中建立Cloud Volumes ONTAP系統。您需要授予項目 2 中的服務帳戶存取權限。

- a. 從 IAM 和管理服務中，選擇您想要建立Cloud Volumes ONTAP系統的 Google Cloud 專案。
- b. 在 **IAM** 頁面上，選擇 授予存取權限 並提供所需的詳細資訊。
 - 輸入控制台代理服務帳戶的電子郵件。
 - 選擇控制台代理程式的自訂角色。
 - 選擇*儲存*。

有關詳細信息，請參閱 ["Google Cloud 文件"](#)

步驟 5：設定共享 VPC 權限

如果您使用共用 VPC 將資源部署到服務項目中，則需要準備好您的權限。

此表僅供參考，當 IAM 配置完成時，您的環境應該反映權限表。

查看共用 VPC 權限

身分	創造者	主辦地點	服務項目權限	宿主專案權限	目的
Google 帳戶部署代理	風俗	服務項目	"代理部署策略"	計算.網路用戶	在服務項目中部署代理
代理服務帳戶	風俗	服務項目	"代理服務帳號策略"	計算.網路使用者 部署管理員.編輯器	部署和維護服務項目中的Cloud Volumes ONTAP和服務
Cloud Volumes ONTAP 服務帳戶	風俗	服務項目	storage.admin 成員： NetApp Console服務帳號作為 serviceAccount.user	不適用	(選購) 適用於NetApp Cloud Tiering和NetApp Backup and Recovery
Google API 服務代理	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署與 Google Cloud API 互動。允許控制台使用共用網路。
Google Compute Engine 預設服務帳戶	Google 雲	服務項目	(預設) 編輯器	計算.網路用戶	代表部署部署 Google Cloud 執行個體和運算基礎架構。允許控制台使用共用網路。

筆記：

- 如果您沒有將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立規則，則僅主機專案才需要 deploymentmanager.editor。如果未指定規則， NetApp Console將在主機專案中建立包含 VPC0 防火牆規則的部署。
- 只有當您未將防火牆規則傳遞給部署並選擇讓控制台為您建立它們時，才需要firewall.create和firewall.delete。這些權限位於控制台帳戶 .yaml 檔案中。如果您使用共用 VPC 部署 HA 對，這些權限將用於為 VPC1、2 和 3 建立防火牆規則。對於所有其他部署，這些權限也將用於為 VPC0 建立規則。
- 對於 Cloud Tiering，分層服務帳戶必須在服務帳戶上具有 serviceAccount.user 角色，而不僅僅是在專案層級。目前，如果您在專案層級指派 serviceAccount.user，則使用 getIAMPolicy 查詢服務帳號時不會顯示權限。

第 6 步：啟用 Google Cloud API

在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP系統之前，必須啟用多個 Google Cloud API。

步

- 在您的專案中啟用以下 Google Cloud API：
 - 雲端部署管理器 V2 API
 - 雲端日誌 API
 - 雲端資源管理器 API

- 計算引擎 API
- 身分識別和存取管理 (IAM) API
- 雲端金鑰管理服務 (KMS) API

(僅當您打算將NetApp Backup and Recovery與客戶管理加密金鑰 (CMEK) 結合使用時才需要)

"Google Cloud 文件：啟用 API"

步驟 7：安裝控制台代理

完成先決條件後，您可以在自己的 Linux 主機上手動安裝軟體。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 安裝控制台代理程式的 root 權限。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

您可以選擇在安裝後設定代理伺服器，但這樣做需要重新啟動控制台代理。

- 如果代理伺服器使用 HTTPS 或代理是攔截代理，則需要 CA 簽署的憑證。



手動安裝控制台代理程式時，無法為透明代理伺服器設定憑證。如果需要為透明代理伺服器設定證書，則必須在安裝後使用維護控制台。詳細了解["代理維護控制台"](#)。

關於此任務

NetApp支援網站上提供的安裝程式可能是早期版本。安裝後，如果有新版本可用，控制台代理會自動更新。

步驟

1. 如果主機上設定了 `http_proxy` 或 `https_proxy` 系統變量，請將其刪除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不刪除這些系統變量，安裝將會失敗。

2. 從下載控制台代理軟體 ["NetApp支援站點"](#)，然後將其複製到Linux主機上。

您應該下載適用於您的網路或雲端中的「線上」代理安裝程式。

3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

其中 <version> 是您下載的控制台代理的版本。

4. 如果在政府雲端環境中安裝，請停用設定檢查。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)

5. 運行安裝腳本。

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

如果您的網路需要代理來存取互聯網，則需要新增代理資訊。您可以新增透明或顯式代理程式。--proxy 和 --cacert 參數是可選的，系統不會提示您新增它們。如果您有代理伺服器，則需要輸入所示的參數。

以下是使用 CA 簽章憑證設定明確代理伺服器的範例：

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

`--proxy` 使用下列格式之一將控制台代理程式配置為使用 HTTP 或 HTTPS 代理伺服器：

- http://位址:埠
- http://用戶名:密碼@地址:端口
- http://網域%92用戶名:密碼@位址:端口
- https://位址:埠
- https://使用者名稱:密碼@位址:端口
- https://網域%92用戶名:密碼@地址:端口

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須使用 \ 的 ASCII 代碼，如上所示。
- 控制台代理不支援包含 @ 字元的使用者名稱或密碼。
- 如果密碼包含以下任何特殊字符，則必須在該特殊字符前面加上反斜杠來轉義該特殊字符：& 或 !

例如：

http://bxpproxyuser:netapp1\!@網址:3128

`--cacert` 指定用於控制台代理程式和代理伺服器之間的 HTTPS 存取的 CA 簽章憑證。HTTPS代理伺服器、攔截代理伺服器、透明代理伺服器都需要此參數。

+ 下面是設定透明代理伺服器的範例。配置透明代理時，不需要定義代理伺服器。您只需將 CA 簽署的憑證新增至控制台代理主機：

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. 如果您使用 Podman，則需要調整 aardvark-dns 連接埠。
 - a. 透過 SSH 連接到控制台代理虛擬機器。
 - b. 開啟 podman `/usr/share/containers/containers.conf` 檔案並修改 Aardvark DNS 服務的選定連接埠。例如，將其更改為54。

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

- c. 重新啟動控制台代理虛擬機器。
2. 等待安裝完成。

安裝結束時，如果您指定了代理伺服器，控制台代理服務 (occm) 將重新啟動兩次。



如果安裝失敗，您可以查看安裝報告和日誌來協助您解決問題。["了解如何解決安裝問題。"](#)

1. 從連接到控制台代理虛擬機器的主機開啟 Web 瀏覽器並輸入以下 URL：

`<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>`

2. 登入後，設定控制台代理：
 - a. 指定與控制台代理程式關聯的組織。
 - b. 輸入系統的名稱。
 - c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

您應該保持限制模式處於停用狀態，因為這些步驟描述如何在標準模式下使用控制台。只有當您擁有安全的環境並希望中斷此帳戶與後端服務的連線時，才應啟用受限模式。如果真是這樣的話，["依照步驟在受限模式下開始使用NetApp Console"](#)。

- d. 選擇*讓我們開始吧*。



如果安裝失敗，您可以查看日誌和報告來幫助您排除故障。["了解如何解決安裝問題。"](#)

如果您在建立控制台代理程式的相同 Google Cloud 帳戶中擁有 Google Cloud Storage 儲存桶，您將看到 Google Cloud Storage 系統自動出現在 **Systems** 頁面上。"[了解如何透過NetApp Console管理 Google Cloud Storage](#)"

步驟 8：向控制台代理提供權限

您需要向控制台代理提供您先前設定的 Google Cloud 權限。提供權限可使控制台代理程式管理 Google Cloud 中的資料和儲存基礎架構。

步驟

1. 前往 Google Cloud 入口網站並將服務帳戶指派給控制台代理程式 VM 執行個體。

"[Google Cloud 文件：變更執行個體的服務帳戶和存取範圍](#)"

2. 如果您想管理其他 Google Cloud 專案中的資源，請透過將具有控制台代理角色的服務帳號新增至該專案來授予存取權限。您需要對每個項目重複此步驟。

在本地安裝代理

在本機手動安裝控制台代理

在本地安裝控制台代理，然後登入並設定它以與您的控制台組織協同工作。



如果您是 VMWare 用戶，您可以使用 OVA 在您的 VCenter 中安裝控制台代理程式。"[了解有關在 VCenter 中安裝代理程式的更多資訊](#)。"

在安裝之前，您需要確保您的主機（VM 或 Linux 主機）符合要求，並確保控制台代理可以存取網際網路以及目標網路。如果您打算使用NetApp資料服務或Cloud Volumes ONTAP），則需要在雲端提供者中建立憑證以新增至控制台，以便控制台代理可以代表您在雲端執行操作。

準備安裝控制台代理

在安裝控制台代理之前，您應該確保您擁有一台符合安裝要求的主機。您還需要與網路管理員合作，以確保控制台代理程式具有所需端點的出站存取權限以及與目標網路的連線。

查看控制台代理主機需求

在符合作業系統、RAM 和連接埠要求的 x86 主機上執行控制台代理。在安裝控制台代理之前，請確保您的主機符合這些要求。



控制台代理保留 19000 到 19200 的 UID 和 GID 範圍。這個範圍是固定的，不能修改。如果主機上的任何第三方軟體使用此範圍內的 UID 或 GID，則代理安裝將會失敗。NetApp建議使用沒有第三方軟體的主機以避免衝突。

專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援控制台代理。該主機必須是專用主機。主機可以是滿足以下大小要求的任何架構：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB

- 磁碟空間：建議主機預留165GB空間，分割區需求如下：

- /opt：必須有 120 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

- /var：必須有 40 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

虛擬機器管理程序

需要經過認證可運行支援的作業系統的裸機或託管虛擬機器管理程式。

作業系統和容器要求

在標準模式或受限模式下使用控制台時，控制台代理程式支援下列作業系統。安裝代理之前需要一個容器編排工具。

作業系統	支援的作業系統版本	支援的代理版本	所需的容器工具	SELinux
紅帽企業 Linux	9.1 至 9.4 8.6 至 8.10 • 僅限英文版本。 • 主機必須在 Red Hat 訂閱管理中註冊。如果未註冊，主機將無法在代理安裝期間存取儲存庫來更新所需的第三方軟體。	3.9.50 或更高版本，控制台處於標準模式或受限模式	Podman 版本 4.6.1 或 4.9.4 查看 Podman 設定要求 。	在強制模式或寬容模式下受支持 • 作業系統上啟用了 SELinux 的代理程式不支援對 Cloud Volumes ONTAP 系統的管理。
Ubuntu	24.04 LTS	3.9.45 或更高版本，NetApp Console 處於標準模式或受限模式	Docker Engine 23.06 至 28.0.0。	不支援

為控制台代理設定網路訪問

設定網路存取以確保控制台代理可以管理資源。它需要連接到目標網路並存取特定端點的出站互聯網。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

使用基於 Web 的NetApp Console時從電腦聯繫的端點

從 Web 瀏覽器存取控制台的電腦必須能夠聯絡多個端點。您需要使用控制台來設定控制台代理並進行控制台的日常使用。

["為NetApp控制台準備網絡"](#)。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。



安裝在您場所的控制台代理無法管理 Google Cloud 中的資源。如果您想管理 Google Cloud 資源，則需要在 Google Cloud 中安裝代理程式。

AWS

當控制台代理程式安裝在本機時，它需要對以下 AWS 端點進行網路訪問，以便管理部署在 AWS 中的 NetApp 系統（例如 Cloud Volumes ONTAP）。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔 "
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向 NetApp 支援發送 AutoSupport 訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新 NetApp 支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至 NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向 NetApp 支援發送 AutoSupport 訊息以及接收 Cloud Volumes ONTAP 的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在 NetApp Console 中提供功能和服務。

端點	目的
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

Azure

當控制台代理程式安裝在本機時，它需要對以下 Azure 端點進行網路訪問，以便管理部署在 Azure 中的NetApp系統（例如Cloud Volumes ONTAP）。

端點	目的
https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。
https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。

端點	目的
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。了解如何更新終端節點列表。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。[了解有關NetApp資料分類的更多信息](#)

為 **AWS** 或 **Azure** 建立控制台代理雲端權限

如果您想透過本機控制台代理程式使用 AWS 或 Azure 中的 NetApp 資料服務，則需要在雲端提供者中設定權限，然後在安裝控制台代理程式後將憑證新增至控制台代理程式。



您必須在 Google Cloud 中安裝控制台代理程式來管理駐留在那裡的任何資源。

AWS

當控制台代理程式安裝在本機時，您需要透過為具有所需權限的 IAM 使用者新增存取金鑰來為控制台提供 AWS 權限。

如果控制台代理程式安裝在本機，則必須使用此驗證方法。您不能使用 IAM 角色。

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

根據您計劃使用的NetApp資料服務，您可能需要建立第二個策略。

對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 將策略附加到 IAM 使用者。
 - ["AWS 文件：建立 IAM 角色"](#)
 - ["AWS 文件：新增和刪除 IAM 政策"](#)
4. 確保使用者擁有存取金鑰，您可以在安裝控制台代理後將其新增至NetApp Console。

結果

您現在應該擁有具有所需權限的 IAM 使用者的存取金鑰。安裝控制台代理程式後，從控制台將這些憑證與控制台代理程式關聯。

Azure


當控制台代理程式安裝在本機時，您需要透過在 Microsoft Entra ID 中設定服務主體並取得控制台代理程式所需的 Azure 憑證來為控制台代理程式提供 Azure 權限。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 ["Microsoft Azure 文件：所需權限"](#)

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：
 - 名稱：輸入應用程式的名稱。
 - 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
 - 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。
6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- a. 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- b. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。

例子


```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

- c. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。

- 上傳 JSON 檔案。




- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition  
Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。


2. 將應用程式指派給角色：

- a. 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- b. 選擇訂閱。
- c. 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- d. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- e. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
 - 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 API 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[< All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

[+ New client secret](#)

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA	

手動安裝控制台代理

當您手動安裝控制台代理時，您需要準備您的機器環境以使其滿足要求。您需要一台 Linux 機器，並且需要安裝 Podman 或 Docker，這取決於您的 Linux 作業系統。

安裝 Podman 或 Docker Engine

根據您的作業系統，安裝代理程式之前需要 Podman 或 Docker Engine。

- Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 需要 Podman。

[查看支援的 Podman 版本](#)。

- Ubuntu 需要 Docker 引擎。

[查看支援的 Docker Engine 版本](#)。

範例 4. 步驟

Podman

請依照以下步驟安裝和設定 Podman：

- 啟用並啟動 podman.socket 服務
- 安裝python3
- 安裝 podman-compose 套件版本 1.0.6
- 將 podman-compose 加入到 PATH 環境變量
- 如果使用 Red Hat Enterprise Linux，請驗證您的 Podman 版本使用的是 Netavark Aardvark DNS 而不是 CNI



安裝代理程式後調整 aardvark-dns 連接埠（預設值：53），以避免 DNS 連接埠衝突。按照說明配置連接埠。

步驟

1. 如果主機上安裝了 podman-docker 套件，請將其刪除。

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. 安裝 Podman。

您可以從官方 Red Hat Enterprise Linux 儲存庫取得 Podman。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

3. 啟用並啟動 podman.socket 服務。

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. 安裝 python3。

```
sudo dnf install python3
```

5. 如果您的系統上還沒有 EPEL 儲存庫包，請安裝它。

6. 如果使用 Red Hat Enterprise：

此步驟是必要的，因為 podman-compose 可從 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 儲存庫中取得。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

7. 安裝 podman-compose 套件 1.0.6。

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



使用 `dnf install` 指令滿足將 podman-compose 新增至 PATH 環境變數的要求。安裝指令將 podman-compose 新增至 /usr/bin，它已經包含在 `secure\_path` 主機上的選項。

8. 如果使用 Red Hat Enterprise Linux 8，請驗證您的 Podman 版本是否使用具有 Aardvark DNS 的 NetAvark 而不是 CNI。

a. 透過執行以下命令檢查您的 networkBackend 是否設定為 CNI：

```
podman info | grep networkBackend
```

b. 如果 networkBackend 設定為 CNI，你需要將其更改為 netavark。

c. 安裝 `netavark` 和 `aardvark-dns` 使用以下命令：

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

d. 打開 `/etc/containers/containers.conf` 檔案並修改 network_backend 選項以使用“netavark”而不是“cni”。

如果 /etc/containers/containers.conf 不存在，請將配置變更為

```
`/usr/share/containers/containers.conf`。
```

9. 重新啟動 podman。

```
systemctl restart podman
```

10. 使用以下命令確認 networkBackend 現在已更改為“netavark”：

```
podman info | grep networkBackend
```

Docker 引擎

依照 Docker 的文件安裝 Docker Engine。

步驟

1. "查看 Docker 的安裝說明"

請依照步驟安裝支援的 Docker Engine 版本。請勿安裝最新版本，因為控制台不支援它。

2. 驗證 Docker 是否已啟用並正在運行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

手動安裝控制台代理

在本機現有 Linux 主機上下載並安裝控制台代理軟體。

開始之前

您應該具有以下內容：

- 安裝控制台代理程式的 root 權限。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

您可以選擇在安裝後設定代理伺服器，但這樣做需要重新啟動控制台代理。

- 如果代理伺服器使用 HTTPS 或代理是攔截代理，則需要 CA 簽署的憑證。



手動安裝控制台代理程式時，無法為透明代理伺服器設定憑證。如果需要為透明代理伺服器設定證書，則必須在安裝後使用維護控制台。詳細了解["代理維護控制台"](#)。

關於此任務

NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是早期版本。安裝後，如果有新版本可用，控制台代理會自動更新。

步驟

1. 如果主機上設定了 `http_proxy` 或 `https_proxy` 系統變量，請將其刪除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不刪除這些系統變量，安裝將會失敗。

2. 從下載控制台代理軟體 "[NetApp支援站點](#)"，然後將其複製到Linux主機上。

您應該下載適用於您的網路或雲端中的「線上」代理安裝程式。

3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

其中 `<version>` 是您下載的控制台代理的版本。

4. 如果在政府雲端環境中安裝，請停用設定檢查。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)
5. 運行安裝腳本。

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy
server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

如果您的網路需要代理來存取互聯網，則需要新增代理資訊。您可以新增透明或顯式代理程式。 `--proxy` 和 `--cacert` 參數是可選的，系統不會提示您新增它們。如果您有代理伺服器，則需要輸入所示的參數。

以下是使用 CA 簽章憑證設定明確代理伺服器的範例：

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert
/tmp/cacert/certificate.cer
```

`--proxy` 使用下列格式之一將控制台代理程式配置為使用 HTTP 或 HTTPS 代理伺服器：

- `http://位址:埠`
- `http://用戶名:密碼@地址:端口`
- `http://網域%92用戶名:密碼@位址:端口`
- `https://位址:埠`
- `https://使用者名稱:密碼@位址:端口`
- `https://網域%92用戶名:密碼@地址:端口`

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須使用 \ 的 ASCII 代碼，如上所示。
- 控制台代理不支援包含 @ 字元的使用者名稱或密碼。
- 如果密碼包含以下任何特殊字符，則必須在該特殊字符前面加上反斜杠來轉義該特殊字符：& 或 !

例如：

`http://bxpproxyuser:netapp1!\@網址:3128`

`--cacert` 指定用於控制台代理程式和代理伺服器之間的 HTTPS 存取的 CA 簽章憑證。HTTPS代理伺服器、攔截代理伺服器、透明代理伺服器都需要此參數。

+ 下面是設定透明代理伺服器的範例。配置透明代理時，不需要定義代理伺服器。您只需將 CA 簽署的憑證新增至控制台代理主機：

+

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert /tmp/cacert/certificate.cer
```

1. 如果您使用 Podman，則需要調整 aardvark-dns 連接埠。
 - a. 透過 SSH 連接到控制台代理虛擬機器。
 - b. 開啟 `podman /usr/share/containers/containers.conf` 檔案並修改 Aardvark DNS 服務的選定連接埠。例如，將其更改為54。

```
vi /usr/share/containers/containers.conf
...
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful
bridge
# mode and dns enabled.
# Using an alternate port might be useful if other DNS services
should
# run on the machine.
#
dns_bind_port = 54
...
Esc:wq
```

- c. 重新啟動控制台代理虛擬機器。

下一步是什麼？

您需要在NetApp Console中註冊控制台代理程式。

使用NetApp Console註冊控制台代理

登入控制台並將控制台代理與您的組織關聯。登入方式取決於您使用控制台的模式。如果您在標準模式下使用控制台，則可以透過 SaaS 網站登入。如果您在受限模式下使用控制台，則可以從控制台代理主機本機登入。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並輸入控制台代理主機 URL：

控制台主機 URL 可以是本機主機、私人 IP 位址或公用 IP 位址，取決於主機的配置。例如，如果控制台代理程式位於沒有公用 IP 位址的公有雲中，則必須輸入與控制台代理主機有連接的主機的私人 IP 位址。

2. 註冊或登入。
3. 登入後，設定控制台：
 - a. 指定與控制台代理程式關聯的控制台組織。
 - b. 輸入系統的名稱。
 - c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

當控制台代理安裝在本機時，不支援限制模式。

- d. 選擇*讓我們開始吧*。

向NetApp Console提供雲端提供者憑證

安裝並設定控制台代理程式後，新增您的雲端憑證，以便控制台代理程式具有在 AWS 或 Azure 中執行操作所需的權限。

AWS

開始之前

如果您剛剛建立了這些 AWS 憑證，它們可能需要幾分鐘才能生效。等待幾分鐘，然後將憑證新增至控制台。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入 AWS 存取金鑰和金鑰。
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

您現在可以前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

Azure

開始之前

如果您剛剛建立了這些 Azure 憑證，它們可能需要幾分鐘才能使用。等待幾分鐘，然後再新增控制台代理的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

控制台代理現在具有代表您在 Azure 中執行操作所需的權限。您現在可以前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

使用 VCenter 在本機安裝控制台代理

如果您是 VMWare 用戶，您可以使用 OVA 在您的 VCenter 中安裝控制台代理程式。可透過 [NetApp Console](#)取得 OVA 下載或 URL。



當您使用 VCenter 工具安裝控制台代理程式時，您可以使用 VM Web 控制台執行維護任務。["了解有關代理的 VM 控制台的更多資訊。"](#)

準備安裝控制台代理

安裝之前，請確保您的 VM 主機符合要求並且控制台代理程式可以存取網際網路和目標網路。若要使用 NetApp 資料服務或 Cloud Volumes ONTAP，請為控制台代理程式建立雲端提供者憑證以代表您執行操作。

查看控制台代理主機需求

在安裝控制台代理之前，請確保您的主機符合安裝要求。

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB
- 磁碟空間：165 GB（厚置備）
- vSphere 7.0 或更高版本
- ESXi 主機 7.03 或更高版本



在 vCenter 環境中安裝代理，而不是直接在 ESXi 主機上安裝。

為控制台代理設定網路訪問

與您的網路管理員合作，確保控制台代理具有所需端點的出站存取權限以及與目標網路的連線。

連接到目標網路

控制台代理程式需要與您計劃建立和管理系統的位置建立網路連線。例如，您計劃在本機環境中建立 Cloud Volumes ONTAP 系統或儲存系統的網路。

出站互聯網訪問

部署控制台代理程式的網路位置必須具有出站網路連線才能聯絡特定端點。

使用基於 Web 的 NetApp Console 時從電腦聯繫的端點

從 Web 瀏覽器存取控制台的電腦必須能夠聯絡多個端點。您需要使用控制台來設定控制台代理並進行控制台的日常使用。

["為 NetApp 控制台準備網路"](#)。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。



您無法使用安裝在本機的控制台代理程式來管理 Google Cloud 中的資源。若要管理 Google Cloud 資源，請在 Google Cloud 中安裝代理程式。

AWS

當控制台代理程式安裝在本機時，它需要對以下 AWS 端點進行網路訪問，以便管理部署在 AWS 中的 NetApp 系統（例如 Cloud Volumes ONTAP）。

從控制台代理聯繫的端點

控制台代理需要外部網路存取來聯繫以下端點，以管理公有雲環境中的資源和流程以進行日常操作。

下面列出的端點都是 CNAME 條目。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔 "
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向 NetApp 支援發送 AutoSupport 訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新 NetApp 支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至 NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向 NetApp 支援發送 AutoSupport 訊息以及接收 Cloud Volumes ONTAP 的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在 NetApp Console 中提供功能和服務。

端點	目的
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

Azure

當控制台代理程式安裝在本機時，它需要對以下 Azure 端點進行網路訪問，以便管理部署在 Azure 中的NetApp系統（例如Cloud Volumes ONTAP）。

端點	目的
https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。
https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
https://api.bluexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.bluexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。

端點	目的
https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22)。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

為 **AWS** 或 **Azure** 建立控制台代理雲端權限

如果您想將 AWS 或 Azure 中的 NetApp 資料服務與本機控制台代理程式一起使用，則需要在雲端提供者中設定權限，以便在安裝控制台代理程式後將憑證新增至控制台代理程式。



您無法使用安裝在本機的控制台代理程式來管理 Google Cloud 中的資源。如果您想管理 Google Cloud 資源，則需要在 Google Cloud 中安裝代理程式。

AWS

對於本機控制台代理，透過新增 IAM 使用者存取金鑰來提供 AWS 權限。

對本機控制台代理程式使用 IAM 使用者存取金鑰；本機控制台代理程式不支援 IAM 角色。

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

根據您計劃使用的NetApp資料服務，您可能需要建立第二個策略。

對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 將策略附加到 IAM 使用者。
 - ["AWS 文件：建立 IAM 角色"](#)
 - ["AWS 文件：新增和刪除 IAM 政策"](#)
4. 確保使用者擁有存取金鑰，您可以在安裝控制台代理後將其新增至NetApp Console。

結果

您現在應該擁有具有所需權限的 IAM 使用者存取金鑰。安裝控制台代理程式後，從控制台將這些憑證與控制台代理程式關聯。


Azure

當控制台代理程式安裝在本機時，您需要透過在 Microsoft Entra ID 中設定服務主體並取得控制台代理程式所需的 Azure 憑證來授予控制台代理 Azure 權限。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 ["Microsoft Azure 文件：所需權限"](#)
2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：
 - 名稱：輸入應用程式的名稱。
 - 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
 - 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。
6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- a. 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- b. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。

例子


```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

- c. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。

- 上傳 JSON 檔案。




- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition  
Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。


2. 將應用程式指派給角色：

- 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- 選擇訂閱。
- 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
 - 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 API 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[← All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

+ New client secret

DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE	Copy to clipboard
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA	

在 VCenter 環境中安裝控制台代理

NetApp 支援在您的 VCenter 環境中安裝控制台代理程式。OVA 檔案包含一個預先設定的 VM 映像，您可以在 VMware 環境中部署該映像。可直接從 NetApp Console 下載檔案或部署 URL。它包括控制台代理軟體和自簽名證書。

下載 OVA 或複製 URL

直接從 NetApp Console 下載 OVA 或複製 OVA URL。

1. 選擇「管理 > 代理」。
2. 在「概覽」頁面上，選擇「部署代理程式>本機」。
3. 選擇*使用 OVA*。
4. 選擇下載 OVA 或複製 URL 以在 VCenter 中使用。

在您的 VCenter 中部署代理

登入您的 VCenter 環境以部署代理程式。

步驟

1. 如果您的環境需要，請將自簽名憑證上傳到您的受信任憑證。安裝後，您可以替換此證書。["了解如何替換自簽名憑證。"](#)
2. 從內容庫或本機系統部署 OVA。

從本地系統	來自內容庫
a. 右鍵點選並選擇 部署 OVF 範本...。b. 從 URL 中選擇 OVA 檔案或瀏覽到其位置，然後選擇 下一步。	a. 前往您的內容庫並選擇控制台代理 OVA。b. 選擇“操作”>“從此範本新虛擬機器”

3. 完成部署 OVF 範本精靈以部署控制台代理程式。
4. 為虛擬機器選擇名稱和資料夾，然後選擇“下一步”。
5. 選擇一個計算資源，然後選擇*下一步*。
6. 查看範本的詳細信息，然後選擇*下一步*。
7. 接受許可協議，然後選擇*下一步*。
8. 選擇要使用的代理配置類型：明確代理、透明代理或無代理。
9. 選擇要部署虛擬機器的資料存儲，然後選擇*下一步*。確保它滿足主機要求。

10. 選擇您想要連接虛擬機器的網絡，然後選擇*下一步*。確保網路為 IPv4 並且具有對所需端點的出站網路存取權限。

11. 在*自訂範本*視窗中，填寫以下欄位：

◦ 代理資訊

- 如果選擇了明確代理，請輸入代理伺服器主機名稱或 IP 位址和連接埠號，以及使用者名稱和密碼。
- 如果您選擇了透明代理，請上傳對應的憑證。

◦ 虛擬機器配置

- 跳過配置檢查：預設未選取此複選框，這表示代理程式執行配置檢查以驗證網路存取。
 - NetApp建議不要選取此框，以便安裝包含代理程式的設定檢查。配置檢查驗證代理是否具有對所需端點的網路存取權限。如果由於連線問題導致部署失敗，您可以從代理主機存取驗證報告和日誌。在某些情況下，如果您確信代理程式具有網路存取權限，則可以選擇跳過檢查。例如，如果您仍在[使用"先前的端點"](#)用於代理升級，驗證失敗並出現錯誤。為了避免這種情況，請勾選複選框以在不進行驗證檢查的情況下進行安裝。["了解如何更新終端節點列表"](#)。
- 維修密碼：設定維修密碼 `maint` 允許存取代理維護控制台的使用者。
- **NTP** 伺服器：指定一個或多個 NTP 伺服器進行時間同步。
- 主機名稱：設定此虛擬機器的主機名稱。它不能包含搜尋域。例如，FQDN console10.searchdomain.company.com 應輸入為 console10。
- 主 **DNS**：指定用於名稱解析的主 DNS 伺服器。
- 輔助 **DNS**：指定用於名稱解析的輔助 DNS 伺服器。
- 搜尋域：指定解析主機名稱時所使用的搜尋網域名稱。例如，如果 FQDN 是 console10.searchdomain.company.com，則輸入 searchdomain.company.com。
- **IPv4** 位址：對應到主機名稱的 IP 位址。
- **IPv4** 子網路遮罩：IPv4 位址的子網路遮罩。
- **IPv4** 網關位址：IPv4 位址的網關位址。

12. 選擇“下一步”。

13. 查看“準備完成”視窗中的詳細信息，選擇“完成”。

vSphere 工作列顯示控制台代理部署的進度。

14. 啟動虛擬機器。



如果部署失敗，您可以從代理主機存取驗證報告和日誌。["了解如何解決安裝問題。"](#)

使用NetApp Console註冊控制台代理

登入控制台並將控制台代理與您的組織關聯。登入方式取決於您使用控制台的模式。如果您在標準模式下使用控制台，則可以透過 SaaS 網站登入。如果您在受限或私人模式下使用控制台，則可以從控制台代理主機本機登入。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並輸入控制台代理主機 URL：

控制台主機 URL 可以是本機主機、私人 IP 位址或公用 IP 位址，取決於主機的配置。例如，如果控制台代理程式位於沒有公用 IP 位址的公有雲中，則必須輸入與控制台代理主機有連接的主機的私人 IP 位址。

2. 註冊或登入。
3. 登入後，設定控制台：
 - a. 指定與控制台代理程式關聯的控制台組織。
 - b. 輸入系統的名稱。
 - c. 在*您是否在安全環境中運作？*下保持限制模式為停用。

當控制台代理安裝在本機時，不支援限制模式。

- d. 選擇*讓我們開始吧*。

將雲端提供者憑證新增至控制台

安裝並設定控制台代理程式後，新增您的雲端憑證，以便控制台代理程式具有在 AWS 或 Azure 中執行操作所需的權限。

AWS

開始之前

如果您剛剛建立了這些 AWS 憑證，它們可能需要幾分鐘才能生效。等待幾分鐘，然後將憑證新增至控制台。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入 AWS 存取金鑰和金鑰。
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

您現在可以前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

Azure

開始之前

如果您剛剛建立了這些 Azure 憑證，它們可能需要幾分鐘才能使用。等待幾分鐘，然後再新增控制台代理的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

控制台代理現在具有代表您在 Azure 中執行操作所需的權限。您現在可以前往 ["NetApp Console"](#)開始使用控制台代理。

訂閱NetApp Intelligent Services（標準模式）

從雲端供應商的市場訂閱NetApp Intelligent Services，以按小時費率（PAYGO）或透過年度合約支付資料服務費用。如果您從NetApp（BYOL）購買了許可證，您還需要訂閱市場

產品。您的許可證始終會先被收費，但如果您超出許可容量或許可證期限到期，則會按小時費率向您收費。

透過市場訂閱可以對以下NetApp數據服務收費：

- NetApp Backup and Recovery
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Ransomware Resilience
- NetApp Disaster Recovery

NetApp Data Classification可透過您的訂閱啟用，但使用分類是免費的。

開始之前


您必須已經部署控制台代理程式才能訂閱資料服務。您需要將市場訂閱與連接到控制台代理的雲端憑證關聯起來。

AWS

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與NetApp Console關聯的憑證關聯。



4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後依照 AWS Marketplace 中的步驟：
 - a. 選擇“查看購買選項”。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 選擇*設定您的帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- d. 從「訂閱分配」頁面：
 - 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
 - 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。

Azure

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與NetApp Console關聯的憑證關聯。

4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後按照 Azure 市場中的步驟操作：
 - a. 如果出現提示，請登入您的 Azure 帳戶。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 填寫表格並選擇*訂閱*。
 - d. 訂閱程序完成後，選擇*立即配置帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- e. 從「訂閱分配」頁面：
 - 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
 - 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。


對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。


Google雲

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。



1. 若要使用選定的憑證設定現有訂閱，請從下拉清單中選擇一個 Google Cloud 專案和訂閱，然後選擇*設定*。



The screenshot shows a web interface for selecting a Google Cloud Project and Subscription. It features two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Google Cloud Project', has 'OCCM-Dev' selected. The second dropdown, labeled 'Subscription', has 'GCP subscription for staging' selected, which is preceded by a green circular icon. Below these dropdowns is a horizontal line, and then a blue button with a plus icon and the text 'Add Subscription'.

2. 如果您還沒有訂閱，請選擇*新增訂閱>繼續*並按照 Google Cloud Marketplace 中的步驟操作。



在完成以下步驟之前，請確保您在 Google Cloud 帳戶中同時擁有 Billing Admin 權限以及 NetApp Console 登入權限。

- a. 在您被重定向到 "[Google Cloud Marketplace 上的 NetApp Intelligent Services 頁面](#)"，確保在頂部導航選單中選擇了正確的項目。



NetApp Intelligent Services

[NetApp, Inc.](#)

Get best-in-class data protection and security for your workloads running on NetApp® ONTAP® storage.

Subscribe

Overview

Pricing

Documentation

Support

Related Products

Overview

NetApp offers a comprehensive suite of intelligent services for your ONTAP systems. They proactively protect critical workloads against evolving cyberthreats, detect and respond to ransomware attacks in real time, eliminate backup windows, and orchestrate a quick recovery in minutes when disaster strikes. NetApp intelligent services and Cloud

A
Ty
La
Ca

- b. 選擇*訂閱*。
- c. 選擇適當的結算帳戶並同意條款和條件。
- d. 選擇*訂閱*。

此步驟將您的轉移請求傳送給NetApp。

- e. 在彈出的對話方塊中，選擇*向NetApp, Inc. 註冊*。

必須完成此步驟才能將 Google Cloud 訂閱與您的控制台組織或帳戶關聯。直到您從此頁面重定向並登入控制台後，連結訂閱的過程才完成。

Your order request has been sent to NetApp, Inc.



Your new subscription to the Cloud Manager 1 month plan for Cloud Manager for Cloud Volumes ONTAP requires your registration with NetApp, Inc.. After NetApp, Inc. approves your request, your subscription will be active and you will begin getting charged. This processing time will depend on the vendor, and you should reach out to NetApp, Inc. directly with any questions related to signup.

[VIEW ORDERS](#)

[REGISTER WITH NETAPP, INC.](#)

f. 完成「訂閱分配」頁面上的步驟：



如果您組織中的某人已經從您的結算帳戶訂閱了市場，那麼您將被重新導向到 ["NetApp Console中的Cloud Volumes ONTAP頁面"](#) 反而。如果這是意外情況，請聯絡您的NetApp銷售團隊。Google 為每個 Google 結算帳戶僅啟用一項訂閱。

- 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織。
- 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代組織的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

◦ 選擇*儲存*。

3. 此過程完成後，導覽回控制台中的「憑證」頁面並選擇此新訂閱。

Google Cloud Project

OCCM-Dev

Subscription

GCP subscription for staging



[Add Subscription](#)

相關資訊

- ["管理Cloud Volumes ONTAP 的BYOL 基於容量的許可證"](#)
- ["管理資料服務的 BYOL 許可證"](#)
- ["管理 AWS 憑證和訂閱"](#)
- ["管理 Azure 憑證和訂閱"](#)
- ["管理 Google Cloud 憑證和訂閱"](#)

接下來可以做什麼（標準模式）

現在您已登入並以標準模式設定NetApp Console，使用者可以建立和發現儲存系統並使用NetApp資料服務。



如果您在 AWS、Microsoft Azure 或 Google Cloud 中安裝了控制台代理，則控制台會自動發現安裝代理的位置中的 Amazon S3 儲存桶、Azure Blob 儲存體或 Google Cloud Storage 儲存桶的資訊。這些系統會自動加入到*系統*頁面。

如需協助，請訪問 ["NetApp Console文件首頁"](#)查看NetApp Console文件。

相關資訊

["NetApp Console部署模式"](#)

開始使用受限模式

入門工作流程（受限模式）

透過準備環境和部署控制台代理，開始以受限模式使用NetApp Console。

受限模式通常由州和地方政府以及受監管的公司使用，包括在 AWS GovCloud 和 Azure Government 區域中的部署。在開始之前，請確保您了解["控制台代理"](#)和["部署模式"](#)。

1

"準備部署"

1. 準備一個符合 CPU、RAM、磁碟空間、容器編排工具等要求的專用 Linux 主機。
2. 設定提供對目標網路的存取、用於手動安裝的出站網路存取以及用於日常存取的出站網路的網路。
3. 在您的雲端提供者中設定權限，以便您可以在部署控制台代理程式實例後將這些權限與控制台代理程式實例關聯。

2

"部署控制台代理"

1. 從雲端提供者的市場安裝控制台代理，或在您自己的 Linux 主機上手動安裝該軟體。
2. 透過開啟 Web 瀏覽器並輸入 Linux 主機的 IP 位址來設定NetApp Console。
3. 向控制台代理提供您先前設定的權限。

"訂閱NetApp Intelligent Services (可選) "

可選：從雲端供應商的市場訂閱NetApp Intelligent Services，以按小時費率 (PAYGO) 或透過年度合約支付資料服務費用。NetApp Intelligent Services包括NetApp Backup and Recovery、Cloud Volumes ONTAP、NetApp Cloud Tiering、NetApp Ransomware Resilience和NetApp Disaster Recovery。NetApp Data Classification包含在您的訂閱中，無需額外付費。

準備在受限模式下部署

在受限模式下部署NetApp Console之前，請準備好您的環境。您需要查看主機需求、準備網路、設定權限等。

步驟 1：了解限制模式的工作原理

在開始之前了解NetApp Console在受限模式下的工作方式。

使用已安裝的NetApp Console代理程式本機提供的基於瀏覽器的介面。您無法從透過 SaaS 層提供的基於 Web 的控制台存取NetApp Console。

此外，並非所有控制台功能和NetApp資料服務都可使用。

"了解限制模式的工作原理"。

第 2 步：查看安裝選項

在受限模式下，您只能在雲端安裝控制台代理程式。有以下安裝選項可用：

- 來自 AWS Marketplace
- 來自 Azure 市場
- 在 AWS、Azure 或 Google Cloud 中執行的 Linux 主機上手動安裝控制台代理

第 3 步：查看主機需求

主機必須滿足特定的作業系統、RAM 和連接埠要求才能執行控制台代理。

當您從 AWS 或 Azure 市場部署控制台代理程式時，映像包含所需的作業系統和軟體元件。您只需選擇符合 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。

專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援控制台代理。該主機必須是專用主機。主機可以是滿足以下大小要求的任何架構：

- CPU：8 核心或 8 個 vCPU
- 記憶體：32 GB
- 磁碟空間：建議主機預留165GB空間，分割區需求如下：
 - /opt：必須有 120 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

- `/var`：必須有 40 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

虛擬機器管理程序

需要經過認證可運行支援的作業系統的裸機或託管虛擬機器管理程式。

作業系統和容器要求

在標準模式或受限模式下使用控制台時，控制台代理程式支援下列作業系統。安裝代理之前需要一個容器編排工具。

作業系統	支援的作業系統版本	支援的代理版本	所需的容器工具	SELinux
紅帽企業 Linux	9.1 至 9.4 8.6 至 8.10 • 僅限英文版本。 • 主機必須在 Red Hat 訂閱管理中註冊。如果未註冊，主機將無法在代理安裝期間存取儲存庫來更新所需的第三方軟體。	3.9.50 或更高版本，控制台處於標準模式或受限模式	Podman 版本 4.6.1 或 4.9.4 查看 Podman 設定要求 。	在強制模式或寬容模式下受支持 • 作業系統上啟用了 SELinux 的代理程式不支援對 Cloud Volumes ONTAP 系統的管理。
Ubuntu	24.04 LTS	3.9.45 或更高版本，NetApp Console 處於標準模式或受限模式	Docker Engine 23.06 至 28.0.0。	不支援

AWS EC2 執行個體類型

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 t3.2xlarge。

Azure VM 大小

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 Standard_D8s_v3。

Google Cloud 機器類型

滿足上述 CPU 和 RAM 要求的執行個體類型。我們推薦 n2-standard-8。

Google Cloud 虛擬機器實例上的控制台代理程式支援下列作業系統：["受防護的虛擬機器功能"](#)

`/opt` 中的磁碟空間

必須有 100 GiB 可用空間

代理使用 `/opt` 安裝 `/opt/application/netapp` 目錄及其內容。

/var 中的磁碟空間

必須有 20 GiB 可用空間

控制台代理需要此空間 `/var` 因為 Docker 或 Podman 的設計目的是在此目錄中建立容器。具體來說，他們將在 `/var/lib/containers/storage` 目錄。外部安裝或符號連結不適用於此空間。

步驟 4：安裝 **Podman** 或 **Docker Engine**

若要手動安裝控制台代理，請透過安裝 Podman 或 Docker Engine 來準備主機。

根據您的作業系統，安裝代理程式之前需要 Podman 或 Docker Engine。

- Red Hat Enterprise Linux 8 和 9 需要 Podman。

[查看支援的 Podman 版本](#)。

- Ubuntu 需要 Docker 引擎。

[查看支援的 Docker Engine 版本](#)。

Podman

請依照以下步驟安裝和設定 Podman：

- 啟用並啟動 podman.socket 服務
- 安裝python3
- 安裝 podman-compose 套件版本 1.0.6
- 將 podman-compose 加入到 PATH 環境變量
- 如果使用 Red Hat Enterprise Linux，請驗證您的 Podman 版本使用的是 Netavark Aardvark DNS 而不是 CNI



安裝代理程式後調整 aardvark-dns 連接埠（預設值：53），以避免 DNS 連接埠衝突。按照說明配置連接埠。

步驟

1. 如果主機上安裝了 podman-docker 套件，請將其刪除。

```
dnf remove podman-docker
rm /var/run/docker.sock
```

2. 安裝 Podman。

您可以從官方 Red Hat Enterprise Linux 儲存庫取得 Podman。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install podman-2:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install podman-3:<version>
```

其中 <version> 是您正在安裝的 Podman 支援的版本。[查看支援的 Podman 版本](#)。

3. 啟用並啟動 podman.socket 服務。

```
sudo systemctl enable --now podman.socket
```

4. 安裝 python3。

```
sudo dnf install python3
```

5. 如果您的系統上還沒有 EPEL 儲存庫包，請安裝它。

6. 如果使用 Red Hat Enterprise：

此步驟是必要的，因為 podman-compose 可從 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 儲存庫中取得。

對於 Red Hat Enterprise Linux 9：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm
```

對於 Red Hat Enterprise Linux 8：

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

7. 安裝 podman-compose 套件 1.0.6。

```
sudo dnf install podman-compose-1.0.6
```



使用 `dnf install` 指令滿足將 podman-compose 新增至 PATH 環境變數的要求。安裝指令將 podman-compose 新增至 /usr/bin，它已經包含在 `secure\_path` 主機上的選項。

8. 如果使用 Red Hat Enterprise Linux 8，請驗證您的 Podman 版本是否使用具有 Aardvark DNS 的 NetAvark 而不是 CNI。

a. 透過執行以下命令檢查您的 networkBackend 是否設定為 CNI：

```
podman info | grep networkBackend
```

b. 如果 networkBackend 設定為 CNI，你需要將其更改為 netavark。

c. 安裝 `netavark` 和 `aardvark-dns` 使用以下命令：

```
dnf install aardvark-dns netavark
```

d. 打開 `/etc/containers/containers.conf` 檔案並修改 network_backend 選項以使用“netavark”而不是“cni”。

如果 /etc/containers/containers.conf 不存在，請將配置變更為

```
`/usr/share/containers/containers.conf`。
```

9. 重新啟動 podman。

```
systemctl restart podman
```

10. 使用以下命令確認 networkBackend 現在已更改為“netavark”：

```
podman info | grep networkBackend
```

Docker 引擎

依照 Docker 的文件安裝 Docker Engine。

步驟

1. "查看 Docker 的安裝說明"

請依照步驟安裝支援的 Docker Engine 版本。請勿安裝最新版本，因為控制台不支援它。

2. 驗證 Docker 是否已啟用並正在運行。

```
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

步驟 5：準備網路訪問

設定網路訪問，以便控制台代理可以管理公有雲中的資源。除了為控制台代理提供虛擬網路和子網路之外，您還需要確保滿足以下要求。

連接到目標網路

確保控制台代理程式與儲存位置有網路連線。例如，您計劃部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 VNet，或您的本機 ONTAP 叢集所在的資料中心。

準備網路以供使用者存取 NetApp Console

在受限模式下，使用者從控制台代理 VM 存取控制台。控制台代理聯繫幾個端點來完成資料管理任務。當從控制台完成特定操作時，將從使用者的電腦聯繫這些端點。



4.0.0 版本之前的控制台代理需要額外的端點。如果您升級到 4.0.0 或更高版本，則可以從允許清單中刪除舊端點。["了解有關 4.0.0 之前版本所需的網路存取的更多資訊。"](#)

+

端點	目的
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
\ https://cdn.auth0.com \ https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 瀏覽器透過NetApp Console連線到這些端點以進行集中使用者驗證。

用於日常運營的出站互聯網訪問

控制台代理程式的網路位置必須具有出站網際網路存取權限。它需要能夠存取NetApp Console的 SaaS 服務以及各自公有雲環境中的端點。


端點	目的
AWS 環境	AWS 服務 (amazonaws.com) : • 雲形成 • 彈性運算雲 (EC2) • 身分和存取管理 (IAM) • 金鑰管理服務 (KMS) • 安全性令牌服務 (STS) • 簡單儲存服務 (S3)
管理 AWS 資源。端點取決於您的 AWS 區域。"有關詳細信息，請參閱 AWS 文檔"	Azure 環境
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
\ https://management.usgovcloudapi.net \ https://login.microsoftonline.us \ https://blob.core.usgovcloudapi.net \ https://core.usgovcloudapi.net	管理 Azure 政府區域中的資源。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。

端點	目的
Google Cloud 環境	\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1/ \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/ \ https://www.googleapis.com/compute/beta https://www.googleapis.com/storage/v1 https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1/ \ https://cloudkms.googleapis.com/v1/ \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/projects
管理 Google Cloud 中的資源。	• NetApp Console端點*
\ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://signin.b2c.netapp.com	更新NetApp支援網站 (NSS) 憑證或將新的 NSS 憑證新增至NetApp Console。
\ https://support.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息以及接收Cloud Volumes ONTAP的軟體更新。
\ https://api.blueexp.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com \ https://console.netapp.com \ https://components.console.blueexp.netapp.com \ https://cdn.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。

端點	目的
\ https://bluepinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluepinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 - 當您部署新代理程式時，驗證檢查會測試與目前端點的連線。如果你使用"先前的端點"，驗證檢查失敗。為了避免此失敗，請跳過驗證檢查。 儘管先前的端點仍然受支持，但NetApp建議盡快將防火牆規則更新至目前端點。"了解如何更新終端節點列表"。 - 當您更新到防火牆中的目前端點時，您現有的代理程式將繼續運作。

Azure 中的公用 IP 位址

如果要在 Azure 中將公用 IP 位址與控制台代理程式 VM 一起使用，則該 IP 位址必須使用基本 SKU 以確保控制台使用此公用 IP 位址。



Create public IP address ✕

Name *
 ✓

SKU * ⓘ
☒ Basic ☐ Standard

Assignment
☐ Dynamic ☒ Static

如果您使用標準 SKU IP 位址，則控制台將使用控制台代理程式的_私有_ IP 位址，而不是公用 IP。如果您用於存取控制台的機器無法存取該私人 IP 位址，則控制台中的操作將會失敗。

["Azure 文件：公用 IP SKU"](#)

代理伺服器

NetApp支援顯式和透明代理配置。如果您使用透明代理，則只需要提供代理伺服器的憑證。如果您使用明確代理，您還需要 IP 位址和憑證。

- IP 位址
- 證書
- HTTPS 憑證

連接埠

除非您啟動它或將其用作代理將AutoSupport訊息從Cloud Volumes ONTAP發送到NetApp支持，否則控制台代理不會有傳入流量。

- HTTP (80) 和 HTTPS (443) 提供對本機 UI 的訪問，您會在極少數情況下使用它們。
- 僅當需要連接到主機進行故障排除時才需要 SSH (22) 。
- 如果您在沒有外部網路連線的子網路中部署Cloud Volumes ONTAP系統，則需要透過連接埠 3128 建立入站連線。

如果Cloud Volumes ONTAP系統沒有出站網路連線來傳送AutoSupport訊息，控制台會自動設定這些系統以使用控制台代理附帶的代理伺服器。唯一的要求是確保控制台代理的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後，您需要開啟此連接埠。

啟用 NTP

如果您打算使用NetApp Data Classification來掃描公司資料來源，則應在控制台代理程式和NetApp Data Classification系統上啟用網路時間協定 (NTP) 服務，以便系統之間的時間同步。 ["了解有關NetApp資料分類的更多信息"](#)

如果您打算從雲端提供者的市場建立控制台代理，請在建立控制台代理後實現此網路需求。

步驟 6：準備雲端權限

控制台代理程式需要雲端提供者的權限才能在虛擬網路中部署Cloud Volumes ONTAP並使用NetApp資料服務。您需要在雲端提供者中設定權限，然後將這些權限與控制台代理程式關聯。

若要查看所需的步驟，請選擇用於雲端提供者的身份驗證選項。

AWS IAM 角色

使用 IAM 角色為控制台代理提供權限。

如果您從 AWS Marketplace 建立控制台代理，則在啟動 EC2 執行個體時系統會提示您選擇該 IAM 角色。

如果您在自己的 Linux 主機上手動安裝控制台代理，請將角色附加到 EC2 執行個體。

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。
3. 建立 IAM 角色：
 - a. 選擇*角色 > 建立角色*。
 - b. 選擇 **AWS 服務 > EC2**。
 - c. 透過附加剛剛建立的策略來新增權限。
 - d. 完成剩餘步驟以建立角色。

結果

您現在擁有控制台代理 EC2 執行個體的 IAM 角色。

AWS 存取金鑰

為 IAM 使用者設定權限和存取金鑰。安裝控制台代理程式並設定控制台後，您需要向控制台提供 AWS 存取金鑰。

步驟

1. 登入 AWS 主控台並導覽至 IAM 服務。
2. 建立策略：
 - a. 選擇“策略”>“建立策略”。
 - b. 選擇 **JSON** 並複製並貼上內容["控制台代理的 IAM 策略"](#)。
 - c. 完成剩餘步驟以建立策略。

根據您計劃使用的NetApp資料服務，您可能需要建立第二個策略。

對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。["了解有關控制台代理的 IAM 策略的更多信息"](#)。

3. 將策略附加到 IAM 使用者。
 - ["AWS 文件：建立 IAM 角色"](#)
 - ["AWS 文件：新增和刪除 IAM 政策"](#)

4. 確保使用者擁有存取金鑰，您可以在安裝控制台代理後將其新增至NetApp Console。

Azure 角色

建立具有所需權限的 Azure 自訂角色。您將把此角色指派給控制台代理 VM。

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

步驟

1. 如果您打算在自己的主機上手動安裝軟體，請在 VM 上啟用系統指派的託管標識，以便您可以透過自訂角色提供所需的 Azure 權限。

["Microsoft Azure 文件：使用 Azure 入口網站為 VM 上的 Azure 資源配置託管標識"](#)

2. 複製["連接器的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
3. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為想要與NetApp Console一起使用的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

4. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- a. 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。
- b. 上傳 JSON 檔案。



- c. 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

Azure 服務主體


在 Microsoft Entra ID 中建立並設定服務主體，並取得控制台所需的 Azure 憑證。安裝控制台代理程式後，您需要向控制台提供這些憑證。

建立用於基於角色的存取控制的 **Microsoft Entra** 應用程式

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 "[Microsoft Azure 文件：所需權限](#)"

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：

- 名稱：輸入應用程式的名稱。
- 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
- 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。

6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [  
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",  
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",  
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"]
```

- 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 ["Azure 雲端外殼"](#)並選擇 Bash 環境。
- 上傳 JSON 檔案。




- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition  
Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。


2. 將應用程式指派給角色：

- 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- 選擇訂閱。
- 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
 - 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure** 服務管理 **API** 權限

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph

Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.



Azure Batch

Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud

Azure Data Catalog

Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets

Azure Data Explorer

Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions

Azure Data Lake

Access to storage and compute for big data analytic scenarios

Azure DevOps

Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server

Azure Import/Export

Programmatic control of import/export jobs

Azure Key Vault

Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults

Azure Rights Management Services

Allow validated users to read and write protected content

Azure Service Management

Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal

Azure Storage

Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data

Customer Insights

Create profile and interaction models for your products

Data Export Service for Microsoft Dynamics 365

Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

[< All APIs](#)



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED




user_impersonation

Access Azure Service Management as organization users (preview)

取得應用程式的應用程式ID和目錄ID

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。
2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

+ New client secret		
DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA

Copy to clipboard

結果

您的服務主體現已設定完畢，您應該已經複製了應用程式（客戶端）ID、目錄（租用戶）ID 和用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時，您需要在控制台中輸入此資訊。

Google Cloud 服務帳號

建立角色並將其套用至您將用於控制台代理 VM 執行個體的服務帳戶。

步驟

1. 在 Google Cloud 中建立自訂角色：
 - a. 建立一個 YAML 文件，其中包含在["Google Cloud 的控制台代理政策"](#)。
 - b. 從 Google Cloud 啟動雲殼。
 - c. 上傳包含控制台代理程式所需權限的 YAML 檔案。
 - d. 使用建立自訂角色 `gcloud iam roles create` 命令。

以下範例在專案層級建立一個名為「connector」的角色：

```
gcloud iam roles create connector --project=myproject
--file=connector.yaml
```

+

["Google Cloud 文件：建立和管理自訂角色"](#)

2. 在 Google Cloud 中建立服務帳號：
 - a. 從 IAM 和管理服務中，選擇 服務帳戶 > 建立服務帳戶。
 - b. 輸入服務帳戶詳細資料並選擇*建立並繼續*。
 - c. 選擇您剛剛建立的角色。
 - d. 完成剩餘步驟以建立角色。

["Google Cloud 文件：建立服務帳號"](#)

結果

現在您擁有一個可以指派給控制台代理 VM 實例的服務帳戶。

步驟 7：啟用 Google Cloud API

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 需要多個 API。

步

1. "在您的專案中啟用以下 Google Cloud API"

- 雲端部署管理器 V2 API
- 雲端日誌 API
- 雲端資源管理器 API
- 計算引擎 API
- 身分識別和存取管理 (IAM) API
- 雲端金鑰管理服務 (KMS) API

(僅當您打算將 NetApp Backup and Recovery 與客戶管理加密金鑰 (CMEK) 結合使用時才需要)

在限制模式下部署控制台代理

以受限模式部署控制台代理，以便您可以在有限的出站連線下使用 NetApp Console。首先，安裝控制台代理，透過存取控制台代理上執行的使用者介面來設定控制台，然後提供您先前設定的雲端權限。

步驟 1：安裝控制台代理

從雲端提供者的市場安裝控制台代理程式或在 Linux 主機上手動安裝。

AWS 商業市場

開始之前

您應該具有以下內容：

- 滿足組網需求的VPC及子網路。

["了解網路要求"](#)

- 具有附加策略的 IAM 角色，其中包含控制台代理程式所需的權限。

["了解如何設定 AWS 權限"](#)

- 您的 IAM 使用者訂閱並取消訂閱 AWS Marketplace 的權限。
- 了解代理程式的 CPU 和 RAM 要求。

["審查代理要求"](#)。

- EC2 執行個體的金鑰對。

步驟

1. 前往 ["AWS Marketplace 上的NetApp Console代理程式列表"](#)

2. 在市場頁面上，選擇*繼續訂閱*。
3. 若要訂閱軟體，請選擇*接受條款*。

訂閱過程可能需要幾分鐘。

4. 訂閱程序完成後，選擇*繼續配置*。
5. 在*配置此軟體*頁面上，確保您選擇了正確的區域，然後選擇*繼續啟動*。
6. 在*啟動此軟體*頁面的*選擇操作*下，選擇*透過 EC2 啟動*，然後選擇*啟動*。

使用 EC2 控制台啟動執行個體並附加 IAM 角色。使用「從網站啟動」操作無法實現這一點。

7. 依照提示配置並部署實例：

- 名稱和標籤：輸入實例的名稱和標籤。
- 應用程式和作業系統映像：跳過此部分。控制台代理程式 AMI 已被選取。
- 執行個體類型：根據區域可用性，選擇符合 RAM 和 CPU 要求的執行個體類型（預先選擇並建議 t3.2xlarge）。
- 金鑰對（登入）：選擇您想要用來安全地連線到執行個體的金鑰對。
- 網路設定：依需求編輯網路設定：
 - 選擇所需的 VPC 和子網路。
 - 指定執行個體是否應具有公用 IP 位址。
 - 指定安全性群組設置，為控制台代理實例啟用所需的連線方法：SSH、HTTP 和 HTTPS。

["查看 AWS 的安全群組規則"](#)。

- 配置儲存：保留根磁碟區的預設大小和磁碟類型。

如果要在根磁碟區上啟用 Amazon EBS 加密，請選擇 進階，展開 磁碟區 1，選擇 加密，然後選擇 KMS 金鑰。

- 進階詳細資料：在 **IAM** 實例設定檔 下，選擇包含控制台代理程式所需權限的 IAM 角色。
- 摘要：查看摘要並選擇*啟動實例*。

結果

AWS 使用指定的設定啟動軟體。控制台代理大約需要五分鐘即可部署。

下一步是什麼？

設定NetApp Console。

AWS 政府市場

開始之前

您應該具有以下內容：

- 滿足組網需求的VPC及子網路。

["了解網路要求"](#)


- 具有附加策略的 IAM 角色，其中包含控制台代理程式所需的權限。

["了解如何設定 AWS 權限"](#)

- 您的 IAM 使用者訂閱並取消訂閱 AWS Marketplace 的權限。
- EC2 執行個體的金鑰對。

步驟

1. 前往 AWS Marketplace 中提供的NetApp Console代理程式。
 - a. 開啟 EC2 服務並選擇 啟動執行個體。
 - b. 選擇 **AWS Marketplace**。
 - c. 搜尋NetApp Console並選擇產品。



d. 選擇*繼續*。

2. 依照提示配置並部署實例：

- 選擇實例類型：根據區域可用性，選擇一種受支援的執行個體類型（建議使用 t3.2xlarge）。

["查看實例要求"](#)。

- 設定實例詳細資料：選擇 VPC 和子網，選擇您在步驟 1 中建立的 IAM 角色，啟用終止保護（建議），並選擇任何其他符合您要求的設定選項。

Number of instances	1	Launch into Auto Scaling Group
Purchasing option	☐ Request Spot instances	
Network	vpc-a76d91c2 VPC4QA (default)	Create new VPC
Subnet	subnet-39536c13 QASubnet1 us-east-1b 155 IP Addresses available	Create new subnet
Auto-assign Public IP	Enable	
Placement group	☐ Add instance to placement group	
Capacity Reservation	Open	Create new Capacity Reservation
IAM role	Cloud_Manager	Create new IAM role
CPU options	☐ Specify CPU options	
Shutdown behavior	Stop	
Enable termination protection	☒ Protect against accidental termination	
Monitoring	☐ Enable CloudWatch detailed monitoring Additional charges apply.	

- 新增儲存：保留預設儲存選項。
- 新增標籤：如果需要，輸入實例的標籤。
- 設定安全群組：指定控制台代理實例所需的連線方法：SSH、HTTP 和 HTTPS。
- 審查：審查您的選擇並選擇*啟動*。

結果

AWS 使用指定的設定啟動軟體。控制台代理大約需要五分鐘即可部署。

下一步是什麼？

設定控制台。

Azure 政府市場

開始之前

您應該具有以下內容：

- 滿足網路需求的 VNet 和子網路。

["了解網路要求"](#)

- 包含控制台代理程式所需權限的 Azure 自訂角色。

["了解如何設定 Azure 權限"](#)

步驟

1. 前往 Azure 市場中的 NetApp Console 代理 VM 頁面。
 - ["商業區域的 Azure 市集頁面"](#)
 - ["Azure 政府區域的 Azure 市集頁面"](#)
2. 選擇*立即取得*，然後選擇*繼續*。
3. 從 Azure 入口網站中，選擇「建立」並依照步驟設定虛擬機器。

配置虛擬機器時請注意以下事項：

- **VM 大小：**選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們推薦 Standard_D8s_v3。
- **磁碟：**控制台代理可以透過 HDD 或 SSD 磁碟實現最佳效能。
- **公用 IP：**如果您想要將公用 IP 位址與控制台代理程式 VM 一起使用，則該 IP 位址必須使用基本 SKU 以確保控制台使用此公用 IP 位址。

如果您使用標準 SKU IP 位址，則控制台將使用控制台代理程式的_私有_ IP 位址，而不是公用 IP。如果您用於存取控制台的機器無法存取該私人 IP 位址，則控制台中的操作將會失敗。

["Azure 文件：公用 IP SKU"](#)

- 網路安全群組：控制台代理程式需要使用 SSH、HTTP 和 HTTPS 的入站連線。

["查看 Azure 的安全性群組規則"](#)。

- 身分：在*管理*下，選擇*啟用系統指派的託管身分*。

此設定很重要，因為託管身分允許控制台代理虛擬機器向 Microsoft Entra ID 標識自己，而無需提供任何憑證。 ["詳細了解 Azure 資源的託管標識"](#)。

4. 在「審查 + 建立」頁面上，檢視您的選擇並選擇「建立」以開始部署。

結果

Azure 使用指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和控制台代理軟體應在大約五分鐘內運作。

下一步是什麼？

設定NetApp Console。

手動安裝

開始之前

您應該具有以下內容：

- 安裝控制台代理程式的 root 權限。
- 如果控制台代理需要代理才能存取互聯網，則提供有關代理伺服器的詳細資訊。

您可以選擇在安裝後設定代理伺服器，但這樣做需要重新啟動控制台代理。

- 如果代理伺服器使用 HTTPS 或代理是攔截代理，則需要 CA 簽署的憑證。



手動安裝控制台代理程式時，無法為透明代理伺服器設定憑證。如果需要為透明代理伺服器設定證書，則必須在安裝後使用維護控制台。詳細了解["代理維護控制台"](#)。

- 您需要停用安裝期間驗證出站連線的設定檢查。如果未停用此檢查，手動安裝將失敗。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)
- 根據您的作業系統，在安裝控制台代理之前需要 Podman 或 Docker Engine。

關於此任務

NetApp支援網站上提供的安裝程式可能是早期版本。安裝後，如果有新版本可用，控制台代理會自動更新。

步驟

1. 如果主機上設定了 `http_proxy` 或 `https_proxy` 系統變量，請將其刪除：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

如果不刪除這些系統變量，安裝將會失敗。

2. 從下載控制台代理軟體 ["NetApp支援站點"](#)，然後將其複製到Linux主機上。

您應該下載適用於您的網路或雲端中的「線上」代理安裝程式。

3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>
```

其中 <version> 是您下載的控制台代理的版本。

4. 如果在政府雲端環境中安裝，請停用設定檢查。["了解如何停用手動安裝的設定檢查。"](#)

5. 運行安裝腳本。

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>
```

如果您的網路需要代理來存取互聯網，則需要新增代理資訊。您可以新增透明或顯式代理程式。`--proxy` 和 `--cacert` 參數是可選的，系統不會提示您新增它們。如果您有代理伺服器，則需要輸入所示的參數。

以下是使用 CA 簽章憑證設定明確代理伺服器的範例：

```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0--proxy  
https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert  
/tmp/cacert/certificate.cer
```

`--proxy` 使用下列格式之一將控制台代理程式配置為使用 HTTP 或 HTTPS 代理伺服器：

- `http://位址:埠`
- `http://用戶名:密碼@地址:端口`
- `http://網域%92用戶名:密碼@位址:端口`
- `https://位址:埠`
- `https://使用者名稱:密碼@位址:端口`
- `https://網域%92用戶名:密碼@地址:端口`

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須使用 \ 的 ASCII 代碼，如上所示。
- 控制台代理不支援包含 @ 字元的使用者名稱或密碼。
- 如果密碼包含以下任何特殊字符，則必須在該特殊字符前面加上反斜杠來轉義該特殊字符：& 或 !

例如：

```
http://bxpproxyuser:netapp1\!@網址:3128
```

`--cacert` 指定用於控制台代理程式和代理伺服器之間的 HTTPS 存取的 CA 簽章憑證。HTTPS代理伺服器、攔截代理伺服器、透明代理伺服器都需要此參數。

+ 下面是設定透明代理伺服器的範例。配置透明代理時，不需要定義代理伺服器。您只需將 CA 簽署的憑證新增至控制台代理主機：

+


```
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --cacert  
/tmp/cacert/certificate.cer
```

1. 如果您使用 Podman，則需要調整 aardvark-dns 連接埠。
 - a. 透過 SSH 連接到控制台代理虛擬機器。
 - b. 開啟 podman `/usr/share/containers/containers.conf` 檔案並修改 Aardvark DNS 服務的選定連接埠。例如，將其更改為54。

```
vi /usr/share/containers/containers.conf  
...  
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful  
bridge  
# mode and dns enabled.  
# Using an alternate port might be useful if other DNS services  
should  
# run on the machine.  
#  
dns_bind_port = 54  
...  
Esc:wq
```

- c. 重新啟動控制台代理虛擬機器。

結果

控制台代理現已安裝。安裝結束時，如果您指定了代理伺服器，控制台代理服務 (occm) 將重新啟動兩次。

下一步是什麼？

設定NetApp Console。

第 2 步：設定NetApp Console

首次存取控制台時，系統會提示您為控制台代理程式選擇一個組織，並需要啟用受限模式。

開始之前

設定控制台代理的人員必須使用尚不屬於控制台組織的登入名稱登入控制台。

如果您的登入資訊與其他組織相關聯，則您需要使用新的登入資訊進行註冊。否則，您將不會在設定畫面上看到啟用受限模式的選項。

步驟

1. 從與控制台代理程式執行個體有連線的主機開啟 Web 瀏覽器，然後輸入您安裝的控制台代理程式的下列 URL。
2. 註冊或登入NetApp Console。

3. 登入後，設定控制台：

- a. 輸入控制台代理的名稱。
- b. 輸入新控制台組織的名稱。
- c. 選擇*您是否在安全環境中運作？*
- d. 選擇*在此帳戶上啟用受限模式*。

請注意，帳戶建立後您無法變更此設定。您以後無法啟用受限模式，也無法停用它。

如果您在政府區域部署了控制台代理，則該核取方塊已啟用且無法變更。這是因為限制模式是政府區域唯一支持的模式。

- a. 選擇*讓我們開始吧*。

結果

控制台代理現在已安裝並設定到您的控制台組織。所有使用者都需要使用控制台代理執行個體的 IP 位址存取控制台。

下一步是什麼？

向控制台提供您先前設定的權限。

步驟 3：提供對**NetApp Console**的權限

如果您從 Azure 市集部署了控制台代理，或手動安裝了控制台代理軟體，則需要提供先前設定的權限。

如果您從 AWS Marketplace 部署了控制台代理，則這些步驟不適用，因為您在部署期間選擇了所需的 IAM 角色。

["了解如何準備雲端權限"](#)。

AWS IAM 角色

將您先前建立的 IAM 角色附加到安裝了控制台代理程式的 EC2 執行個體。

只有當您在 AWS 中手動安裝了控制台代理程式時，這些步驟才適用。對於 AWS Marketplace 部署，您已將控制台代理執行個體與包含所需權限的 IAM 角色關聯。

步驟

1. 前往 Amazon EC2 主控台。
2. 選擇*實例*。
3. 選擇控制台代理實例。
4. 選擇*操作>安全性>修改 IAM 角色*。
5. 選擇 IAM 角色並選擇 更新 **IAM** 角色。

AWS 存取金鑰

向NetApp Console提供具有所需權限的 IAM 使用者的 AWS 存取金鑰。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入 AWS 存取金鑰和金鑰。
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

Azure 角色

前往 Azure 入口網站並將 Azure 自訂角色指派給一個或多個訂閱的控制台代理虛擬機器。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟「訂閱」服務並選擇您的訂閱。

從*訂閱*服務分配角色很重要，因為這指定了訂閱等級的角色分配範圍。_範圍_定義了存取適用的資源集。如果您在不同層級（例如，虛擬機器層級）指定範圍，則您在NetApp Console內完成操作的能力將受到影響。

["Microsoft Azure 文件：了解 Azure RBAC 的範圍"](#)

2. 選擇*存取控制 (IAM)* > 新增 > 新增角色分配。
3. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。



控制台操作員是策略中提供的預設名稱。如果您為角色選擇了不同的名稱，請選擇該名稱。

4. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - a. 指派對*託管身分*的存取權限。
 - b. 選擇“選擇成員”，選擇建立控制台代理虛擬機器的訂閱，在“託管識別”下，選擇“虛擬機器”，然後選擇控制台代理虛擬機器。
 - c. 選擇*選擇*。
 - d. 選擇“下一步”。
 - e. 選擇*審閱+分配*。
 - f. 如果要管理其他 Azure 訂閱中的資源，請切換到該訂閱，然後重複這些步驟。

Azure 服務主體

向NetApp Console提供您先前設定的 Azure 服務主體的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

NetApp Console現在具有代表您在 Azure 中執行操作所需的權限。

Google Cloud 服務帳號

將服務帳戶與控制台代理 VM 關聯。

步驟

1. 前往 Google Cloud 入口網站並將服務帳戶指派給控制台代理程式 VM 執行個體。

["Google Cloud 文件：變更執行個體的服務帳戶和存取範圍"](#)

2. 如果您想管理其他專案中的資源，請透過將具有控制台代理角色的服務帳戶新增至該專案來授予存取權限。您需要對每個項目重複此步驟。

訂閱NetApp Intelligent Services（受限模式）

從雲端供應商的市場訂閱NetApp Intelligent Services，以按小時費率（PAYGO）或透過年度合約支付資料服務費用。如果您從NetApp（BYOL）購買了許可證，您還需要訂閱市場產品。您的許可證始終會先被收費，但如果您超出許可容量或許可證期限到期，則會按小

時費率向您收費。

市場訂閱支援以受限模式對以下數據服務收費：

- NetApp Backup and Recovery
- Cloud Volumes ONTAP
- NetApp Cloud Tiering
- NetApp Ransomware Resilience
- NetApp Disaster Recovery

NetApp Data Classification可透過您的訂閱啟用，但使用分類是免費的。

開始之前


您必須已經部署控制台代理程式才能訂閱資料服務。您需要將市場訂閱與連接到控制台代理的雲端憑證關聯起來。

AWS

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與NetApp Console關聯的憑證關聯。



4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後依照 AWS Marketplace 中的步驟：
 - a. 選擇“查看購買選項”。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 選擇*設定您的帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- d. 從「訂閱分配」頁面：
 - 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
 - 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。

Azure

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與NetApp Console關聯的憑證關聯。

4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後按照 Azure 市場中的步驟操作：
 - a. 如果出現提示，請登入您的 Azure 帳戶。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 填寫表格並選擇*訂閱*。
 - d. 訂閱程序完成後，選擇*立即配置帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- e. 從「訂閱分配」頁面：
 - 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
 - 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。


對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。


Google雲

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。



1. 若要使用選定的憑證設定現有訂閱，請從下拉清單中選擇一個 Google Cloud 專案和訂閱，然後選擇*設定*。



The screenshot shows a web interface for selecting a Google Cloud Project and Subscription. It features two dropdown menus. The first dropdown, labeled "Google Cloud Project", has "OCCM-Dev" selected. The second dropdown, labeled "Subscription", has "GCP subscription for staging" selected, which is preceded by a green circular icon. Below these dropdowns is a horizontal line, and underneath that is a blue circular icon with a white plus sign followed by the text "Add Subscription".

2. 如果您還沒有訂閱，請選擇*新增訂閱>繼續*並按照 Google Cloud Marketplace 中的步驟操作。



在完成以下步驟之前，請確保您在 Google Cloud 帳戶中同時擁有 Billing Admin 權限以及 NetApp Console 登入權限。

- a. 在您被重定向到 "[Google Cloud Marketplace 上的 NetApp Intelligent Services 頁面](#)"，確保在頂部導航選單中選擇了正確的項目。



NetApp Intelligent Services

[NetApp, Inc.](#)

Get best-in-class data protection and security for your workloads running on NetApp® ONTAP® storage.

Subscribe

Overview

Pricing

Documentation

Support

Related Products

Overview

NetApp offers a comprehensive suite of intelligent services for your ONTAP systems. They proactively protect critical workloads against evolving cyberthreats, detect and respond to ransomware attacks in real time, eliminate backup windows, and orchestrate a quick recovery in minutes when disaster strikes. NetApp intelligent services and Cloud

A
Ty
La
Ca

- b. 選擇*訂閱*。
- c. 選擇適當的結算帳戶並同意條款和條件。
- d. 選擇*訂閱*。

此步驟將您的轉移請求傳送給NetApp。

- e. 在彈出的對話方塊中，選擇*向NetApp, Inc. 註冊*。

必須完成此步驟才能將 Google Cloud 訂閱與您的控制台組織或帳戶關聯。直到您從此頁面重定向並登入控制台後，連結訂閱的過程才完成。

Your order request has been sent to NetApp, Inc.



Your new subscription to the Cloud Manager 1 month plan for Cloud Manager for Cloud Volumes ONTAP requires your registration with NetApp, Inc.. After NetApp, Inc. approves your request, your subscription will be active and you will begin getting charged. This processing time will depend on the vendor, and you should reach out to NetApp, Inc. directly with any questions related to signup.

[VIEW ORDERS](#)

[REGISTER WITH NETAPP, INC.](#)

f. 完成「訂閱分配」頁面上的步驟：



如果您組織中的某人已經從您的結算帳戶訂閱了市場，那麼您將被重新導向到 "[NetApp Console中的Cloud Volumes ONTAP頁面](#)" 反而。如果這是意外情況，請聯絡您的NetApp銷售團隊。Google 為每個 Google 結算帳戶僅啟用一項訂閱。

- 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織。
- 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代組織的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

◦ 選擇*儲存*。

3. 此過程完成後，導覽回控制台中的「憑證」頁面並選擇此新訂閱。

Google Cloud Project

OCCM-Dev

Subscription

GCP subscription for staging



Add Subscription

相關資訊

- ["管理Cloud Volumes ONTAP 的BYOL 基於容量的許可證"](#)
- ["管理資料服務的 BYOL 許可證"](#)
- ["管理 AWS 憑證和訂閱"](#)
- ["管理 Azure 憑證和訂閱"](#)
- ["管理 Google Cloud 憑證和訂閱"](#)

接下來可以做什麼（受限模式）

在限制模式下啟動並執行NetApp Console後，您可以開始使用限制模式支援的服務。

如需協助，請參閱以下服務的文件：

- ["Azure NetApp Files文檔"](#)
- ["備份和恢復文檔"](#)
- ["分類文檔"](#)
- ["Cloud Volumes ONTAP文檔"](#)
- ["數位錢包文檔"](#)
- ["本地ONTAP集群文檔"](#)
- ["複製文檔"](#)

相關資訊

["NetApp Console部署模式"](#)

開始使用BlueXP舊版介面（私人模式）

入門工作流程（BlueXP私人模式）

BlueXP私有模式（傳統BlueXP介面）通常用於沒有網路連線的本機環境和安全雲端區域，其中包括 AWS Secret Cloud、AWS Top Secret Cloud 和 Azure IL6。NetApp繼續透過傳統的BlueXP介面支援這些環境。

["BlueXP私人模式的 PDF 文檔"](#)

私有模式支援的功能和資料服務

下表可以幫助您快速識別哪些BlueXP服務和功能支援私人模式。

請注意，某些服務可能會受到限制。

產品領域	BlueXP服務或功能	私人模式
工作環境 表格的這一部分列出了對BlueXP畫布的工作環境管理的支援。它沒有指出BlueXP backup and recovery所支援的備份目的地。	適用於ONTAP 的Amazon FSx	不
	亞馬遜 S3	不
	Azure Blob	不
	Azure NetApp Files	不
	Cloud Volumes ONTAP	是的
	Google Cloud NetApp Volumes	不
	Google 雲端儲存	不
	本地ONTAP集群	是的
	E系列	不
	StorageGRID	不
服務	警報	不
	備份和復原	是的 https://docs.netapp.com/us-en/data-services-backup-recovery/prev-ontap-protect-journey.html#support-for-sites-with-no-internet-connectivity ["查看ONTAP磁碟區資料支援的備份目標列表"^]
	分類	是的
	複製和同步	不
	數位顧問	不
	數位錢包	是的
	災難復原	不
	經濟效益	不
	勒索軟體抵禦能力	不
	複製	是的
	軟體更新	不
	永續性	不
	分層	不
	卷緩存	不
	工作負載工廠	不

產品領域	BlueXP服務或功能	私人模式
特徵	身分和存取管理	是的
	證書	是的
	聯邦	不
	多因素身份驗證	不
	NSS 帳戶	不
	通知	不
	搜尋	不
	時間軸	是的

使用NetApp Console

登入NetApp Console

如何登入NetApp Console取決於您使用的部署模式。

24 小時後或關閉瀏覽器後，您將自動退出。

["了解控制台部署模式"](#)。

標準模式

註冊NetApp Console後，您可以從基於 Web 的控制台登錄，開始管理您的資料和儲存基礎架構。

關於此任務

您可以使用以下選項之一登入NetApp Console：

- 您現有的NetApp支援網站 (NSS) 憑證
- 使用您的電子郵件地址和密碼的NetApp Console帳戶
- 聯合連接

您可以使用單一登錄，使用公司目錄（聯合身分）中的憑證登入。["了解如何設定身份聯合"](#)。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並前往 ["NetApp Console"](#)
2. 在*登入*頁面上，輸入與您的登入關聯的電子郵件地址。
3. 根據與您的登入相關的身份驗證方法，系統將提示您輸入您的憑證：
 - NetApp雲端憑證：輸入您的密碼
 - 聯合使用者：輸入您的聯合身分憑證
 - NetApp支援網站帳戶：輸入您的NetApp支援網站憑證

結果

您現在已登入並可以開始使用它來管理您的混合多雲基礎架構。

限制模式

在受限模式下使用控制台時，您需要從代理程式上本機執行的使用者介面登入控制台。

關於此任務

在受限模式下，控制台支援使用下列選項之一登入：

- 使用您的電子郵件地址和密碼登入NetApp Console
- 聯合連接

您可以使用單一登錄，使用公司目錄（聯合身分）中的憑證登入。["了解如何使用身分認同聯合"](#)。

步驟

1. 開啟 Web 瀏覽器並輸入安裝代理程式的 IP 位址。
2. 輸入您的使用者名稱和密碼登入。

查看NetApp Console主頁上的指標

監控儲存資產的健康狀況可確保您了解儲存保護問題並採取措施解決這些問題。使用NetApp Console主頁，查看NetApp Backup and Recovery and Recovery的備份和復原

狀態，以及面臨勒索軟體攻擊風險或受到NetApp Ransomware Resilience保護的工作負載數量。您可以查看單一叢集和Cloud Volumes ONTAP的儲存容量、ONTAP警報、每個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統的儲存效能容量、您擁有的不同類型的授權等等。

主頁上的所有窗格均顯示組織層級的資料。儲存容量和儲存效能窗格顯示使用者可以根據 IAM 權限存取的與項目相關的系統。

系統每五分鐘刷新一次主頁上的資料。快取可能會導致此頁面上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。



主頁上的準確指標需要適當大小和配置的控制台代理。

所需的NetApp Console角色

主頁中的每個窗格都需要不同的使用者角色：

- 儲存容量窗格：能夠查看NetApp Console系統頁面
- * ONTAP警報窗格*：資料夾或專案管理員、營運支援分析師、組織管理員、組織檢視器、超級管理員、超級檢視器
- 儲存效能容量窗格：能夠查看NetApp Console系統頁面
- **Licenses and subscriptions**窗格：資料夾或專案管理員、組織管理員、組織檢視者、超級管理員、超級檢視者
- 勒索軟體復原力窗格：資料夾或專案管理員、組織管理員、勒索軟體復原力管理員、勒索軟體復原力檢視器、超級管理員、超級檢視器
- 備份和還原窗格：備份和還原備份管理員、備份和還原超級管理員、備份和還原備份檢視器、備份和還原複製管理員、資料夾或專案管理員、組織管理員、備份和還原復原管理員、超級管理員、超級檢視器


如果您沒有存取窗格的權限，該窗格會顯示一則訊息，表示您沒有使用該窗格的權限。

["了解NetApp Console存取角色。"](#)。


步驟

1. 從NetApp Console選單中，選擇 主頁。

如果您具有組織管理員角色且未設定代理或儲存系統，則主頁將顯示入門資訊。



如果您已設定NetApp Console，至少啟用了一個控制台代理，並且在該代理上新增了至少一個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統，則主頁將顯示有關您的儲存環境的指標。



啟用指標以顯示在主頁上

當滿足以下條件時，您可以在主頁上看到指標：

- 您已登入NetApp Console的 SaaS 實例。
- 您屬於具有現有儲存資源（代理程式和叢集或Cloud Volumes ONTAP系統）的組織。
- 至少啟用了一個控制台代理。
- 該代理程式上至少新增了一個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統。

若要讓指標顯示在主頁上，請完成以下任務：

- 啟用至少一個控制台代理。
- 使用該代理程式新增至少一個叢集或一個Cloud Volumes ONTAP。

查看整體儲存容量

儲存容量窗格提供跨ONTAP叢集和Cloud Volumes ONTAP系統的下列資訊：

- 控制台中發現的ONTAP系統數量
- 控制台中發現的Cloud Volumes ONTAP系統數量
- 每個叢集的容量使用情況

叢集或Cloud Volumes ONTAP系統的順序是基於所使用的容量。容量最高的叢集或系統會先出現，以便於辨識。

警告指示器顯示叢集容量為 80%，資料每五分鐘更新一次。



如果您有多個項目，您可能會在「儲存容量」窗格中看到與「系統」頁面不同的資料。這是因為「系統」頁面顯示基於專案層級的信息，而「儲存容量」窗格顯示組織層級的資訊。此外，此窗格上的資料可能與實際值最多相差 15 分鐘，因為資料會在此期間被快取以優化效能。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視儲存容量窗格。
2. 在儲存容量窗格中，選擇「檢視」前往「控制台系統」頁面。
3. 在系統頁面上，選擇包含要查看的叢集的項目。
4. 在系統頁面上，選擇一個集群以查看有關該集群的更多詳細資訊。

查看ONTAP警報

查看NetApp本機ONTAP環境中的問題或潛在風險。您可以看到一些非 EMS 警報和一些 EMS 警報。

數據每 5 分鐘更新一次。

您可以看到具有以下嚴重程度的ONTAP警報：

- 批判的

- 警告
- 資訊

您可以看到針對以下影響區域的ONTAP警報：

- 容量
- 表現
- 保護
- 可用性
- 安全



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

支援的系統

- 支援本機ONTAP NAS 或 SAN 系統。
- 不支援Cloud Volumes ONTAP系統。

支援的資料來源

查看有關ONTAP中發生的某些事件的警報。它們是 EMS 和基於指標的警報的組合。

有關ONTAP警報的詳細信息，請參閱 ["關於ONTAP警報"](#)。

有關您可能會看到的警報列表，請參閱 ["查看ONTAP儲存中的潛在風險"](#)。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視ONTAP警報窗格。
2. 或者，透過選擇嚴重性等級來過濾警報，或更改過濾器以根據影響區域顯示警報。
3. 在ONTAP警報窗格中，選擇「檢視」以前往「控制台警報」頁面。

查看儲存效能容量

檢查每個叢集或Cloud Volumes ONTAP系統所使用的儲存效能容量，以確定效能容量、延遲和 IOPS 如何影響您的工作負載。例如，您可能會發現需要轉移工作負載以最大限度地減少延遲並最大限度地提高關鍵工作負載的 IOPS 和吞吐量。

系統按效能容量排列叢集和系統，首先列出最高容量，以便於識別。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視儲存效能窗格。
2. 在儲存效能窗格中，選擇「檢視」前往「效能」頁面，該頁面列出了所有叢集和Cloud Volumes ONTAP系統的效能容量、IOPS 和延遲資料。

3. 選擇一個集群以在系統管理員中查看其詳細資訊。

查看您擁有的授權和訂閱

查看Licenses and subscriptions窗格中的以下資訊：

- 您擁有的授權和訂閱的總數。
- 您擁有的每種授權和訂閱的數量（直接授權、年度合約或 PAYGO）。
- 處於活動狀態、需要操作或即將到期的許可證和訂閱的數量。
- 系統會在需要採取行動或即將到期的許可證類型旁邊顯示指示符。

資料每 5 分鐘刷新一次。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視Licenses and subscriptions窗格。
2. 在Licenses and subscriptions窗格中，選擇「檢視」以前往控制台Licenses and subscriptions頁面。

查看勒索軟體抵禦能力狀態

了解工作負載是否面臨勒索軟體攻擊的風險或是否受到NetApp Ransomware Resilience資料服務的保護。您可以查看受保護的資料總量、查看建議的操作數量以及查看與勒索軟體防護相關的警報數量。

資料每 5 分鐘刷新一次，並與NetApp Ransomware Resilience儀表板中顯示的資料相符。

["了解NetApp Ransomware Resilience"](#)。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視「勒索軟體復原力」窗格。
2. 在「勒索軟體復原」窗格中執行下列操作之一：
 - 選擇「檢視」前往NetApp Ransomware Resilience儀表板。有關詳細信息，請參閱 ["使用NetApp Ransomware Resilience儀表板監控工作負載運作狀況"](#)。
 - 查看NetApp Ransomware Resilience儀表板中的「建議操作」。有關詳細信息，請參閱 ["查看NetApp Ransomware Resilience儀表板上的防護建議"](#)。
 - 選擇警報連結以查看NetApp Ransomware Resilience警報頁面中的警報。有關詳細信息，請參閱 ["使用NetApp Ransomware Resilience處理偵測到的勒索軟體警報"](#)。

查看備份和復原狀態

查看NetApp Backup and Recovery的整體狀態。您可以看到受保護和不受保護的資源的數量。您也可以查看備份和復原作業的百分比，以保護您的工作負載。百分比越高，表示資料保護越好。

資料每 5 分鐘刷新一次。



快取可最佳化效能，但可能會導致此窗格上的資料與實際值相差長達 15 分鐘。

步驟

1. 從NetApp Console選單中，檢視「備份與復原」窗格。
2. 選擇“檢視”前往NetApp Backup and Recovery儀表板。有關詳細信息，請參閱 ["NetApp Backup and Recovery文檔"](#)。

管理您的NetApp Console使用者設定

您可以修改您的控制台設定文件，包括更改您的密碼、啟用多重身份驗證 (MFA) 以及查看您的控制台管理員是誰。

在控制台中，每個使用者都有一個配置文件，其中包含有關使用者及其設定的資訊。您可以查看和編輯您的個人資料設定。

更改您的顯示名稱

您可以變更為識別您並且其他使用者可見的控制台顯示名稱。您的顯示名稱與您的使用者名稱或電子郵件地址不同，且無法變更。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇您姓名旁邊的“編輯”圖示。
3. 在「名稱」欄位中輸入您的新顯示名稱。

配置多重身份驗證

配置多重身份驗證 (MFA)，透過要求第二種驗證方法來提高安全性。

使用外部身分提供者或NetApp支援網站進行單一登入的使用者無法啟用 MFA。如果您遇到上述任一情況，您將不會在個人資料設定中看到啟用 MFA 的選項。

如果您的使用者帳戶用於 API 訪問，請不要啟用 MFA。當為使用者帳戶啟用多重身份驗證時，它會停止 API 存取。使用服務帳戶進行所有 API 存取。

開始之前

- 您必須已將身份驗證應用程式（例如 Google Authenticator 或 Microsoft Authenticator）下載到您的裝置。
- 您需要密碼來設定 MFA。



如果您無法存取身份驗證應用程式或遺失恢復代碼，請聯絡控制台管理員尋求協助。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇“多重身份驗證”標題旁的“配置”。
3. 按照提示為您的帳戶設定 MFA。

4. 完成後，系統將提示您儲存恢復代碼。選擇複製程式碼或下載包含程式碼的文字檔。請將此程式碼保存在安全的地方。如果您無法存取身份驗證應用程序，則需要恢復代碼。

設定 MFA 後，控制台會在您每次登入時提示您輸入來自身份驗證應用程式的一次性代碼。

重新產生您的 MFA 恢復程式碼

您只能使用一次恢復代碼。如果您使用或遺失了您的，請建立一個新的。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇  在“多重身份驗證”標題旁邊。
3. 選擇*重新產生恢復程式碼*。
4. 複製產生的復原程式碼並將其保存在安全的位置。

刪除您的 MFA 配置

若要停止使用多重驗證 (MFA) 進行登錄，請刪除您的 MFA 設定。這樣，您在登入時就無需輸入身份驗證應用程式中的一次性代碼。



如果您無法存取您的身份驗證應用程式或恢復程式碼，您將需要聯絡您的組織管理員來重設您的 MFA 配置。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇  在“多重身份驗證”標題旁邊。
3. 選擇*刪除*。

聯絡您的組織管理員

如果您需要聯絡您的組織管理員，您可以直接從控制台向他們發送電子郵件。管理員管理組織內的使用者帳戶和權限。



您必須為瀏覽器設定預設電子郵件應用程式才能使用「聯絡管理員」功能。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 選擇「聯絡管理員」向您的組織管理員發送電子郵件。
3. 選擇要使用的電子郵件應用程式。
4. 完成電子郵件並選擇*發送*。

配置暗黑模式（暗黑主題）

您可以將控制台設定為以暗模式顯示。

步驟

1. 選擇控制台右上角的設定檔圖示以查看使用者設定面板。
2. 移動*黑暗主題*滑桿以啟用它。

管理NetApp Console

身分和存取管理

了解NetApp Console身分和存取管理

NetApp Console中的身分和存取管理 (IAM) 可讓您組織和控制對NetApp資源的存取。您可以根據組織的層次結構來組織資源。例如，您可以按地理位置、網站或業務部門組織資源。然後，您可以將 IAM 角色指派給層次結構特定部分的成員，從而阻止存取層次結構其他部分的資源。

- ["了解控制台部署模式"](#)

IAM 的工作原理

IAM 可讓您透過將使用者存取角色指派給層次結構的特定部分來授予資源存取權限。例如，可以為成員指派具有五種資源的專案的資料夾或專案管理員角色。


使用 IAM 時，您可以管理以下元件：

- 該組織
- 資料夾
- 專案
- 資源
- 成員
- 角色和權限
- 控制台代理

資源依層次結構組織：

- 該組織處於層級結構的頂端。
- 資料夾是組織或其他資料夾的子資料夾。
- 項目是組織或資料夾的子項。
- 資源與一個或多個資料夾或項目相關聯。

下圖從基本層面說明了這個層次結構。



組織

組織 是控制台 IAM 系統的頂層，通常代表您的公司。您的組織由資料夾、專案、成員、角色和資源組成。代理與組織內的特定項目相關聯。

資料夾

資料夾 可讓您將相關項目分組在一起，並將它們與組織中的其他項目分開。例如，文件夾可能代表地理位置（歐盟或美國東部）、站點（倫敦或多倫多）或業務部門（工程或行銷）。

您可以組織資料夾以包含項目、其他資料夾或兩者。它們是可選的。

專案

專案 代表控制台中的一個工作區，組織成員可以從*系統*頁面存取該工作區以管理資源。例如，一個專案可以包含一個Cloud Volumes ONTAP系統、一個本機ONTAP叢集或一個 FSx for ONTAP檔案系統。

一個組織可以有一個或多個專案。項目可以直接位於組織下或資料夾內。

資源

資源 是您在控制台中建立或發現的系統。

當您建立或發現資源時，該資源將與目前選定的項目相關聯。這可能是您想要與該資源關聯的唯一項目。但您可以選擇將該資源與您組織中的其他項目相關聯。

例如，您可以將Cloud Volumes ONTAP系統與另一個專案或組織中的所有專案關聯。如何關聯資源取決於您組織的需求。




代理還可以與多個項目相關聯。[了解有關使用代理與 IAM 的更多信息](#)。

何時將資源與資料夾關聯


您也可以選擇將資源與資料夾關聯，但這是可選的，並且可以滿足特定用例的需求。

_組織管理員_可以將資源與資料夾關聯，以便_資料夾或專案管理員_可以將其連結到資料夾中的相應項目。

例如，假設您有一個包含兩個項目的資料夾：




_組織管理員_可以將資源與資料夾關聯：



將資源與資料夾關聯並不會使所有項目都可以存取它；只有資料夾或專案管理員可以看到它。_資料夾或專案管理員_決定哪些項目可以存取它，並將資源與適當的專案關聯。

在此範例中，管理員將資源與專案 A 關聯：



擁有專案 A 權限的成員現在可以存取該資源。

成員

您的組織的成員是使用者帳戶或服務帳戶。應用程式通常使用服務帳戶來完成指定的任務，而無需人工幹預。

每個組織至少包含一個具有「組織管理員」角色的使用者（控制台會自動將此角色指派給建立該組織的使用者）。您可以將其他成員新增至組織，並在資源層次結構的不同層級指派不同的權限。

角色和權限

您不能直接向組織成員授予權限。相反，您授予每個成員一個角色。角色包含一組權限，使成員能夠在資源層次結構的特定層級執行特定操作。

在層級結構層級授予角色會限制成員對所需資源和服務的存取。

您可以在層次結構中指派角色

當您將成員與角色關聯時，您需要選擇整個組織、特定資料夾或特定項目。您選擇的角色將授予成員對層次結構中選定部分中的資源的權限。

角色繼承

當您指派角色時，該角色將在組織層次結構中繼承：

組織

在組織層級授予成員存取角色將賦予他們存取所有資料夾、專案和資源的權限。

資料夾

當您在資料夾層級授予存取角色時，資料夾中的所有資料夾、項目和資源都會繼承該角色。

例如，如果您在資料夾層級指派角色，且該資料夾有三個項目，則該成員將對這三個項目和任何相關資源擁有權限。

專案

當您在專案層級授予存取角色時，與該專案相關的所有資源都會繼承該角色。

多重角色

您可以為每個組織成員指派組織層級結構不同層級的角色。可以是相同的角色，也可以是不同的角色。例如，您可以為項目 1 和項目 2 指派成員角色 A。或者您可以為項目 1 指派成員角色 A，為項目 2 指派角色 B。

訪問角色

控制台提供您可以指派給組織成員的存取角色。

["了解訪問角色"](#)。

控制台代理

當「組織管理員」建立控制台代理程式時，控制台會自動將該代理程式與組織和目前選取的項目關聯。組織管理員 可以從組織中的任何位置自動存取該代理程式。但是，如果您的組織中有具有不同角色的其他成員，則這些成員只能從建立該代理的專案存取該代理，除非您將該代理與其他專案關聯。

在以下情況下，您可以為另一個專案提供控制台代理：

- 您希望允許組織中的成員使用現有代理程式來建立或發現另一個專案中的其他系統
- 您將現有資源與另一個專案關聯，並且該資源由控制台代理程式管理

如果使用控制台代理程式來發現與其他項目關聯的資源，那麼您還需要將該代理程式與該資源現在關聯的項目關聯。否則，沒有「組織管理員」角色的成員將無法從「系統」頁面存取該代理程式及其關聯資源。

您可以從控制台 IAM 中的「代理」頁面建立關聯：

- 將控制台代理與項目關聯

當您將控制台代理程式與專案關聯時，可以在查看專案時從*系統*頁面存取該代理程式。

- 將控制台代理程式與資料夾關聯

將控制台代理程式與資料夾關聯並不會自動使資料夾中的所有項目都可以存取該代理程式。組織成員無法從專案存取控制台代理，除非您將代理與特定專案關聯。


組織管理員 可能會將控制台代理與資料夾關聯，以便 資料夾或專案管理員 可以決定將該代理程式與資料夾中的對應項目關聯。

IAM 範例

這些範例示範如何建立您的組織。


簡單的組織

下圖顯示了使用預設項目且沒有資料夾的組織的簡單範例。一名成員管理整個組織。



先進組織

下圖顯示了一個組織使用資料夾來組織業務中每個地理位置的專案。每個項目都有自己的一套相關資源。成員包括組織管理員和組織中每個資料夾的管理員。



IAM 的功能

以下範例說明如何使用 IAM 來管理控制台組織：

- 授予特定成員特定角色，以便他們只能完成所需的任務。
- 由於成員調動部門或承擔額外責任而修改成員權限。
- 刪除已離開本公司的用戶。
- 將資料夾或項目新增至您的層次結構中，因為新的業務部門已新增NetApp儲存體。
- 將資源與另一個專案關聯起來，因為該資源具有另一個團隊可以利用的能力。
- 查看成員可以存取的資源。

- [查看與特定項目相關的成員和資源。](#)

下一步

- ["開始使用NetApp Console中的 IAM"](#)
- ["使用資料夾和專案在NetApp Console中組織您的資源"](#)
- ["管理NetApp Console成員及其權限"](#)
- ["管理NetApp Console組織中的資源層次結構"](#)
- ["將代理程式與資料夾和項目關聯"](#)
- ["在NetApp Console專案和組織之間切換"](#)
- ["重新命名您的NetApp Console組織"](#)
- ["監控或稽核 IAM 活動"](#)
- ["NetApp Console存取角色"](#)
- ["了解NetApp Console IAM 的 API"](#)

開始在NetApp Console中使用身分和存取權限

當您註冊NetApp Console時，系統會提示您建立一個新的組織。該組織包括一名成員（組織管理員）和一個預設項目。要設定身分和存取管理 (IAM) 來滿足您的業務需求，您需要自訂組織的層次結構、新增其他成員、新增或發現資源，並在整個層次結構中關聯這些資源。

您必須擁有*組織管理員*權限才能管理整個組織的身分和存取權限。如果您具有*資料夾或專案管理員*權限，則您只能管理您有權限的資料夾和專案。

請依照以下步驟建立一個新組織。該順序可能會根據您組織的需求而有所不同。

1

編輯預設項目或加入組織的層次結構

使用預設項目或建立與您的業務層次結構相符的其他項目和資料夾。

["了解如何使用資料夾和項目來組織資源"](#)。

2

將成員與您的組織關聯

將使用者帳戶連結到您的組織並分配權限。您也可以選擇為您的組織新增服務帳戶。

["了解如何管理成員及其權限"](#)。

3

新增或發現資源

在控制台新增或發現資源（系統）。組織成員從專案內部管理系統。

了解如何建立或發現資源：

- ["Amazon FSx for NetApp ONTAP"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["E系列系統"](#)
- ["本地ONTAP集群"](#)
- ["StorageGRID"](#)

4

將資源與其他項目關聯

在控制台中新增或發現系統會自動將資源與目前選定的項目關聯。若要使該資源可供組織中的另一個專案使用，請將其與對應的專案關聯。如果使用控制台代理程式來管理資源，請將控制台代理程式與對應的項目關聯。

- ["了解如何管理組織的資源層次結構"](#)。
- ["了解如何將控制台代理與資料夾或項目關聯"](#)。

相關資訊

- ["了解NetApp Console中的身分和存取管理"](#)
- ["了解身分和存取 API"](#)

使用資料夾和專案組織您的NetApp Console資源

在NetApp Console中，您可以使用專案和資料夾來組織您的NetApp資源。專案_代表控制台中的一個工作區，組織成員可以存取該工作區來管理_資源（例如，Cloud Volumes ONTAP系統）。_資料夾_將相關項目分組在一起。將資源組織到資料夾和專案後，您可以透過向組織成員提供特定資料夾和項目的權限來授予對資源的細粒度存取權限。

新增資料夾或項目

當您建立組織時，它包含一個項目。新增項目來管理資源和資料夾來對相關項目進行分組。

您的組織的資源層次結構最多可以有七個級別，其中資料夾嵌套六級，項目位於第七級。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*組織*。
3. 從*組織*頁面中，選擇*新增資料夾或項目*。
4. 選擇*資料夾*或*項目*。
5. 提供有關資料夾或項目的詳細資訊：
 - 名稱和位置：輸入名稱並選擇資料夾或項目的層次結構中的位置。資料夾或項目可以直接位於組織下方或資料夾內。
 - 資源：選擇您想要與此資料夾或項目關聯的資源。

您可以選擇與父資料夾或項目相關的資源。

["了解何時將資源與資料夾關聯"](#)。

- 存取：根據資源層次結構中已定義的現有權限，查看有權存取資料夾或項目的成員。

選擇*新增成員*為其他成員指派存取權限和角色。角色定義成員對資料夾或項目的權限。

["了解訪問角色"](#)。

6. 選擇“新增”。

重新命名資料夾或項目

如果需要，您可以變更資料夾和項目的名稱。

步驟

1. 從「組織」頁面，導覽至表中的項目或資料夾，選擇...然後選擇*編輯資料夾*或*編輯項目*。
2. 在*編輯*頁面上，輸入新名稱並選擇*應用*。

刪除資料夾或項目

刪除不再需要的資料夾和項目。

開始之前

- 確保資料夾或項目沒有關聯資源。[了解如何解除資源關聯](#)。
- 確保資料夾或項目沒有關聯資源。

步驟

1. 從「組織」頁面，導覽至表中的項目或資料夾，選擇...然後選擇*刪除*。
2. 確認您要刪除資料夾或項目。

查看與資料夾或項目關聯的資源

查看哪些資源和成員與資料夾或項目相關聯。

步驟

1. 從「組織」頁面，導覽至表中的項目或資料夾，選擇...然後選擇*編輯資料夾*或*編輯項目*。



2. 在*編輯*頁面上，您可以透過展開*資源*或*存取*部分來查看有關所選資料夾或項目的詳細資訊。
 - 選擇“資源”來查看相關資源。在表中，「狀態」列標識與資料夾或項目相關的資源。

Available resources (45)					
☐	Platform Type	Resource Type	Resource Name	Status	
☐	 AWS	Cloud Volumes ONTAP HA	Keystonecvo2	Associated	
☐	 AWS	Cloud Volumes ONTAP HA	kfuKeystone1vadim	Associated	
☐	 AWS	Cloud Volumes ONTAP	cvo1Vadim	Associated	
☐	 AWS	Cloud Volumes ONTAP HA	cvoparts11test	Associated	
☐	 AWS	Cloud Volumes ONTAP HA	cvoparts11test	Associated	

修改與資料夾或項目關聯的資源

擁有資料夾或專案權限的成員可以存取其相關資源。

開始之前

"[了解何時將資源與資料夾關聯](#)"。

步驟

1. 從「組織」頁面，導覽至表中的項目或資料夾，選擇...然後選擇*編輯資料夾*或*編輯項目*。
2. 在*編輯*頁面上，選擇*資源*。

在表中，「狀態」列標識與資料夾或項目相關的資源。

3. 選擇您想要關聯或取消關聯的資源。
4. 根據您選擇的資源，選擇*與項目關聯*或*與項目取消關聯*。

Available resources (45) | Selected (3) 🔍

Actions: [Associate with the project](#) | [Disassociate from the project](#)

☐	Platform Type	Resource Type	Resource Name	Status
☒		Cloud Volumes ONTAP HA	Keystonecvo2	Associated
☒		Cloud Volumes ONTAP HA	kfuKeystone1vadim	Associated
☒		Cloud Volumes ONTAP	cvo1Vadim	Associated
☐		Cloud Volumes ONTAP HA	cvoparts11test	Associated
☐		Cloud Volumes ONTAP	cvosecondaryparts11	Associated
☐		Cloud Volumes ONTAP HA	keystonetest	Associated
☐		Cloud Volumes ONTAP HA	keystonetesting55	Associated

5. 選擇“應用”

查看與資料夾或項目關聯的成員

- 選擇*存取*來查看有權存取該資料夾或項目的成員。

Access ^

Members (2) 🔍 [Learn more about user roles](#) [Add a member](#)

☐ Load users which inherits access

☐	Type	Name	Role
☐		Gabriel	Folder or project admin
☐		Ben	Organization admin

修改成員對資料夾或項目的存取權限

修改成員存取權限以確保正確的成員可以存取相關資源。

較高層次結構層級提供的成員存取權限不能在較低層級變更。更新更高層次結構層級的成員權限以變更存取權限。或者，您可以[從「會員」頁面管理權限](#)。

["了解有關角色繼承的詳細信息"](#)。

步驟

1. 從「組織」頁面，導覽至表中的項目或資料夾，選擇...然後選擇*編輯資料夾*或*編輯項目*。
2. 在*編輯*頁面上，選擇*存取*以查看有權存取所選資料夾或項目的成員清單。
3. 修改會員存取權限：
 - 新增成員：選擇您想要新增至資料夾或專案的成員並為他們指派角色。
 - 變更成員的角色：對於具有組織管理員以外角色的任何成員，選擇其現有角色，然後選擇新角色。
 - 刪除成員存取權限：對於在您正在查看的資料夾或專案中定義了角色的成員，您可以刪除他們的存取權限。
4. 選擇*應用*。

相關資訊

- ["了解NetApp Console中的身分和存取權限"](#)
- ["開始使用身分和存取權限"](#)
- ["了解身分和存取 API"](#)

將成員和服務帳戶新增至NetApp Console

在控制台中，您可以將使用者和服務帳戶新增至您的組織，並在資源層次結構中為他們指派一個或多個角色。角色包含一組權限，使成員（使用者或服務帳戶）能夠在資源層次結構的特定層級執行特定操作。

您需要以下角色之一來管理使用者和權限：

- 組織管理員

具有此角色的使用者可以管理所有成員

- 資料夾或專案管理員

具有此角色的使用者只能管理指定資料夾或專案的成員

資料夾或專案管理員可以在*成員*頁面上查看所有成員，但只能管理他們有權存取的資料夾和專案的權限。["詳細了解資料夾或專案管理員可以完成的操作"](#)。

在您的組織中加入成員

您可以為您的組織新增兩種類型的成員：使用者帳戶和服務帳戶。應用程式使用服務帳戶來執行 API 任務，無需人工幹預。人們通常使用使用者帳戶來登入和管理資源。

使用者必須先註冊NetApp Console，然後您才能將他們新增至組織或為他們指派角色。您可以直接從控制台建立服務帳戶。

若要管理使用者及其權限，您必須具有*組織管理員*角色或*資料夾或專案管理員*角色。請記住，具有「資料夾或專案管理員」角色的使用者只能管理他們具有管理員權限的資料夾或專案的成員。

新增使用者帳戶

儘管使用者可以自行註冊 NetApp Console，但他們需要明確新增至組織或特定資料夾或專案才能存取控制台中的資源。

步驟

1. 引導用戶訪問 ["NetApp Console"](#) 進行註冊。

用戶註冊後，他們會完成*註冊*頁面，檢查電子郵件並登入。如果控制台提示使用者建立組織，他們會關閉它並通知您他們的帳戶已建立。然後，您可以將該使用者新增至您現有的組織。

["了解如何註冊 NetApp Console"](#)。

2. 選擇*管理>身分和存取*。
3. 選擇*成員*。
4. 選擇*新增成員*。
5. 對於*會員類型*，保持選擇*使用者*。
6. 對於*使用者的電子郵件*，輸入與其建立的登入相關聯的使用者的電子郵件地址。
7. 使用「選擇組織、資料夾或項目」部分來選擇成員應具有權限的資源層次結構層級。

請注意以下事項：

- 您只能從您有權限的資料夾和項目中進行選擇。
 - 選擇一個組織或資料夾將授予成員對其所有內容的權限。
 - 您只能在組織層級指派*組織管理員*角色。
8. 選擇一個類別，然後選擇一個*角色*，該角色為成員提供與您選擇的組織、資料夾或專案相關的資源的權限。

["了解訪問角色"](#)。

9. 可選：選擇其他角色或項目。如果您想提供組織內其他資料夾或項目的存取權限，或授予使用者在所選區域中的其他角色，請選擇*新增角色*，指定另一個資料夾或項目或其他角色類別，然後選擇一個角色。
10. 選擇“新增”。

控制台會向使用者發送一封包含說明的電子郵件。

新增服務帳戶

您可以使用服務帳戶自動執行任務並與控制台 API 安全地整合。建立服務帳戶時，請在兩種驗證方法之間進行選擇：使用用戶端 ID 和金鑰，或使用 JWT（JSON Web 令牌）驗證。客戶端 ID 和秘密方法適合簡單設置，而 JWT 身份驗證為自動化或雲端原生環境提供更強的安全性。選擇最適合您的安全需求以及您計劃如何使用控制台的選項。

如果您想使用 JWT 身份驗證，請準備好您的公鑰或憑證。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。

2. 選擇*成員*。
3. 選擇*新增成員*。
4. 對於*會員類型*，選擇*服務帳戶*。
5. 輸入服務帳戶的名稱。
6. 如果您想使用 JWT 驗證，請選擇 使用私密金鑰 **JWT** 驗證 並上傳您的公用 RSA 金鑰或憑證。如果您想使用客戶端 ID 和金鑰，請跳過此步驟。

您的 X.509 證書。它必須是 PEM、CRT 或 CER 格式。

7. 使用「選擇組織、資料夾或項目」部分來選擇成員應具有權限的資源層次結構層級。

請注意以下事項：

- 您只能從您有權限的資料夾和項目中進行選擇。
 - 選擇一個組織或資料夾將授予成員對其所有內容的權限。
 - 您只能在組織層級指派*組織管理員*角色。
8. 選擇一個*類別*，然後選擇一個*角色*，該角色為成員提供與您選擇的組織、資料夾或專案相關的資源的權限。

["了解訪問角色"](#)。

9. 可選：選擇其他角色或項目。如果您想提供組織內其他資料夾或項目的存取權限，或授予使用者在所選區域中的其他角色，請選擇*新增角色*，指定另一個資料夾或項目或其他角色類別，然後選擇一個角色。
10. 如果您沒有選擇使用 JWT 驗證，請下載或複製用戶端 ID 和用戶端金鑰。+ 控制台僅顯示一次用戶端金鑰。安全地複製它；如果需要，您可以稍後重新建立它。
11. 如果您選擇 JWT 驗證，請下載或複製用戶端 ID 和 JWT 受眾。此資訊僅顯示一次，之後無法檢索。
12. 選擇*關閉*。

查看組織成員

若要了解成員可用的資源和權限，您可以查看在組織資源層級結構的不同層級指派給該成員的角色。["了解如何使用角色來控制對控制台資源的存取。"](#)

您可以從「會員」頁面查看使用者帳戶和服務帳戶。



您也可以查看與特定資料夾或項目相關的所有成員。["了解更多"](#)。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*成員*。

*成員*表格列出了您組織的成員。
3. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。

從您的組織中移除成員

您可能需要從您的組織中刪除某個成員 - 例如，如果他們離開了您的公司。

系統將刪除該成員的權限，但保留其控制台和NetApp支援網站帳戶。

步驟

1. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*刪除使用者*。
2. 確認您要從組織中刪除該成員。

重新建立服務帳戶的憑證

如果您遺失了憑證或需要更新憑證，請建立新的憑證。

重新建立憑證時，您將刪除服務帳戶的現有憑證並建立新的憑證。您不能使用先前的憑證。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*成員*。
3. 在「成員」表中，導覽至服務帳戶，選擇...然後選擇*重新建立秘密*。
4. 選擇*重新建立*。
5. 下載或複製客戶端 ID 和客戶端金鑰。+ 用戶端金鑰僅顯示一次。複製或下載並安全儲存。

管理用戶的多重身份驗證 (MFA)

如果使用者失去對其 MFA 設備的存取權限，您可以刪除或停用其 MFA 配置。

刪除後，使用者必須在登入時重新配置 MFA。如果使用者只是暫時無法存取其 MFA 設備，他們可以使用設定 MFA 時儲存的恢復代碼登入。

如果他們沒有恢復代碼，請暫時停用 MFA 以允許登入。當您為使用者停用 MFA 時，它只會停用八個小時，然後自動重新啟用。在此期間，用戶無需 MFA 即可登入一次。八小時後，使用者必須使用 MFA 才能登入。



若要管理使用者的多重身份驗證，您必須擁有與受影響使用者位於相同網域的電子郵件地址。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*成員*。

*成員*表格列出了您組織的成員。
3. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*管理多重身份驗證*。
4. 選擇是否刪除或停用使用者的 MFA 配置。

使用角色管理使用者對NetApp Console資源的訪問

在控制台中，您可以根據使用者需要做什麼以及在哪裡為使用者指派角色。

具有*組織管理員*或*資料夾或專案管理員*角色的使用者有責任將角色指派給其他使用者。您可以根據專案或資料夾指派存取角色。例如，您可以為使用者指派一個專案的勒索軟體復原管理員角色，並為另一個專案指派SnapCenter管理員角色。或者，如果使用者需要特定資料夾內所有項目的分類管理員角色，您可以在資料夾層級授予他們此角色。

使用存取角色根據使用者需求執行的特定任務分配對儲存資源的存取權限。例如，如果使用者需要與Ransomware Resilience 進行交互，則必須為他們授予存取角色，該角色包括對授予存取角色的專案的Ransomware Resilience 的檢視或管理權限。

根據您的 IAM 策略為使用者指派角色以增強安全性。IAM 角色確保使用者只擁有所需的存取權限。



請記住，您不能直接授予對資源的存取權限。首先將資源分配給專案。在指派使用者存取權限之前，請考慮設定資源層次結構。["了解如何使用資料夾和項目來組織您的資源。"](#)

查看指派給成員的角色

當您為組織新增成員時，系統會提示您為其指派角色。您可以向成員驗證他們目前被指派了哪些角色。

如果您具有_資料夾或專案管理員_角色，則該頁面將顯示組織中的所有成員。但是，您只能查看和管理您擁有權限的資料夾和專案的成員權限。["詳細了解資料夾或專案管理員可以完成的操作"](#)。

1. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。
2. 在表格中，展開您想要查看成員指派角色的組織、資料夾或專案的對應行，然後在「角色」欄位中選擇「檢視」。

為成員新增存取角色

您通常在為組織新增成員時指派角色，但您可以隨時透過刪除或新增角色來更新它。

您可以為使用者指派組織、資料夾或專案的存取角色。

成員可以在同一個專案內以及不同的專案中擁有多個角色。例如，較小的組織可能會將所有可用的存取角色分配給同一個用戶，而較大的組織可能會讓用戶執行更專業的任務。或者，您也可以為一個使用者指派組織的勒索軟體復原管理員角色。在該範例中，使用者將能夠對組織內的所有專案執行勒索軟體復原任務。

您的存取角色策略應與您組織NetApp資源的方式保持一致。



被指派了組織管理員角色的成員不能被指派任何其他角色。他們已經擁有整個組織的權限。具有資料夾或專案角色的成員不能被指派資料夾或專案中他們已經具有該角色的任何其他角色。這兩個角色都提供對其被指派範圍內的所有服務的存取權限。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇操作選單...在您想要指派角色的成員旁邊，選擇「新增角色」。
3. 若要新增角色，請完成對話方塊中的步驟：
 - 選擇組織、資料夾或專案：選擇成員應具有權限的資源層次結構層級。

如果您選擇組織或資料夾，則該成員將擁有該組織或資料夾內所有內容的權限。

- 選擇類別：選擇角色類別。"[了解訪問角色](#)"。
- 選擇*角色*：選擇一個角色，該角色為成員提供與您選擇的組織、資料夾或專案相關的資源的權限。
- 新增角色：如果您想提供組織內其他資料夾或項目的存取權限，請選擇*新增角色*，指定另一個資料夾或項目或角色類別，然後選擇一個角色類別和對應的角色。

4. 選擇*新增角色*。

更改成員的指定角色

如果您需要調整使用者的存取權限，您可以變更成員指派的角色。



必須為使用者指派至少一個角色。您無法刪除使用者的所有角色。如果您需要刪除所有角色，則必須從組織中刪除該使用者。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。
3. 在表格中，展開要變更成員指派角色的組織、資料夾或專案的對應行，然後在「角色」欄位中選擇「檢視」以查看指派給該成員的角色。
4. 您可以變更成員的現有角色或刪除角色。
 - a. 若要變更成員的角色，請選擇要變更的角色旁邊的「變更」。您只能將角色變更為同一角色類別內的角色。例如，您可以從一個資料服務角色變更為另一個資料服務角色。確認更改。
 - b. 若要取消指派成員的角色，請選擇🗑️取消為該成員指派對應的角色。系統會要求您確認刪除。

管理NetApp Console組織中的資源層次結構

當您將成員與您的組織關聯時，您會在組織、資料夾或專案層級提供權限。為了確保這些成員有權存取正確的資源，您需要透過將資源與特定專案和資料夾關聯來管理組織的資源層次結構。_資源_是控制台已管理或知道的儲存系統或控制台代理程式。

查看組織中的資源

您可以查看與您的組織相關的已發現和未發現的資源。未發現的資源是已識別但尚未新增至控制台的儲存資源。



注意：資源頁面不包括Amazon FSx for NetApp ONTAP資源，因為使用者無法將它們與角色關聯。在系統頁面或工作負載中查看它們。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*資源*。
3. 選擇*進階搜尋和過濾*。
4. 使用任何可用選項來尋找您正在尋找的資源：
 - 按資源名稱搜尋：輸入文字字串並選擇*新增*。

- 平台：選擇一個或多個平台，例如 Amazon Web Services。
- 資源：選擇一個或多個資源，例如 Cloud Volumes ONTAP。
- 組織、資料夾或專案：選擇整個組織、特定資料夾或特定專案。

5. 選擇*搜尋*。

將資源與資料夾和項目關聯

將資源與資料夾或項目關聯以使其可用。

開始之前

您應該了解資源關聯是如何運作的。["了解資源，包括何時將資源與資料夾關聯"](#)。

步驟

1. 從「資源」頁面，導覽到表中的資源，選擇...然後選擇*關聯到資料夾或項目*。
2. 選擇一個資料夾或項目，然後選擇*接受*。
3. 若要關聯其他資料夾或項目，請選擇*新增資料夾或項目*，然後選擇該資料夾或項目。

請注意，您只能從您擁有管理員權限的資料夾和項目中進行選擇。

4. 選擇*關聯資源*。

- 如果您將資源與項目關聯，則擁有這些項目權限的成員現在可以從控制台存取該資源。
- 如果您將資源與資料夾關聯，則_資料夾或專案管理員_現在可以存取該資源並將其與資料夾內的項目關聯。["了解如何將資源與資料夾關聯"](#)。

完成後

如果您使用控制台代理程式發現資源，請將控制台代理程式與專案關聯以授予存取權限。否則，沒有「組織管理員」角色的成員將無法存取控制台代理程式及其相關資源。

["了解如何將控制台代理與資料夾或項目關聯"](#)。

查看與資源關聯的資料夾和項目

您可以查看與特定資源關聯的資料夾和項目。



如果您需要了解哪些組織成員有權存取該資源，您可以["查看有權存取與資源關聯的資料夾和項目的成員"](#)。

步驟

1. 從「資源」頁面，導覽到表中的資源，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。

以下範例顯示了與一個項目關聯的資源。

Folders (0) Project (1)		Associate to folder or project
Type	Associated folders or projects	
	MyOrganization	
	MyOrganization > Project1	



如果您需要確定哪些組織成員有權存取該資源，您可以["查看有權存取與資源關聯的資料夾和項目的成員"](#)。

從資料夾或項目中刪除資源

若要從資料夾或項目中刪除資源，您需要刪除資料夾或項目與資源之間的關聯。當您刪除關聯時，它會阻止成員管理資料夾或專案中的資源。



若要從整個組織中刪除已發現的資源，請從「系統」頁面中刪除該系統。

步驟

1. 從「資源」頁面，導覽到表中的資源，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。
2. 對於要刪除資源的資料夾或項目，選擇.
3. 選擇“刪除”確認您要刪除關聯。

相關資訊

- ["了解NetApp Console中的身分和存取權限"](#)
- ["開始在NetApp Console中使用身分和存取權限"](#)
- ["了解身分和存取 API"](#)

將控制台代理程式與其他資料夾和項目關聯

當「組織管理員」建立控制台代理時，此控制台代理會自動與組織內目前選取的項目相關聯。儘管具有「組織管理員」角色的人可以從組織中的任何地方存取該控制台代理。除非您將該控制台代理與其他項目關聯，否則您組織中的其他成員只能從建立該控制台代理程式的專案存取該控制台代理程式。

開始之前

回顧控制台代理關聯的工作原理。["了解如何將控制台代理與身分和存取結合使用"](#)。

關於此任務

資料夾或專案管理員可以在代理頁面上查看所有控制台代理，但只能將控制台代理與他們有權限的資料夾和項目關聯。["詳細了解資料夾或專案管理員可以完成的操作"](#)。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*>*代理*。
2. 從表中，找到要關聯的控制台代理程式。

使用表格上方的搜尋功能尋找特定的控制台代理程式或依資源層次結構篩選表格。

3. 若要查看連結到控制台代理的資料夾和項目，請選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。

此頁面顯示與控制台代理程式關聯的資料夾和項目的詳細資訊。

4. 選擇*關聯到資料夾或項目*。
5. 選擇一個資料夾或項目，然後選擇*接受*。
6. 若要將控制台代理程式與其他資料夾或項目關聯，請選擇*新增資料夾或項目*，然後選擇該資料夾或項目。
7. 選擇*關聯代理*。

完成後

將控制台代理程式的資源與「資源」頁面中的相同資料夾和項目關聯。

["了解如何將資源與資料夾和項目關聯"](#)。

相關資訊

- ["了解NetApp Console代理"](#)
- ["了解NetApp Console身分和存取管理"](#)
- ["開始使用身分和存取權限"](#)
- ["了解身分和存取管理的 API"](#)

在控制台組織、專案和代理之間切換

您可能屬於多個控制台組織，或有權存取組織內的多個專案或代理程式。需要時，您可以輕鬆地在組織、專案和控制台代理之間切換，以存取與該組織、專案或代理相關的資源。




如果其他組織邀請您加入或您自己創建一個組織，那麼您可能屬於多個組織。您可以使用 API 建立其他組織。 ["了解如何建立新組織"](#)

在組織之間切換

如果您是多個組織的成員，您可以隨時在它們之間切換。

步驟

1. 在控制台的頂部標題中，選擇*組織*。



2. 如果您有任何合作組織，請選擇「合作夥伴關係」標籤以查看可用的合作夥伴組織。

+ 如果您沒有任何合作夥伴組織，則不會顯示「合作夥伴關係」標籤。

1. 選擇另一個組織，然後選擇*切換*。

+ 如果您有任何合作組織，請選擇「合作夥伴關係」標籤以查看可用的合作夥伴組織。

在專案之間切換


如果您的組織包含多個項目並且您有權存取這些項目，則您可以隨時在它們之間切換。



在查看任何*身份和訪問*頁面時，您無法切換到另一個項目。

步驟

1. 在控制台的頂部標題中，選擇*項目*。
2. 瀏覽您組織中的資料夾和項目，選擇您想要的項目，然後選擇*切換*。



在控制台代理之間切換

如果您有多個控制台代理，您可以在它們之間切換以查看與特定代理相關的系統。

步驟

1. 在控制台的頂部標題中，選擇代理圖示。
2. 選擇另一個代理，然後選擇*切換*。

相關資訊

["將代理程式與資料夾和項目關聯"](#)。

相關資訊

- ["了解NetApp Console中的身分和存取權限"](#)
- ["開始使用身分和存取權限"](#)
- ["了解身分和存取 API"](#)

組織和專案 ID


您的NetApp Console組織有一個名稱和一個 ID。您可以為您的組織選擇一個名稱以幫助識別它。您可能還需要檢索某些整合的組織 ID。

重新命名您的組織

您可以重新命名您的組織。如果您支持的不僅僅是組織，這將很有幫助。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*組織*。
3. 從「組織」頁面，導覽至表格的第一行，選擇...然後選擇*編輯組織*。



4. 輸入新的組織名稱並選擇*套用*。

取得組織 ID

組織 ID 用於與控制台的某些整合。

您可以從組織頁面查看組織 ID，並根據需要將其複製到剪貼簿。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*>*組織*。
2. 在*組織*頁面上，在摘要欄中尋找您的組織 ID 並將其複製到剪貼簿。您可以保存它以供以後使用，或直接將其複製到需要使用它的地方。

取得專案ID


如果您使用 API，則需要取得項目的 ID。例如，在建立Cloud Volumes ONTAP系統時。

步驟

1. 從“組織”頁面，導航到表中的項目並選擇...

顯示項目 ID。

2. 若要複製 ID，請選擇複製按鈕。



相關資訊

- ["了解身分和存取管理"](#)
- ["開始使用身分和存取權限"](#)
- ["了解身分和存取 API"](#)

監控或稽核 IAM 活動

如果您需要監控或稽核與身分和存取相關的已完成的動作，您可以從稽核頁面查看詳細資訊。例如，您可能想要驗證誰向組織新增了成員或專案是否已成功刪除。

步驟

1. 選擇“管理”>“審計”。
2. 在“審計”頁面上，使用篩選器縮小結果範圍。選擇*服務*，然後選擇*租賃*。
3. 使用任何其他篩選器來更改表中顯示的操作。

例如，您可以使用*使用者*篩選器來顯示與特定使用者帳戶相關的動作。

NetApp Console存取角色

了解NetApp Console存取角色

NetApp Console中的身分和存取管理 (IAM) 提供了預先定義的角色，您可以將這些角色指派給組織中不同資源層級的成員。在指派這些角色之前，您應該了解每個角色包含的權限。角色分為以下類別：平台、應用程式和資料服務。

平台角色

平台角色授予NetApp Console管理權限，包括角色指派和使用者管理。控制台具有多種平台角色。

平台角色	職責
" 組織管理員 "	允許使用者不受限制地存取組織內的所有項目和資料夾，為任何項目或資料夾添加成員，以及執行任何任務和使用任何沒有明確關聯角色的資料服務。具有此角色的使用者可以透過建立資料夾和專案、分配角色、新增使用者以及管理系統（如果他們擁有適當的憑證）來管理您的組織。這是唯一可以建立控制台代理的存取角色。
" 資料夾或專案管理員 "	允許使用者不受限制地存取已指派的項目和資料夾。可以將成員新增到他們管理的資料夾或專案中，以及執行任何任務並在他們被指派的資料夾或專案內的資源上使用任何資料服務或應用程式。資料夾或專案管理員無法建立控制台代理。
" 聯盟管理員 "	允許使用者使用控制台建立和管理聯合，從而實現單一登入 (SSO)。
" 聯邦檢視器 "	允許使用者使用控制台查看現有的聯合。無法建立或管理聯盟。
" 合作夥伴管理員 "	允許使用者創建和管理合作關係。
" 合作夥伴檢視器 "	允許用戶查看現有的合作關係。無法創建或管理合作關係。
" 超管理員 "	為使用者提供管理員角色的子集。此角色專為可能不需要在多個使用者之間分配控制台職責的小型組織而設計。
" 超觀眾 "	為使用者提供子集查看者角色。此角色專為可能不需要在多個使用者之間分配控制台職責的小型組織而設計。

應用程式角色

以下是應用程式類別中的角色清單。每個角色在其指定範圍內授予特定的權限。沒有所需應用程式或平台角色的使用者無法存取相應的應用程式。

應用程式角色	職責
" Google Cloud NetApp Volumes管理員 "	具有Google Cloud NetApp Volumes角色的使用者可以發現和管理Google Cloud NetApp Volumes。
" Keystone管理員 "	具有Keystone管理員角色的使用者可以建立服務請求。允許使用者監控和查看他們正在存取的Keystone租戶內的使用情況、資源和管理詳細資訊。
" Keystone檢視器 "	具有Keystone檢視者角色的使用者不能建立服務請求。允許使用者監控和查看他們正在存取的Keystone租戶內的消費、資產和管理資訊。
ONTAP調解器設定角色	具有ONTAP調解器設定角色的服務帳戶可以建立服務請求。服務帳戶中需要此角色來配置" ONTAP雲端調解器 "。

應用程式角色	職責
"營運支援分析師"	提供對警報和監控工具的存取以及輸入和管理支援案例的能力。
"儲存管理員"	管理儲存健康和治理功能，發現儲存資源，以及修改和刪除現有系統。
"儲存檢視器"	查看儲存健康和治理功能，以及查看先前發現的儲存資源。無法發現、修改或刪除現有的儲存系統。
"系統健康專家"	管理儲存和健康和治理功能，儲存管理員的所有權限，但不能修改或刪除現有系統。

數據服務角色

以下是資料服務類別中的角色清單。每個角色在其指定範圍內授予特定的權限。沒有所需資料服務角色或平台角色的使用者將無法存取資料服務。

數據服務角色	職責
"備份和恢復超級管理員"	在NetApp Backup and Recovery中執行任何操作。
"備份和復原管理員"	執行本機快照備份、複製到二級儲存以及備份到物件儲存。
"備份和還原復原管理員"	恢復備份和復原中的工作負載。
"備份和還原克隆管理員"	在備份和復原中克隆應用程式和資料。
"備份和還原檢視器"	查看備份和復原資訊。
"災難復原管理員"	在NetApp Disaster Recovery服務中執行任何操作。
"災難復原故障轉移管理員"	執行故障轉移和遷移。
"災難復原應用程式管理員"	建立複製計劃、變更複製計劃並啟動測試故障轉移。
"災難復原檢視器"	僅查看資訊。
分類檢視器	允許使用者查看NetApp Data Classification掃描結果。具有此角色的使用者可以查看合規性資訊並產生他們有權存取的資源的報告。這些使用者無法啟用或停用磁碟區、儲存桶或資料庫模式的掃描。分類沒有查看者角色。
"勒索軟體抵禦能力管理員"	管理NetApp Ransomware Resilience的「保護」、「警報」、「復原」、「設定」和「報告」標籤上的操作。
"勒索軟體復原力檢視器"	在 Ransomware Resilience 中查看工作負載資料、查看警報資料、下載復原資料和下載報告。
"勒索軟體復原力用戶行為管理員"	在勒索軟體復原中設定、管理和查看可疑使用者行為偵測、警報和監控。
"勒索軟體恢復用戶行為檢視器"	查看勒索軟體復原中的可疑使用者行為警報和見解。
SnapCenter管理員	提供使用NetApp Backup and Recovery從本機ONTAP叢集備份應用程式快照的功能。具有此角色的成員可以完成以下操作：* 從“備份和恢復”>“應用程式”完成任何操作* 管理他們具有權限的項目和資料夾中的所有系統* 使用所有NetApp Console服務SnapCenter沒有查看者角色。

相關連結

- [了解NetApp Console身分和存取管理](#)

- ["開始使用NetApp Console IAM"](#)
- ["管理NetApp Console成員及其權限"](#)
- ["了解NetApp Console IAM 的 API"](#)

NetApp Console平台存取角色

為使用者指派平台角色，以授予管理NetApp Console、指派角色、新增使用者、建立控制台代理程式和管理聯合的權限。

大型跨國組織的組織角色範例

XYZ 公司按地區（北美、歐洲和亞太地區）組織資料儲存訪問，從而提供區域控制和集中監督。

XYZ 公司控制台中的*組織管理員*為每個區域建立一個初始組織和單獨的資料夾。每個區域的*資料夾或專案管理員*在該區域的資料夾中組織專案（及相關資源）。

具有「資料夾或專案管理員」角色的區域管理員透過新增資源和使用者來主動管理他們的資料夾。這些區域管理員還可以新增、刪除或重新命名他們管理的資料夾和項目。*組織管理員*繼承任何新資源的權限，保持整個組織的儲存使用情況的可見性。

在同一個組織內，一名使用者被指派了*共同管理員*角色來管理該組織與其企業 IdP 的聯合。該使用者可以新增或刪除聯合組織，但不能管理組織內的使用者或資源。*組織管理員*為使用者指派*共同檢視者*角色，以檢查聯合狀態並查看聯合組織。

下表列出了每個控制台平台角色可以執行的操作。

組織管理角色

任務	組織管理員	資料夾或專案管理員
創建代理	是的	不
從控制台建立、修改或刪除系統（新增或發現系統）	是的	是的
建立資料夾和項目，包括刪除	是的	不
重新命名現有資料夾和項目	是的	是的
分配角色並新增用戶	是的	是的
將資源與資料夾和項目關聯	是的	是的
將代理程式與資料夾和項目關聯	是的	不
從資料夾和項目中刪除代理	是的	不
管理代理程式（編輯證書、設定等）	是的	不
從管理 > 憑證管理憑證	是的	是的
建立、管理和檢視聯合	是的	不
透過控制台註冊支援並提交案例	是的	是的
使用與明確存取角色無關的資料服務	是的	是的
查看審核頁面和通知	是的	是的

聯盟角色

任務	聯盟管理員	聯邦檢視器
創建聯盟	是的	不
驗證域名	是的	不
將網域新增至聯合	是的	不
禁用和刪除聯盟	是的	不
測驗聯盟	是的	不
查看聯盟及其詳細信息	是的	是的

合作夥伴角色

任務	合作夥伴管理員	合作夥伴檢視器
可以建立合作關係	是的	不
為合作夥伴成員指派角色	是的	不
可以為合作關係加入成員	是的	不
可以查看組織合作關係詳細信息	是的	是的

超級管理員和查看者角色

*超級管理員*角色提供管理控制台功能、儲存和資料服務的完全存取權限。這個角色適合那些監督行政和治理的人。相較之下，「超級查看者」角色提供唯讀存取權限，非常適合需要查看資訊而不進行更改的審計員或利害關係人。

組織應謹慎使用*超級管理員*存取權限，以最大限度地降低安全風險並符合最小特權原則。大多數組織應該分配具有必要權限的細粒度角色，以降低風險並提高可審計性。

超級角色範例

ABC 公司擁有一個由五人組成的小團隊，利用NetApp Console進行資料服務和儲存管理。他們沒有分配多個角色，而是將「超級管理員」角色分配給兩名高階團隊成員，由他們負責所有管理任務，包括使用者管理和資源配置。其餘三名團隊成員被分配了*超級查看者*角色，允許他們監控儲存健康和數據服務狀態，但無法修改設定。

角色	繼承的角色
超管理員	• 組織管理員 • 資料夾或專案管理員 • 聯盟管理員 • 合作夥伴管理員 • 勒索軟體抵禦能力管理員 • 災難復原管理員 • 備份超級管理員 • 儲存管理員 • Keystone管理員 • Google Cloud NetApp Volumes 管理員
超觀眾	• 組織檢視器 • 聯邦檢視器 • 合作夥伴檢視器 • 勒索軟體復原力檢視器 • 災難復原檢視器 • 備份檢視器 • 儲存檢視器 • Keystone檢視器 • Google Cloud NetApp Volumes 檢視器

應用程式角色

NetApp Console中的Google Cloud NetApp Volumes角色

您可以為使用者指派以下角色，以便他們能夠存取NetApp Console中的Google Cloud NetApp Volumes。

Google Cloud NetApp Volumes使用下列角色：

- * Google Cloud NetApp Volumes管理員*：在控制台中發現並管理Google Cloud NetApp Volumes。

NetApp Console中的Keystone存取角色

Keystone角色提供對Keystone儀表板的存取權限，並允許使用者查看和管理他們的Keystone訂閱。Keystone角色有兩種：Keystone管理員和Keystone檢視者。這兩個角色的主要區別在於他們在Keystone中可以採取的行動。Keystone管理員角色是唯一允許建

立服務要求或修改訂閱的角色。

NetApp Console中的Keystone角色範例

XYZ 公司有四名來自不同部門的儲存工程師查看Keystone訂閱資訊。雖然所有這些用戶都需要監控Keystone訂閱，但只有團隊負責人才被允許提出服務要求。團隊中的三名成員被賦予 * Keystone查看者* 角色，而團隊負責人被賦予 * Keystone管理員* 角色，以便對公司的服務請求進行控制。

下表列出了每個Keystone角色可以執行的操作。

特徵和動作	Keystone管理員	Keystone檢視器
查看以下選項卡：訂閱、資產、監控和管理	是的	是的
* Keystone訂閱頁面*：		
查看訂閱	是的	是的
修改或續訂	是的	不
* Keystone資產頁面*：		
查看資產	是的	是的
管理資產	是的	不
* Keystone警報頁面*：		
查看警報	是的	是的
管理警報	是的	不
為自己創建提醒	是的	是的
Licenses and subscriptions：		
可以查看授權和訂閱	是的	是的
* Keystone報告頁面*：		
下載報告	是的	是的
管理報告	是的	是的
為自己建立報告	是的	是的
服務請求：		
建立服務請求	是的	不

特徵和動作	Keystone管理員	Keystone檢視器
查看組織內任何使用者建立的服務請求	是的	是的

NetApp Console的營運支援分析師存取角色

您可以為使用者指派以下角色，以便他們存取警報和監控。具有此角色的使用者還可以開啟支援案例。

營運支援分析師

任務	可以執行
從「設定」>「憑證」管理自己的使用者憑證	是的
查看發現的資源	是的
透過控制台註冊支援並提交案例	是的
是的	查看審核頁面和通知
是的	查看、下載和設定警報

NetApp Console的儲存存取角色

您可以為使用者指派以下角色，以便他們存取NetApp Console中的儲存管理功能。您可以為使用者指派管理角色來管理儲存或指派檢視者角色來監控。



NetApp Console合作夥伴 API 不會提供這些角色。

管理員可以為使用者指派以下儲存資源和功能的儲存角色：

儲存資源：

- 本地ONTAP集群
- StorageGRID
- E系列

控制台服務和功能：

- 數位顧問
- 軟體更新
- 生命週期規劃
- 永續性

NetApp Console中的儲存角色範例

XYZ 公司是一家跨國公司，擁有龐大的儲存工程師和儲存管理員團隊。它們允許該團隊管理其所在地區的儲存資產，同時限制對核心控制台任務（如使用者管理、代理建立和許可證管理）的存取。

在一個由 12 人組成的團隊中，有兩名使用者被賦予「儲存檢視者」角色，這使他們能夠監控與他們被分配到的控制台專案相關的儲存資源。其餘九人被賦予*儲存管理員*角色，包括管理軟體更新、透過控制台存取ONTAP系統管理員以及發現儲存資源（新增系統）的能力。團隊中的一名成員被賦予*系統健康專家*角色，以便他們可以管理其所在區域的儲存資源的健康狀況，但不能修改或刪除任何系統。此人還可以對其所分配項目的儲存資源執行軟體更新。

該組織還有兩個具有「組織管理員」角色的用戶，他們可以管理控制台的所有方面，包括用戶管理、代理創建和許可證管理，還有幾個具有「資料夾或專案管理員」角色的用戶，他們可以對分配到的資料夾和專案執行控制台管理任務。

下表顯示了每個儲存角色執行的操作。

特徵和動作	儲存管理員	系統健康專家	儲存檢視器
儲存管理：			
發現新資源（創建系統）	是的	是的	不
查看發現的系統	是的	是的	不
從控制台刪除系統	是的	不	不
修改系統	是的	不	不
建立代理	不	不	不
數位顧問			
查看所有頁面和功能	是的	是的	是的
Licenses and subscriptions			
查看所有頁面和功能	不	不	不
軟體更新			
查看登陸頁面和建議	是的	是的	是的
審查潛在的版本建議和主要優點	是的	是的	是的
查看叢集的更新詳細信息	是的	是的	是的
執行更新前檢查並下載升級計劃	是的	是的	是的
安裝軟體更新	是的	是的	不
生命週期規劃			
審查容量規劃狀態	是的	是的	是的

特徵和動作	儲存管理員	系統健康專家	儲存檢視器
選擇下一步行動（最佳實踐、層級）	是的	不	不
將冷數據分層到雲端儲存並釋放儲存空間	是的	是的	不
設定提醒	是的	是的	是的
永續性			
查看儀表板和建議	是的	是的	是的
下載報告數據	是的	是的	是的
編輯碳減排百分比	是的	是的	不
修復建議	是的	是的	不
延後建議	是的	是的	不
系統管理員存取			
可以輸入憑證	是的	是的	不
證書			
使用者憑證	是的	是的	不

數據服務角色

NetApp Console中的NetApp Backup and Recovery角色

您可以為使用者指派以下角色，以便他們存取控制台內的NetApp Backup and Recovery。備份和復原角色可讓您靈活地為使用者指派特定於他們需要在組織內完成的任務的角色。如何分配角色取決於您自己的業務和儲存管理實踐。

該服務使用特定於NetApp Backup and Recovery 的以下角色。

- 備份和還原超級管理員：在NetApp Backup and Recovery中執行任何操作。
- 備份和還原備份管理員：在NetApp Backup and Recovery中執行備份到本機快照、複製到二級儲存以及備份到物件儲存作業。
- 備份和還原復原管理員：使用NetApp Backup and Recovery復原工作負載。
- 備份和還原克隆管理：使用NetApp Backup and Recovery應用程式和資料。
- 備份和還原檢視器：查看NetApp Backup and Recovery中的信息，但不執行任何操作。

有關所有NetApp Console訪問角色的詳細信息，請參閱 ["控制台設定和管理文檔"](#)。

用於常見操作的角色

下表列出了每個NetApp Backup and Recovery角色可以針對所有工作負載執行的操作。

特徵和動作	備份和恢復超級管理員	備份和還原備份管理員	備份和還原復原管理員	備份和還原克隆管理員	備份和還原檢視器
新增、編輯或刪除主機	是的	不	不	不	不
安裝插件	是的	不	不	不	不
新增憑證（主機、實例、vCenter）	是的	不	不	不	不
查看儀表板和所有選項卡	是的	是的	是的	是的	是的
開始免費試用	是的	不	不	不	不
啟動工作負載發現	不	是的	是的	是的	不
查看許可證資訊	是的	是的	是的	是的	是的
啟動許可證	是的	不	不	不	不
查看主機	是的	是的	是的	是的	是的
時間表：					
啟動計劃	是的	是的	是的	是的	不
暫停時間表	是的	是的	是的	是的	不
政策與保護：					
查看保護計劃	是的	是的	是的	是的	是的
建立、修改或刪除保護計劃	是的	是的	不	不	不
恢復工作負載	是的	不	是的	不	不
建立、拆分或刪除克隆	是的	不	不	是的	不
建立、修改或刪除策略	是的	是的	不	不	不
報告：					
查看報告	是的	是的	是的	是的	是的

特徵和動作	備份和恢復超級管理員	備份和還原備份管理員	備份和還原復原管理員	備份和還原克隆管理員	備份和還原檢視器
建立報告	是的	是的	是的	是的	不
刪除報告	是的	不	不	不	不
從 SnapCenter 匯入並管理主機：					
查看導入的SnapCenter數據	是的	是的	是的	是的	是的
從SnapCenter匯入數據	是的	是的	不	不	不
管理（遷移）主機	是的	是的	不	不	不
配置設定：					
配置日誌目錄	是的	是的	是的	不	不
關聯或刪除實例憑證	是的	是的	是的	不	不
桶：					
查看儲存桶	是的	是的	是的	是的	是的
建立、編輯或刪除儲存桶	是的	是的	不	不	不

用於特定於工作負載的操作的角色

下表列出了每個NetApp Backup and Recovery角色可以針對特定工作負載執行的動作。

Kubernetes 工作負載

此表顯示了每個NetApp Backup and Recovery角色可以針對特定於 Kubernetes 工作負載的操作執行的操作。

特徵和動作	備份和恢復超級管理員	備份和還原備份管理員	備份和還原復原管理員	備份和還原檢視器
查看叢集、命名空間、儲存類別和 API 資源	是的	是的	是的	是的
新增的 Kubernetes 集群	是的	是的	不	不
更新叢集配置	是的	不	不	不
從管理中刪除集群	是的	不	不	不
查看應用程式	是的	是的	是的	是的

特徵和動作	備份和恢復超級管理員	備份和還原備份管理員	備份和還原復原管理員	備份和還原檢視器
建立和定義新的應用程式	是的	是的	不	不
更新應用程式配置	是的	是的	不	不
從管理中刪除應用程式	是的	是的	不	不
查看受保護的資源和備份狀態	是的	是的	是的	是的
建立備份並使用策略保護應用程式	是的	是的	不	不
取消保護應用程式並刪除備份	是的	是的	不	不
查看恢復點和資源檢視器結果	是的	是的	是的	是的
從復原點還原應用程式	是的	不	是的	不
查看 Kubernetes 備份策略	是的	是的	是的	是的
建立 Kubernetes 備份策略	是的	是的	是的	不
更新備份策略	是的	是的	是的	不
刪除備份策略	是的	是的	是的	不
查看執行鉤子和鉤子來源	是的	是的	是的	是的
建立執行鉤子和鉤子來源	是的	是的	是的	不
更新執行鉤子和鉤子來源	是的	是的	是的	不
刪除執行鉤子和鉤子來源	是的	是的	是的	不
查看執行鉤子模板	是的	是的	是的	是的
建立執行鉤子模板	是的	是的	是的	不
更新執行鉤子模板	是的	是的	是的	不
刪除執行鉤子模板	是的	是的	是的	不

特徵和動作	備份和恢復超級管理員	備份和還原備份管理員	備份和還原復原管理員	備份和還原檢視器
查看工作負載摘要和分析儀表板	是的	是的	是的	是的
查看StorageGRID儲存桶和儲存目標	是的	是的	是的	是的

NetApp Console中的NetApp Disaster Recovery角色

您可以為使用者指派以下角色，以便他們存取控制台內的NetApp Disaster Recovery。災難復原角色可讓您靈活地為使用者指派特定於他們需要在組織內完成的任務的角色。如何分配角色取決於您自己的業務和儲存管理實踐。

災難復原使用以下角色：

- 災難復原管理員：執行任何動作。
- 災難復原故障轉移管理：執行故障轉移和遷移。
- 災難復原應用程式管理員：建立複製計劃。修改複製計劃。開始測試故障轉移。
- 災難復原檢視器：僅查看資訊。

下表列出了每個角色可以執行的操作。

特徵和動作	災難復原管理員	災難復原故障轉移管理員	災難復原應用程式管理員	災難復原檢視器
查看儀表板和所有選項卡	是的	是的	是的	是的
開始免費試用	是的	不	不	不
啟動工作負載發現	是的	不	不	不
查看許可證資訊	是的	是的	是的	是的
啟動許可證	是的	不	是的	不
在「網站」標籤上：				
查看網站	是的	是的	是的	是的
新增、修改或刪除站點	是的	不	不	不
在複製計劃標籤上：				
查看複製計劃	是的	是的	是的	是的
查看複製計劃詳細信息	是的	是的	是的	是的

特徵和動作	災難復原管理員	災難復原故障轉移管理員	災難復原應用程式管理員	災難復原檢視器
建立或修改複製計劃	是的	是的	是的	不
建立報告	是的	不	不	不
查看快照	是的	是的	是的	是的
執行故障轉移測試	是的	是的	是的	不
執行故障轉移	是的	是的	不	不
執行故障回復	是的	是的	不	不
執行遷移	是的	是的	不	不
在資源組標籤上：				
查看資源組	是的	是的	是的	是的
建立、修改或刪除資源組	是的	不	是的	不
在「作業監控」標籤上：				
查看職位	是的	不	是的	是的
取消作業	是的	是的	是的	不

NetApp Console的勒索軟體恢復存取角色

勒索軟體復原角色為使用者提供對NetApp Ransomware Resilience的存取權限。勒索軟體復原能力支援以下角色：

基線角色

- 勒索軟體復原管理員 - 配置勒索軟體復原設定；調查並回應加密警報
- 勒索軟體復原力檢視器 - 查看加密事件、報告和發現設置

使用者行為活動角色"[可疑用戶活動偵測](#)"警報提供對檔案活動事件等資料的可見性；這些警報包括檔案名稱和使用者執行的檔案操作（例如讀取、寫入、刪除、重新命名）。為了限制這些資料的可見性，只有具有這些角色的使用者才能管理或查看這些警報。

- 勒索軟體恢復用戶行為管理員 - 啟動可疑用戶活動檢測，調查並響應可疑用戶活動警報
- 勒索軟體恢復用戶行為檢視器 - 查看可疑用戶活動警報



使用者行為角色不是獨立角色；它們旨在添加到勒索軟體復原管理員或查看者角色中。有關詳細信息，請參閱 [\[使用者行為角色\]](#)。

有關每個角色的詳細描述，請參閱下表。

基線角色

下表描述了勒索軟體復原管理員和檢視者角色可執行的操作。

特徵和動作	勒索軟體抵禦能力管理員	勒索軟體復原力檢視器
查看儀表板和所有選項卡	是的	是的
在儀表板上更新推薦狀態	是的	不
開始免費試用	是的	不
啟動工作負載發現	是的	不
啟動工作負載的重新發現	是的	不
在「保護」標籤上：		
新增、修改或刪除加密策略的保護計劃	是的	不
保護工作負載	是的	不
透過資料分類識別敏感資料的暴露	是的	不
列出保護計劃和細節	是的	是的
列出保護組	是的	是的
查看保護組詳細信息	是的	是的
建立、編輯或刪除保護群組	是的	不
下載數據	是的	是的
在「警報」標籤上：		
查看加密警報和警報詳細信息	是的	是的
編輯加密事件狀態	是的	不

特徵和動作	勒索軟體抵禦能力管理員	勒索軟體復原力檢視器
標記加密警報以供恢復	是的	不
查看加密事件詳細信息	是的	是的
解除或解決加密事件	是的	不
取得加密事件中受影響文件的完整列表	是的	不
下載加密事件警報數據	是的	是的
封鎖使用者（使用工作負載安全代理程式配置）	是的	不
在「恢復」標籤上：		
下載加密事件中受影響的文件	是的	不
從加密事件中恢復工作負載	是的	不
從加密事件下載恢復數據	是的	是的
下載加密事件報告	是的	是的
在「設定」標籤上：		
新增或修改備份目標	是的	不
列出備份目的地	是的	是的
查看已連接的 SIEM 目標	是的	是的
新增或修改 SIEM 目標	是的	不
配置準備演練	是的	不
開始、重置或編輯準備情況演練	是的	不
審查準備演習狀態	是的	是的
更新發現配置	是的	不
查看發現配置	是的	是的
在「報告」標籤上：		

特徵和動作	勒索軟體抵禦能力管理員	勒索軟體復原力檢視器
下載報告	是的	是的

使用者行為角色

若要配置可疑使用者行為設定並回應警報，使用者必須具有勒索軟體復原使用者行為管理員角色。要僅查看可疑用戶行為警報，用戶應具有勒索軟體恢復用戶行為查看者角色。

應將使用者行為角色授予具有現有勒索軟體復原管理員或檢視者權限且需要存取"[可疑用戶活動設定和警報](#)"。例如，具有勒索軟體復原管理員角色的使用者應該獲得勒索軟體復原使用者行為管理員角色來配置使用者活動代理並封鎖或解除封鎖使用者。不應將勒索軟體復原使用者行為管理員角色授予勒索軟體復原檢視者。



若要啟動可疑使用者活動偵測，您必須具有控制台組織管理員角色。

下表描述了勒索軟體復原使用者行為管理員和檢視者角色可執行的操作。

特徵和動作	勒索軟體復原力用戶行為管理員	勒索軟體恢復用戶行為檢視器
在「設定」標籤上：		
建立、修改或刪除用戶活動代理	是的	不
建立或刪除使用者目錄連接器	是的	不
暫停或恢復資料收集器	是的	不
進行資料外洩準備演習	是的	不
在「保護」標籤上：		
新增、修改或刪除可疑使用者行為策略的保護計劃	是的	不
在「警報」標籤上：		
查看用戶活動警報和警報詳細信息	是的	是的
編輯使用者活動事件狀態	是的	不
標記用戶活動警報以供恢復	是的	不
查看用戶活動事件詳細信息	是的	是的
解除或解決使用者活動事件	是的	不
取得可疑使用者受影響文件的完整列表	是的	是的

特徵和動作	勒索軟體復原力用戶行為管理員	勒索軟體恢復用戶行為檢視器
下載用戶活動事件警報數據	是的	是的
封鎖或取消封鎖用戶	是的	不
在「恢復」標籤上：		
下載使用者活動事件受影響的文件	是的	不
從使用者活動事件恢復工作負載	是的	不
從用戶活動事件下載恢復數據	是的	是的
從用戶活動事件下載報告	是的	是的

合作組織

NetApp Console中的合作夥伴關係

透過在組織之間建立合作夥伴關係，NetApp Console可讓合作夥伴跨組織邊界安全地管理NetApp資源，從而簡化協作並增強安全性。

必備角色

合作夥伴管理員[了解有關訪問角色的更多資訊。](#)

合作夥伴關係允許使用控制台中的角色驅動關係跨組織安全地管理NetApp資源。發起組織授予對其資源的存取權限，而接受組織提供被授予存取權限的使用者或服務帳戶。合作夥伴關係是透過自助服務工作流程建立的，使發起組織能夠完全控制共享的資源、分配的角色以及根據需要加入、管理或撤銷合作夥伴存取權限的能力。

客戶可以授權 MSP 或經銷商來管理NetApp環境，而無需複雜的設定。客戶可以控制合作夥伴可以存取哪些叢集以及他們擁有哪些角色，並且可以隨時撤銷存取權限以維護安全性和合規性。

作為合作夥伴，您可以獲得跨客戶環境的集中可見性和控制力。您可以輕鬆切換到客戶的組織來管理資源、運行數據服務並在定義的邊界內監控健康狀況，從而減少自訂工具並確保與每個客戶的政策保持一致。

1

為一個或多個使用者指派合作夥伴管理員角色


為發起組織和接收組織中的一個或多個使用者指派合作夥伴管理員角色來建立和管理合作夥伴關係。您可以將合作夥伴檢視器角色指派給只需要查看合作夥伴關係而不需要管理的使用者。

2

與發起組織共用您的組織 ID

要發起合作關係，發起者必須知道目標組織的組織 ID。只有相應的組織可以存取此組織 ID。透過電子郵件或其他方式直接與NetApp Console以外的發起組織共用。


發起組織是授予其資源存取權限的組織。



3

在NetApp Console內建立合作關係

發起合作關係的組織透過從NetApp Console發送合作關係請求來發起合作關係。



4

批准合作


接收組織必須接受該請求。

接收組織是被授予資源存取權限的組織。

5

將用戶分配到合作關係

接收組織將您組織中的特定使用者或服務帳戶指派給合作夥伴關係。發起組織為這些使用者指派角色。




6

授予指定使用者對資源的存取權限

如果您是發起組織，您可以向指派給合作關係的使用者授予特定資源的存取權限。您可以隨時撤銷存取權限。

您可以透過為組織內的特定項目或資料夾分配角色來實現此目的。



在NetApp Console中管理合作夥伴關係

建立合作夥伴關係，在您的組織和值得信賴的合作夥伴之間建立安全、可管理的連接，以實現協作式NetApp資源管理。

透過合作夥伴關係，您可以透過控制台中的角色驅動關係安全地跨邊界管理NetApp資源。發起組織授予對其資源的存取權限，而接受組織提供被授予存取權限的使用者或服務帳戶。合作夥伴關係是透過自助服務工作流程建立的，使發起組織能夠完全控制共享的資源、分配的角色以及根據需要加入、管理或撤銷合作夥伴存取權限的能力。

必備角色

需要「合作夥伴關係管理員」角色來建立和管理合作夥伴關係。*合作夥伴檢視者*可以查看合作夥伴頁面。[了解有關訪問角色的更多資訊。](#)

建立組織夥伴關係

如果您知道其他組織的組織 ID，您可以要求與其建立合作關係。接收組織必須批准該請求，合作關係才能繼續進行。

在開始之前，請確保您擁有合作夥伴組織的組織 ID，並且已被指派 合作夥伴管理員 角色。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“合作夥伴關係”標籤。
3. 選擇*新增合作夥伴關係*。
4. 在*建立合作夥伴關係*對話方塊中，輸入請求合作夥伴的合作夥伴組織 ID，然後選擇*新增*。

合作請求被發送給合作夥伴組織以供批准。您可以在*合作夥伴關係*頁面上查看合作請求的狀態。

批准組織合作關係

接收組織必須接受組織合作請求，合作才能繼續進行。您必須具有*合作夥伴關係管理員*角色才能批准和管理合作夥伴關係。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇“已收到合作關係”標籤。
4. 導航至您想要批准的合作關係並選擇...然後選擇*批准*。
5. 查看合作關係的詳細信息，包括請求合作關係的組織的名稱和組織 ID，然後選擇「下一步」。
6. 可選，將組織成員新增至合作夥伴關係並選擇*應用*。

您可以隨時透過*合作夥伴*頁面新增其他成員。



您新增的任何成員都會在合作夥伴的組織中可見，合作夥伴可以在其中將他們指派給資源。

結果

您批准的合作關係現在顯示狀態為*已建立*。任一組織中具有 **Partnership admim** 或 **Partnership viewer** 角色的使用者都可以查看合作關係。

查看合作關係狀態

查看您的合作關係狀態。

所需角色

合作夥伴關係管理員、合作夥伴關係查看者。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇「已發起的合作關係」或「已接收的合作關係」標籤。
4. 查看顯示合作關係及其狀態的對應表格。

禁用組織合作關係

您必須是發起組織的成員才能停用合作關係。停用合作關係將立即撤銷您組織中與合作夥伴組織共享的任何資源的存取權限。

所需角色

合夥管理人。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇“已啟動的合作夥伴關係”標籤。
4. 查看顯示合作關係及其狀態的對應表格。
5. 導航至您想要停用的已啟動合作關係並選擇...然後選擇*停用*。

管理合作組織的成員

您可以透過將使用者新增至合作夥伴組織來將使用者新增至合作夥伴關係。新增使用者後，合作夥伴組織負責為他們分配組織中特定資源的角色。

必備角色

需要「合作夥伴關係管理員」角色來建立和管理合作夥伴關係。*合作夥伴檢視者*可以查看合作夥伴頁面。[了解有關訪問角色的更多資訊。](#)

您可以隨時從合作關係中移除使用者。從合作關係中移除使用者會立即撤銷其對合作夥伴組織中任何資源的存取權。

在合作關係中加入成員

當您在合作夥伴關係中新增成員時，合作夥伴組織的*合作夥伴關係管理員*必須為他們指派組織中特定資源的角色，然後他們才能存取這些資源。

將成員新增至合作夥伴關係後，這些成員將顯示為合作夥伴組織中的成員，合作夥伴可以在其中為他們指派資源。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇“已收到合作關係”標籤。
4. 選擇操作選單...在您想要新增成員的已建立的合作關係旁邊，選擇「新增成員」。
5. 選擇一個或多個要新增至合作關係中的成員，然後選擇*新增*。

從合作關係中移除成員

您可以隨時從合作關係中移除成員。從合作關係中移除使用者會立即撤銷其對合作夥伴組織中任何資源的存取權。

如果您想調整成員擁有的角色或他們可以存取的資源，合作夥伴組織的合作夥伴管理員必須進行這些變更。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇“已收到合作關係”標籤。
4. 選擇操作選單...在您想要刪除的成員旁邊，選擇「刪除關聯」。

5. 在對話方塊中選擇“刪除”來確認該操作。

查看使用者的角色訊息

您可以查看已指派給使用者的角色以及相關資源。

您不能變更與使用者關聯的角色。如果您對所提供的資源或角色有任何疑問，請聯絡合作夥伴組織的管理員。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇“已收到合作關係”標籤。
4. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。
5. 在表格中，展開您想要查看成員指派角色的組織、資料夾或專案的對應行，然後選擇「角色」欄位中的數字。

為合作夥伴用戶提供資源訪問

您可以透過為合作夥伴使用者指派組織內資料夾和專案的特定角色來授予他們存取權限。

必備角色

合夥管理人。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

合作夥伴組織必須先將成員加入合作關係中，然後您才能為他們指派組織中資源的角色。["了解如何在合作關係中加入成員。"](#)

了解合作夥伴使用者的角色

您可以按照管理自己的角色的方式來管理合作夥伴組織成員的角色。然而，並非所有角色都適合合作夥伴使用者。特別是，您不能授予合作夥伴使用者允許軟體更新的角色。更新ONTAP軟體通常需要直接網路存取。

您可以為合作夥伴使用者指派以下角色：

- ["組織管理員"](#)
- ["資料夾或專案管理員"](#)
- ["聯盟管理員"](#)
- ["聯邦檢視器"](#)
- ["備份和復原管理員"](#)
- ["備份檢視器"](#)
- ["復原管理員"](#)
- ["複製管理員"](#)
- ["災難復原管理員"](#)
- ["災難復原故障轉移管理員"](#)
- ["災難復原應用程式管理員"](#)

- ["災難復原檢視器"](#)
- ["營運支援分析師"](#)
- ["分類檢視器"](#)

["了解有關預定義角色的更多信息"](#)

為合作夥伴使用者新增角色

您可以透過向成員新增角色來提供對組織資源的存取權。指派角色時，您指定一個資源和一個角色。您可以為一個使用者指派多個角色。

例如，如果您有兩個項目，並且希望同一個使用者同時擁有這兩個項目的備份和還原管理員角色，則您需要為每個項目的使用者提供該角色。同樣，如果您想為同一個專案的使用者提供兩個不同的角色，則需要分別分配每個角色。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇*合作夥伴關係已啟動*選項卡。
4. 選擇操作選單  在您想要查看的已建立的合作關係旁邊，選擇「查看詳細資訊」。

*成員*清單顯示合作夥伴組織已新增至合作夥伴關係的成員。

5. 選擇操作選單  在您想要指派角色的成員旁邊，選擇「新增角色」。
6. 若要新增角色，請完成對話方塊中的步驟：

- 選擇組織、資料夾或專案：選擇成員應具有權限的資源層次結構層級。

如果您選擇組織或資料夾，則該成員將擁有該組織或資料夾內所有內容的權限。

- 選擇類別：選擇角色類別。["了解訪問角色"](#)。
- 選擇*角色*：選擇一個角色，該角色為成員提供與您選擇的組織、資料夾或專案相關的資源的權限。
- 新增角色：如果您想提供組織內其他資料夾或項目的存取權限，請選擇*新增角色*，指定另一個資料夾或項目或角色類別，然後選擇一個角色類別和對應的角色。

7. 選擇*新增角色*。

更改或刪除合作夥伴使用者的角色

您可以變更或刪除指派給合作夥伴組織成員的角色。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇*合作關係*。
3. 選擇*合作夥伴關係已啟動*選項卡。
4. 選擇操作選單  在您想要查看的已建立的合作關係旁邊，選擇「查看詳細資訊」。

*成員*清單顯示合作夥伴組織已新增至合作夥伴關係的成員。

5. 從「成員」頁面，導覽至表中的成員，選擇...然後選擇*查看詳細資訊*。
6. 在表格中，展開要變更成員指派角色的組織、資料夾或專案的對應行，然後在「角色」欄位中選擇「檢視」以查看指派給該成員的角色。
7. 您可以變更成員的現有角色或刪除角色。
 - a. 若要變更成員的角色，請選擇要變更的角色旁邊的「變更」。您只能將角色變更為同一角色類別內的角色。例如，您可以從一個資料服務角色變更為另一個資料服務角色。確認更改。
 - b. 若要取消指派成員的角色，請選擇取消為該成員指派對應的角色。系統會要求您確認刪除。

在合作組織工作

一旦您在合作夥伴組織中被賦予角色，您就可以切換到該組織並執行您有權執行的操作。

使用組織選單在您的組織和您有權存取的任何合作夥伴組織之間切換。["了解有關切換組織和專案的更多資訊。"](#)

您將能夠看到合作夥伴組織中與您共享的資源，並根據分配給您的角色執行操作。與您的合作夥伴管理員合作，確保您擁有需要存取的資源的適當角色。

身分聯合

使用NetApp Console的身份聯合實作單一登入

單一登入（聯合）允許使用者使用其公司憑證登入NetApp Console，從而簡化了登入流程並增強了安全性。您可以使用身分識別提供者 (IdP) 或NetApp支援網站啟用單一登入 (SSO)。

所需角色

組織管理員、聯盟管理員、聯盟檢視器。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

與NetApp支援站點的身份聯合

與NetApp支援網站聯合允許使用者使用相同的憑證登入控制台、Active IQ Digital Advisor和其他相關應用程式。



如果您與NetApp支援網站聯合，則您不能與您的企業身管理提供者聯合。選擇最適合您組織的一種。

步驟

1. 下載並完成 ["NetApp聯合申請表"](#)。
2. 將表格提交至表格中指定的電子郵件地址。

NetApp支援團隊將審核並處理您的請求。

與您的身分提供者建立聯合連接

您可以與身分識別提供者建立聯合連接，以便為控制台啟用單一登入 (SSO)。這個過程涉及配置您的身分提供者以信任NetApp作為服務提供者，然後在控制台中建立連線。



如果您之前使用NetApp Cloud Central（控制台的外部應用程式）配置了聯合，則需要使用聯合頁面匯入聯合以在控制台內進行管理。["了解如何導入您的聯盟。"](#)

支援的身份提供者

NetApp支援以下聯合協定和身分提供者：

協定

- 安全性斷言標記語言 (SAML) 身分提供者
- Active Directory 聯合驗證服務 (AD FS)

身分提供者

- 微軟Entra ID
- Ping聯邦

與NetApp Console聯合工作流程

NetApp僅支援服務供應商發起的（SP發起的）SSO。您需要先配置身分提供者以信任NetApp作為服務提供者。然後，您可以在控制台中建立使用身分提供者配置的連線。

您可以與您的電子郵件網域或您擁有的其他網域聯合。若要與不同於您的電子郵件網域的網域聯合，請先驗證您擁有該網域。

1

驗證您的網域名稱（如果不使用您的電子郵件網域）

若要與不同於您的電子郵件網域的網域聯合，請驗證您擁有該網域。您無需任何額外步驟即可聯合您的電子郵件網域。

2

配置您的 IdP 以信任NetApp作為服務提供者

透過建立新應用程式並提供 ACS URL、實體 ID 或其他憑證資訊等詳細信息，將您的身分提供者配置為信任NetApp。服務提供者資訊因身分提供者而異，因此請參閱特定身分提供者的文件以了解詳細資訊。您需要與您的 IdP 管理員合作來完成此步驟。

3

在控制台中建立聯合連接

提供來自身分提供者的 SAML 元資料 URL 或檔案以建立連線。此資訊用於建立控制台和您的身分提供者之間的信任關係。您提供的資訊取決於您使用的 IdP。例如，如果您使用 Microsoft Entra ID，則需要提供用戶端 ID、金鑰和網域。

4

在控制台中測試您的聯盟

在啟用聯合連線之前對其進行測試。使用控制台中聯合頁面上的測試選項來驗證您的測試使用者是否可以成功進行身份驗證。如果測試成功，則可以啟用連線。

5

在控制台中啟用您的連接

啟用連線後，使用者可以使用其公司憑證登入控制台。

查看對應協議或 IdP 的主題以開始：

- ["與 AD FS 設定聯合連接"](#)
- ["與 Microsoft Entra ID 建立聯合連接"](#)
- ["使用 PingFederate 設定聯合連接"](#)
- ["與 SAML 身分提供者建立聯合連接"](#)

網域驗證

驗證聯合連線的電子郵件網域

如果您想要與不同於您的電子郵件網域的網域聯合，您必須先驗證您擁有該網域。您只能使用已驗證的網域進行聯合。

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

驗證您的網域名稱涉及向您的網域的 DNS 設定新增 TXT 記錄。此記錄用於證明您擁有該網域並允許NetApp Console信任該網域進行聯合。您可能需要與您的 IT 或網路管理員協調來完成此步驟。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇**"Federation"**以查看**"Federations"**頁面。
3. 選擇*配置新聯合*。
4. 選擇*驗證網域所有權*。
5. 輸入您要驗證的網域並選擇*繼續*。
6. 複製提供的 TXT 記錄。
7. 轉到您網域的 DNS 設定並配置作為您網域的 TXT 記錄提供的 TXT 值。如果需要，請與您的 IT 或網路管理員合作。
8. 新增TXT記錄後，返回控制台並選擇*驗證*。

配置聯合

將NetApp Console與 Active Directory 聯合服務 (AD FS) 聯合起來

將您的 Active Directory 聯合驗證服務 (AD FS) 與NetApp Console聯合起來，以便為NetApp Console啟用單一登入 (SSO)。這允許用戶使用他們的公司憑證登入控制台。

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)



您可以與您的企業 IdP 或 NetApp 支援網站聯合。NetApp 建議選擇其中一個，但不要同時選擇兩者。

NetApp 僅支援服務供應商發起的 (SP 發起的) SSO。首先，配置身分提供者以信任 NetApp Console 作為服務提供者。然後，使用您的身分提供者的配置在控制台中建立連線。

您可以與 AD FS 伺服器建立聯合，以啟用 NetApp Console 的單一登入 (SSO)。這個過程涉及配置您的 AD FS 以信任控制台作為服務提供者，然後在 NetApp Console 中建立連線。

開始之前

- 需要具有管理權限的 IdP 帳號。與您的 IdP 管理員協調以完成這些步驟。
- 確定要用於聯合的域。您可以使用您的電子郵件網域或您擁有的其他網域。如果您想要使用電子郵件網域以外的網域，則必須先在控制台中驗證該網域。您可以按照以下步驟操作["在 NetApp Console 中驗證您的網域"](#)話題。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇**"Federation"**以查看**"Federations"**頁面。
3. 選擇*配置新聯合*。
4. 輸入您的網域詳細資料：
 - a. 選擇您是否要使用已驗證的網域或您的電子郵件網域。電子郵件網域是與您登入的帳戶關聯的網域。
 - b. 輸入您正在設定的聯盟的名稱。
 - c. 如果您選擇已驗證的網域，請從清單中選擇該網域。
5. 選擇"下一步"。
6. 對於您的連線方法，選擇*協定*，然後選擇*Active Directory 聯合驗證服務 (AD FS)*。
7. 選擇"下一步"。
8. 在您的 AD FS 伺服器中建立依賴方信任。您可以使用 PowerShell 或在 AD FS 伺服器上手動設定它。有關如何建立信賴方信任的詳細信息，請參閱 AD FS 文件。
 - a. 使用以下腳本透過 PowerShell 建立信任：

```
(new-object Net.WebClient -property @{Encoding = [Text.Encoding]::UTF8}).DownloadString("https://raw.githubusercontent.com/auth0/AD_FS-auth0/master/AD_FS.ps1") | iex
AddRelyingParty "urn:auth0:netapp-cloud-account" "https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback"
```

- b. 或者，您可以在 AD FS 管理控制台中手動建立信任。建立信任時使用以下 NetApp Console 值：
 - 建立依賴信任識別碼時，使用 **YOUR_TENANT** 值：netapp-cloud-account

- 當您選擇 啟用對 **WS-Federation** 的支援 時，請使用 **YOUR_AUTH0_DOMAIN** 值： `netapp-cloud-account.auth0.com`

c. 建立信任後，從 AD FS 伺服器複製元資料 URL 或下載聯合元資料檔。您需要此 URL 或檔案來完成控制台中的連線。

NetApp建議使用元資料 URL 讓NetApp Console自動擷取最新的 AD FS 設定。如果您下載聯合元資料文件，則每當 AD FS 配置發生變更時，都需要在NetApp Console中手動更新它。

9. 返回控制台，然後選擇「下一步」來建立連線。
10. 建立與 AD FS 的連線。
 - a. 輸入您在上一個步驟中從 AD FS 伺服器複製的 **AD FS URL** 或上傳您從 AD FS 伺服器下載的聯合元資料檔案。
11. 選擇*建立連線*。建立連線可能需要幾秒鐘。
12. 選擇“下一步”。
13. 選擇*測試連線*來測試您的連線。您將被引導至 IdP 伺服器的登入頁面。使用您的 IdP 憑證登入以完成測試並返回控制台以啟用連線。
14. 選擇“下一步”。
15. 在「啟用聯合」頁面上，查看聯合詳細信息，然後選擇「啟用聯合」。
16. 選擇“完成”以完成該過程。

啟用聯合後，使用者可以使用其公司憑證登入NetApp Console。

將**NetApp Console**與 **Microsoft Entra ID** 聯合起來

與您的 Microsoft Entra ID IdP 提供者聯合，為NetApp Console啟用單一登入 (SSO)。這允許用戶使用他們的公司憑證登入。

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)



您可以與您的企業 IdP 或NetApp支援網站聯合。NetApp建議選擇其中一個，但不要同時選擇兩者。

NetApp僅支援服務供應商發起的（SP發起的）SSO。您需要先配置身分提供者以信任NetApp作為服務提供者。然後，您可以在控制台中建立使用身分提供者配置的連線。

您可以與 Microsoft Entra ID 建立聯合連接，以啟用控制台的單一登入 (SSO)。這個過程涉及配置您的 Microsoft Entra ID 以信任控制台作為服務提供者，然後在控制台中建立連線。

開始之前

- 需要具有管理權限的 IdP 帳號。與您的 IdP 管理員協調以完成這些步驟。
- 確定要用於聯合的域。您可以使用您的電子郵件網域或您擁有的其他網域。如果您想要使用電子郵件網域以外的網域，則必須先在控制台中驗證該網域。您可以按照以下步驟操作["在NetApp Console中驗證您的網域"](#)話題。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”以查看“**Federations**”頁面。
3. 選擇*配置新聯合*。

域名詳細資訊

1. 輸入您的網域詳細資料：
 - a. 選擇您是否要使用已驗證的網域或您的電子郵件網域。電子郵件網域是與您登入的帳戶關聯的網域。
 - b. 輸入您正在設定的聯盟的名稱。
 - c. 如果您選擇已驗證的網域，請從清單中選擇該網域。
2. 選擇“下一步”。

連接方法

1. 對於您的連線方法，選擇*提供者*，然後選擇*Microsoft Entra ID*。
2. 選擇“下一步”。

配置說明

1. 配置您的 Microsoft Entra ID 以信任NetApp為服務提供者。您需要在 Microsoft Entra ID 伺服器上執行此步驟。
 - a. 註冊 Microsoft Entra ID 應用程式以信任控制台時，請使用下列值：
 - 對於 重定向 URL，使用 <https://services.cloud.netapp.com>
 - 對於 回覆 URL，使用 <https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback>
 - b. 為您的 Microsoft Entra ID 應用程式建立客戶端機密。您需要提供客戶端 ID、客戶端金鑰和 Entra ID 網域來完成聯合。
2. 返回控制台，然後選擇「下一步」來建立連線。

建立連接

1. 使用 Microsoft Entra ID 建立連接
 - a. 輸入您在上一個步驟中建立的客戶端 ID 和客戶端金鑰。
 - b. 輸入 Microsoft Entra ID 網域。
2. 選擇*建立連線*。系統在幾秒鐘內建立連線。

測試並啟用連接

1. 選擇“下一步”。
2. 選擇*測試連線*來測試您的連線。您將被引導至 IdP 伺服器的登入頁面。使用您的 IdP 憑證登入以完成測試並返回控制台以啟用連線。
3. 選擇“下一步”。
4. 在「啟用聯合」頁面上，查看聯合詳細信息，然後選擇「啟用聯合」。

5. 選擇“完成”以完成該過程。

啟用聯合後，使用者可以使用其公司憑證登入NetApp Console。

使用 PingFederate 聯合NetApp Console

與您的 PingFederate IdP 提供者聯合，為NetApp Console啟用單一登入 (SSO)。這允許用戶使用他們的公司憑證登入。

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)



您可以與您的企業 IdP 或NetApp支援網站聯合。NetApp建議選擇其中一個，但不要同時選擇兩者。

NetApp僅支援服務供應商發起的（SP發起的）SSO。您需要先配置身分提供者以信任NetApp作為服務提供者。然後，您可以在控制台中建立使用身分提供者配置的連線。

您可以使用 PingFederate 設定聯合連接，以啟用控制台的單一登入 (SSO)。這個過程涉及配置您的 PingFederate 伺服器以信任控制台作為服務提供者，然後在控制台中建立連線。

開始之前

- 需要具有管理權限的 IdP 帳號。與您的 IdP 管理員協調以完成這些步驟。
- 確定要用於聯合的域。您可以使用您的電子郵件網域或您擁有的其他網域。如果您想要使用電子郵件網域以外的網域，則必須先在控制台中驗證該網域。您可以按照以下步驟操作["在NetApp Console中驗證您的網域"](#)話題。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”以查看“**Federations**”頁面。
3. 選擇*配置新聯合*。
4. 輸入您的網域詳細資料：
 - a. 選擇您是否要使用已驗證的網域或您的電子郵件網域。電子郵件網域是與您登入的帳戶關聯的網域。
 - b. 輸入您正在設定的聯盟的名稱。
 - c. 如果您選擇已驗證的網域，請從清單中選擇該網域。
5. 選擇“下一步”。
6. 對於您的連線方法，選擇*提供者*，然後選擇*PingFederate*。
7. 選擇“下一步”。
8. 設定您的 PingFederate 伺服器以信任NetApp為服務提供者。您需要在 PingFederate 伺服器上執行此步驟。
 - a. 設定 PingFederate 以信任NetApp Console時，請使用下列值：
 - 對於 回覆 **URL** 或 斷言消費者服務 (**ACS**) **URL**，使用 <https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback>

- 對於*登出 URL*，使用 <https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout>
 - 對於*受眾/實體 ID*，使用 `urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>` 其中 `<fed-domain-name-pingfederate>` 是聯合的網域名稱。例如，如果您的網域是 `example.com`，受眾/實體 ID 將是 `urn:auth0:netappcloud-account:fed-example-com-pingfederate`。
- b. 複製 PingFederate 伺服器 URL。在控制台中建立連線時，您將需要此 URL。
 - c. 從您的 PingFederate 伺服器下載 X.509 憑證。它需要採用 Base64 編碼的 PEM 格式（.pem、.crt、.cer）。
9. 返回控制台，然後選擇「下一步」來建立連線。
 10. 使用 PingFederate 建立連接
 - a. 輸入您在上一個步驟中複製的 PingFederate 伺服器 URL。
 - b. 上傳 X.509 簽署憑證。證書必須採用 PEM、CER 或 CRT 格式。
 11. 選擇*建立連線*。系統在幾秒鐘內建立連線。
 12. 選擇“下一步”。
 13. 選擇*測試連線*來測試您的連線。您將被引導至 IdP 伺服器的登入頁面。使用您的 IdP 憑證登入以完成測試並返回控制台以啟用連線。
 14. 選擇“下一步”。
 15. 在「啟用聯合」頁面上，查看聯合詳細信息，然後選擇「啟用聯合」。
 16. 選擇“完成”以完成該過程。

啟用聯合後，使用者可以使用其公司憑證登入 NetApp Console。

與 SAML 身分提供者聯合

與您的 SAML 2.0 IdP 提供者聯合，為 NetApp 控制台啟用單一登入 (SSO)。這允許用戶使用他們的公司憑證登入。

所需角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)



您可以與您的企業 IdP 或 NetApp 支援網站聯合。你不能與兩者結盟。

NetApp 僅支援服務供應商發起的（SP 發起的）SSO。您需要先配置身分提供者以信任 NetApp 作為服務提供者。然後，您可以在控制台中建立使用身分提供者配置的連線。

您可以與 SAML 2.0 提供者建立聯合連接，以便為控制台啟用單一登入 (SSO)。該過程涉及配置您的提供者以信任 NetApp 作為服務提供者，然後在控制台中建立連接。

開始之前

- 需要具有管理權限的 IdP 帳號。與您的 IdP 管理員協調以完成這些步驟。
- 確定要用於聯合的域。您可以使用您的電子郵件網域或您擁有的其他網域。如果您想要使用電子郵件網域以外的網域，則必須先在控制台中驗證該網域。您可以按照以下步驟操作["在 NetApp Console 中驗證您的網域"](#)話題。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”以查看“**Federations**”頁面。
3. 選擇*配置新聯合*。
4. 輸入您的網域詳細資料：
 - a. 選擇您是否要使用已驗證的網域或您的電子郵件網域。電子郵件網域是與您登入的帳戶關聯的網域。
 - b. 輸入您正在設定的聯盟的名稱。
 - c. 如果您選擇已驗證的網域，請從清單中選擇該網域。
5. 選擇“下一步”。
6. 對於您的連線方法，選擇*協定*，然後選擇*SAML 身分提供者*。
7. 選擇“下一步”。
8. 配置您的 SAML 身分提供者以信任NetApp作為服務提供者。您需要在 SAML 提供者伺服器上執行此步驟。
 - a. 確保您的 IdP 具有屬性 `email` 設定為使用者的電子郵件地址。這是控制台正確識別使用者所必需的：

```
<saml:AttributeStatement
xmlns:x500="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:attribute:X500"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:X509SubjectName">
    <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
email@domain.com</saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

- b. 在控制台中註冊 SAML 應用程式時，請使用下列值：
 - 對於 回覆 URL 或 斷言消費者服務 (ACS) URL，使用 <https://netapp-cloud-account.auth0.com/login/callback>
 - 對於*登出 URL*，使用 <https://netapp-cloud-account.auth0.com/logout>
 - 對於*受眾/實體 ID*，使用 `urn:auth0:netapp-cloud-account:<fed-domain-name-saml>` 其中 `<fed-domain-name-saml>` 是您想要用於聯合的網域名稱。例如，如果您的網域是 `example.com`，受眾/實體 ID 將是 `urn:auth0:netapp-cloud-account:fed-example-com-samlp`。
 - c. 建立信任後，從 SAML 提供者伺服器複製以下值：
 - 登入網址
 - 退出 URL (可選)
 - d. 從您的 SAML 提供者伺服器下載 X.509 憑證。它需要採用 PEM、CER 或 CRT 格式。
9. 返回控制台，然後選擇「下一步」來建立連線。

10. 使用 SAML 建立連線。
 - a. 輸入您的 SAML 伺服器的 登入 **URL**。
 - b. 上傳從 SAML 提供者伺服器下載的 X.509 憑證。
 - c. 或者，輸入您的 SAML 伺服器的 退出 **URL**。
11. 選擇*建立連線*。系統在幾秒鐘內建立連線。
12. 選擇“下一步”。
13. 選擇*測試連線*來測試您的連線。您將被引導至 IdP 伺服器的登入頁面。使用您的 IdP 憑證登入以完成測試並返回控制台以啟用連線。
14. 選擇“下一步”。
15. 在「啟用聯合」頁面上，查看聯合詳細信息，然後選擇「啟用聯合」。
16. 選擇“完成”以完成該過程。

啟用聯合後，使用者可以使用其公司憑證登入NetApp Console。

在NetApp Console中管理聯合

您可以在NetApp Console中管理您的聯合。您可以停用它，更新過期的憑證，以及在不再需要它時停用它。



如果您使用NetApp Cloud Central 設定了聯合，請透過 **Federation** 頁面匯入它以在控制台中進行管理。["了解如何匯入您的聯盟"](#)

您也可以將已驗證的網域新增至現有聯合中，這允許您使用多個網域進行聯合連線。



聯合管理事件（例如啟用、停用和更新聯合）顯示在時間軸中。["了解有關在NetApp Console中監控操作的更多資訊。"](#)

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

啟用聯盟

如果您已經建立了聯盟但尚未啟用，您可以透過*聯盟*頁面啟用它。啟用聯合允許與聯合關聯的使用者使用其公司憑證登入控制台。在啟用聯合之前，請先成功建立並測試聯合。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單  旁邊的您想要啟用的聯盟並選擇*啟用*。

將已驗證的網域新增至現有聯合

您可以在控制台中將已驗證的網域新增至現有聯合，以便使用具有相同身分提供者 (IdP) 的多個網域。

您必須先在控制台中驗證該網域，然後才能將其新增至聯合中。如果您尚未驗證域名，可以按照以下步驟進行驗證"[在控制台中驗證您的網域](#)"。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單：在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*更新網域*。*更新網域*對話方塊顯示已與此聯合關聯的網域。
4. 從可用網域清單中選擇一個已驗證的網域。
5. 選擇*更新*。新網域使用者可以在 30 秒內獲得聯合控制台存取權限。

更新即將到期的聯合連接

您可以在控制台中更新聯合的詳細資訊。例如，如果憑證或用戶端機密等憑證過期，則需要更新聯合。在需要時，更新通知日期以提醒您在連線到期之前更新連線。



在更新 IdP 之前，請先更新控制台以避免登入問題。在此過程中保持登入控制台。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇要更新的聯合旁邊的操作選單（三個垂直點），然後選擇*更新聯合*。
4. 根據需要更新聯盟的詳細資訊。
5. 選擇*更新*。

測試現有的聯盟

測試現有聯合的連線以驗證其是否有效。這可以幫助您識別聯盟中的任何問題並進行故障排除。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單：旁邊的您想要新增已驗證網域的聯盟，然後選擇*測試連線*。
4. 選擇*測試*。系統提示您使用公司憑證登入。如果連線成功，您將被重新導向到 NetApp Console。如果連線失敗，您會看到錯誤訊息，表示聯合存在問題。
5. 選擇“完成”返回“聯合”選項卡。

禁用聯合

如果您不再需要聯合，您可以停用它。這可以防止與聯盟關聯的使用者使用其公司憑證登入控制台。如果需要，您可以稍後重新啟用聯合。

在刪除聯合之前，請先停用它，例如在停用 IdP 或停止聯合時。如果需要的話，您可以稍後重新啟用它。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單: 在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*停用*。

刪除聯盟

如果您不再需要聯盟，您可以將其刪除。這將刪除聯合併阻止與聯合關聯的任何使用者使用其公司憑證登入控制台。例如，如果 IdP 被停用或不再需要聯合。

刪除聯合後，您將無法恢復它。您必須創建一個新的聯盟。



您必須先停用聯合，然後才能刪除它。一旦刪除聯盟，就無法恢復刪除。

步驟

1. 選擇“管理”>“身份和存取”。
2. 選擇“**Federations**”以查看“**Federations**”頁面。
3. 選擇操作選單: 在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*刪除*。

將您的聯合匯入NetApp Console

如果您先前已透過NetApp Cloud Central（NetApp Console的外部應用程式）設定聯合，則聯合頁面會提示您將現有的聯合連接匯入控制台，以便您可以在新介面中對其進行管理。然後，您可以利用最新的增強功能，而無需重新建立聯合連接。



匯入現有聯盟後，您可以從「聯盟」頁面管理該聯盟。["了解有關管理聯盟的更多資訊。"](#)

所需角色

組織管理員或聯盟管理員。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇*導入聯合*。

控制台代理

維護控制台代理虛擬機器和作業系統

維護控制台代理主機上的作業系統是您（客戶）的責任。例如，您（客戶）應依照貴公司的作業系統分發標準程序對代理主機上的作業系統套用安全性更新。



如果您有現成的代理，您應該注意["支援的 Linux 作業系統的變更"](#)。

作業系統補丁和代理

無需停止代理主機服務即可套用作業系統安全性修補程式。

VM 或實例類型

如果您從控制台建立控制台代理，它會使用預設配置在您的雲端提供者中部署 VM 執行個體。建立代理程式後，請勿切換到具有較少 CPU 或 RAM 的較小 VM 執行個體。

下表列出了 CPU 和 RAM 要求：

中央處理器

8 個核心或 8 個 vCPU

記憶體

32GB

["了解代理的預設配置"](#)。

監控代理

當代理虛擬機器不健康時，控制台會通知您，包括磁碟空間、RAM 和 CPU 問題。在控制台內的通知中心監控這些通知或設定電子郵件通知。磁碟空間、記憶體或 CPU 使用率偶爾增加是正常現象，但如果經常發生，則應採取措施解決。

例如，當代理資源（CPU、RAM 或磁碟空間）連續 30 分鐘超過其總容量的 90% 時，控制台會通知您。之後，如果資源使用率低於該閾值，則通知中心將顯示通知已解決（綠色）。



如果您對修改代理 VM 有任何疑問，請聯絡NetApp支援。

["了解更多。"](#)

通知	需要採取行動
磁碟空間過高	"查看NetApp知識庫文章" 。
CPU 使用率過高	根據安裝位置，增加雲端提供者或本機代理程式 VM 的 CPU 大小。或者，建立額外的代理並將工作負載指派給多個代理程式。RAM 利用率可能會因您的環境、ONTAP工作負載、Cloud Volumes ONTAP系統的數量以及您正在使用的資料服務而異。
RAM 使用率過高	根據安裝位置，增加雲端提供者或本地代理虛擬機器的 RAM。或者，建立額外的代理並將工作負載指派給多個代理程式。RAM 利用率可能會因您的環境、ONTAP工作負載、Cloud Volumes ONTAP系統的數量以及您正在使用的資料服務而異。

停止和啟動代理虛擬機

如果需要，請使用雲端提供者的控制台或標準內部部署程式停止並啟動代理虛擬機器。

["請注意，控制台代理必須始終處於運行狀態"](#)。

連接 Linux VM

如果您需要連線到代理程式運行的 Linux VM，請使用雲端提供者提供的連線選項。

AWS

在 AWS 中建立代理執行個體時，請提供 AWS 存取金鑰和金鑰。您可以使用此金鑰對透過 SSH 連線到執行個體。對 EC2 Linux 執行個體使用使用者名稱「ubuntu」。對於 2023 年 5 月之前建立的代理，請使用使用者名稱「ec2-user」。

["AWS 文件：連接到您的 Linux 實例"](#)

Azure

在 Azure 中建立代理程式 VM 時，您可以指定使用者名稱並選擇使用密碼或 SSH 公鑰進行驗證。使用您選擇的身份驗證方法連線到虛擬機器。

["Azure 文件：透過 SSH 進入您的虛擬機"](#)

Google 雲

在 Google Cloud 中建立代理程式時，您無法指定身份驗證方法。但是，您可以使用 Google Cloud Console 或 Google Cloud CLI (gcloud) 連線到 Linux VM 執行個體。

["Google Cloud Docs：連接 Linux 虛擬機"](#)

更改代理的 IP 位址

如果需要，您可以變更雲端提供者指派的代理執行個體的內部和公用 IP 位址。

步驟

1. 依照雲端提供者的說明變更代理執行個體的本機 IP 位址或公用 IP 位址（或兩者）。
2. 重新啟動代理實例以向控制台註冊新的公用 IP 位址。
3. 如果您變更了私有 IP 位址，請更新 Cloud Volumes ONTAP 設定檔的備份位置，以便將備份傳送至代理程式上的新私人 IP 位址。

更新每個 Cloud Volumes ONTAP 系統的備份位置。

- a. 從 Cloud Volumes ONTAP CLI，將權限等級設定為進階：

```
set -privilege advanced
```

- b. 執行以下命令以顯示目前備份目標：

```
system configuration backup settings show
```

- c. 執行以下命令來更新備份目標的 IP 位址：

```
system configuration backup settings modify -destination <target-  
location>
```

編輯代理的 URI

您可以新增和刪除代理程式的統一資源標識符 (URI)。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概覽*頁面上，選擇控制台代理程式的操作選單，然後選擇*編輯代理*。

控制台代理程式必須處於活動狀態才能對其進行編輯。

3. 展開*代理 URI* 欄以查看代理 URI。
4. 新增和刪除 URI，然後選擇*應用*。

為控制台代理程式維護 VCenter 或 ESXi 主機

部署控制台代理程式後，您可以對現有的 VCenter 或 ESXi 主機進行變更。例如，您可以增加託管控制台代理程式的 VM 執行個體的 CPU 或 RAM。

使用 VM Web 控制台執行下列維護任務：

- 增加磁碟大小
- 重啟代理
- 更新靜態路由
- 更新搜尋域

限制

尚不支援透過控制台升級代理程式。此外，您只能查看有關 IP 位址、DNS 和網關的資訊。

存取虛擬機器維護控制台

您可以從 VSphere 用戶端存取維護控制台。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。

修改主用戶密碼

您可以更改 `maint` 用戶。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `1` 查看 `System Configuration` 菜單。
6. 進入 `1` 變更維護使用者密碼並按照螢幕上的指示進行操作。

增加虛擬機器執行個體的 CPU 或 RAM

您可以增加託管控制台代理程式的 VM 執行個體的 CPU 或 RAM。

在您的 VCenter 或 ESXi 主機中編輯 VM 實例設置，然後使用維護控制台套用變更。

VSphere 用戶端中的步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 右鍵點選 VM 實例並選擇*編輯設定*。
4. 增加用於 /opt 或 /var 分區的硬碟空間。
 - a. 選擇“硬碟 2”以增加用於 /opt 的硬碟空間。
 - b. 選擇*硬碟 3* 來增加 /var 所使用的硬碟空間。
5. 儲存更改。

維護控制台中的步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `1` to view the `System Configuration` 菜單。
6. 進入 `2` 並按照螢幕上的指示進行操作。控制台掃描新設定並增加分割區的大小。

查看代理虛擬機器的網路設置

查看 VSphere 用戶端中代理 VM 的網路設定以確認或排除網路問題。您只能查看（不能更新）以下網路設定：IP 位址和 DNS 詳細資訊。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `2` 查看 `Network Configuration` 菜單。
6. 輸入 1 到 6 之間的數字以查看相應的網路設定。

更新代理虛擬機器的靜態路由

根據需要新增、更新或刪除代理虛擬機器的靜態路由。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `2` 查看 `Network Configuration` 菜單。
6. 進入 `7` 更新靜態路由並依照螢幕上的指示進行操作。
7. 按 Enter 鍵。
8. 或者，進行其他更改。
9. 進入 `9` 提交您的更改。

更新代理虛擬機器的網域搜尋設置

您可以更新代理虛擬機器的搜尋域設定。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `2` 查看 `Network Configuration` 菜單。
6. 進入 `8` 更新網域搜尋設定並按照螢幕上的指示進行操作。
7. 按 Enter 鍵。
8. 或者，進行其他更改。
9. 進入 `9` 提交您的更改。

存取代理診斷工具

存取診斷工具來解決控制台代理的問題。NetApp 支援可能會在解決問題時要求您執行此操作。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `3` 查看支援和診斷選單。
6. 進入 `1` 存取診斷工具並按照螢幕上的指示進行操作。+ 例如，您可以驗證所有代理服務是否正在執行。["檢查控制台代理狀態"](#)。

遠端存取代理診斷工具

您可以使用 Putty 等工具遠端存取診斷工具。透過指派一次性密碼啟用對代理 VM 的 SSH 存取。

SSH 存取支援複製和貼上等進階終端功能。

步驟

1. 開啟 VSphere 用戶端並登入您的 VCenter。
2. 選擇託管控制台代理程式的 VM 執行個體。
3. 選擇*啟動 Web 控制台*。
4. 使用建立 VM 實例時指定的使用者名稱和密碼登入 VM 實例。使用者名稱是 `maint` 密碼是您在建立 VM 實例時指定的密碼。
5. 進入 `3` 查看 `Support and Diagnostics` 菜單。
6. 進入 `2` 存取診斷工具並依照螢幕上的指示配置 24 小時後過期的一次性密碼。
7. 使用 SSH 工具（例如 Putty）透過使用者名稱連接到代理虛擬機 `diag` 以及您設定的一次性密碼。

安裝 CA 簽署的憑證以進行基於 Web 的控制台訪問

當您在受限模式下使用 NetApp Console 時，可以從部署在雲端區域或本機的控制台代理虛擬機器存取使用者介面。預設情況下，控制台使用自簽名 SSL 憑證為控制台代理程式上執行的基於 Web 的控制台提供安全的 HTTPS 存取。

如果您的業務需要，您可以安裝由憑證授權單位 (CA) 簽署的證書，它比自簽名憑證提供更好的安全保護。安裝憑證後，當使用者存取基於 Web 的控制台時，控制台將使用 CA 簽署的憑證。

安裝 HTTPS 憑證

安裝由 CA 簽署的證書，以便安全地存取在控制台代理上執行的基於 Web 的控制台。

關於此任務

您可以使用以下選項之一安裝憑證：

- 從控制台產生憑證簽署要求 (CSR)，將憑證要求提交給 CA，然後在控制台代理程式上安裝 CA 簽署的憑證。

控制台用於產生 CSR 的金鑰對儲存在控制台代理程式內部。當您在控制台代理程式上安裝憑證時，控制台會自動擷取相同的金鑰對（私密金鑰）。

- 安裝您已有的 CA 簽章憑證。

使用此選項，CSR 不會透過控制台產生。您單獨產生 CSR 並將私鑰儲存於外部。安裝憑證時，您需要向控制台提供私鑰。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概述*頁面上，選擇控制台代理的操作選單並選擇*HTTPS 設定*。


控制台代理程式必須處於活動狀態才能對其進行編輯。

3. 在 HTTPS 設定頁面中，透過產生憑證簽章要求 (CSR) 或安裝您自己的 CA 簽章憑證來安裝憑證：

選項	描述
產生 CSR	a. 輸入控制台代理主機的主機名稱或 DNS（其通用名稱），然後選擇 產生 CSR。 控制台顯示憑證簽署要求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 憑證請求。 憑證必須使用隱私增強郵件 (PEM) Base-64 編碼的 X.509 格式。 c. 上傳證書文件，然後選擇*安裝*。
安裝您自己的 CA 簽名證書	a. 選擇*安裝 CA 簽章憑證*。 b. 載入憑證檔案和私鑰，然後選擇*安裝*。 憑證必須使用隱私增強郵件 (PEM) Base-64 編碼的 X.509 格式。

結果

控制台代理現在使用 CA 簽署的憑證來提供安全的 HTTPS 存取。下圖顯示了配置為安全存取的代理程式：



續訂控制台 HTTPS 憑證

您應該在代理程式的 HTTPS 憑證到期之前更新它，以確保安全存取。如果您未在憑證到期前續訂，則當使用者使用 HTTPS 存取 Web 控制台時會出現警告。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概述*頁面上，選擇控制台代理的操作選單並選擇*HTTPS 設定*。

顯示有關證書的詳細信息，包括到期日期。

3. 選擇*變更憑證*並依照步驟產生 CSR 或安裝您自己的 CA 簽章憑證。

配置控制台代理以使用代理伺服器

如果您的公司政策要求您使用代理伺服器進行所有與互聯網的通信，那麼您需要設定您的代理以使用該代理伺服器。如果您在安裝期間沒有將控制台代理程式設定為使用代理伺服器，那麼您可以隨時將控制台代理程式設定為使用該代理伺服器。

代理程式的代理伺服器無需公用 IP 或 NAT 閘道即可實現出站網際網路存取。代理伺服器僅為控制台代理提供出站連接，而不為 Cloud Volumes ONTAP 系統提供出站連接。

如果 Cloud Volumes ONTAP 系統缺少出站互聯網訪問，控制台會將其配置為使用控制台代理的代理伺服器。您必須確保控制台代理程式的安全群組允許透過連接埠 3128 進行入站連線。部署控制台代理程式後開啟此連接埠。

如果控制台代理本身沒有出站互聯網連接，Cloud Volumes ONTAP 系統將無法使用已設定的代理伺服器。

支援的配置

- 為Cloud Volumes ONTAP系統提供服務的代理支援透明代理伺服器。如果您將NetApp資料服務與Cloud Volumes ONTAP一起使用，請為Cloud Volumes ONTAP建立專用代理，您可以在其中使用透明代理伺服器。
- 所有代理程式都支援明確代理伺服器，包括管理Cloud Volumes ONTAP系統的代理程式和管理NetApp資料服務的代理程式。
- HTTP 和 HTTPS。
- 代理伺服器可以位於雲端或您的網路。



一旦配置了代理，您就無法變更代理類型。如果需要變更代理類型，請刪除控制台代理並新增具有新代理類型的新代理程式。

在控制台代理上啟用明確代理

當您將控制台代理程式設定為使用代理伺服器時，該代理程式及其管理的Cloud Volumes ONTAP系統（包括任何 HA 中介）都會使用代理伺服器。

此操作將重新啟動控制台代理程式。在繼續之前，請先確認控制台代理是否空閒。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概覽*頁面上，選擇控制台代理程式的操作選單，然後選擇*編輯代理*。

控制台代理程式必須處於活動狀態才能對其進行編輯。

3. 選擇*HTTP 代理程式配置*。
4. 在配置類型欄位中選擇*明確代理*。
5. 選擇*啟用代理*。
6. 使用語法指定伺服器 `<a href="http://<em>address:port</em>" class="bare">http://<em>address:port</em></a>` 或者 `<a href="https://<em>address:port</em>" class="bare">https://<em>address:port</em></a>`
7. 如果伺服器需要基本驗證，請指定使用者名稱和密碼。

請注意以下事項：

- 使用者可以是本機使用者或網域使用者。
- 對於網域用戶，您必須輸入 \ 的 ASCII 代碼，如下所示：domain-name%92user-name

例如：netapp%92proxy

- 控制台不支援包含 @ 字元的密碼。

8. 選擇*儲存*。

為控制台代理啟用透明代理

僅Cloud Volumes ONTAP支援在控制台代理上使用透明代理。如果您除了Cloud Volumes ONTAP之外還使用NetApp資料服務，則應建立一個單獨的代理來用於資料服務或用於Cloud Volumes ONTAP。

啟用透明代理前，請確保滿足以下要求：

- 代理與透明代理伺服器安裝在同一網路上。
- 代理伺服器上啟用了 TLS 檢查。
- 您有一個 PEM 格式的證書，與透明代理伺服器上使用的證書相符。
- 您不要將控制台代理用於除 Cloud Volumes ONTAP 之外的任何 NetApp 資料服務。

若要將現有代理程式設定為使用透明代理伺服器，請使用可透過控制台代理主機上的命令列取得的控制台代理維護工具。

當您設定代理伺服器時，控制台代理將重新啟動。在繼續之前，請先確認控制台代理是否空閒。

步驟

確保您擁有代理伺服器的 PEM 格式的憑證檔案。如果您沒有證書，請聯絡您的網路管理員以取得證書。

1. 在控制台代理主機上開啟命令列介面。
2. 導覽至控制台代理維護工具目錄：`/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console`
3. 運行以下命令啟用透明代理，其中 `/home/ubuntu/<certificate-file>.pem` 是您擁有的代理伺服器憑證檔案的目錄和名稱：

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
```

確保證書檔案為 PEM 格式並與命令位於同一目錄中，或指定證書檔案的完整路徑。

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/<certificate-file>.pem
```

修改控制台代理的透明代理

您可以使用 `proxy update` 命令或使用 `proxy remove` 命令。有關詳細信息，請參閱["代理維護控制台"](#)。



一旦配置了代理，您就無法變更代理類型。如果需要變更代理類型，請刪除控制台代理並新增具有新代理類型的新代理程式。

如果控制台代理無法存取互聯網，請更新它

如果您的網路代理程式配置發生變化，您的代理程式可能會失去對網際網路的存取權限。例如，如果有人更改了代理伺服器的密碼或更新了憑證。在這種情況下，您需要直接從控制台代理主機存取 UI 並更新設定。確保您可以透過網路存取控制台代理主機，並且可以登入控制台。

啟用直接 API 流量

如果您將控制台代理程式設定為使用代理伺服器，則可以在控制台代理程式上啟用直接 API 流量，以便將 API 呼叫直接傳送至雲端提供者服務，而無需透過代理程式。在 AWS、Azure 或 Google Cloud 中執行的代理程式支援此選項。

如果您停用帶有 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure Private Links 並使用服務端點，請啟用直接 API 流量。否則，流量將無法正確路由。

["了解有關將 Azure Private Link 或服務端點與 Cloud Volumes ONTAP 結合使用的更多信息"](#)

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概覽*頁面上，選擇控制台代理程式的操作選單，然後選擇*編輯代理*。

控制台代理程式必須處於活動狀態才能對其進行編輯。

3. 選擇*支援直接 API 流量*。
4. 選取核取方塊以啟用該選項，然後選擇*儲存*。

要求在 Amazon EC2 執行個體上使用 IMDSv2

NetApp Console 透過控制台代理程式和 Cloud Volumes ONTAP（包括 HA 部署的中介）支援 Amazon EC2 執行個體元資料服務版本 2 (IMDSv2)。大多數情況下，IMDSv2 會在新的 EC2 執行個體上自動設定。IMDSv1 於 2024 年 3 月前啟用。如果您的安全性原則需要，您可能需要在 EC2 執行個體上手動設定 IMDSv2。

開始之前

- 控制台代理版本必須為 3.9.38 或更高版本。
- Cloud Volumes ONTAP 必須執行下列版本之一：
 - 9.12.1 P2（或任何後續補丁）
 - 9.13.0 P4（或任何後續補丁）
 - 9.13.1 或此版本之後的任何版本
- 此變更要求您重新啟動 Cloud Volumes ONTAP 實例。
- 這些步驟需要使用 AWS CLI，因為您必須將回應跳數限制變更為 3。

關於此任務

IMDSv2 提供了增強的針對漏洞的保護。["從 AWS 安全部落格了解有關 IMDSv2 的更多信息"](#)

執行個體元資料服務 (IMDS) 在 EC2 執行個體上啟用如下：

- 對於從控制台或使用 ["Terraform 腳本"](#)，IMDSv2 在 EC2 執行個體上預設啟用。
- 如果您在 AWS 中啟動新的 EC2 實例，然後手動安裝控制台代理軟體，則 IMDSv2 也會預設為啟用。
- 如果您從 AWS Marketplace 啟動控制台代理，則預設啟用 IMDSv1。您可以在 EC2 執行個體上手動設定 IMDSv2。
- 對於現有的控制台代理，仍然支援 IMDSv1，但如果您願意，可以在 EC2 執行個體上手動設定 IMDSv2。
- 對於 Cloud Volumes ONTAP，IMDSv1 在新實例和現有實例上預設為啟用。如果願意，您可以在 EC2 執行個體上手動設定 IMDSv2。

步驟

1. 要求在控制台代理實例上使用 IMDSv2：

- a. 連接到控制台代理的 Linux VM。

當您在 AWS 中建立控制台代理執行個體時，您提供了 AWS 存取金鑰和金鑰。您可以使用此金鑰對透過 SSH 連線到執行個體。EC2 Linux 執行個體的使用者名稱是 ubuntu（對於 2023 年 5 月之前建立的控制台代理，使用者名稱是 ec2-user）。

"AWS 文件：連接到您的 Linux 實例"

- b. 安裝 AWS CLI。

"AWS 文件：安裝或更新至最新版本的 AWS CLI"

- c. 使用 `aws ec2 modify-instance-metadata-options` 命令要求使用 IMDSv2 並將 PUT 回應跳數限制更改為 3。

例子

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
  --instance-id <instance-id> \
  --http-put-response-hop-limit 3 \
  --http-tokens required \
  --http-endpoint enabled
```



這 `http-tokens` 參數將 IMDSv2 設定為必要。什麼時候 `http-tokens` 是必需的，您還必須設置 `http-endpoint` 啟用。

2. 要求在 Cloud Volumes ONTAP 實例上使用 IMDSv2：

- a. 前往 "[Amazon EC2 主機](#)"
- b. 從導覽窗格中，選擇*實例*。
- c. 選擇一個 Cloud Volumes ONTAP 實例。
- d. 選擇*操作>實例設定>修改實例元資料選項*。
- e. 在「修改實例元資料選項」對話方塊中，選擇以下內容：
 - 對於*實例元資料服務*，選擇*啟用*。
 - 對於 **IMDSv2**，選擇 必要。
 - 選擇*儲存*。
- f. 對其他 Cloud Volumes ONTAP 實例（包括 HA 中介）重複這些步驟。
- g. "[停止並啟動 Cloud Volumes ONTAP 實例](#)"

結果

控制台代理實例和 Cloud Volumes ONTAP 實例現在已配置為使用 IMDSv2。

管理控制台代理升級

當您使用標準模式或受限模式時，只要控制台代理具有出站網路存取權限以取得軟體更新，NetApp Console就會自動將您的控制台代理程式升級到最新版本。

如果您需要手動管理控制台代理的升級時間，您可以停用標準模式或受限模式的自動升級。

停用自動升級

停用控制台代理的自動升級包括兩個步驟。首先，您需要確保您的控制台代理健康且是最新的。然後編輯設定檔以關閉自動升級。



只有當您擁有控制台代理版本 3.9.48 或更高版本時，您才可以停用自動升級。

驗證代理的健康狀況

您應該驗證您的代理是否穩定，以及代理虛擬機器上運行的所有容器是否健康且正在運行。停用自動升級後，代理虛擬機器將停止檢查新服務或升級套件。

使用以下命令之一來驗證您的控制台代理。所有服務的狀態都應為「正在運作」。如果不是這種情況，請在停用自動升級之前聯絡NetApp支援。

Docker（用於 Ubuntu 和 VCenter 部署）

```
docker ps -a
```

Podman

```
podman ps -a
```

停用代理的自動升級

您可以透過在 `com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案中設定 `isUpgradeDisabled` 標誌來停用自動升級。預設情況下，此標誌設定為 `false`，並且您的代理程式會自動升級。您可以將此標誌設為 `true` 以停用自動升級。在完成此步驟之前，您應該熟悉 JSON 語法。

若要重新啟用自動升級，請使用下列步驟並將 `isUpgradeDisabled` 標誌設為 `false`。

步驟

1. 確保您已驗證您的代理是最新的並且健康。
2. 建立 `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案的備份副本，以確保您可以還原變更。
3. 編輯 `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案並將 `isUpgradeDisabled` 標誌的值變更為 `true`。

```
"isUpgradeDisabled": true,
```

4. 儲存您的文件。
5. 透過執行以下命令重新啟動服務管理員 2 服務：

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

6. 執行以下指令並驗證代理程式的狀態是否顯示為_active(running)：

```
systemctl status netapp-service-manager.service  
—
```

升級控制台代理

控制台代理程式需要在升級過程中重新啟動，因此NetApp Console在升級期間將無法使用。

步驟

1. 從下載控制台代理軟體 "[NetApp支援站點](#)"。
2. 將安裝程式複製到 Linux 主機。
3. 分配運行腳本的權限。

```
chmod +x /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
```

其中 <version> 是您下載的控制台代理的版本。

4. 運行安裝腳本：

```
sudo /path/NetApp-Console-Agent-Offline-<version>
```

其中 <version> 是您下載的代理程式的版本。

5. 升級完成後，您可以前往*管理>支援>代理*來驗證代理程式的版本。

使用多個控制台代理

如果您使用多個控制台代理，則可以直接從控制台在這些控制台代理之間切換以查看相關系統。

在控制台代理之間切換

如果您有多個控制台代理，您可以在它們之間切換以查看與特定代理相關的系統。

例如，在多雲環境中，您可能在 AWS 中有一個代理，在 Google Cloud 中有一個代理程式。在這些代理之間切換以管理各自雲端環境中的Cloud Volumes ONTAP系統。



從代理程式的本機 UI 查看NetApp Console時，此選項不可用

步

1. 選擇控制台代理圖示 () 查看可用代理的清單。

Agents

Manage agents

Search agents

homescreen-stg-conn1

Go to Local UI ↗

On-Premises | - |

Active

zarvelionx-101

Go to Local UI ↗

On-Premises | - |

Active

zarvelionx-102

Go to Local UI ↗

Azure | eastus2 |

Active

Switch

Cancel

結果

控制台刷新並顯示與所選代理程式關聯的系統。

設定災難復原配置

您可以同時使用多個控制台代理來管理系統，以實現災難復原。如果一個控制台代理程式發生故障，您可以切換到另一個代理程式來立即管理系統。

步驟

1. 切換到您想要使用控制台代理程式管理的其他控制台代理程式。
2. 發現現有系統。
 - "將現有的Cloud Volumes ONTAP系統新增至控制台"
 - "發現ONTAP集群"

318

3. 如果您正在管理Cloud Volumes ONTAP系統，請將容量管理模式調整為*手動模式*。

為了避免爭用問題，只有主控制台代理程式應設定為*自動模式*。

["了解有關容量管理模式的更多信息"](#)

控制台代理故障排除

要解決控制台代理的問題，您可以自行驗證問題或與NetApp支援人員合作，他們可能會詢問您的系統 ID、代理程式版本或最新的AutoSupport訊息。

如果您有NetApp支援網站帳戶，您也可以查看["NetApp知識庫。"](#)

常見錯誤訊息和解決方法

下表列出了常見的錯誤訊息及其解決建議：

錯誤訊息	解釋	該怎麼辦
無法載入控制台代理 UI	代理安裝失敗	• 驗證服務管理員服務是否處於活動狀態。 • 驗證所有容器是否正在運作。 • 確保您的防火牆允許存取連接埠 8888 的服務。 • 如果問題仍然存在，請聯絡支援人員。
無法存取NetApp代理程式 UI	嘗試存取代理程式的 IP 位址時會出現此訊息。如果代理沒有正確的網路存取權限或不穩定，則代理程式可能無法初始化。	• 連接到控制台代理。 • 驗證 Service Manager 服務 • 驗證代理是否具有所需的網路存取權限。"了解有關所需網路存取端點的更多資訊。"
無法載入代理設定	當您嘗試造訪代理設定頁面時，控制台會顯示此訊息。	• 檢查 OCCM 容器是否正在運作並正常運作。 • 如果問題仍然存在，請聯絡支援人員。
無法載入代理的支援資訊。	如果代理無法存取您的支援帳戶，則會顯示此訊息。	• *。

檢查控制台代理狀態

使用以下命令之一來驗證您的控制台代理。所有服務的狀態都應為「正在運作」。如果不是這種情況，請聯絡NetApp支援。

有關訪問控制台代理診斷的詳細信息，請參閱以下主題：



- ["檢查控制台代理程式狀態（適用於 Linux 主機部署）"](#)
- ["檢查控制台代理程式狀態（針對 VCenter 部署）"](#)

Docker（用於 Ubuntu 和 VCenter 部署）

```
docker ps -a
```

Podman（用於 RedHat Enterprise Linux 部署）

```
podman ps -a
```

查看控制台代理版本

查看控制台代理版本以確認升級或與您的NetApp代表共用。

步驟

1. 選擇*管理>支援>代理*。

控制台在頁面頂部顯示版本。

驗證網路存取

確保控制台代理程式具有所需的網路存取權限。["了解有關所需網路存取點的更多資訊。"](#)

控制台代理安裝問題

如果安裝失敗，請查看報告和日誌以解決問題。

您也可以直接從下列目錄中的控制台代理主機存取 JSON 格式的驗證報表和設定日誌：

```
/tmp/netapp-console-agents/logs  
  
/tmp/netapp-console-agents/results.json
```



- 對於新代理部署，NetApp會檢查以下端點：["此處列出"](#)。如果您使用先前用於升級的端點，則此組態檢查將會失敗並出現錯誤，["此處列出"](#)。NetApp建議您盡快更新防火牆規則，以允許存取目前端點並阻止存取先前的端點["了解如何更新您的網絡"](#)。
- 如果您更新防火牆中的端點，您現有的代理程式將繼續運作。

停用手動安裝的設定檢查

有時您可能需要停用在安裝期間驗證出站連線的設定檢查。例如：

- 在政府雲端環境中手動安裝代理程式時，您需要停用設定檢查，否則安裝將失敗。
- 如果您繼續使用先前的端點清單進行代理程式升級，您可能還需要停用這些檢查。

步驟

您可以透過在 `com/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案中設定 `skipConfigCheck` 標誌來停用設定檢查。預設情況下，此標誌設定為 `false`，且設定檢查會驗證代理程式的出站存取。將此標誌設為 `true` 以停用檢查。在完成此步驟之前，您應該熟悉 JSON 語法。

若要重新啟用設定檢查，請使用下列步驟並將 `_skipConfigCheck_` 標誌設為 `false`。

步驟

1. 以 `root` 身分或使用 `sudo` 權限存取控制台代理主機。
2. 建立 `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案的備份副本，以確保您可以還原變更。
3. 透過執行以下命令停止服務管理員 2 服務：

```
systemctl stop netapp-service-manager.service
```

1. 編輯 `/opt/application/netapp/service-manager-2/config.json` 檔案並將 `skipConfigCheck` 標誌的值變更為 `true`。

```
"skipConfigCheck": true,
```

2. 儲存您的文件。
3. 透過執行以下命令重新啟動服務管理員 2 服務：

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

用於升級的端點安裝失敗

如果您仍在使用"先前的端點"用於代理升級，驗證失敗並出現錯誤。為避免這種情況，請在安裝到 VCenter 時取消選取 驗證代理程式配置 複選框或跳過配置檢查。

NetApp建議更新防火牆規則以允許訪問"當前端點"儘早。"了解如何更新您的端點"。

請務必驗證唯一的錯誤是否與前面的端點有關：

- \ <https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io>
- \ <https://bluexpinfraprod.azurecr.io>

如果存在其他錯誤，您需要先解決它們，然後才能繼續。

與NetApp支援部門合作

如果您無法解決控制台代理的問題，您可能需要聯絡NetApp支援。NetApp支援人員可能會要求您提供控制台代

理 ID，或者如果他們還沒有控制台代理程式日誌，則要求您將控制台代理程式日誌傳送給他們。

尋找控制台代理 ID


為了幫助您入門，您可能需要控制台代理的系統 ID。此 ID 通常用於許可和故障排除目的。

步驟

1. 選擇*管理>支援>代理*。

您可以在頁面頂部找到系統 ID。

例子



2. 將滑鼠懸停在 ID 上並單擊即可複製它。

下載或發送AutoSupport訊息

如果您遇到問題，NetApp可能會要求您向NetApp支援發送AutoSupport訊息以進行故障排除。



由於負載平衡，NetApp Console最多需要五個小時才能發送AutoSupport訊息。對於緊急通信，請下載文件並手動發送。

步驟

1. 選擇*管理>支援>代理*。
2. 根據您需要向NetApp支援發送訊息的方式，選擇以下選項之一：
 - a. 選擇將AutoSupport訊息下載到本機的選項。然後，您可以使用首選方法將其傳送給NetApp支援。
 - b. 選擇「發送AutoSupport」以將訊息直接傳送給NetApp支援。

修復使用 Google Cloud NAT 閘道時下載失敗的問題

控制台代理程式會自動下載Cloud Volumes ONTAP 的軟體更新。如果您的設定使用 Google Cloud NAT 網關，可能會導致下載失敗。您可以透過限制軟體映像劃分的部分數來解決此問題。此步驟必須使用 API 完成。

步

1. 向 /occm/config 提交 PUT 請求，並將以下 JSON 作為正文：

```
{
  "maxDownloadSessions": 32
}
```


`maxDownloadSessions` 的值可以是 1 或任何大於 1 的整數。如果值為 1，則下載的影像不會被分割。

請注意，32 是一個範例值。該值取決於您的 NAT 配置和同時會話的數量。

["了解有關 /occm/config API 呼叫的更多信息"](#)

從**NetApp**知識庫取得協助

["查看NetApp支援團隊所建立的故障排除訊息"](#)。

解除安裝並刪除控制台代理

卸載控制台代理程式以解決問題或將其從主機中永久刪除。您需要使用的步驟取決於您使用的部署模式。從環境中刪除控制台代理程式後，您可以將其從控制台中刪除。

["了解NetApp Console部署模式"](#)。

使用標準或受限模式時卸載代理

如果您使用的是標準模式或受限模式（換句話說，代理主機具有出站連線），那麼您應該按照下列步驟卸載代理程式。

步驟

1. 連接到代理程式的 Linux VM。
2. 從 Linux 主機執行卸載腳本：

```
/opt/application/netapp/service-manager-2/uninstall.sh [silent]
```

silent 運行腳本而不提示您確認。

從控制台中刪除控制台代理

如果控制台代理程式處於非活動狀態，您可以將其從代理程式清單中刪除。如果您刪除代理虛擬機器或卸載代理軟體，則可能會執行此操作。

刪除控制台代理程式時請注意以下事項：

- 此操作不會刪除虛擬機器。
- 此操作無法恢復 - 一旦刪除控制台代理，就無法將其加回。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概覽*頁面上，選擇非活動代理程式的操作選單，然後選擇*刪除代理*。
3. 輸入代理人的姓名進行確認，然後選擇*刪除*。

控制台代理的預設配置

在部署控制台代理程式之前，請先了解有關其配置的更多資訊。

可存取互聯網的預設配置

如果您從NetApp Console、雲端提供者的市場部署了控制台代理，或在具有 Internet 存取權限的本機 Linux 主機上手動安裝了控制台代理，則下列設定詳細資訊適用。

AWS 詳細資訊

如果您從控制台或雲端提供者的市場部署了控制台代理，請注意以下事項：

- EC2 執行個體類型為 t3.2xlarge。
- 該映像的作業系統是 Ubuntu 22.04 LTS。

該作業系統不包含 GUI。您必須使用終端來存取系統。

- 安裝包括 Docker Engine，它是必需的容器編排工具。
- EC2 Linux 執行個體的使用者名稱是 ubuntu（對於 2023 年 5 月之前建立的代理，使用者名稱是 ec2-user）。
- 預設系統磁碟是 100 GiB gp2 磁碟。

Azure 詳細信息

如果您從控制台或雲端提供者的市場部署了控制台代理，請注意以下事項：

- VM 類型為 Standard_D8s_v3。
- 該映像的作業系統是 Ubuntu 22.04 LTS。

該作業系統不包含 GUI。您必須使用終端來存取系統。

- 安裝包括 Docker Engine，它是必需的容器編排工具。
- 預設系統碟為100GiB高級SSD碟。

Google Cloud 詳細資訊

如果您從控制台部署了控制台代理，請注意以下事項：

- VM 實例是 n2-standard-8。
- 該映像的作業系統是 Ubuntu 22.04 LTS。

該作業系統不包含 GUI。您必須使用終端來存取系統。

- 安裝包括 Docker Engine，它是必需的容器編排工具。
- 預設系統磁碟是 100 GiB SSD 持久性磁碟。

安裝資料夾

代理安裝資料夾位於下列位置：

/opt/應用程式/netapp/cloudmanager

紀錄檔案

日誌檔案包含在以下資料夾中：

- /opt/application/netapp/cloudmanager/log 或
- /opt/application/netapp/service-manager-2/logs （從新的 3.9.23 安裝開始）

這些資料夾中的日誌提供了有關控制台代理的詳細資訊。

- /opt/應用程式/netapp/cloudmanager/docker_occm/資料/日誌

此資料夾中的日誌提供有關雲端服務和在控制台代理程式上運行的控制台服務的詳細資訊。

控制台代理服務

- 控制台代理服務名為 occm。
- occm 服務依賴 MySQL 服務。

如果 MySQL 服務關閉，那麼 occm 服務也會關閉。

連接埠

代理在 Linux 主機上使用下列連接埠：

- 80 用於 HTTP 訪問
- 443 用於 HTTPS 訪問

無需互聯網訪問的預設配置

如果您在沒有網際網路存取權限的本機 Linux 主機上手動安裝了控制台代理，則適用下列設定。["了解有關此安裝選項的更多信息"](#)。

- 代理安裝資料夾位於下列位置：

/opt/應用程式/netapp/ds

- 日誌檔案包含在以下資料夾中：

/var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log

此資料夾中的日誌提供有關控制台代理程式和 Docker 映像的詳細資訊。

- 所有服務都在docker容器內運行

這些服務依賴docker運行時服務的運行

- 代理在 Linux 主機上使用下列連接埠：
 - 80 用於 HTTP 訪問
 - 443 用於 HTTPS 訪問

強制實施ONTAP Advanced View（ONTAP系統管理員）的ONTAP權限

預設情況下，控制台代理程式憑證允許使用者存取進階視圖（ONTAP系統管理員）。您可以提示使用者輸入他們的ONTAP憑證。這可確保使用者在Cloud Volumes ONTAP和ONTAP本地叢集中使用ONTAP叢集時套用其ONTAP權限。




您必須具有組織管理員角色才能編輯控制台代理設定。

步驟

1. 選擇“管理 > 代理”。
2. 在*概覽*頁面上，選擇控制台代理程式的操作選單，然後選擇*編輯代理*。

控制台代理程式必須處於活動狀態才能對其進行編輯。

3. 展開*強制憑證*選項。
4. 選取核取方塊以啟用*強制憑證*選項，然後選擇*儲存*。
5. 驗證「強制憑證」選項是否已啟用。



憑證和訂閱

AWS

了解NetApp Console中的 AWS 憑證和權限


了解NetApp Console如何使用 AWS 憑證代表您執行操作以及這些憑證如何與市場訂閱相關聯。了解這些詳細資訊有助於您在NetApp Console中管理一個或多個 AWS 帳戶的憑證。例如，您可能想了解何時新增額外的 AWS 憑證。

初始 AWS 憑證


從控制台部署控制台代理程式時，您需要提供 IAM 角色的 ARN 或 IAM 使用者的存取金鑰。身份驗證方法必須具有在 AWS 中部署控制台的權限。所需的權限列在連結中：[task-install-agent-aws-the Console.html#aws-permissions-agent\[AWS 的代理部署策略\]](#)。

當控制台在 AWS 中啟動控制台代理時，它會為代理程式建立一個 IAM 角色和一個設定檔。它還附加了一項策

略，為控制台代理提供管理該 AWS 帳戶內的資源和流程的權限。["查看代理如何使用權限"](#)。



如果您新增的Cloud Volumes ONTAP系統，控制台將預設選擇以下 AWS 憑證：



使用初始 AWS 憑證部署所有Cloud Volumes ONTAP系統，或者您可以新增其他憑證。

額外的 **AWS** 憑證


在下列情況下，您可能會為控制台新增其他 AWS 憑證：

- 將現有的控制台代理與其他 AWS 帳戶一起使用
- 在特定 AWS 帳戶中建立新代理
- 建立和管理 FSx for ONTAP檔案系統

請參閱以下部分以了解更多詳細資訊。


新增 **AWS** 憑證以將控制台代理程式與另一個 **AWS** 帳戶一起使用

如果您想要將控制台與其他 AWS 帳戶一起使用，則可以為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰或受信任帳戶中角色的 ARN。下圖顯示了兩個附加帳戶，一個透過受信任帳戶中的 IAM 角色提供權限，另一個透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限：



然後，您可以透過指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱 (ARN) 或 IAM 使用者的 AWS 金鑰將帳戶憑證新增至控制台。

例如，您可以在建立新的Cloud Volumes ONTAP系統時在憑證之間切換：



["了解如何將 AWS 憑證新增至現有代理程式。"](#)

新增 **AWS** 憑證以建立控制台代理

在控制台新增的 AWS 憑證可提供建立控制台代理程式所需的權限。

["了解如何將 AWS 憑證新增至控制台以建立控制台代理"](#)

為 **FSx for ONTAP** 新增 **AWS** 憑證

將 AWS 憑證新增至控制台以提供建立和管理 FSx for ONTAP 系統所需的權限。

["了解如何將 AWS 憑證新增至Amazon FSx for ONTAP控制台"](#)

憑證和市場訂閱

您新增至控制台代理的憑證必須與 AWS Marketplace 訂閱相關聯，以便您可以按小時費率 (PAYGO) 和其他 NetApp 資料服務或透過年度合約支付 Cloud Volumes ONTAP 費用。["了解如何關聯 AWS 訂閱"](#)。

請注意以下有關 AWS 憑證和市場訂閱的事項：

- 您只能將一個 AWS Marketplace 訂閱與一組 AWS 憑證關聯
- 您可以使用新的訂閱替換現有的市場訂閱

常問問題

以下問題與憑證和訂閱有關。

如何安全地輪換我的 **AWS** 憑證？

如上文所述，控制台可讓您透過幾種方式提供 AWS 憑證：與控制台代理程式關聯的 IAM 角色、在受信任的帳戶中承擔 IAM 角色或提供 AWS 存取金鑰。

對於前兩個選項，控制台使用 AWS 安全性令牌服務來取得不斷輪換的臨時憑證。這個過程是最佳實踐——它是自動的並且是安全的。

如果您向控制台提供 AWS 存取金鑰，則應透過定期在控制台中更新金鑰來輪替金鑰。這是一個完全手動的過程。

我可以更改**Cloud Volumes ONTAP**系統的 **AWS Marketplace** 訂閱嗎？

是的，你可以。當您變更與一組憑證關聯的 AWS Marketplace 訂閱時，所有現有和新的 Cloud Volumes ONTAP 系統都會根據新訂閱收費。

["了解如何關聯 AWS 訂閱"](#)。

我可以新增多個 **AWS** 憑證，每個憑證都有不同的市場訂閱嗎？

屬於相同 AWS 帳戶的所有 AWS 憑證都將與相同 AWS Marketplace 訂閱相關聯。

如果您擁有屬於不同 AWS 帳戶的多個 AWS 憑證，則這些憑證可以與相同 AWS Marketplace 訂閱或不同的訂閱相關聯。

我可以將現有的**Cloud Volumes ONTAP**系統移至不同的 **AWS** 帳號嗎？

不可以，無法將與您的 Cloud Volumes ONTAP 系統關聯的 AWS 資源移至其他 AWS 帳戶。

憑證如何用於市場部署和本地部署？

以上部分描述了控制台代理的建議部署方法，即從控制台部署。您也可以從 AWS Marketplace 在 AWS 部署代理，並且可以在自己的 Linux 主機上手動安裝控制台代理軟體。

如果您使用市場，則權限以相同的方式提供。您只需手動建立和設定 IAM 角色，然後為任何其他帳戶提供權限。

對於本機部署，您無法為控制台設定 IAM 角色，但可以使用 AWS 存取金鑰提供權限。

若要了解如何設定權限，請參閱以下頁面：

- 標準模式
 - ["設定 AWS Marketplace 部署的權限"](#)
 - ["設定本地部署的權限"](#)
- 限制模式
 - ["設定限制模式的權限"](#)

新增和管理 AWS 憑證，以便您從NetApp Console部署和管理 AWS 帳戶中的雲端資源。如果您管理多個 AWS Marketplace 訂閱，則可以從「憑證」頁面將每個訂閱指派給不同的 AWS 憑證。

概況

您可以將 AWS 憑證新增至現有的控制台代理或直接新增至控制台：

- 為現有代理程式新增額外的 AWS 憑證

將 AWS 憑證新增至控制台代理程式以管理雲端資源。[了解如何將 AWS 憑證新增至控制台代理](#)。

- 將 AWS 憑證新增至控制台以建立控制台代理

在控制台新增的 AWS 憑證可提供建立控制台代理程式所需的權限。[了解如何將 AWS 憑證新增至NetApp Console](#)。

- 將 AWS 憑證新增至 FSx for ONTAP控制台

將新的 AWS 憑證新增至控制台以建立和管理 FSx for ONTAP。["了解如何設定 FSx for ONTAP 的權限"](#)

如何輪換憑證

NetApp Console可讓您透過幾種方式提供 AWS 憑證：與代理程式實例關聯的 IAM 角色、在受信任的帳戶中承擔 IAM 角色或提供 AWS 存取金鑰。["了解有關 AWS 憑證和權限的更多信息"](#)。

對於前兩個選項，控制台使用 AWS 安全性令牌服務來取得不斷輪換的臨時憑證。這個過程是最佳實踐，因為它是自動的並且是安全的。

透過在控制台中更新來手動輪換 AWS 存取金鑰。

向控制台代理程式新增附加憑證

為控制台代理程式新增額外的 AWS 憑證，以便它具有管理公有雲環境中的資源和流程所需的權限。您可以提供另一個帳戶中的 IAM 角色的 ARN，也可以提供 AWS 存取金鑰。

["了解NetApp Console如何使用 AWS 憑證和權限"](#)。

授予權限

在將 AWS 憑證新增至控制台代理之前授予權限。這些權限允許控制台代理程式管理該 AWS 帳戶內的資源和流程。您可以使用受信任帳戶或 AWS 金鑰中角色的 ARN 來提供權限。



如果您從控制台部署了控制台代理，它會自動為您部署控制台代理的帳戶新增 AWS 憑證。這確保了管理資源所需的必要權限。

選擇

- [透過承擔另一個帳戶中的 IAM 角色來授予權限](#)

- [透過提供 AWS 金鑰授予權限](#)

透過承擔另一個帳戶中的 **IAM** 角色來授予權限

您可以使用 IAM 角色在部署控制台代理程式的來源 AWS 帳戶與其他 AWS 帳戶之間建立信任關係。然後，您將向控制台提供來自受信任帳戶的 IAM 角色的 ARN。

如果控制台代理程式安裝在本機，則無法使用此驗證方法。您必須使用 AWS 金鑰。

步驟

1. 前往您想要為控制台代理提供權限的目標帳戶中的 IAM 控制台。
2. 在存取管理下，選擇*角色>建立角色*並依照步驟建立角色。

請務必執行以下操作：

- 在 受信任實體類型 下，選擇 **AWS** 帳戶。
 - 選擇“其他 AWS 帳戶”，並輸入控制台代理執行個體所在帳戶的 ID。
 - 透過複製並貼上以下內容來創建所需的策略"[控制台代理的 IAM 策略](#)"。
3. 複製 IAM 角色的角色 ARN，以便稍後將其貼上到控制台中。

結果

該帳戶具有所需的權限。[現在您可以將憑證新增至控制台代理](#)。

透過提供 **AWS** 金鑰授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供具有 AWS 金鑰的控制台，則需要向該使用者授予所需的權限。控制台 IAM 政策定義了控制台允許使用的 AWS 操作和資源。

如果本機安裝了控制台代理，則必須使用此驗證方法。您不能使用 IAM 角色。

步驟

1. 從 IAM 控制台，透過複製並貼上以下內容來建立策略"[控制台代理的 IAM 策略](#)"。

["AWS 文件：建立 IAM 原則"](#)

2. 將策略附加到 IAM 角色或 IAM 使用者。

- ["AWS 文件：建立 IAM 角色"](#)
- ["AWS 文件：新增和刪除 IAM 政策"](#)

將憑證新增至現有代理

為 AWS 帳戶提供所需權限後，您可以將該帳戶的憑證新增至現有代理程式。這使您可以使用相同的代理程式在該帳戶中啟動 Cloud Volumes ONTAP 系統。



您的雲端提供者中的新憑證可能需要幾分鐘才能生效。

步驟


1. 使用頂部導覽列選擇要新增憑證的控制台代理程式。
2. 在左側導覽列中，選擇“管理”>“憑證”。
3. 在*組織憑證*頁面上，選擇*新增憑證*並按照精靈中的步驟進行操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 代理*。
 - b. 定義憑證：提供受信任的 IAM 角色的 ARN（Amazon 資源名稱），或輸入 AWS 存取金鑰和金鑰。
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。

若要以小時費率（PAYGO）或年度合約支付服務費用，您必須將 AWS 憑證與您的 AWS Marketplace 訂閱關聯起來。

- d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

現在，您可以在向控制台新增訂閱時從「詳細資料和憑證」頁面切換到不同的憑證集。



The screenshot displays the 'Edit Credentials & Add Subscription' interface. It features a section titled 'Associate Subscription to Credentials' with an information icon. Below this, a 'Credentials' dropdown menu is open, showing three options: 'keys | Account ID:', 'Instance Profile | Account ID:', and 'casaba QA subscription'. A green dot is next to the 'casaba QA subscription' option. Below the dropdown is a blue button with a plus icon and the text '+ Add Subscription'. At the bottom of the page are two buttons: 'Apply' (blue) and 'Cancel' (gray).

將憑證新增至控制台以建立控制台代理

透過提供 IAM 角色的 ARN 來新增 AWS 憑證，該角色授予建立控制台代理程式所需的權限。您可以在建立新代理時選擇這些憑證。

設定 IAM 角色

設定一個 IAM 角色，使NetApp Console軟體即服務 (SaaS) 層能夠承擔該角色。

步驟

1. 前往目標帳戶中的 IAM 控制台。

2. 在存取管理下，選擇*角色>建立角色*並依照步驟建立角色。

請務必執行以下操作：

- 在 受信任實體類型 下，選擇 **AWS** 帳戶。
- 選擇「另一個 AWS 帳戶」並輸入NetApp Console SaaS 的 ID：9520133144444
- 具體來說，對於Amazon FSx for NetApp ONTAP，編輯 信任關係 策略以包含「AWS」：「arn:aws:iam::952013314444:root」。

例如，該策略應如下所示：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::952013314444:root",
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

+

參考["AWS 身分和存取管理 \(IAM\) 文檔"](#)有關 IAM 中跨帳戶資源存取的詳細資訊。

- 建立一個包含建立控制台代理程式所需權限的策略。
 - ["查看 FSx for ONTAP所需的權限"](#)
 - ["查看代理部署策略"](#)

3. 複製 IAM 角色的角色 ARN，以便您可以在下一步中將其貼上到控制台中。

結果

IAM 角色現在具有所需的權限。[現在您可以將其新增至控制台](#)。

新增憑證

為 IAM 角色提供所需的權限後，將角色 ARN 新增至控制台。

開始之前

如果您剛剛建立了 IAM 角色，則可能需要幾分鐘才能使用它們。等待幾分鐘，然後將憑證新增至控制台。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。

2. 在*組織憑證*頁面上，選擇*新增憑證*並按照精靈中的步驟進行操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Amazon Web Services > 控制台*。
 - b. 定義憑證：提供 IAM 角色的 ARN（Amazon 資源名稱）。
 - c. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

在**Amazon FSx for ONTAP**控制台新增憑證

有關詳細信息，請參閱 ["Amazon FSx for ONTAP 的控制台文檔"](#)

配置 **AWS** 訂閱

新增 AWS 憑證後，您可以使用這些憑證設定 AWS Marketplace 訂閱。透過訂閱，您可以按小時費率（PAYGO）或使用年度合約支付NetApp資料服務和Cloud Volumes ONTAP 的費用。

在新增憑證後，您可以在兩種情況下設定 AWS Marketplace 訂閱：

- 最初新增憑證時您沒有配置訂閱。
- 您想要變更已配置為 AWS 憑證的 AWS Marketplace 訂閱。

用新的訂閱取代目前的市場訂閱會更改任何現有Cloud Volumes ONTAP系統和所有新系統的市場訂閱。


開始之前

您需要先建立控制台代理，然後才能設定訂閱。["了解如何建立控制台代理"](#)。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與NetApp Console關聯的憑證關聯。



4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後依照 AWS Marketplace 中的步驟：

- a. 選擇“查看購買選項”。
- b. 選擇*訂閱*。
- c. 選擇*設定您的帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- d. 從「訂閱分配」頁面：
 - 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
 - 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。

將現有訂閱與您的組織關聯

當您從 AWS Marketplace 訂閱時，流程的最後一步是將訂閱與您的組織關聯。如果您沒有完成此步驟，那麼您就無法在您的組織中使用該訂閱。

- ["了解控制台部署模式"](#)
- ["了解控制台身分和存取管理"](#)


如果您從 AWS Marketplace 訂閱了NetApp Intelligent Services，但錯過了將訂閱與您的帳戶關聯的步驟，請按照以下步驟操作。

步驟

1. 確認您沒有將您的訂閱與您的控制台組織關聯。
 - a. 從導覽選單中，選擇*管理>Licenses and subscriptions*。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 確認您的訂閱沒有出現。

您只會看到與您目前正在查看的組織或帳戶相關的訂閱。如果您沒有看到您的訂閱，請繼續執行以下步驟。


2. 登入 AWS 主控台並導覽至 **AWS Marketplace** 訂閱。
3. 尋找訂閱。



4. 選擇*設定產品*。

訂閱優惠頁面應在新的瀏覽器標籤或視窗中載入。

5. 選擇*設定您的帳戶*。



netapp.com 上的 **Subscription Assignment** 頁面應在新瀏覽器標籤或視窗中載入。

請注意，系統可能會提示您先登入控制台。

6. 從「訂閱分配」頁面：

- 。選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。

- 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

Subscription Assignment [X]

✓ Your subscription to BlueXP / Cloud Volumes ONTAP from the AWS Marketplace was created successfully.

Subscription name i
PayAsYouGo


Select the NetApp accounts that you'd like to associate this subscription with. i
You can automatically replace the existing subscription for one account with this new subscription.

NetApp account	Replace existing subscription
☒ cloudTiering_undefined	☐
☒ CS-HhewH	☐
☒ benAccount	☒

Save

7. 確認訂閱與您的組織相關聯。
 - a. 從導覽選單中，選擇*管理>許可證和訂閱*。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 驗證您的訂閱是否出現。
8. 確認訂閱與您的 AWS 憑證相關聯。
 - a. 選擇“管理 > 憑證”。
 - b. 在「組織憑證」頁面上，驗證訂閱是否與您的 AWS 憑證關聯。

這是一個例子。



編輯憑證

透過變更帳戶類型（AWS 金鑰或承擔角色）、編輯名稱或更新憑證本身（金鑰或角色 ARN）來編輯您的 AWS 憑證。



您無法編輯與控制台代理實例或Amazon FSx for ONTAP實例關聯的實例設定檔的憑證。您只能重新命名 FSx for ONTAP實例的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 在*組織憑證*頁面上，選擇一組憑證的操作選單，然後選擇*編輯憑證*。
3. 進行所需的更改，然後選擇*應用*。

刪除憑證

如果您不再需要一組憑證，您可以刪除它們。您只能刪除與系統無關的憑證。



您無法刪除與控制台代理程式關聯的實例設定檔的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 在*組織憑證*或*帳戶憑證*頁面上，選擇一組憑證的操作選單，然後選擇*刪除憑證*。
3. 選擇*刪除*進行確認。

Azure


了解NetApp Console中的 Azure 憑證和權限

了解NetApp Console如何使用 Azure 憑證代表您執行操作以及這些憑證如何與市場訂閱相關聯。了解這些詳細資訊有助於您管理一個或多個 Azure 訂閱的憑證。例如，您可能想了解何時在控制台新增其他 Azure 憑證。

初始 Azure 憑證

從控制台部署控制台代理程式時，您需要使用具有部署控制台代理虛擬機器權限的 Azure 帳戶或服務主體。所需權限列於"Azure 的代理程式部署策略"。

當控制台在 Azure 中部署控制台代理虛擬機器時，它會啟用 "系統分配的託管標識"在虛擬機器上，建立自訂角色，並將其指派給虛擬機器。此角色為控制台提供管理該 Azure 訂閱內的資源和流程所需的權限。"查看控制台如何使用權限"。



如果您為Cloud Volumes ONTAP建立新系統，控制台將預設選擇以下 Azure 憑證：

Details & Credentials			
Managed Service Ide...	OCCM QA1	No subscription is associated	Edit Credentials
Credential Name	Azure Subscription	Marketplace Subscription	

您可以使用初始 Azure 憑證部署所有Cloud Volumes ONTAP系統，也可以新增其他憑證。


託管識別碼的其他 Azure 訂閱

指派給控制台代理程式 VM 的系統指派託管識別碼與您啟動控制台代理程式的訂閱相關聯。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱，則需要"將託管識別碼與這些訂閱關聯"。

其他 Azure 憑證


如果要在控制台中使用不同的 Azure 憑證，則必須透過以下方式授予所需的權限"在 Microsoft Entra ID 中建立和

設定服務主體"對於每個 Azure 帳戶。下圖顯示了另外兩個帳戶，每個帳戶都設定了服務主體和提供權限的自訂角色：



那你會"將帳戶憑證新增至控制台"透過提供有關 AD 服務主體的詳細資訊。

例如，您可以在建立新的Cloud Volumes ONTAP系統時在憑證之間切換：



憑證和市場訂閱

您新增至控制台代理程式的憑證必須與 Azure Marketplace 訂閱相關聯，以便您可以按小時費率（PAYGO）或NetApp資料服務或透過年度合約支付Cloud Volumes ONTAP費用。

"了解如何關聯 Azure 訂閱"。

請注意有關 Azure 憑證和市集訂閱的以下事項：

- 只能將一個 Azure 市集訂閱與一組 Azure 憑證關聯
- 您可以使用新的訂閱替換現有的市場訂閱

常問問題

以下問題與憑證和訂閱有關。

我可以更改**Cloud Volumes ONTAP**系統的 **Azure Marketplace** 訂閱嗎？

是的，你可以。當您變更與一組 Azure 憑證關聯的 Azure 市場訂閱時，所有現有和新的 Cloud Volumes ONTAP 系統都會根據新訂閱收費。

["了解如何關聯 Azure 訂閱"](#)。

我可以新增多個 **Azure** 憑證，每個憑證都有不同的市場訂閱嗎？

屬於相同 Azure 訂閱的所有 Azure 憑證都將與相同 Azure 市場訂閱相關聯。

如果您有屬於不同 Azure 訂閱的多個 Azure 憑證，則這些憑證可以與同一個 Azure 市場訂閱或不同的市集訂閱相關聯。

我可以將現有的**Cloud Volumes ONTAP**系統移至不同的 **Azure** 訂閱嗎？

不可以，無法將與您的 Cloud Volumes ONTAP 系統關聯的 Azure 資源移至其他 Azure 訂閱。

憑證如何用於市場部署和本地部署？

以上部分描述了控制台代理的建議部署方法，即從控制台部署。您也可以從 Azure 市場在 Azure 中部署控制台代理，並且可以在自己的 Linux 主機上安裝控制台代理軟體。

如果您使用 Marketplace，您可以透過向控制台代理 VM 和系統指派的託管身分指派自訂角色來提供權限，或者您可以使用 Microsoft Entra 服務主體。

對於本機部署，您無法為控制台代理程式設定託管標識，但可以使用服務主體提供權限。

若要了解如何設定權限，請參閱以下頁面：

- 標準模式
 - ["設定 Azure 市場部署的權限"](#)
 - ["設定本地部署的權限"](#)
- 限制模式
 - ["設定限制模式的權限"](#)

管理**NetApp Console**的 **Azure** 憑證和市集訂閱

新增和管理 Azure 憑證，以便 NetApp Console 具有在 Azure 訂閱中部署和管理雲端資源所需的權限。如果您管理多個 Azure 市場訂閱，則可以從「憑證」頁面將每個訂閱指派給不同的 Azure 憑證。

概況

有兩種方法可以在控制台中新增額外的 Azure 訂閱和憑證。

1. 將其他 Azure 訂閱與 Azure 託管識別碼關聯。
2. 若要使用不同的 Azure 憑證部署 Cloud Volumes ONTAP，請使用服務主體授予 Azure 權限並將其憑證新增至控制台。

將其他 Azure 訂閱與託管識別關聯 Associate additional Azure subscriptions with a managed identity

控制台可讓您選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 憑證和 Azure 訂閱。除非關聯 "託管識別" 透過這些訂閱。

關於此任務

託管身分 "初始 Azure 帳戶" 當您從控制台部署控制台代理程式時。部署控制台代理程式時，控制台會將控制台操作員角色指派給控制台代理虛擬機器。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. 開啟 *訂閱* 服務，然後選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
3. 選擇 *存取控制 (IAM)*。

a. 選擇 新增 > 新增角色分配，然後新增權限：

- 選擇 *控制台操作員* 角色。




控制台操作員是控制台代理程式策略中提供的預設名稱。如果您為角色選擇了不同的名稱，請選擇該名稱。

- 分配對 *虛擬機器* 的存取權限。
- 選擇建立控制台代理虛擬機器的訂閱。
- 選擇一個控制台代理虛擬機器。
- 選擇 *儲存*。

4. 重複這些步驟以獲得更多訂閱。

結果

建立新系統時，您現在可以從多個 Azure 訂閱中選擇託管識別設定檔。



為**NetApp Console**新增其他 **Azure** 憑證

從控制台部署控制台代理程式時，控制台會在具有所需權限的虛擬機器上啟用系統指派的託管識別碼。當您為Cloud Volumes ONTAP建立新系統時，控制台會預設選擇這些 Azure 憑證。



如果您在現有系統上手動安裝了控制台代理軟體，則不會新增初始憑證集。["了解 Azure 憑證和權限"](#)。


如果您想要使用不同的 Azure 憑證部署Cloud Volumes ONTAP，則必須透過在 Microsoft Entra ID 中為每個 Azure 帳戶建立和設定服務主體來授予所需的權限。然後，您可以將新憑證新增至控制台。

使用服務主體授予 **Azure** 權限

控制台需要權限才能在 Azure 中執行操作。您可以透過在 Microsoft Entra ID 中建立和設定服務主體並取得控制台所需的 Azure 憑證來授予 Azure 帳戶所需的權限。

關於此任務

下圖描述了控制台如何取得在 Azure 中執行操作的權限。服務主體物件與一個或多個 Azure 訂閱綁定，代表 Microsoft Entra ID 中的控制台，並指派給允許所需權限的自訂角色。



步驟

1. [建立 Microsoft Entra 應用程式](#)。
2. [\[將應用程式指派給角色\]](#)。
3. [新增 Windows Azure 服務管理 API 權限](#)。
4. [取得應用程式ID和目錄ID](#)。
5. [\[建立客戶端機密\]](#)。

建立 Microsoft Entra 應用程式


建立控制台可用於基於角色的存取控制的 Microsoft Entra 應用程式和服務主體。

步驟

1. 確保您在 Azure 中擁有建立 Active Directory 應用程式並將該應用程式指派給角色的權限。

有關詳細信息，請參閱 ["Microsoft Azure 文件：所需權限"](#)

2. 從 Azure 入口網站開啟 **Microsoft Entra ID** 服務。



3. 在選單中，選擇*應用程式註冊*。
4. 選擇*新註冊*。
5. 指定有關應用程式的詳細資訊：
 - 名稱：輸入應用程式的名稱。
 - 帳戶類型：選擇帳戶類型（任何類型都可以與NetApp Console一起使用）。
 - 重定向 **URI**：您可以將此欄位留空。
6. 選擇*註冊*。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

您必須將服務主體綁定至一個或多個 Azure 訂閱，並為其指派自訂「控制台操作員」角色，以便控制台在 Azure 中擁有權限。

步驟

1. 建立自訂角色：

請注意，您可以使用 Azure 入口網站、Azure PowerShell、Azure CLI 或 REST API 建立 Azure 自訂角色。以下步驟展示如何使用 Azure CLI 建立角色。如果您希望使用其他方法，請參閱 ["Azure 文件"](#)

- a. 複製["控制台代理程式的自訂角色權限"](#)並將它們保存在 JSON 檔案中。
- b. 透過將 Azure 訂閱 ID 新增至可分配範圍來修改 JSON 檔案。

您應該為使用者將從中建立Cloud Volumes ONTAP系統的每個 Azure 訂閱新增 ID。


例子

```
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
  "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
  "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

- c. 使用 JSON 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

以下步驟說明如何使用 Azure Cloud Shell 中的 Bash 建立角色。

- 開始 "Azure 雲端外殼" 並選擇 Bash 環境。
- 上傳 JSON 檔案。




- 使用 Azure CLI 建立自訂角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

現在您應該有一個名為「控制台操作員」的自訂角色，可以將其指派給控制台代理虛擬機器。


2. 將應用程式指派給角色：

- a. 從 Azure 入口網站開啟 **Subscriptions** 服務。
- b. 選擇訂閱。
- c. 選擇“存取控制 (IAM)”>“新增”>“新增角色分配”。
- d. 在*角色*標籤中，選擇*控制台操作員*角色並選擇*下一步*。
- e. 在「成員」標籤中，完成以下步驟：
 - 保持選取「使用者、群組或服務主體」。
 - 選擇*選擇成員*。



- 搜尋應用程式的名稱。

以下是一個例子：



- 選擇應用程式並選擇*選擇*。
 - 選擇“下一步”。
- f. 選擇*審閱+分配*。

服務主體現在具有部署控制台代理程式所需的 Azure 權限。

如果您想要從多個 Azure 訂閱部署 Cloud Volumes ONTAP，則必須將服務主體綁定到每個訂閱。在 NetApp Console 中，您可以選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 Windows Azure 服務管理 API 權限

您必須為服務主體指派「Windows Azure 服務管理 API」權限。

步驟

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 選擇*API 權限 > 新增權限*。
3. 在「Microsoft API」下，選擇「Azure 服務管理」。

Request API permissions

Select an API

Microsoft APIs APIs my organization uses My APIs

Commonly used Microsoft APIs

Microsoft Graph
Take advantage of the tremendous amount of data in Office 365, Enterprise Mobility + Security, and Windows 10. Access Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner, and more through a single endpoint.

 Azure Batch Schedule large-scale parallel and HPC applications in the cloud	 Azure Data Catalog Programmatic access to Data Catalog resources to register, annotate and search data assets	 Azure Data Explorer Perform ad-hoc queries on terabytes of data to build near real-time and complex analytics solutions
 Azure Data Lake Access to storage and compute for big data analytic scenarios	 Azure DevOps Integrate with Azure DevOps and Azure DevOps server	 Azure Import/Export Programmatic control of import/export jobs
 Azure Key Vault Manage your key vaults as well as the keys, secrets, and certificates within your Key Vaults	 Azure Rights Management Services Allow validated users to read and write protected content	 Azure Service Management Programmatic access to much of the functionality available through the Azure portal
 Azure Storage Secure, massively scalable object and data lake storage for unstructured and semi-structured data	 Customer Insights Create profile and interaction models for your products	 Data Export Service for Microsoft Dynamics 365 Export data from Microsoft Dynamics CRM organization to an external destination

4. 選擇*以組織使用者身分存取 Azure 服務管理*，然後選擇*新增權限*。

Request API permissions

< All APIs



Azure Service Management

<https://management.azure.com/> [Docs](#)

What type of permissions does your application require?

Delegated permissions

Your application needs to access the API as the signed-in user.

Application permissions

Your application runs as a background service or daemon without a signed-in user.

Select permissions

[expand all](#)

Type to search

PERMISSION

ADMIN CONSENT REQUIRED



user_impersonation


Access Azure Service Management as organization users (preview) ⓘ

取得應用程式ID和目錄ID

將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

步驟

1. 在*Microsoft Entra ID*服務中，選擇*App Registrations*並選擇應用程式。
2. 複製*應用程式（客戶端）ID*和*目錄（租用戶）ID*。



將 Azure 帳戶新增至控制台時，您需要提供應用程式（用戶端）ID 和應用程式的目錄（租用戶）ID。控制台使用 ID 以程式設計方式登入。

建立客戶端機密

建立客戶端金鑰並將其值提供給控制台以使用 Microsoft Entra ID 進行身份驗證。

步驟

1. 開啟*Microsoft Entra ID*服務。

2. 選擇*應用程式註冊*並選擇您的應用程式。
3. 選擇*憑證和機密>新客戶端機密*。
4. 提供秘密的描述和持續時間。
5. 選擇“新增”。
6. 複製客戶端機密的值。

Client secrets

A secret string that the application uses to prove its identity when requesting a token. Also can be referred to as application password.

+ New client secret		
DESCRIPTION	EXPIRES	VALUE
test secret	8/16/2020	*sZ1jSe2By:D*-ZRoV4NLfdAcY7:+0vA

Copy to clipboard

結果

您的服務主體現已設置，您應該已經複製了應用程式（客戶端）ID、目錄（租用戶）ID 和用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時，您需要在控制台中輸入此資訊。

將憑證新增至控制台

為 Azure 帳戶提供所需權限後，您可以將該帳戶的憑證新增至控制台。完成此步驟後，您可以使用不同的 Azure 憑證啟動 Cloud Volumes ONTAP。

開始之前

如果您剛剛在雲端提供者中建立了這些憑證，則可能需要幾分鐘才能使用它們。等待幾分鐘，然後將憑證新增至控制台。

開始之前


您需要先建立控制台代理，然後才能變更控制台設定。["了解如何建立控制台代理"](#)。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇“新增憑證”並按照精靈中的步驟操作。
 - a. 憑證位置：選擇*Microsoft Azure > 代理程式*。
 - b. 定義憑證：輸入有關授予所需權限的 Microsoft Entra 服務主體的資訊：
 - 應用程式（客戶端）ID
 - 目錄（租戶）ID
 - 客戶端密鑰
 - c. 市場訂閱：透過立即訂閱或選擇現有訂閱將市場訂閱與這些憑證關聯。
 - d. 審核：確認有關新憑證的詳細資訊並選擇*新增*。

結果

您可以從「詳細資料和憑證」頁面切換到另一組憑證 "將系統新增至控制台時"



管理現有憑證

透過關聯 Marketplace 訂閱、編輯憑證和刪除憑證來管理已新增至控制台的 Azure 憑證。

將 **Azure** 市場訂閱關聯到憑證

將 Azure 憑證新增至控制台後，您可以將 Azure 市集訂閱與這些憑證關聯。您可以使用訂閱來建立按使用量付費的 Cloud Volumes ONTAP 系統並存取 NetApp 資料服務。

將憑證新增至控制台後，可以在兩種情況下關聯 Azure 市集訂閱：

- 當您最初將憑證新增至控制台時，您沒有關聯訂閱。
- 您想要變更與 Azure 憑證關聯的 Azure 市集訂閱。

取代目前的市場訂閱會針對現有和新的 Cloud Volumes ONTAP 系統進行更新。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。

您必須選擇與控制台代理程式關聯的憑證。您無法將市場訂閱與與 NetApp Console 關聯的憑證關聯。

4. 若要將憑證與現有訂閱關聯，請從下拉清單中選擇訂閱並選擇*配置*。
5. 若要將憑證與新訂閱關聯，請選擇「新增訂閱」>「繼續」*，然後按照 Azure 市場中的步驟操作：
 - a. 如果出現提示，請登入您的 Azure 帳戶。
 - b. 選擇*訂閱*。
 - c. 填寫表格並選擇*訂閱*。

- d. 訂閱程序完成後，選擇*立即配置帳戶*。

您將被重新導向到NetApp Console。

- e. 從「訂閱分配」頁面：

- 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織或帳戶。
- 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代一個組織或帳戶的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織或帳戶中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

- 選擇*儲存*。

編輯憑證

在控制台中編輯您的 Azure 憑證。例如，如果為服務主體應用程式建立了新的金鑰，您可以更新客戶端金鑰。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇一組憑證的操作選單，然後選擇*編輯憑證*。
4. 進行所需的更改，然後選擇*應用*。

刪除憑證

如果您不再需要一組憑證，您可以刪除它們。您只能刪除與系統無關的憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 在*組織憑證*頁面上，選擇一組憑證的操作選單，然後選擇*刪除憑證*。
4. 選擇*刪除*進行確認。

Google雲

了解 Google Cloud 專案和權限

了解NetApp Console如何使用 Google Cloud 憑證代表您執行操作以及這些憑證如何與市場訂閱相關聯。了解這些詳細資訊有助於您管理一個或多個 Google Cloud 專案的憑證。例如，您可能想要了解與控制台代理 VM 關聯的服務帳戶。

NetApp Console的專案和權限


您必須先部署控制台代理，然後才能使用控制台管理 Google Cloud 專案中的資源。代理程式不能在您的場所或

不同的雲端提供者中運作。

直接從控制台部署控制台代理程式之前，必須具備兩組權限：

1. 您需要使用具有從控制台啟動控制台代理權限的 Google 帳戶部署控制台代理程式。
2. 部署控制台代理程式時，系統會提示您選擇 "服務帳戶" 對於代理控制台從服務帳戶取得權限來建立和管理 Cloud Volumes ONTAP 系統、使用 NetApp 備份和還原管理備份等等。透過將自訂角色附加到服務帳戶來提供權限。

下圖描述了上面第 1 項和第 2 項中所述的權限要求：



若要了解如何設定權限，請參閱以下頁面：

- ["設定標準模式的 Google Cloud 權限"](#)
- ["設定限制模式的權限"](#)

憑證和市場訂閱

當您在 Google Cloud 中部署控制台代理程式時，控制台會為控制台代理程式所在專案中的 Google Cloud 服務帳戶建立一組預設憑證。這些憑證必須與 Google Cloud Marketplace 訂閱相關聯，以便您可以支付 Cloud Volumes ONTAP 和 NetApp 資料服務的費用。

["了解如何關聯 Google Cloud Marketplace 訂閱"](#)。

請注意以下有關 Google Cloud 憑證和市場訂閱的事項：

- 一個控制台代理只能關聯一組 Google Cloud 憑證
- 您只能將一個 Google Cloud Marketplace 訂閱與憑證關聯
- 您可以使用新的訂閱替換現有的市場訂閱

Cloud Volumes ONTAP 項目

Cloud Volumes ONTAP 可以與控制台代理程式位於同一專案中，也可以位於不同的專案中。要在不同的專案中部署 Cloud Volumes ONTAP，您需要先將控制台代理服務帳戶和角色新增至該專案。

- "了解如何設定服務帳戶"
- "了解如何在 Google Cloud 中部署Cloud Volumes ONTAP並選擇項目"

將控制台代理程式憑證與您的 **Google Cloud** 訂閱關聯

在 Google Cloud 中建立控制台代理程式時，您可以使用相關憑證訂閱NetApp Intelligent Services（包括Cloud Volumes ONTAP）和NetApp資料服務。您必須將訂閱與您想要使用其憑證來支付服務的代理商關聯起來。

您可以透過關聯市場訂閱並對訂閱程序進行故障排除來管理與控制台代理 VM 執行個體關聯的 Google Cloud 憑證。這兩項任務確保您可以使用市場訂閱來支付數據服務。


將 **Marketplace** 訂閱與 **Google Cloud** 憑證關聯

在 Google Cloud 中部署控制台代理程式時，控制台會建立一組與控制台代理虛擬機器實例關聯的預設憑證。您可以隨時變更與這些憑證關聯的 Google Cloud Marketplace 訂閱。透過訂閱，您可以建立按使用量付費的Cloud Volumes ONTAP系統，並使用其他資料服務。

用新的市場訂閱取代目前的市場訂閱會更新現有和新的Cloud Volumes ONTAP系統的訂閱。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*組織憑證*。
3. 選擇與控制台代理程式關聯的一組憑證的操作選單，然後選擇*配置訂閱*。



1. 若要使用選定的憑證設定現有訂閱，請從下拉清單中選擇一個 Google Cloud 專案和訂閱，然後選擇*設定*。

Google Cloud Project

OCCM-Dev

Subscription

GCP subscription for staging

+

 Add Subscription

2. 如果您還沒有訂閱，請選擇*新增訂閱>繼續*並按照 Google Cloud Marketplace 中的步驟操作。



在完成以下步驟之前，請確保您在 Google Cloud 帳戶中同時擁有 Billing Admin 權限以及NetApp Console登入權限。

- a. 在您被重定向到 "[Google Cloud Marketplace 上的NetApp Intelligent Services頁面](#)"，確保在頂部導航選單中選擇了正確的項目。



NetApp Intelligent Services

[NetApp, Inc.](#)

Get best-in-class data protection and security for your workloads running on NetApp® ONTAP® storage.

Subscribe

[Overview](#)

[Pricing](#)

[Documentation](#)

[Support](#)

[Related Products](#)

Overview

NetApp offers a comprehensive suite of intelligent services for your ONTAP systems. They proactively protect critical workloads against evolving cyberthreats, detect and respond to ransomware attacks in real time, eliminate backup windows, and orchestrate a quick recovery in minutes when disaster strikes. NetApp intelligent services and Cloud


A
Ty
La
Ca

- b. 選擇*訂閱*。
- c. 選擇適當的結算帳戶並同意條款和條件。
- d. 選擇*訂閱*。

此步驟將您的轉移請求傳送給NetApp。

- e. 在彈出的對話方塊中，選擇*向NetApp, Inc. 註冊*。

必須完成此步驟才能將 Google Cloud 訂閱與您的控制台組織或帳戶關聯。直到您從此頁面重定向並登入控制台後，連結訂閱的過程才完成。



f. 完成「訂閱分配」頁面上的步驟：



如果您組織中的某人已經從您的結算帳戶訂閱了市場，那麼您將被重新導向到 "[NetApp Console](#)中的Cloud Volumes ONTAP頁面" 反而。如果這是意外情況，請聯絡您的NetApp銷售團隊。Google 為每個 Google 結算帳戶僅啟用一項訂閱。

- 選擇您想要與此訂閱關聯的控制台組織。
- 在「取代現有訂閱」欄位中，選擇是否要用這個新訂閱自動取代組織的現有訂閱。

控制台將用這個新訂閱替換組織中所有憑證的現有訂閱。如果一組憑證從未與訂閱關聯，那麼這個新訂閱將不會與這些憑證關聯。

對於所有其他組織或帳戶，您需要重複這些步驟來手動關聯訂閱。

◦ 選擇*儲存*。

3. 此過程完成後，導覽回控制台中的「憑證」頁面並選擇此新訂閱。

解決 Marketplace 訂閱流程問題

透過 Google Cloud Marketplace 訂閱 NetApp 資料服務可能會因權限不正確或錯過重定向到控制台而失敗。如果發生這種情況，請按照以下步驟完成訂閱程序。

步驟

1. 導航至 ["Google Cloud Marketplace 上的 NetApp 頁面"](#) 檢查訂單狀態。如果頁面顯示 **在提供者管理**，請向下捲動並選擇 **管理訂單**。

Pricing



The product was purchased on 12/9/20.

[MANAGE ORDERS](#)

- 如果訂單顯示綠色複選標記且這是意外情況，則組織中使用相同計費帳戶的其他人可能已經訂閱。如果這是意外情況或您需要此訂閱的詳細信息，請聯絡您的 NetApp 銷售團隊。

Filter Enter property name or value										
Status	Order number	Plan	Discount	Start date ↓	Plan duration	End date	Payment Schedule	Auto-renew	Next plan	
	2eebbc...	Cloud Manager	-	10/21/21	1 month	-	Postpay	N/A	N/A	⋮

- 如果訂單顯示時鐘和 **待定** 狀態，請返回市場頁面並選擇 **在提供者管理** 以完成如上所述的流程。

Filter Enter property name or value										
Status	Order number	Plan	Discount	Start date ↓	Plan duration	End date	Payment Schedule	Auto-renew	Next plan	
	d56c66...	Cloud Manager	-	Pending	1 month	Pending	Postpay	N/A	N/A	⋮

管理與 NetApp Console 關聯的 NSS 憑證

將 NetApp 支援網站帳號與您的控制台組織關聯，以啟用儲存管理的關鍵工作流程。這些 NSS 憑證與整個組織相關。

控制台也支援每個使用者帳戶關聯一個 NSS 帳戶。["了解如何管理使用者級憑證"](#)。

概況

需要將 NetApp 支援網站憑證與您的特定控制台帳戶序號關聯才能啟用下列任務：

- 自帶授權 (BYOL) 時部署 Cloud Volumes ONTAP

需要提供您的 NSS 帳戶，以便控制台可以上傳您的許可證金鑰並啟用您購買的期限的訂閱。這包括期限續訂的自動更新。

- 註冊即用即付 Cloud Volumes ONTAP 系統

需要提供您的 NSS 帳戶才能啟動對您的系統的支援並獲得 NetApp 技術支援資源的存取權限。

- 將 Cloud Volumes ONTAP 軟體升級至最新版本

這些憑證與您的特定控制台帳戶序號相關聯。使用者可以從*支援 > NSS 管理*存取這些憑證。

新增 NSS 帳戶

您可以從控制台中的支援資訊板新增和管理用於控制台的NetApp支援網站帳戶。

當您新增了 NSS 帳戶後，控制台會使用此資訊進行許可證下載、軟體升級驗證和未來支援註冊等。

您可以將多個 NSS 帳戶與您的組織關聯；但是，您無法在同一個組織內擁有客戶帳戶和合作夥伴帳戶。



NetApp使用 Microsoft Entra ID 作為特定於支援和授權的身份驗證服務的身份提供者。

步驟

1. 在*管理 > 支援*中。
2. 選擇*NSS 管理*。
3. 選擇*新增 NSS 帳戶*。
4. 選擇“繼續”以重定向到 Microsoft 登入頁面。
5. 在登入頁面，提供您的NetApp支援網站註冊的電子郵件地址和密碼。

成功登入後，NetApp將儲存 NSS 使用者名稱。

這是系統產生的映射到您的電子郵件的 ID。在*NSS 管理*頁面上，您可以顯示來自 ... 菜單。

- 如果您需要刷新登入憑證令牌，還有一個*更新憑證*選項 ... 菜單。

使用此選項會提示您再次登入。請注意，這些帳戶的令牌將在 90 天後過期。我們將發布通知來提醒您此事。

下一步是什麼？

使用者現在可以在建立新的Cloud Volumes ONTAP系統和註冊現有Cloud Volumes ONTAP系統時選擇帳戶。

- ["在 AWS 中啟動Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["在 Azure 中啟動Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["在 Google Cloud 啟動Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["註冊現收現付系統"](#)

更新 NSS 憑證

出於安全原因，您必須每 90 天更新一次您的 NSS 憑證。如果您的 NSS 憑證已過期，您將在控制台通知中心收到通知。["了解通知中心"](#)。

過期的憑證可能會影響以下情況，但不限於：

- 許可證更新，這意味著您將無法利用新購買的容量。
- 能夠提交和追蹤支援案例。

此外，如果您想變更與您的組織關聯的 NSS 帳戶，您可以更新與您的組織關聯的 NSS 憑證。例如，如果與您

的 NSS 帳戶關聯的人員已離開您的公司。

步驟

1. 在*管理 > 支援*中。
2. 選擇*NSS 管理*。
3. 對於要更新的 NSS 帳戶，選擇...然後選擇*更新憑證*。
4. 當出現提示時，選擇「繼續」以重新導向至 Microsoft 登入頁面。

NetApp使用 Microsoft Entra ID 作為與支援和授權相關的身份驗證服務的身份提供者。

5. 在登入頁面，提供您的NetApp支援網站註冊的電子郵件地址和密碼。


將系統附加到不同的 **NSS** 帳戶

如果您的組織有多個NetApp支援網站帳戶，您可以變更與Cloud Volumes ONTAP系統關聯的帳戶。

您必須先將帳戶與控制台關聯。

步驟

1. 在*管理 > 支援*中。
2. 選擇*NSS 管理*。
3. 完成以下步驟來變更 NSS 帳戶：
 - a. 展開系統目前關聯的NetApp支援網站帳戶的行。
 - b. 對於要變更關聯的系統，選擇...
 - c. 選擇*變更為不同的 NSS 帳戶*。



- d. 選擇帳戶，然後選擇*儲存*。

顯示 **NSS** 帳號的電子郵件地址

為了安全起見，預設不會顯示與 NSS 帳戶關聯的電子郵件地址。您可以查看 NSS 帳戶的電子郵件地址和關聯的使用者名稱。



當您前往 NSS 管理頁面時，控制台會為表中的每個帳戶產生一個令牌。此令牌包含有關關聯電子郵件地址的資訊。當您離開頁面時，令牌將被刪除。資訊永遠不會被緩存，這有助於保護您的隱私。

步驟

1. 在*管理 > 支援*中。
2. 選擇*NSS 管理*。
3. 對於要更新的 NSS 帳戶，選擇...然後選擇*顯示電子郵件地址*。您可以使用複製按鈕複製電子郵件地址。

刪除 NSS 帳戶

刪除不再想在控制台中使用的所有 NSS 帳戶。

您無法刪除目前與Cloud Volumes ONTAP系統關聯的帳戶。你首先需要將這些系統附加到不同的 NSS 帳戶。

步驟

1. 在*管理 > 支援*中。
2. 選擇*NSS 管理*。
3. 對於要刪除的 NSS 帳戶，選擇...然後選擇*刪除*。
4. 選擇*刪除*進行確認。

管理與您的NetApp Console登入關聯的憑證

根據您在控制台中執行的操作，您可能已將ONTAP憑證和NetApp支援網站 (NSS) 憑證與您的使用者登入關聯。關聯這些憑證後，您可以檢視和管理它們。例如，如果您變更這些憑證的密碼，則需要在控制台中更新密碼。

ONTAP憑證

使用者需要ONTAP管理員憑證才能在控制台中發現ONTAP叢集。但是，ONTAP系統管理員存取取決於您是否使用控制台代理。

無需控制台代理

系統會提示使用者輸入其ONTAP憑證以存取叢集的ONTAP系統管理員。使用者可以選擇將這些憑證保存在控制台中，這意味著他們不必每次都輸入這些憑證。使用者憑證僅對對應使用者可見，並且可以從使用者憑證頁面進行管理。

使用控制台代理

預設情況下，不會提示使用者輸入其ONTAP憑證來存取ONTAP系統管理員。但是，控制台管理員（具有組織管理員角色）可以設定控制台以提示使用者輸入其ONTAP憑證。啟用此設定後，使用者每次都需要輸入其ONTAP憑證。

["了解更多。"](#)

NSS 憑證

與您的NetApp Console登入關聯的 NSS 憑證可支援註冊、案例管理和存取Digital Advisor。

- 當您造訪*支援>資源*並註冊支援時，系統會提示您將 NSS 憑證與您的登入名稱關聯。

這將註冊您的組織或帳戶以獲得支持並啟動支持權利。您的組織中只有一個使用者必須將NetApp支援網站帳戶與其登入名稱關聯，以註冊支援並啟動支援權利。完成後，「資源」頁面將顯示您的帳戶已註冊支援。

"了解如何註冊以獲得支持"

- 當您存取*管理 > 支援 > 案例管理*時，如果您還沒有輸入 NSS 憑證，系統會提示您輸入。此頁面使您能夠建立和管理與您的 NSS 帳戶和公司相關的支援案例。
- 當您在控制台中造訪Digital Advisor時，系統會提示您輸入 NSS 憑證登入Digital Advisor 。

請注意與您的登入關聯的 NSS 帳戶的以下事項：

- 該帳戶在使用者層級進行管理，這意味著其他登入的使用者無法查看該帳戶。
- 每個使用者只能有一個與Digital Advisor和支援案例管理關聯的 NSS 帳戶。
- 如果您嘗試將NetApp支援網站帳號與Cloud Volumes ONTAP系統關聯，則只能從新增至您所屬組織的 NSS 帳戶中進行選擇。

NSS 帳戶級憑證與與您的登入關聯的 NSS 帳戶不同。NSS 帳戶級憑證可讓您使用 BYOL 部署Cloud Volumes ONTAP 、註冊 PAYGO 系統並升級其軟體。

"了解有關將 NSS 憑證與您的NetApp Console組織或帳戶結合使用的更多信息" 。

管理您的使用者憑證

透過更新使用者名稱和密碼或刪除憑證來管理您的使用者憑證。

步驟

1. 選擇“管理 > 憑證”。
2. 選擇*使用者憑證*。
3. 如果您還沒有任何使用者憑證，您可以選擇*新增 NSS 憑證*來新增您的NetApp支援網站帳戶。
4. 透過從「操作」功能表中選擇以下選項來管理現有憑證：
 - 更新憑證：更新帳戶的使用者名稱和密碼。
 - 刪除憑證：刪除與您的控制台登入關聯的 NSS 帳戶。

監控NetApp Console操作

您可以監視控制台正在執行的操作的狀態，以查看是否有需要解決的問題。您可以從審核頁面、通知中心查看狀態，或將通知傳送到您的電子郵件。

此表透過比較突顯了審計頁面和通知中心的功能。

通知中心	審計頁面
顯示事件和動作的高級狀態	提供每個事件或行動的詳細資訊以進行進一步調查

通知中心	審計頁面
顯示目前登入工作階段的狀態（登出後，該資訊不會出現在通知中心）	保留上個月的狀態
僅顯示在使用者介面中發起的操作	顯示來自 UI 或 API 的所有操作
顯示用戶發起的操作	顯示所有操作，無論是使用者發起的還是系統發起的
依重要性過濾結果	依服務、操作、使用者、狀態等過濾
提供向使用者和其他人發送電子郵件通知的功能	沒有電子郵件功能

從審核頁面審核用戶活動

審計頁面顯示使用者為管理您的組織或帳戶而完成的操作。這包括關聯用戶、建立系統、建立代理等管理操作。

使用審計頁面來識別誰執行了操作或其狀態。

步驟

1. 選擇“管理”>“審計”。
2. 使用表格上方的篩選器來變更表格中顯示的操作。

例如，您可以使用*服務*篩選器顯示與特定服務相關的操作，或可以使用*使用者*篩選器顯示與特定使用者帳戶相關的操作。

從審計頁面下載審計日誌

您可以將稽核日誌從稽核頁面下載到 CSV 檔案。這使您能夠記錄使用者在您的組織中執行的操作。CSV 檔案包含下載的 CSV 檔案中的所有列，無論審計頁面上的篩選器或顯示的列為何。

步驟

1. 在*審計*頁面中，選擇表格右上角的下載圖示。

使用通知中心監控活動

通知追蹤控制台操作以確認成功。它們使您能夠查看在目前登入工作階段期間啟動的許多控制台操作的狀態。並非所有控制台服務都會將資訊報告到通知中心。

您可以選擇通知鈴來顯示通知 () 在選單列中。鈴鐺中小氣泡的顏色表示處於活動狀態的最高等級嚴重性通知。因此，如果您看到紅色氣泡，表示有重要的通知需要您查看。

您也可以設定控制台透過電子郵件傳送某些類型的通知，這樣即使您未登入系統也可以了解重要的系統活動。電子郵件可以發送給您組織中的任何用戶，或任何其他需要了解某些類型的系統活動的收件者。了解如何[設定電子郵件通知設定](#)。

比較通知中心和警報

通知中心使您能夠查看已啟動的操作的狀態並為某些類型的系統活動設定警報通知。同時，警報可讓您查看ONTAP儲存環境中與容量、可用性、效能、保護和安全性相關的問題或潛在風險。

["了解有關NetApp Console警報的更多信息"](#)


通知類型

控制台將通知分為以下類別：

通知類型	描述
批判的	出現問題，如果不立即採取糾正措施，可能會導致服務中斷。
錯誤	一項行動或過程以失敗告終，或如果不採取糾正措施則可能導致失敗。
警告	您應該注意這個問題，以確保其不會達到嚴重程度。這種嚴重程度的通知不會導致服務中斷，並且可能不需要立即採取糾正措施。
推薦	系統建議您採取行動來改善系統或某項服務；例如：節省成本、新服務建議、建議安全配置等。
資訊	提供有關操作或過程的附加資訊的訊息。
成功	動作或過程成功完成。

過濾通知

預設情況下，您會在通知中心看到所有活動通知。您可以過濾看到的通知，以僅顯示對您重要的通知。您可以按「服務」和通知「類型」進行篩選。



例如，如果您只想查看控制台操作的「錯誤」和「警告」通知，請選擇這些條目，您將只看到這些類型的通知。

關閉通知

如果您不再需要查看通知，可以從頁面中刪除它們。您可以單獨或一次關閉所有通知。

若要關閉所有通知，請在通知中心選擇，並選擇*全部關閉*。

若要關閉單一通知，請將遊標停留在通知上並選擇*關閉*。

設定電子郵件通知設定

您可以透過電子郵件傳送特定類型的通知，這樣即使您未登入也可以獲知重要的系統活動。電子郵件可以發送給您組織或帳戶中的任何用戶，或任何其他需要了解某些類型的系統活動的收件者。



- 控制台發送代理、許可證和訂閱、NetApp Copy and Sync以及NetApp Backup and Recovery的電子郵件通知。
- 當控制台代理安裝在沒有網路存取的網站時，不支援發送電子郵件通知。

您在通知中心設定的篩選器不會決定您透過電子郵件收到的通知類型。預設情況下，任何組織管理員都會收到所有「關鍵」和「建議」通知的電子郵件。這些通知涵蓋所有服務 - 您無法選擇僅接收某些服務的通知，例如代理或NetApp Backup and Recovery。

所有其他使用者和收件者都配置為不接收任何通知電子郵件 - 因此您需要為任何其他使用者設定通知設定。

您必須具有組織管理員角色才能自訂通知設定。

步驟

1. 選擇*管理>通知設定*。
2. 選擇*組織使用者*或*其他收件者*。

*其他收件者*頁面可讓您設定控制台以通知控制台組織的成員。

3. 從「組織用戶」頁面或「其他收件者」頁面中選擇一個或多個用戶，然後選擇要傳送的通知類型：
 - 若要對單一使用者進行更改，請選擇該使用者的通知列中的選單，檢查要傳送的通知類型，然後選擇*套用*。
 - 若要對多個使用者進行更改，請選取每個使用者的複選框，選擇*管理電子郵件通知*，檢查要傳送的通知類型，然後選擇*應用*。

新增其他電子郵件收件人

組織使用者頁面中顯示的使用者是從您的組織或帳戶中的使用者自動填入的。您可以在「其他收件者」頁面中為其他無權存取控制台但需要收到某些類型的警報和通知的個人或團體新增電子郵件地址。

步驟

1. 從*通知設定*頁面中，選擇*新增收件者*。

Add New Recipient

Email

saul.jenkin@gmail.com

Name

Saul Jenkin

Notification Type

Critical ×

Recommendation ×

Error ×

×

Add New Recipient

Cancel

- 輸入姓名、電子郵件地址，選擇收件者將收到的通知類型，然後選擇*新增收件者*。

參考

代理維護控制台

控制台代理維護控制台

您可以使用控制台代理維護控制台來設定控制台代理以使用透明代理伺服器。

存取代理維護控制台

您可以從控制台代理主機存取維護控制台。導航到以下目錄：

```
/opt/application/netapp/service-manager-2/agent-maint-console
```

透明代理命令

代理維護控制台提供指令來設定代理程式使用透明代理伺服器。

查看目前透明代理配置

若要查看目前的透明代理配置，請使用下列命令：

```
./agent-maint-console proxy get
```

新增透明代理伺服器

若要新增透明代理伺服器，請使用以下命令，其中 `/home/ubuntu/myCA1.pem` 是代理伺服器憑證檔案的路徑。證書文件必須為 PEM 格式：

```
./agent-maint-console proxy add -c /home/ubuntu/myCA1.pem
```

確保證書檔案與命令位於同一目錄中，或指定證書檔案的完整路徑。

更新透明代理伺服器的證書

若要更新透明代理伺服器的證書，請使用下列命令，其中 `/home/ubuntu/myCA1.pem` 是代理伺服器的新憑證檔案的路徑。證書文件必須為 PEM 格式：

```
./agent-maint-console proxy update -c /home/ubuntu/myCA1.pem
```

確保證書檔案與命令位於同一目錄中，或指定證書檔案的完整路徑。

刪除透明代理伺服器

若要刪除透明代理伺服器，請使用以下命令：

```
./agent-maint-console proxy remove
```

查看任何命令的幫助

若要查看任何命令的協助，請附加 `--help` 到命令。例如，要查看 `proxy add` 命令，使用以下命令：

```
./agent-maint-console proxy add --help
```

權限

NetApp Console的權限摘要

若要使用NetApp Console功能和服務，您需要提供權限，以便控制台代理程式可以在您的雲端環境中執行操作。使用此頁面上的連結可以根據您的目標快速存取所需的權限。

AWS 權限

NetApp Console需要控制台代理程式和各服務的 AWS 權限。

控制台代理

目標	描述	關聯
從控制台部署控制台代理	從控制台建立控制台代理的使用者需要特定權限才能在 AWS 中部署該代理程式。	"設定 AWS 權限"
為控制台代理提供權限	當控制台部署控制台代理程式時，它會將一個原則附加到代理，該代理程式提供管理 AWS 帳戶中的資源和流程所需的權限。如果您從 AWS Marketplace 部署控制台代理、手動安裝控制台代理，或者 "為控制台代理程式新增更多 AWS 憑證" 。您還需要確保策略是最新的，因為後續版本中會新增新的權限。	"控制台代理的 AWS 權限"

NetApp Backup and Recovery

目標	描述	關聯
使用NetApp Backup and Recovery將本機ONTAP叢集備份到 Amazon S3	在ONTAP磁碟區上啟動備份時，NetApp Backup and Recovery 會提示您輸入具有特定權限的 IAM 使用者的存取金鑰和密碼。	"設定備份的 S3 權限"

Cloud Volumes ONTAP

目標	描述	關聯
為Cloud Volumes ONTAP節點提供權限	必須將 IAM 角色附加到 AWS 中的每個Cloud Volumes ONTAP節點。對於 HA 調解員也是如此。預設選項是讓控制台為您建立 IAM 角色，但您可以在控制台中建立系統時使用您自己的角色。	"了解如何自行設定 IAM 角色"

NetApp Copy and Sync

目標	描述	關聯
在 AWS 中部署資料代理	用於部署資料代理程式的 AWS 使用者帳戶必須具有特定權限。	"在 AWS 中部署資料代理程式所需的權限"
為數據經紀人提供權限	當NetApp Copy and Sync部署資料代理程式時，它會為資料代理實例建立一個 IAM 角色。如果您願意，您可以使用自己的 IAM 角色部署資料代理程式。	"使用您自己的 IAM 角色與 AWS 資料代理程式的要求"
為手動安裝的資料代理程式啟用 AWS 訪問	如果您使用包含 S3 儲存桶的同步關係的資料代理，那麼您應該準備好 Linux 主機以供 AWS 存取。安裝資料代理程式時，您需要為具有程式存取權限和特定權限的 IAM 使用者提供 AWS 金鑰。	"啟用對 AWS 的訪問"

適用於ONTAP的 FSx

目標	描述	關聯
建立和管理 FSx for ONTAP	若要建立或管理Amazon FSx for NetApp ONTAP系統，您需要透過提供 IAM 角色的 ARN（為控制台提供所需的權限）將 AWS 憑證新增至控制台。	"了解如何為 FSx 設定 AWS 憑證"

NetApp Cloud Tiering

目標	描述	關聯
將本機ONTAP叢集分層到 Amazon S3	當您啟用NetApp Cloud Tiering到 AWS 時，精靈會提示您輸入存取金鑰和金鑰。這些憑證會傳遞到ONTAP集群，以便ONTAP可以將資料分層到 S3 儲存桶。	"設定 S3 分層權限"

Azure 權限

控制台需要控制台代理程式和各個服務的 Azure 權限。

控制台代理

目標	描述	關聯
從控制台部署控制台代理	從控制台部署控制台代理程式時，您需要使用具有在 Azure 中部署控制台代理程式 VM 的權限的 Azure 帳戶或服務主體。	"設定 Azure 權限"

目標	描述	關聯
為控制台代理提供權限	當控制台在 Azure 中部署控制台代理程式 VM 時，它會建立一個自訂角色，該角色提供管理該 Azure 訂閱中的資源和流程所需的權限。 如果您從市場啟動控制台代理，如果您手動安裝控制台代理，或者如果您新增更多 Azure 憑證。 您還需要確保策略是最新的，因為後續版本中會新增新的權限。	"控制台代理程式的 Azure 權限"

NetApp Backup and Recovery

目標	描述	關聯
將Cloud Volumes ONTAP備份到 Azure Blob 存儲	使用NetApp Backup and Recovery備份Cloud Volumes ONTAP時，您需要在下列情況下新增權限至控制台代理： • 您想使用“搜尋和恢復”功能 • 您想要使用客戶管理的加密金鑰 (CMEK)	• "使用備份和還原將Cloud Volumes ONTAP 資料備份到 Azure Blob 存儲"
將本機ONTAP叢集備份到 Azure Blob 存儲	使用NetApp Backup and Recovery本機 ONTAP 叢集時，您需要新增權限至控制台代理才能使用「搜尋與復原」功能。	"使用備份和還原將本機ONTAP資料備份到 Azure Blob 存儲"

NetApp複製與同步

目標	描述	關聯
在 Azure 中部署資料代理	用於部署資料代理程式的 Azure 使用者帳戶必須具有所需的權限。	"在 Azure 中部署資料代理程式所需的權限"

Google Cloud 權限

控制台需要控制台代理程式和各個服務的 Google Cloud 權限。

控制台代理

目標	描述	關聯
從控制台部署控制台代理	從控制台部署控制台代理程式的 Google Cloud 使用者需要特定權限才能在 Google Cloud 中部署控制台代理程式。	"設定權限以建立控制台代理"
為控制台代理提供權限	控制台代理程式的服務帳戶必須具有日常操作的特定權限。您需要在部署期間將服務帳戶與控制台代理程式關聯。您還需要確保策略是最新的，因為後續版本中會新增新的權限。	"設定控制台代理的權限"

NetApp Backup and Recovery

目標	描述	關聯
將Cloud Volumes ONTAP備份到 Google Cloud	使用NetApp Backup and Recovery備份Cloud Volumes ONTAP時，您需要在下列情況下新增權限至控制台代理： • 您想使用“搜尋和恢復”功能 • 您想要使用客戶管理的加密金鑰 (CMEK)	• "使用備份和還原將Cloud Volumes ONTAP資料備份到 Google Cloud Storage" • "CMEK 的權限"
將本地ONTAP叢集備份到 Google Cloud	使用NetApp Backup and Recovery本機 ONTAP 叢集時，您需要新增權限至控制台代理才能使用「搜尋與復原」功能。	"使用備份和還原將本地ONTAP資料備份到 Google Cloud Storage"

NetApp Copy and Sync

目標	描述	關聯
在 Google Cloud 中部署資料代理	確保部署資料代理程式的 Google Cloud 使用者俱有所需的權限。	"在 Google Cloud 中部署資料代理程式所需的權限"
為手動安裝的資料代理啟用 Google Cloud 存取權限	如果您打算使用包含 Google Cloud Storage 儲存桶的同步關係的資料代理，那麼您應該準備 Linux 主機以供 Google Cloud 存取。安裝資料代理程式時，您需要為具有特定權限的服務帳戶提供金鑰。	"啟用對 Google Cloud 的訪問"

StorageGRID權限

控制台需要兩項服務的StorageGRID權限。

NetApp Backup and Recovery

目標	描述	關聯
將本機ONTAP叢集備份到StorageGRID	當您準備將StorageGRID作為ONTAP叢集的備份目標時，NetApp Backup and Recovery會提示您輸入具有特定權限的 IAM 使用者的存取金鑰和密碼。	"準備StorageGRID作為備份目標"

NetApp Cloud Tiering

目標	描述	關聯
將本地ONTAP集群分層到StorageGRID	當您將NetApp Cloud Tiering設定為StorageGRID時，您需要向Cloud Tiering 提供 S3 存取金鑰和金鑰。雲端分層使用密鑰來存取您的儲存桶。	"準備分層到StorageGRID"

控制台代理的 AWS 權限

當NetApp Console在 AWS 中啟動控制台代理時，它會將一個原則附加到該代理，該原則會為代理提供管理該 AWS 帳戶內的資源和流程的權限。代理程式使用權限對多個 AWS 服

務進行 API 呼叫，包括 EC2、S3、CloudFormation、IAM、金鑰管理服務 (KMS) 等。

IAM 策略

下面提供的 IAM 政策提供了控制台代理根據您的 AWS 區域管理公有雲環境內的資源和流程所需的權限。

請注意以下事項：

- 如果您直接從控制台在標準 AWS 區域中建立控制台代理，則控制台會自動將政策套用至該代理程式。
- 如果您從 AWS Marketplace 部署代理程式、在 Linux 主機上手動安裝代理程式或想要為控制台新增其他 AWS 憑證，則需要自行設定政策。
- 無論哪種情況，您都需要確保策略是最新的，因為在後續版本中新增了新的權限。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。
- 如果需要，您可以使用 IAM 限制 IAM 策略 `Condition` 元素。"[AWS 文件：條件元素](#)"
- 若要查看使用這些策略的逐步說明，請參閱以下頁面：
 - "[設定 AWS Marketplace 部署的權限](#)"
 - "[設定本地部署的權限](#)"
 - "[設定限制模式的權限](#)"

選擇您所在的地區以查看所需的政策：

標準區域

對於標準區域，權限分佈在兩個策略中。由於 AWS 中託管策略的最大字元大小限制，因此需要兩個策略。

政策 #1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2:DescribeTags",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
"ec2:ReplaceRoute",
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteSnapshot",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DeleteRoute",
"ec2:DeletePlacementGroup",
"ec2:DescribePlacementGroups",
"ec2:DescribeVolumesModifications",
"ec2:ModifyVolume",
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:ValidateTemplate",
"cloudformation:DeleteStack",
"iam:PassRole",
"iam:CreateRole",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
"iam:ListInstanceProfiles",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DeleteInstanceProfile",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetRole",
"sts:DecodeAuthorizationMessage",
"sts:AssumeRole",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:CreateBucket",
"s3:GetLifecycleConfiguration",
"s3:ListBucketVersions",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:PutObjectTagging",
"s3:GetObjectTagging",
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteObjectVersion",
"s3:PutObject",
"s3:ListAllMyBuckets",
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "kms:List*",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Describe*",
        "kms:CreateGrant",
        "fsx:Describe*",
        "fsx:List*",
        "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "cvoServicePolicy"
},
{
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeInstanceState",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "kms:List*",
        "kms:Describe*",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "kms:ListAliases",
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:GetQueryExecution",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetTable",
        "glue:CreateTable",
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchCreatePartition",
    ]
}

```

```

        "glue:BatchDeletePartition"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "backupPolicy"
},
{
    "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectRetention",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutObjectRetention",
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging",
        "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:BypassGovernanceRetention",
        "s3:PutBucketPolicy",
        "s3:PutBucketOwnershipControls"
    ],
    "Resource": [

```

```

        "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "backupS3Policy"
},
{
    "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3>DeleteBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "fabricPoolS3Policy"
},
{
    "Action": [
        "ec2:DescribeRegions"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Sid": "fabricPoolPolicy"
},
{
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
        }
    },
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ]
}

```



```

    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
      }
    },
    "Action": [
      "ec2:StartInstances",
      "ec2:TerminateInstances",
      "ec2:AttachVolume",
      "ec2:DetachVolume",
      "ec2:StopInstances",
      "ec2>DeleteVolume"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Action": [
      "ec2:AttachVolume",
      "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  },
  {
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
      }
    },
    "Action": [
      "ec2>DeleteVolume"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
}

```

```
]
}
```

政策 #2

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2>DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "tag:getResources",
        "tag:getTagKeys",
        "tag:getTagValues",
        "tag:TagResources",
        "tag:UntagResources"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "tagServicePolicy"
    }
  ]
}
```

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListInstanceProfiles",
        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam:DeleteInstanceProfile",
        "ec2:ModifyVolumeAttribute",
        "sts:DecodeAuthorizationMessage",
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeInstances",
        "iam:PassRole",
        "ec2:DescribeInstanceStatus",
        "ec2:RunInstances",
        "ec2:ModifyInstanceAttribute",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVolume",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DeleteVolume",
        "ec2:CreateSecurityGroup",
        "ec2:DeleteSecurityGroup",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:CreateSnapshot",

```

```

        "ec2:DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:GetConsoleOutput",
        "ec2:DescribeKeyPairs",
        "ec2:DescribeRegions",
        "ec2>DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:ValidateTemplate",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:CreateBucket",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "kms:List*",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Describe*",
        "kms:CreateGrant",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2>DeletePlacementGroup"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",

```

```

        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
    ]
},
{
    "Sid": "backupPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicyStatus",
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:TerminateInstances",
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
        }
    }
},

```

```
    "Resource": [
      "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:AttachVolume",
      "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*"
    ]
  }
]
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",
      "ec2>DeleteVolume",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
      "ec2>DeleteSecurityGroup",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2>DeleteSnapshot",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "ec2:GetConsoleOutput",
      "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeRegions",
      "ec2>DeleteTags",
      "ec2:DescribeTags",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ValidateTemplate",
    ]
  }]
}
```

```

        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "kms:List*",
        "kms:Describe*",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2>DeletePlacementGroup",
        "iam:ListInstanceProfiles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3>DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso-b:s3:::fabric-pool*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",

```



```

        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
        }
    },
    "Resource": [
        "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:instance/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:volume/*"
    ]
}
]
}

```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeInstances",
      "ec2:DescribeInstanceStatus",
      "ec2:RunInstances",
      "ec2:ModifyInstanceAttribute",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeImages",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVolume",
      "ec2:DescribeVolumes",
      "ec2:ModifyVolumeAttribute",
      "ec2>DeleteVolume",
      "ec2:CreateSecurityGroup",
      "ec2>DeleteSecurityGroup",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
      "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
      "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
      "ec2:CreateNetworkInterface",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
      "ec2>DeleteNetworkInterface",
      "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2>DeleteSnapshot",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "ec2:GetConsoleOutput",
      "ec2:DescribeKeyPairs",
      "ec2:DescribeRegions",
      "ec2>DeleteTags",
      "ec2:DescribeTags",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation>DeleteStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ValidateTemplate",
    ]
  }]
}
```

```

        "iam:PassRole",
        "iam:CreateRole",
        "iam>DeleteRole",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:CreateInstanceProfile",
        "iam>DeleteRolePolicy",
        "iam:AddRoleToInstanceProfile",
        "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
        "iam>DeleteInstanceProfile",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketTagging",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "kms:List*",
        "kms:Describe*",
        "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
        "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
        "ec2:DescribeInstanceAttribute",
        "ec2:CreatePlacementGroup",
        "ec2>DeletePlacementGroup",
        "iam:ListInstanceProfiles"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "fabricPoolPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteBucket",
        "s3:GetLifecycleConfiguration",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutBucketTagging",
        "s3:ListBucketVersions"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances",

```

```

        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
        }
    },
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
    ]
}
]
}

```

如何使用 **AWS** 權限

以下部分介紹如何使用每個NetApp Console管理或資料服務的權限。如果您的公司政策規定僅在需要時提供權限，則此資訊會很有幫助。

適用於**ONTAP** 的**Amazon FSx**

控制台代理程式發出以下 API 請求來管理Amazon FSx for ONTAP檔案系統：

- ec2:描述實例
- ec2：描述實例狀態
- ec2:描述實例屬性
- ec2:描述路由表
- ec2:描述影像
- ec2:建立標籤
- ec2:描述卷
- ec2:描述安全群組
- ec2:描述網路介面

- ec2:描述子網
- ec2:描述Vpcs
- ec2:描述DHCP選項
- ec2:描述快照
- ec2:描述密鑰對
- ec2:描述區域
- ec2:描述標籤
- ec2：描述IamInstanceProfileAssociations
- ec2:描述預留實例產品
- ec2:描述Vpc端點
- ec2:描述Vpcs
- ec2：描述卷修改
- ec2:描述放置組
- kms:列表*
- kms:描述*
- kms:創建授權
- kms：列出別名
- fsx:描述*
- fsx:列表*

Amazon S3 儲存桶發現

控制台代理程式發出以下 API 請求來發現 Amazon S3 儲存桶：

s3:取得加密配置

NetApp Backup and Recovery

該代理程式發出以下 API 請求來管理 Amazon S3 中的備份：

- s3：取得儲存桶位置
- s3：列出所有我的儲存桶
- s3：列表桶
- s3：創建桶
- s3:獲取生命週期配置
- s3：PutLifecycle配置
- s3：PutBucket標記
- s3：列出儲存桶版本
- s3：取得儲存桶Acl

- s3：PutBucket公共存取區塊
- kms:列表*
- kms:描述*
- s3：獲取對象
- ec2:描述Vpc端點
- kms：列出別名
- s3：PutEncryption配置

當您使用搜尋和還原方法還原磁碟區和檔案時，代理程式會發出下列 API 請求：

- s3：創建桶
- s3：刪除對象
- s3：刪除物件版本
- s3：取得儲存桶Acl
- s3：列表桶
- s3：列出儲存桶版本
- s3：列出桶多部分上傳
- s3：Put對象
- s3：PutBucketAcl
- s3：PutLifecycle配置
- s3：PutBucket公共存取區塊
- s3：中止分段上傳
- s3:列出多部分上傳部分
- athena：開始查詢執行
- 雅典娜：取得查詢結果
- 雅典娜：取得查詢執行
- athena：停止查詢執行
- 膠水：建立資料庫
- 膠水：創建表
- 膠水：批量刪除分割區

當您使用 DataLock 和NetApp Ransomware Resilience進行磁碟區備份時，代理程式會發出以下 API 請求：

- s3:取得物件版本標記
- s3：取得儲存桶物件鎖配置
- s3:取得物件版本Acl
- s3：PutObjectTagging

- s3：刪除對象
- s3：刪除物件標記
- s3：取得對象保留
- s3：刪除物件版本標記
- s3：Put對象
- s3：獲取對象
- s3:PutBucketObjectLock配置
- s3:獲取生命週期配置
- s3：按標籤列出儲存桶
- s3：取得儲存桶標記
- s3：刪除物件版本
- s3：列出儲存桶版本
- s3：列表桶
- s3：PutBucket標記
- s3:取得物件標記
- s3：PutBucket版本控制
- s3：PutObjectVersionTagging
- s3：取得儲存桶版本
- s3：取得儲存桶Acl
- s3：繞過治理保留
- s3：PutObjectRetention
- s3：取得儲存桶位置
- s3：取得物件版本

如果您對Cloud Volumes ONTAP備份所使用的 AWS 帳號與對來源磁碟區所使用的帳號不同，則代理程式會發出下列 API 要求：

- s3：PutBucket策略
- s3：PutBucket所有權控制

分類

代理程式發出以下 API 請求來部署NetApp Data Classification：

- ec2:描述實例
- ec2：描述實例狀態
- ec2：運行實例
- ec2：終止實例

- ec2:建立標籤
- ec2：建立磁碟區
- ec2：附加卷
- ec2：建立安全群組
- ec2：刪除安全群組
- ec2:描述安全群組
- ec2:建立網路介面
- ec2:描述網路介面
- ec2:刪除網路介面
- ec2:描述子網
- ec2:描述Vpcs
- ec2：建立快照
- ec2:描述區域
- cloudformation:建立堆疊
- cloudformation:刪除堆疊
- cloudformation:描述Stacks
- cloudformation：描述堆疊事件
- iam:新增角色到實例設定檔
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2：描述IamInstanceProfileAssociations

當您使用NetApp Data Classification時，代理程式會發出以下 API 請求來掃描 S3 儲存桶：

- iam:新增角色到實例設定檔
- ec2:AssociateIamInstanceProfile
- ec2：描述IamInstanceProfileAssociations
- s3：取得儲存桶標記
- s3：取得儲存桶位置
- s3：列出所有我的儲存桶
- s3：列表桶
- s3：取得儲存桶策略狀態
- s3：取得儲存桶策略
- s3：取得儲存桶Acl
- s3：獲取對象
- iam：取得角色
- s3：刪除對象

- s3：刪除物件版本
- s3：Put對象
- sts：AssumeRole

Cloud Volumes ONTAP

該代理程式發出以下 API 請求以在 AWS 中部署和管理Cloud Volumes ONTAP。

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
為Cloud Volumes ONTAP實例建立和管理 IAM 角色和實例設定檔	iam:列出實例設定檔	是的	是的	不
	iam：創建角色	是的	不	不
	iam：刪除角色	不	是的	是的
	iam:PutRolePolicy	是的	不	不
	iam:建立實例設定檔	是的	不	不
	iam:刪除角色策略	不	是的	是的
	iam:新增角色到實例設定檔	是的	不	不
	iam:從實例設定檔中刪除角色	不	是的	是的
	iam:刪除實例配置文件	不	是的	是的
	iam：PassRole	是的	不	不
	ec2:AssociateIamInstanceProfile	是的	是的	不
	ec2：描述IamInstanceProfile Associations	是的	是的	不
	ec2：解除關聯IamInstanceProfile	不	是的	不
解碼授權狀態訊息	sts：解碼授權訊息	是的	是的	不
描述帳戶可用的指定鏡像（AMI）	ec2:描述影像	是的	是的	不
描述 VPC 中的路由表（僅 HA 對需要）	ec2:描述路由表	是的	不	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
停止、啟動和監控實例	ec2：啟動實例	是的	是的	不
	ec2：停止實例	是的	是的	不
	ec2:描述實例	是的	是的	不
	ec2：描述實例狀態	是的	是的	不
	ec2：運行實例	是的	不	不
	ec2：終止實例	不	不	是的
	ec2:修改實例屬性	不	是的	不
驗證是否為受支援的實例類型啟用了增強聯網	ec2:描述實例屬性	不	是的	不
使用“WorkingEnvironment”和“WorkingEnvironmentId”標籤標記資源，用於維護和成本分配	ec2:建立標籤	是的	是的	不
管理Cloud Volumes ONTAP用作後端儲存的 EBS 卷	ec2：建立磁碟區	是的	是的	不
	ec2:描述卷	是的	是的	是的
	ec2:修改卷屬性	不	是的	是的
	ec2：附加卷	是的	是的	不
	ec2：刪除卷	不	是的	是的
	ec2：分離卷	不	是的	是的
為Cloud Volumes ONTAP建立和管理安全性群組	ec2：建立安全群組	是的	不	不
	ec2：刪除安全群組	不	是的	是的
	ec2:描述安全群組	是的	是的	是的
	ec2：撤銷安全群組出口	是的	不	不
	ec2：授權安全群組出口	是的	不	不
	ec2：授權安全群組入口	是的	不	不
	ec2：撤銷安全群組入口	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
在目標子網路中建立和管理Cloud Volumes ONTAP的網路介面	ec2:建立網路介面	是的	不	不
	ec2:描述網路介面	是的	是的	不
	ec2:刪除網路介面	不	是的	是的
	ec2:修改網路介面屬性	不	是的	不
取得目標子網路和安全群組列表	ec2:描述子網	是的	是的	不
	ec2:描述Vpcs	是的	是的	不
取得Cloud Volumes ONTAP實例的 DNS 伺服器和預設域名	ec2:描述DHCP選項	是的	不	不
為Cloud Volumes ONTAP拍攝 EBS 磁碟區快照	ec2：建立快照	是的	是的	不
	ec2：刪除快照	不	是的	是的
	ec2:描述快照	不	是的	不
捕獲Cloud Volumes ONTAP控制台，該控制台附加到AutoSupport訊息	ec2：取得控制台輸出	是的	是的	不
取得可用密鑰對列表	ec2:描述密鑰對	是的	不	不
取得可用 AWS 區域列表	ec2:描述區域	是的	是的	不
管理與Cloud Volumes ONTAP實例關聯的資源的標籤	ec2:刪除標籤	不	是的	是的
	ec2:描述標籤	不	是的	不
建立和管理 AWS CloudFormation 範本的堆疊	cloudformation:建立堆疊	是的	不	不
	cloudformation:刪除堆疊	是的	不	不
	cloudformation:描述Stacks	是的	是的	不
	cloudformation：描述堆疊事件	是的	不	不
	雲端資訊：驗證模板	是的	不	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
建立和管理Cloud Volumes ONTAP系統用作資料分層容量層的 S3 儲存桶	s3：創建桶	是的	是的	不
	s3：刪除桶	不	是的	是的
	s3:獲取生命週期配置	不	是的	不
	s3：PutLifecycle配置	不	是的	不
	s3：PutBucket標記	不	是的	不
	s3：列出儲存桶版本	不	是的	不
	s3：取得儲存桶策略狀態	不	是的	不
	s3：取得儲存桶公共存取區塊	不	是的	不
	s3：取得儲存桶Acl	不	是的	不
	s3：取得儲存桶策略	不	是的	不
	s3：PutBucket公共存取區塊	不	是的	不
	s3：取得儲存桶標記	不	是的	不
	s3：取得儲存桶位置	不	是的	不
	s3：列出所有我的儲存桶	不	不	不
	s3：列表桶	不	是的	不
使用 AWS 金鑰管理服务 (KMS) 啟用Cloud Volumes ONTAP的資料加密	kms:列表*	是的	是的	不
	kms:重新加密*	是的	不	不
	kms:描述*	是的	是的	不
	kms:創建授權	是的	是的	不
	kms:產生不含明文的資料金鑰	是的	是的	不
在單一 AWS 可用區中為兩個 HA 節點和中介器建立和管理 AWS 擴充置放群組	ec2:建立放置組	是的	不	不
	ec2:刪除放置群組	不	是的	是的
建立報告	fsx:描述*	不	是的	不
	fsx:列表*	不	是的	不
建立和管理支援 Amazon EBS 彈性磁碟區功能的聚合	ec2：描述卷修改	不	是的	不
	ec2：修改卷	不	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
檢查可用區是否為 AWS 本地區域，並驗證所有部署參數是否相容	ec2:描述可用區域	是的	不	是的

更改日誌

當新增和刪除權限時，我們會在下面的部分中註明。

2024年9月9日

由於NetApp Console不再支援NetApp邊緣快取以及 Kubernetes 叢集的發現和管理，因此從標準區域的策略 #2 中刪除了權限。

```
{
  "Action": [
    "ec2:DescribeRegions",
    "eks:ListClusters",
    "eks:DescribeCluster",
    "iam:GetInstanceProfile"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "K8sServicePolicy"
},
{
  "Action": [
    "cloudformation:DescribeStacks",
    "cloudwatch:GetMetricStatistics",
    "cloudformation:ListStacks"
  ],
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "GFCservicePolicy"
},
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
    }
  },
  "Action": [
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:AttachVolume",
    "ec2:DetachVolume"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
```

2024年5月9日

Cloud Volumes ONTAP現在需要以下權限：

ec2:描述可用區域

2023年6月6日

Cloud Volumes ONTAP現在需要以下權限：

kms:產生不含明文的資料金鑰

2023年2月14日

NetApp Cloud Tiering現在需要以下權限：

ec2:描述Vpc端點

控制台代理程式的 **Azure** 權限

當NetApp Console在 Azure 中啟動控制台代理程式時，它會將自訂角色附加到 VM，該 VM 為代理程式提供管理該 Azure 訂閱中的資源和流程的權限。代理程式使用權限對多個 Azure 服務進行 API 呼叫。

是否需要為代理程式建立此自訂角色取決於您如何部署它。

從NetApp Console部署

當您使用控制台在 Azure 中部署代理虛擬機器時，它會啟用 ["系統分配的託管標識"](#)在虛擬機器上，建立自訂角色，並將其指派給虛擬機器。此角色為控制台提供管理該 Azure 訂閱內的資源和流程所需的權限。當代理升級時，角色的權限保持最新。您不需要為代理程式建立此角色或管理更新。

手動部署或從 **Azure** 市場部署

當您從 Azure 市場部署代理程式或在 Linux 主機上手動安裝代理程式時，您需要自行設定自訂角色並在任何變更時維護其權限。

您需要確保角色是最新的，因為後續版本中會新增新的權限。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。

- 若要查看使用這些策略的逐步說明，請參閱以下頁面：
 - ["設定 Azure 市場部署的權限"](#)
 - ["設定本地部署的權限"](#)
 - ["設定限制模式的權限"](#)

```
{
  "Name": "Console Operator",
  "Actions": [
    "Microsoft.Compute/disks/delete",
    "Microsoft.Compute/disks/read",
    "Microsoft.Compute/disks/write",
    "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
    "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
    "Microsoft.Compute/operations/read",
```

```
"Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
"Microsoft.Compute/images/read",
"Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
"Microsoft.Network/locations/operations/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
"Microsoft.Resources/deployments/read",
"Microsoft.Resources/deployments/write",
"Microsoft.Resources/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
"Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
"Microsoft.Storage/operations/read",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
"Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
```



```

        "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
        "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
        "Microsoft.Storage/usages/read",
        "Microsoft.Compute/snapshots/write",
        "Microsoft.Compute/snapshots/read",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
        "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
        "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write",
        "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
        "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
        "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",

"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
        "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
        "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
        "Microsoft.Authorization/locks/*",
        "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
        "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
        "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
        "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",

```

```
"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
    "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
    "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
    "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
    "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
    "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
    "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
    "Microsoft.Resources/deployments/delete",
    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
    "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
    "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
    "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
    "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
    "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
    "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
    "Microsoft.Resources/tags/read",
    "Microsoft.Resources/tags/write",
    "Microsoft.Resources/tags/delete",
    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",

"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",
    "Microsoft.Synapse/workspaces/write",
    "Microsoft.Synapse/workspaces/read",
    "Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
```

```

        "Microsoft.Synapse/register/action",
        "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
        "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
        "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",

        "Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
        "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",

        "Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action",

        "Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
        "Microsoft.Compute/images/write",

        "Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/write",
        "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/read",
        "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/delete"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "Console Permissions",
    "IsCustom": "true"
}

```

如何使用 **Azure** 權限

以下部分介紹如何對每個NetApp儲存系統和資料服務使用權限。如果您的公司政策規定僅在需要時提供權限，則此資訊會很有幫助。

Azure NetApp Files

當您使用NetApp Data Classification掃描Azure NetApp Files資料時，代理程式會發出以下 API 請求：

- NetApp。NetApp /netAppAccounts/read
- NetApp。NetApp /netAppAccounts/capacityPools/read
- NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write
- NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read
- NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete

NetApp Backup and Recovery

控制台代理程式對NetApp Backup and Recovery發出以下 API 請求：

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Storage/storageAccounts/讀取
- Microsoft.Storage/storageAccounts/write

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.KeyVault/保管庫/讀取
- Microsoft.KeyVault/保管庫/存取策略/寫入
- Microsoft.Network/網路介面/讀取
- Microsoft.Resources/訂閱/位置/讀取
- Microsoft.Network/virtualNetworks/讀取
- Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/讀取
- Microsoft.Resources/訂閱/resourceGroups/讀取
- Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/資源/讀取
- Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/寫入
- Microsoft.授權/鎖定/*
- Microsoft.Network/privateEndpoints/寫入
- Microsoft.Network/privateEndpoints/讀取
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/寫入
- Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action
- Microsoft.Network/privateDnsZones/A/寫入
- Microsoft.Network/privateDnsZones/讀取
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/讀取
- Microsoft.Network/networkInterfaces/刪除
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/刪除
- Microsoft.Resources/部署/刪除
- Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/分配/操作

當您使用搜尋和復原功能時，代理程式會發出以下 API 請求：

- Microsoft.Synapse/工作區/寫入
- Microsoft.Synapse/工作區/讀取
- Microsoft.Synapse/工作區/刪除
- Microsoft.Synapse/註冊/操作
- Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/操作
- Microsoft.Synapse/工作區/operationStatuses/讀取
- Microsoft.Synapse/工作區/防火牆規則/讀取
- Microsoft.Synapse/工作區/replaceAllIpFirewallRules/操作
- Microsoft.Synapse/工作區/操作結果/讀取
- Microsoft.Synapse/工作區/privateEndpointConnectionsApproval/操作

NetApp Data Classification

當您使用資料分類時，代理程式會發出以下 API 請求。

行動	用於設定嗎？	用於日常營運？
Microsoft.Compute/位置/操作/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/位置/vmSizes/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/操作/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	是的	不
Microsoft.Compute/虛擬機器/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/virtualMachines/重新啟動/操作	是的	不
Microsoft.Compute/virtualMachines/啟動/操作	是的	不
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/讀取	不	是的
Microsoft.Compute/虛擬機器/寫入	是的	不
Microsoft.Compute/圖片/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/磁碟/刪除	是的	不
Microsoft.Compute/磁碟/讀取	是的	是的
Microsoft.Compute/磁碟/寫入	是的	不
Microsoft.Storage/checknameavailability/讀取	是的	是的
Microsoft.Storage/操作/讀取	是的	是的
Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	是的	不
Microsoft.Storage/storageAccounts/讀取	是的	是的
Microsoft.Storage/storageAccounts/write	是的	不
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	是的	是的
Microsoft.Network/網路介面/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/網路介面/寫入	是的	不
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	是的	不

行動	用於設定嗎？	用於日常營運？
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/寫入	是的	不
Microsoft.Resources/訂閱/位置/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/locations/operationResults/read	是的	是的
Microsoft.Network/位置/操作/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/virtualMachines/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/讀取	是的	是的
Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/加入/操作	是的	不
Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/寫入	是的	不
Microsoft.Network/routeTables/join/action	是的	不
Microsoft.Resources/部署/操作/讀取	是的	是的
Microsoft.Resources/部署/讀取	是的	是的
Microsoft.Resources/部署/寫入	是的	不
Microsoft.Resources/資源/讀取	是的	是的
Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read	是的	是的
Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete	是的	不
Microsoft.Resources/訂閱/resourceGroups/讀取	是的	是的
Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/資源/讀取	是的	是的
Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/寫入	是的	不

Cloud Volumes ONTAP

該代理程式發出以下 API 請求以在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP。

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
建立和管理虛擬機	Microsoft.Compute/位置/操作/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/位置/vmSizes/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/訂閱/位置/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Compute/操作/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/虛擬機器/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/重新啟動/操作	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/啟動/操作	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/解除指派/操作	不	是的	是的
	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/讀取	不	是的	不
	Microsoft.Compute/虛擬機器/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/virtualMachines/刪除	是的	是的	是的
	Microsoft.Resources/部署/刪除	是的	不	不
啟用從 VHD 部署	Microsoft.Compute/圖片/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Compute/圖片/寫入	是的	不	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
在目標子網路中建立和管理網路介面	Microsoft.Network/網路介面/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/網路介面/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	是的	是的	不
	Microsoft.Network/networkInterfaces/刪除	是的	是的	不
建立和管理網路安全群組	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/加入/操作	是的	不	不
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/刪除	不	是的	是的

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
取得有關區域、目標 VNet 和子網的網路信息，並將 VM 新增至 VNet	Microsoft.Network/locations/operationResults/read	是的	是的	不
	Microsoft.Network/位置/操作/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/virtualMachines/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/加入/操作	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
建立和管理資源組	Microsoft.Resources/部署/操作/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/部署/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/部署/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/資源/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete	是的	是的	是的
	Microsoft.Resources/訂閱/resourceGroups/讀取	不	是的	不
	Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/資源/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/訂閱/資源群組/寫入	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
管理 Azure 儲存帳戶和磁碟	Microsoft.Compute/磁碟/讀取	是的	是的	是的
	Microsoft.Compute/磁碟/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/磁碟/刪除	是的	是的	是的
	Microsoft.Storage/checknameavailability/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/操作/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/storageAccounts/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/storageAccounts/刪除	不	是的	是的
	Microsoft.Storage/storageAccounts/write	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/使用/讀取	不	是的	不
啟用 Blob 儲存備份和儲存帳戶加密	Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read	是的	是的	不
	Microsoft.KeyVault/保管庫/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.KeyVault/保管庫/存取策略/寫入	是的	是的	不
啟用 VNet 服務終點以進行資料分層	Microsoft.Network/virtualNetworks/子網路/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/routeTables/join/action	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
建立和管理 Azure 託管快照	Microsoft.Compute/快照/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/快照/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/快照/刪除	不	是的	是的
	Microsoft.Compute/磁碟/beginGetAccess/操作	不	是的	不
建立和管理可用性集	Microsoft.Compute/可用性集/寫入	是的	不	不
	Microsoft.Compute/可用性集/讀取	是的	不	不
啟用來自市場的程序化部署	Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read	是的	不	不
	Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
管理 HA 對的負載平衡器	Microsoft.Network/loadBalancers/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/寫入	是的	不	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/刪除	不	是的	是的
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action	是的	不	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/探測/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Network/loadBalancers/探測/加入/操作	是的	不	不
啟用 Azure 磁碟上的鎖定管理	Microsoft.授權/鎖定/*	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
當子網路外部沒有連線時，為 HA 對啟用專用端點	Microsoft.Network/privateEndpoints/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/action	是的	不	不
	Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/讀取	是的	是的	是的
	Microsoft.Network/privateEndpoints/讀取	是的	是的	是的
	Microsoft.Network/privateDnsZones/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action	是的	是的	不
	Microsoft.Network/privateDnsZones/A/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/privateDnsZones/讀取	是的	是的	不
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/讀取	是的	是的	不
對於某些虛擬機器部署是必需的，具體取決於底層實體硬體	Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read	是的	是的	不
在部署失敗或刪除的情況下從資源組中刪除資源	Microsoft.Network/privateEndpoints/刪除	是的	是的	不
	Microsoft.Compute/可用性集/刪除	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
使用 API 時啟用客戶管理的加密金鑰	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/讀取	是的	是的	是的
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.KeyVault/保管庫/部署/操作	是的	不	不
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/刪除	是的	是的	是的
為 HA 對配置應用程式安全性群組，以隔離 HA 互連和叢集網路 NIC	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/寫入	不	是的	不
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/讀取	不	是的	不
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action	不	是的	不
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/刪除	不	是的	是的
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/刪除	不	是的	是的
讀取、寫入和刪除與Cloud Volumes ONTAP資源關聯的標籤	Microsoft.Resources/標籤/閱讀	不	是的	不
	Microsoft.Resources/標籤/寫入	是的	是的	不
	Microsoft.Resources/標籤/刪除	是的	不	不
在建立期間加密儲存帳戶	Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/分配/操作	是的	是的	不

目的	行動	用於部署？	用於日常營運？	用於刪除？
在彈性編排模式下使用虛擬機器規模集合來為Cloud Volumes ONTAP指定特定區域	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/寫入	是的	不	不
	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/讀取	是的	不	不
	Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/刪除	不	不	是的

分層

當您設定NetApp Cloud Tiering時，代理會發出以下 API 請求。

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action
- Microsoft.Resources/訂閱/resourceGroups/讀取
- Microsoft.Resources/訂閱/位置/讀取

控制台代理程式針對日常操作發出以下 API 請求。

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/讀取
- Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write
- Microsoft.Storage/storageAccounts/讀取

更改日誌

當新增和刪除權限時，我們會在下面的部分中註明。

2024年9月9日

由於控制台不再支援發現和管理 Kubernetes 集群，因此從 JSON 策略中刪除了以下權限：

- Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/作業
- Microsoft.ContainerService/managedClusters/讀取

2024年8月22日

以下權限已新增至 JSON 策略中，因為它們是Cloud Volumes ONTAP支援虛擬機器規模集所必需的：

- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/寫入
- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/讀取
- Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/刪除

2023年12月5日

將磁碟區資料備份到 Azure Blob 儲存體時，NetApp Backup and Recovery不再需要以下權限：

- Microsoft.Compute/虛擬機器/讀取
- Microsoft.Compute/virtualMachines/啟動/操作
- Microsoft.Compute/virtualMachines/解除指派/操作
- Microsoft.Compute/virtualMachines/擴充/刪除
- Microsoft.Compute/virtualMachines/刪除

其他控制台儲存服務需要這些權限，因此如果您使用其他儲存服務，它們仍將保留在代理程式的自訂角色中。

2023年5月12日

以下權限已新增至 JSON 策略，因為它們是Cloud Volumes ONTAP管理所必需的：

- Microsoft.Compute/圖片/寫入
- Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/讀取

以下權限已從 JSON 策略中刪除，因為不再需要它們：

- Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/write
- Microsoft.Network/publicIPAddresses/刪除

2023年3月23日

資料分類不再需要「Microsoft.Storage/storageAccounts/delete」權限。

Cloud Volumes ONTAP仍需要此權限。

2023年1月5日

以下權限已新增至 JSON 策略：

- Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action
- Microsoft.Synapse/工作區/privateEndpointConnectionsApproval/操作

NetApp Backup and Recovery需要這些權限。

- Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action

Cloud Volumes ONTAP部署需要此權限。

控制台代理的 **Google Cloud** 權限

控制台代理程式需要權限才能在 Google Cloud 中執行操作。這些權限包含在NetApp提供的自訂角色中。您應該了解代理程式使用這些權限做什麼。

服務帳戶權限

下面顯示的自訂角色提供了控制台代理程式管理 Google Cloud 網路內的資源和流程所需的權限。

您需要將此自訂角色套用到附加到控制台代理程式 VM 的服務帳戶。

- "設定標準模式的 Google Cloud 權限"
- "設定限制模式的權限"

您還需要確保角色是最新的，因為後續版本中會新增新的權限。如果需要新的權限，它們將在發行說明中列出。

```
title: NetApp Console agent
description: Permissions for the service account associated with the
Console agent.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create
- compute.addresses.list
- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
```

- `compute.instances.setDeletionProtection`
- `compute.instances.setLabels`
- `compute.instances.setMachineType`
- `compute.instances.setMetadata`
- `compute.instances.setTags`
- `compute.instances.start`
- `compute.instances.stop`
- `compute.instances.updateDisplayDevice`
- `compute.instanceGroups.get`
- `compute.addresses.get`
- `compute.instances.updateNetworkInterface`
- `compute.machineTypes.get`
- `compute.networks.get`
- `compute.networks.list`
- `compute.projects.get`
- `compute.regions.get`
- `compute.regions.list`
- `compute.snapshots.create`
- `compute.snapshots.delete`
- `compute.snapshots.get`
- `compute.snapshots.list`
- `compute.snapshots.setLabels`
- `compute.subnetworks.get`
- `compute.subnetworks.list`
- `compute.subnetworks.use`
- `compute.subnetworks.useExternalIp`
- `compute.zoneOperations.get`
- `compute.zones.get`
- `compute.zones.list`
- `compute.instances.setServiceAccount`
- `deploymentmanager.compositeTypes.get`
- `deploymentmanager.compositeTypes.list`
- `deploymentmanager.deployments.create`
- `deploymentmanager.deployments.delete`
- `deploymentmanager.deployments.get`
- `deploymentmanager.deployments.list`
- `deploymentmanager.manifests.get`
- `deploymentmanager.manifests.list`
- `deploymentmanager.operations.get`
- `deploymentmanager.operations.list`
- `deploymentmanager.resources.get`
- `deploymentmanager.resources.list`
- `deploymentmanager.typeProviders.get`
- `deploymentmanager.typeProviders.list`
- `deploymentmanager.types.get`
- `deploymentmanager.types.list`

- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourceManager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

Google Cloud 權限的使用方式

行動	目的
- compute.disks.create - compute.disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute.disks.get - compute.disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	為Cloud Volumes ONTAP建立和管理磁碟。
- compute.firewalls.創建 - compute.firewalls.刪除 - compute.firewalls.獲取 - compute.firewalls.列表	為Cloud Volumes ONTAP建立防火牆規則。
- 計算.全域操作.獲取	獲取操作狀態。
- compute.images.get - compute.images.getFromFamily - compute.images.list - compute.images.useReadOnly	取得虛擬機器實例的影像。
- 計算.實例.附加磁碟 - 計算.實例.分離磁碟	將磁碟附加到Cloud Volumes ONTAP中分離磁碟。
- 計算實例建立 - 計算實例刪除	建立和刪除Cloud Volumes ONTAP VM 實例。
- 計算.實例.取得	列出虛擬機器實例。
- 計算.實例.取得序列埠輸出	取得控制台日誌。
- 計算.實例.列表	檢索區域中的實例清單。
- compute.instances.setDeletionProtection	對實例設定刪除保護。

行動	目的
- 計算.實例.設定標籤	新增標籤。
- compute.instances.setMachineType - compute.instances.setMinCpuPlatform	變更Cloud Volumes ONTAP的機器類型。
- 計算.實例.設定元數據	新增元資料。
- 計算.實例.設定標籤	為防火牆規則新增標籤。
- compute.instances.啟動 - compute.instances.停止 - compute.instances.updateDisplayDevice	啟動和停止Cloud Volumes ONTAP。
- compute.machineTypes.get	取得核心數量來檢查配額。
- 計算.項目.獲取	支援多項目。
- compute.snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute.snapshots.get - compute.snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	建立和管理持久性磁碟快照。
- 計算.網路.取得 - 計算.網路.列表 - 計算.區域.取得 - 計算.區域.列表 - 計算.子網路.取得 - 計算.子網路.列表 - 計算.區域操作.取得 - 計算.區域.取得 - 計算.區域.列表	取得建立新的Cloud Volumes ONTAP虛擬機器實例所需的網路資訊。
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments。 deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.operations.list - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProviders.get - deploymentmanager.typeProviders.list - deploymentmantypeProviders.get - deploymentmanager.typeProviders.list - deploymentmanager.	使用 Google Cloud Deployment Manager 部署Cloud Volumes ONTAP虛擬機器實例。
- logging.logEntries.列表 - logging.privateLogEntries.列表	取得堆疊日誌驅動器。
-資源管理器.專案.獲取	支援多項目。
- storage.buckets.create - storage.buckets.delete - storage.buckets.get - storage.buckets.list - storage.buckets.update	建立和管理用於資料分層的 Google Cloud Storage 儲存桶。
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms.cryptoKeys.get - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.keyRings.list	將來自 Cloud Key Management Service 的客戶管理加密金鑰與Cloud Volumes ONTAP結合使用。

行動	目的
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.actAs - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list - storage.objects.get - storage.objects.list	在Cloud Volumes ONTAP實例上設定服務帳戶。此服務帳戶提供將資料分層至 Google Cloud Storage 儲存桶的權限。
- 計算.位址.列表	在部署 HA 對時檢索區域中的位址。
- compute.backendServices.創建 - compute.regionBackendServices.創建 - compute.regionBackendServices.獲取 - compute.regionBackendServices.列表	配置後端服務以在 HA 對中分配流量。
- 計算.網.更新策略	在 HA 對的 VPC 和子網路上套用防火牆規則。
- compute.subnetworks.use - compute.subnetworks.useExternalIp - compute.instances.addAccessConfig	啟用NetApp Data Classification。
- compute.instanceGroups.get - compute.addresses.get - compute.instances.updateNetworkInterface	在Cloud Volumes ONTAP HA 對上建立和管理儲存虛擬機器。
- 監控.時間序列.清單 - 儲存.桶.取得IamPolicy	發現有關 Google Cloud Storage 儲存桶的資訊。
- cloudkms.cryptoKeys.get - cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy - cloudkms.keyRings.get - cloudkms.key E cloudkms.keyRings.setIamPolicy	在NetApp Backup and Recovery啟動精靈中選擇您自己的客戶管理金鑰，而不是使用預設的 Google 管理加密金鑰。

更改日誌

當新增和刪除權限時，我們會在下面的部分中註明。

2023年2月06日

此策略中新增了以下權限：

- 計算.實例.更新網路介面

Cloud Volumes ONTAP需要此權限。

2023年1月27日

已將以下權限新增至策略：

- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy

- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

NetApp Backup and Recovery需要這些權限。

連接埠

AWS 中的控制台代理程式安全性群組規則

代理程式的 AWS 安全群組需要入站和出站規則。當您從控制台建立控制台代理程式時，NetApp Console會自動建立此安全性群組。您需要為所有其他安裝選項設定此安全群組。

入站規則

協定	港口	目的
SSH	22	提供對代理主機的 SSH 訪問
HTTP	80	• 提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 訪問 • 在Cloud Volumes ONTAP升級過程中使用
HTTPS	443	提供對本機使用者介面的 HTTPS 存取以及來自NetApp Data Classification實例的連接
TCP	3128	為Cloud Volumes ONTAP提供網路存取。部署後您必須手動開啟此連接埠。

出站規則

代理程式的預定義安全群組開啟所有出站流量。如果可以接受，請遵循基本的出站規則。如果您需要更嚴格的規則，請使用進階出站規則。

基本出站規則

代理程式的預定義安全性群組包括以下出站規則。

協定	港口	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高級出站規則

如果您需要對出站流量製定嚴格的規則，則可以使用以下資訊僅打開代理出站通訊所需的端口



來源IP位址是代理主機。

服務	協定	港口	目的地	目的
API 呼叫和AutoSupport	HTTPS	443	出站互聯網和ONTAP叢集管理LIF	對 AWS、ONTAP、NetApp Data Classification的API調用，以及向NetApp發送AutoSupport訊息
API 呼叫	TCP	3000	ONTAP HA 調解器	與ONTAP HA 調解器的通信
	TCP	8080	資料分類	部署期間探測資料分類實例
DNS	UDP	53	DNS	用於控制台的 DNS 解析

Azure 中的控制台代理程式安全性群組規則

代理程式的 Azure 安全性群組需要入站和出站規則。當您從控制台建立控制台代理程式時，NetApp Console會自動建立此安全性群組。對於其他安裝選項，您需要手動設定此安全性群組。

入站規則

協定	港口	目的
SSH	22	提供對代理主機的 SSH 訪問
HTTP	80	- 提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 訪問 - 在Cloud Volumes ONTAP升級過程中使用
HTTPS	443	提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTPS 訪問，以及來自NetApp Data Classification實例的連接
TCP	3128	為Cloud Volumes ONTAP提供網路存取權限，以便將AutoSupport訊息傳送給NetApp支援。部署後您必須手動開啟此連接埠。 "了解如何將代理用作AutoSupport訊息的代理"

出站規則

代理程式的預定義安全群組開啟所有出站流量。如果可以接受，請遵循基本的出站規則。如果您需要更嚴格的規則，請使用進階出站規則。

基本出站規則

代理程式的預定義安全性群組包括以下出站規則。

協定	港口	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高級出站規則

如果您需要對出站流量製定嚴格的規則，則可以使用以下資訊僅開啟代理出站通訊所需的連接埠。



來源IP位址是代理主機。

服務	協定	港口	目的地	目的
API 呼叫 和AutoSupport	HTTPS	443	出站互聯網 和ONTAP叢集管理 LIF	對 Azure、 ONTAP、NetApp Data Classification 的API 調用，以及 向NetApp發 送AutoSupport訊息
API 呼叫	TCP	8080	資料分類	部署期間探測資料分 類實例
DNS	UDP	53	DNS	用於控制台的 DNS 解析

Google Cloud 中的代理防火牆規則

代理程式的 Google Cloud 防火牆規則需要入站和出站規則。當您從控制台建立控制台代理程式時，NetApp Console會自動建立此安全性群組。對於其他安裝選項，您需要手動設定此安全性群組。

入站規則

協定	港口	目的
SSH	22	提供對代理主機的 SSH 訪問
HTTP	80	- 提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 訪問 - 在Cloud Volumes ONTAP升級過程中使用
HTTPS	443	提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTPS 訪問
TCP	3128	為Cloud Volumes ONTAP提供網路存取。部署後您必須手動開啟此連接埠。

出站規則

代理程式的預定義防火牆規則開啟所有出站流量。如果可以接受，請遵循基本出站規則，或使用進階出站規則來

滿足更嚴格的要求。

基本出站規則

代理程式的預定義防火牆規則包括以下出站規則。

協定	港口	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高級出站規則

如果您需要對出站流量製定嚴格的規則，則可以使用以下資訊僅開啟代理出站通訊所需的連接埠。



來源IP位址是代理主機。

服務	協定	港口	目的地	目的
API 呼叫 和AutoSupport	HTTPS	443	出站互聯網 和ONTAP叢集管理 LIF	對 Google Cloud、 ONTAP、NetApp Data Classification 的API 調用，以及 向NetApp發送 AutoSupport訊息
API 呼叫	TCP	8080	資料分類	部署期間探測資料分 類實例
DNS	UDP	53	DNS	用於資料分類的 DNS 解析

本機控制台代理的連接埠

當在本機 Linux 主機上手動安裝時，控制台代理使用_入站_連接埠。請參考這些連接埠以進行規劃。

這些入站規則適用於所有NetApp Console部署模式。

協定	港口	目的
HTTP	80	- 提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTP 訪問 - 在Cloud Volumes ONTAP升級過程中使用
HTTPS	443	提供從客戶端 Web 瀏覽器到本機使用者介面的 HTTPS 訪問

3.9.55 及以下版本所需的網路存取點

本主題詳細介紹了NetApp Console4.0.0 之前的版本標準模式所需的網路存取、NetApp ConsoleNetApp Console代理程式和NetApp資料服務出站網路存取以及聯絡必要端點的能

力。您需要確保控制台和您安裝的任何代理程式都具有正確的網路存取權限以使用功能屬性。

您需要為以軟體即服務 (SaaS) 形式存取NetApp Console的電腦以及您在本機或雲端中安裝的任何控制台代理程式設定網路存取。您可能還需要某些NetApp資料服務（包括Cloud Volumes ONTAP）的額外端點。

將您的終端機清單更新為 4.0.0 及更高版本的修訂清單

從 4.0.0 版本開始，控制台代理需要的端點更少。4.0.0 之前的現有部署仍然受支援。升級到 4.0.0 或更高版本後，您可以在方便時從允許清單中刪除舊端點。

NetApp建議您更新防火牆規則以使用修訂後的端點清單。修改後的清單更小，因此更安全且更易於管理。

審查"4.0.0 及更高版本支援的端點"

步驟

- 1. 將端點列入白名單"4.0.0 及更高版本支援的端點"。
- 2. 透過執行以下命令重新啟動每個代理程式上的服務管理員 2 服務：

```
systemctl restart netapp-service-manager.service
```

- 3. 執行以下指令並驗證代理程式的狀態是否顯示為_active(running)：

```
systemctl status netapp-service-manager.service
```

- 4. 從允許清單中刪除舊端點。

NetApp Console聯繫的端點

存取NetApp Console的每台電腦都必須連接到下面列出的端點。

系統在兩種情況下聯繫這些端點：

- 從電腦存取 "NetApp Console"作為軟體即服務（SaaS）。
- 從直接存取代理主機的計算機，可以登入並進行設置，也可以從代理主機存取控制台。

端點	目的
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
https://*.api.blueexp.netapp.com \ https://api.blueexp.netapp.com \ https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。

端點	目的
在兩組端點之間進行選擇： - 選項 1（建議） \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io - 選項 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 NetApp建議在防火牆中允許選項 1 端點，因為它們更安全，並禁止選項 2 端點，除非您使用勒索軟體復原或備份和復原。請注意有關這些端點的以下事項： 3.9.47 及更高版本支援選項 1 端點。3.9.47 之前的版本不支援向後相容。 - 控制台代理首先啟動與選項 2 中的端點的聯繫。如果這些端點不可訪問，它會自動聯繫選項 1 中的端點。 - 如果將控制台代理程式與NetApp Backup and Recovery或 Ransomware Resilience 一起使用，則系統不支援選項 1 端點。允許選項 2 端點並不允許選項 1。

控制台代理聯繫的端點

您可以在本機或雲端安裝控制台代理，它會聯絡端點以完成控制台發起的操作。

控制台代理需要存取與NetApp Console相同的端點，如果您在雲端提供者中部署代理，則還需要存取其他端點。

AWS 的代理端點

這些端點適用於 4.0.0 之前的控制台代理。

端點	目的
AWS 服務 (amazonaws.com)：CloudFormation 彈性運算雲端 (EC2) 身分識別與存取管理 (IAM) 金鑰管理服务 (KMS) 安全性權杖服務 (STS) 簡單儲存服務 (S3)	管理 AWS 中的資源。確切的端點取決於您使用的 AWS 區域。有關詳細信息，請參閱 AWS 文件以獲取許可信息並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。

端點	目的
在兩組端點之間進行選擇： - 選項 1（建議） \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io - 選項 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 NetApp建議在防火牆中允許選項 1 端點，因為它們更安全，並禁止選項 2 端點，除非您使用勒索軟體復原或備份和復原。請注意有關這些端點的以下事項： 3.9.47 及更高版本支援選項 1 端點。3.9.47 之前的版本不支援向後相容。 - 控制台代理首先啟動與選項 2 中的端點的聯繫。如果這些端點不可訪問，它會自動聯繫選項 1 中的端點。 - 如果將控制台代理程式與NetApp Backup and Recovery或 Ransomware Resilience 一起使用，則系統不支援選項 1 端點。允許選項 2 端點並不允許選項 1。

Azure 的代理端點

這些端點適用於 4.0.0 之前的控制台代理。

端點	目的
\ https://management.azure.com \ https://login.microsoftonline.com \ https://blob.core.windows.net \ https://core.windows.net	管理 Azure 公用區域中的資源。
\ https://management.chinacloudapi.cn \ https://login.chinacloudapi.cn \ https://blob.core.chinacloudapi.cn \ https://core.chinacloudapi.cn	管理 Azure 中國區域的資源。
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。

端點	目的
在兩組端點之間進行選擇： - 選項 1（建議） \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io - 選項 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 NetApp建議在防火牆中允許選項 1 端點，因為它們更安全，並禁止選項 2 端點，除非您使用勒索軟體復原或備份和復原。請注意有關這些端點的以下事項： 3.9.47 及更高版本支援選項 1 端點。3.9.47 之前的版本不支援向後相容。 - 控制台代理首先啟動與選項 2 中的端點的聯繫。如果這些端點不可訪問，它會自動聯繫選項 1 中的端點。 - 如果將控制台代理程式與NetApp Backup and Recovery或 Ransomware Resilience 一起使用，則系統不支援選項 1 端點。允許選項 2 端點並不允許選項 1。

Google Cloud 的代理端點

這些端點適用於 4.0.0 之前的控制台代理。

端點	目的
\ https://www.googleapis.com/compute/v1/ \ https://compute.googleapis.com/compute/v1/ \ https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects \ https://www.googleapis.com/compute/beta https://www.googleapis.com/storage/v1 https://storage.googleapis.com/storage/v1 https://iam.googleapis.com/v1 \ https://cloudkms.googleapis.com/v1 \ https://www.googleapis.com/deploymentmanager/v2/project	管理 Google Cloud 中的資源。
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。

端點	目的
在兩組端點之間進行選擇： - 選項 1（建議） \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io - 選項 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 NetApp建議在防火牆中允許選項 1 端點，因為它們更安全，而不允許選項 2 端點。請注意有關這些端點的以下事項： - 從控制台代理 3.9.47 版本開始，系統支援選項 1 中列出的端點。控制台代理的先前版本不支援向後相容。 - 控制台代理程式首先聯絡選項 2 中的端點。如果這些端點不可訪問，它會自動聯繫選項 1 中的端點。 - 如果將控制台代理程式與NetApp Backup and Recovery或 Ransomware Resilience 一起使用，則系統不支援選項 1 端點。允許選項 2 端點並不允許選項 1。

本地代理端點

端點	目的
\ https://support.netapp.com \ https://mysupport.netapp.com	取得許可資訊並向NetApp支援發送AutoSupport訊息。
https://*.api.bluexp.netapp.com \ https://api.bluexp.netapp.com https://*.cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://cloudmanager.cloud.netapp.com \ https://netapp-cloud-account.auth0.com \ https://netapp-cloud-account.us.auth0.com	在NetApp Console中提供功能和服務。
在兩組端點之間進行選擇： - 選項 1（建議） \ https://bluexpinfraprod.eastus2.data.azurecr.io \ https://bluexpinfraprod.azurecr.io - 選項 2 https://*.blob.core.windows.net \ https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	取得控制台代理升級的影像。 NetApp建議在防火牆中允許選項 1 端點，因為它們更安全，並禁止選項 2 端點，除非您使用勒索軟體復原或備份和復原。請注意有關這些端點的以下事項： 3.9.47 及更高版本支援選項 1 端點。3.9.47 之前的版本不支援向後相容。 - 控制台代理首先啟動與選項 2 中的端點的聯繫。如果這些端點不可訪問，它會自動聯繫選項 1 中的端點。 - 如果將控制台代理程式與NetApp Backup and Recovery或 Ransomware Resilience 一起使用，則系統不支援選項 1 端點。允許選項 2 端點並不允許選項 1。

知識和支持

註冊以獲得支持

需要進行支援註冊才能獲得針對NetApp Console及其儲存解決方案和資料服務的技術支援。還需要支援註冊才能啟用Cloud Volumes ONTAP系統的關鍵工作流程。

註冊支援並不能使NetApp獲得雲端提供者文件服務的支援。有關雲端提供者文件服務、其基礎設施或使用該服務的任何解決方案的技術支持，請參閱該產品文件中的「取得協助」。

- ["適用於ONTAP 的Amazon FSx"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

支援註冊概述

啟動支持權利的註冊方式有兩種：

- 註冊您的NetApp Console帳戶序號（您的 20 位元 960xxxxxxxx 序號位於控制台中的「支援資源」頁面上）。

這可作為控制台內任何服務的單一支援訂閱 ID。每個控制台帳戶都必須註冊。

- 在您的雲端供應商市場中註冊與訂閱相關的Cloud Volumes ONTAP序號（這些是 20 位元 909201xxxxxxxx 序號）。

這些序號通常稱為_PAYGO 序號_，由NetApp Console在Cloud Volumes ONTAP部署時產生。

註冊兩種類型的序號可以實現開立支援票和自動產生案例等功能。透過將NetApp支援網站 (NSS) 帳戶新增至控制台即可完成註冊，如下所述。

註冊NetApp Console以取得NetApp支持

要註冊支援並啟動支援權利，您的NetApp Console帳戶中的一名使用者必須將NetApp支援網站帳戶與其控制台登入名稱關聯。如何註冊NetApp支援取決於您是否已經擁有NetApp支援網站 (NSS) 帳號。

擁有 NSS 帳戶的現有客戶

如果您是擁有 NSS 帳戶的NetApp客戶，只需透過控制台註冊即可獲得支援。

步驟

1. 選擇“管理”>“憑證”。
2. 選擇*使用者憑證*。
3. 選擇*新增 NSS 憑證*並依照NetApp支援網站 (NSS) 驗證提示進行操作。
4. 若要確認註冊過程是否成功，請選擇「幫助」圖標，然後選擇「支援」。

*資源*頁面應顯示您的控制台帳戶已註冊以獲得支援。

請注意，如果其他控制台使用者尚未將NetApp支援網站帳戶與其登入名稱關聯，他們將看不到相同的支援註冊狀態。但是，這並不意味著您的帳戶沒有註冊支援。只要組織中的一名使用者遵循了這些步驟，您的帳戶就已註冊。

現有客戶但沒有 NSS 帳戶

如果您是現有的NetApp客戶，擁有現有授權和序號但沒有 NSS 帳戶，則需要建立 NSS 帳戶並將其與您的控制台登入關聯。

步驟


1. 透過完成以下操作建立NetApp支援網站帳戶 "[NetApp支援網站使用者註冊表](#)"
 - a. 請務必選擇適當的使用者級別，通常為* NetApp客戶/最終使用者*。
 - b. 請務必複製上面用於序號欄位的控制台帳戶序號（960xxxx）。這將加快帳戶處理速度。
2. 完成以下步驟，將您的新 NSS 帳戶與您的控制台登入名稱關聯。[擁有 NSS 帳戶的現有客戶](#)。

NetApp全新產品

如果您是NetApp新使用者且沒有 NSS 帳戶，請依照下列步驟操作。

步驟

1. 在控制台的右上角，選擇「幫助」圖標，然後選擇「支援」。
2. 從支援註冊頁面找到您的帳戶 ID 序號。



3. 導航至 "[NetApp 的支援註冊網站](#)"並選擇*我不是註冊的NetApp客戶*。
4. 填寫必填欄位（帶有紅色星號的欄位）。
5. 在*產品線*欄位中，選擇*雲端管理員*，然後選擇適用的計費提供者。
6. 從上面的步驟 2 複製您的帳戶序號，完成安全性檢查，然後確認您已閱讀 NetApp 的全球資料隱私政策。

一封電子郵件會立即發送到提供的郵箱以完成此安全交易。如果幾分鐘內沒有收到驗證電子郵件，請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。

7. 從電子郵件中確認操作。

確認向NetApp提交您的請求並建議您建立NetApp支援網站帳戶。

8. 透過完成以下操作建立NetApp支援網站帳戶 "[NetApp支援網站使用者註冊表](#)"
 - a. 請務必選擇適當的使用者級別，通常為* NetApp客戶/最終使用者*。
 - b. 請務必複製上面用於序號欄位的帳戶序號（960xxxx）。這將加快處理速度。

完成後

NetApp應該在過程中與您聯繫。這是針對新用戶的一次性入職培訓。

擁有NetApp支援網站帳號後，請依照下列步驟將該帳號與您的控制台登入關聯擁有 NSS 帳戶的現有客戶。

關聯 NSS 憑證以獲得Cloud Volumes ONTAP支持

需要將NetApp支援網站憑證與您的控制台帳戶關聯，才能為Cloud Volumes ONTAP啟用以下關鍵工作流程：

- 註冊即用即付Cloud Volumes ONTAP系統以獲得支持

需要提供您的 NSS 帳戶才能啟動對您的系統的支援並獲得NetApp技術支援資源的存取權限。

- 自帶授權 (BYOL) 時部署Cloud Volumes ONTAP

需要提供您的 NSS 帳戶，以便控制台可以上傳您的許可證金鑰並啟用您購買的期限的訂閱。這包括期限續訂的自動更新。

- 將Cloud Volumes ONTAP軟體升級至最新版本


將 NSS 憑證與您的NetApp Console帳戶關聯與將 NSS 帳戶與控制台使用者登入相關聯。

這些 NSS 憑證與您的特定控制台帳戶 ID 相關聯。屬於控制台組織的使用者可以從*支援 > NSS 管理*存取這些憑證。

- 如果您有客戶級帳戶，則可以新增一個或多個 NSS 帳戶。
- 如果您有合作夥伴或經銷商帳戶，則可以新增一個或多個 NSS 帳戶，但不能與客戶級帳戶一起新增。

步驟

1. 在控制台的右上角，選擇「幫助」圖標，然後選擇「支援」。



2. 選擇*NSS 管理 > 新增 NSS 帳號*。
3. 當出現提示時，選擇「繼續」以重新導向至 Microsoft 登入頁面。

NetApp使用 Microsoft Entra ID 作為特定於支援和授權的身份驗證服務的身份提供者。

4. 在登入頁面，提供您的NetApp支援網站註冊的電子郵件地址和密碼以執行驗證程序。

這些操作使控制台能夠使用您的 NSS 帳戶進行許可證下載、軟體升級驗證和未來支援註冊等操作。

請注意以下事項：

- NSS 帳戶必須是客戶級帳戶（不是訪客或臨時帳戶）。您可以擁有多個客戶級 NSS 帳戶。
- 如果該帳戶是合作夥伴等級帳戶，則只能有一個 NSS 帳戶。如果您嘗試新增客戶級 NSS 帳戶且合作夥伴級帳戶已存在，您將收到以下錯誤訊息：

“此帳戶不允許使用 NSS 客戶類型，因為已經存在不同類型的 NSS 用戶。”

如果您已有客戶級 NSS 帳戶並嘗試新增合作夥伴級帳戶，情況也是如此。

- 成功登入後，NetApp將儲存 NSS 使用者名稱。

這是系統產生的映射到您的電子郵件的 ID。在*NSS 管理*頁面上，您可以顯示來自  菜單。

- 如果您需要刷新登入憑證令牌，還有一個*更新憑證*選項  菜單。

使用此選項會提示您再次登入。請注意，這些帳戶的令牌將在 90 天後過期。我們將發布通知來提醒您此事。

獲取協助

NetApp以多種方式為NetApp Console及其雲端服務提供支援。全天候提供廣泛的免費自助支援選項，例如知識庫 (KB) 文章和社群論壇。您的支援註冊包含透過網路工單取得的遠端技術支援。

獲取雲端提供者文件服務的支持

有關雲端提供者文件服務、其基礎設施或使用該服務的任何解決方案的技術支持，請參閱該產品的文檔。

- ["適用於ONTAP 的Amazon FSx"](#)
- ["Azure NetApp Files"](#)
- ["Google Cloud NetApp Volumes"](#)

要獲得特定於NetApp及其儲存解決方案和資料服務的技術支持，請使用下面所述的支援選項。

使用自助選項

這些選項每週 7 天、每天 24 小時免費提供：

- 文件

您目前正在檢視的NetApp Console文件。

- ["知識庫"](#)

搜尋NetApp知識庫以尋找有助於解決問題的文章。

- ["社群"](#)

加入NetApp Console社區，關注正在進行的討論或創建新的討論。

向NetApp支援建立案例

除了上述自助支援選項之外，您還可以在啟動支援後與NetApp支援專家合作解決任何問題。

開始之前

- 若要使用「建立案例」功能，您必須先將您的NetApp支援網站憑證與您的控制台登入關聯。 ["了解如何管理與控制台登入相關的憑證"](#)。
- 如果您要為具有序號的ONTAP系統開啟案例，那麼您的 NSS 帳戶必須與該系統的序號相關聯。

步驟

1. 在NetApp Console中，選擇「說明」>「支援」。
2. 在「資源」頁面上，選擇「技術支援」下的可用選項之一：
 - a. 如果您想透過電話與某人交談，請選擇「致電我們」。您將被引導至 netapp.com 上的一個頁面，其中列出了您可以撥打的電話號碼。
 - b. 選擇「建立案例」向NetApp支援專家開立票據：
 - 服務：選擇與問題相關的服務。例如，* NetApp Console* 特定於控制台內的工作流程或功能的技術支援問題。
 - 系統：如果適用於存儲，請選擇* Cloud Volumes ONTAP* 或 **On-Prem**，然後選擇相關的工作環境。

系統清單位於控制台組織範圍內，並且您在頂部橫幅中選擇了控制台代理。

- 個案優先級：選擇個案的優先級，可以是低、中、高或嚴重。

要了解有關這些優先事項的更多詳細信息，請將滑鼠懸停在欄位名稱旁邊的資訊圖示上。

- 問題描述：提供問題的詳細描述，包括任何適用的錯誤訊息或您執行的故障排除步驟。
- 其他電子郵件地址：如果您想讓其他人知道此問題，請輸入其他電子郵件地址。
- 附件（選購）：一次最多上傳五個附件。

每個附件檔案大小限制為 25 MB。支援以下檔案副檔名：txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx 和 csv。

ntapitdemo 

NetApp Support Site Account

Service

Select ▼

Working Enviroment

Select ▼

Case Priority 

Low - General guidance ▼

Issue Description

Provide detailed description of problem, applicable error messages and troubleshooting steps taken.

Additional Email Addresses (Optional) 

Type here

Attachment (Optional)

No files selected

 Upload 

完成後

將會出現一個彈出窗口，其中顯示您的支援案例編號。NetApp支援專家將審查您的案例並儘快回覆您。

若要查看支援案例的歷史記錄，您可以選擇*設定>時間軸*並尋找名為「建立支援案例」的操作。最右邊的按鈕可讓您展開操作以查看詳細資訊。

嘗試建立案例時，您可能會遇到以下錯誤訊息：

“您無權針對所選服務建立案例”

此錯誤可能表示 NSS 帳戶及其關聯的記錄公司與NetApp Console帳戶序號的記錄公司不同（即。960xxxx）或工作環境序號。您可以使用以下選項之一尋求協助：

- 提交非技術案例 <https://mysupport.netapp.com/site/help>

管理您的支援案例

您可以直接從控制台檢視和管理活動和已解決的支援案例。您可以管理與您的 NSS 帳戶和公司相關的案例。

請注意以下事項：

- 頁面頂部的案例管理儀表板提供兩種視圖：
 - 左側視圖顯示了您提供的使用者 NSS 帳戶在過去 3 個月內開啟的案件總數。
 - 右側的視圖根據您的使用者 NSS 帳戶顯示了過去 3 個月內貴公司層級開設的案件總數。表中的結果反映了與您選擇的視圖相關的案例。
- 您可以新增或刪除感興趣的列，並且可以過濾優先順序和狀態等列的內容。其他欄位僅提供排序功能。
請查看以下步驟以了解更多詳細資訊。
- 在每個案件級別，我們提供更新案件記錄或關閉尚未關閉或待關閉狀態的案件的功能。

步驟

1. 在 NetApp Console 中，選擇「說明」>「支援」。
2. 選擇*案例管理*，如果出現提示，請將您的 NSS 帳戶新增至控制台。

案例管理*頁面顯示與您的控制台使用者帳戶關聯的 **NSS** 帳戶相關的未結案例。這與出現在 ***NSS 管理** 頁面頂部的 NSS 帳戶相同。

3. (可選) 修改表中顯示的資訊：
 - 在「組織的案例」下，選擇「查看」以查看與您的公司相關的所有案例。
 - 透過選擇精確的日期範圍或選擇不同的時間範圍來修改日期範圍。
 - 過濾列的內容。
 - 透過選擇  然後選擇您想要顯示的列。
4. 透過選擇管理現有案例  並選擇其中一個可用選項：
 - 查看案例：查看有關特定案例的完整詳細資訊。
 - 更新案例說明：提供有關您的問題的更多詳細信息，或選擇*上傳文件*以附加最多五個文件。

每個附件檔案大小限制為 25 MB。支援以下檔案副檔名：txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx 和 csv。

- 結案：提供有關結案原因的詳細信息，然後選擇*結案*。

法律聲明

法律聲明提供對版權聲明、商標、專利等的存取。

版權

["https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"](https://www.netapp.com/company/legal/copyright/)

商標

NETAPP、NETAPP 標誌和NetApp商標頁面上列出的標誌是NetApp, Inc. 的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

["https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"](https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/)

專利

NetApp擁有的專利的最新清單可在以下位置找到：

<https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf>

隱私權政策

["https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"](https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/)

開源

通知文件提供有關NetApp軟體中使用的第三方版權和許可的資訊。

["NetApp Console通知"](#)

版權資訊

Copyright © 2025 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。