



## **Föderationen verwalten**

NetApp Console setup and administration

NetApp  
January 13, 2026

# Inhalt

Föderationen verwalten . . . . .	1
Föderationen in der NetApp Console verwalten . . . . .	1
Aktivieren einer Föderation . . . . .	1
Hinzufügen einer verifizierten Domäne zu einer vorhandenen Föderation . . . . .	1
Aktualisieren einer ablaufende Verbundverbindung . . . . .	2
Testen einer vorhandenen Föderation . . . . .	2
Deaktivieren einer Föderation . . . . .	2
Löschen einer Föderation . . . . .	3
Importieren Sie Ihre Föderation in die NetApp Console . . . . .	3

# Föderationen verwalten

## Föderationen in der NetApp Console verwalten

Sie können Ihre Föderation in der NetApp Console verwalten. Sie können es deaktivieren, abgelaufene Anmeldeinformationen aktualisieren und es deaktivieren, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

### Erforderliche Rollen

Zum Erstellen und Verwalten von Föderationen ist die Rolle des Föderationsadministrators erforderlich. Der Federation-Viewer kann die Federation-Seite anzeigen.["Erfahren Sie mehr über Zugriffsrollen."](#)

Sie können einer bestehenden Föderation auch eine zusätzliche verifizierte Domäne hinzufügen, wodurch Sie mehrere Domänen für Ihre föderierte Verbindung nutzen können.

- Wenn Sie die Föderation mit NetApp Cloud Central konfiguriert haben, importieren Sie sie über die Seite **Föderation**, um sie in der Konsole zu verwalten.["Erfahren Sie, wie Sie Ihre Föderation importieren"](#)
- Auf der Seite „Überwachung“ können Sie Ereignisse der Föderationsverwaltung wie das Aktivieren, Deaktivieren und Aktualisieren von Föderationen einsehen. ["Erfahren Sie mehr über die Überwachung von Vorgängen in der NetApp Console."](#)

### Aktivieren einer Föderation

Wenn Sie eine Föderation erstellt haben, diese aber nicht aktiviert ist, können Sie sie über die Seite **Föderation** aktivieren. Durch die Aktivierung einer Föderation können sich die mit der Föderation verknüpften Benutzer mit ihren Unternehmensanmeldeinformationen bei der Konsole anmelden. Erstellen und testen Sie die Föderation erfolgreich, bevor Sie sie aktivieren.

#### Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü **...** neben der Föderation, die Sie aktivieren möchten, und wählen Sie **Aktivieren** aus.

### Hinzufügen einer verifizierten Domäne zu einer vorhandenen Föderation

Sie können einer vorhandenen Föderation in der Konsole eine verifizierte Domäne hinzufügen, um mehrere Domänen mit demselben IdP zu verwenden.

Sie müssen die Domäne bereits in der Konsole verifiziert haben, bevor Sie sie zu einer Föderation hinzufügen können. Wenn Sie die Domäne noch nicht verifiziert haben, können Sie dies tun, indem Sie die Schritte in["Überprüfen Sie Ihre Domäne in der Konsole"](#) .

#### Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü **...** neben dem Verbund, dem Sie eine verifizierte Domäne hinzufügen

möchten, und wählen Sie **Domänen aktualisieren** aus. Im Dialogfeld **Domänen aktualisieren** wird die Domäne angezeigt, die bereits mit dieser Föderation verknüpft ist.

4. Wählen Sie eine verifizierte Domäne aus der Liste der verfügbaren Domänen aus.
5. Wählen Sie **Aktualisieren**. Neue Domänenbenutzer können innerhalb von 30 Sekunden föderierten Konsolenzugriff erhalten.

## Aktualisieren einer ablaufende Verbundverbindung

Sie können die Details einer Föderation in der Konsole aktualisieren. Sie müssen beispielsweise die Föderation aktualisieren, wenn Anmeldeinformationen wie ein Zertifikat oder ein Client-Geheimnis ablaufen. Aktualisieren Sie bei Bedarf das Benachrichtigungsdatum, um Sie daran zu erinnern, die Verbindung zu aktualisieren, bevor sie abläuft.



Aktualisieren Sie zuerst die Konsole, bevor Sie Ihren IdP aktualisieren, um Anmeldeprobleme zu vermeiden. Bleiben Sie während des Vorgangs bei der Konsole angemeldet.

### Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü (drei vertikale Punkte) neben der Föderation, die Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie **Föderation aktualisieren**.
4. Aktualisieren Sie die Details der Föderation nach Bedarf.
5. Wählen Sie **Aktualisieren**.

## Testen einer vorhandenen Föderation

Testen Sie die Verbindung einer vorhandenen Föderation, um sicherzustellen, dass sie funktioniert. Auf diese Weise können Sie etwaige Probleme mit der Föderation erkennen und beheben.

### Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü neben dem Verbund, dem Sie eine verifizierte Domäne hinzufügen möchten, und wählen Sie **Verbindung testen** aus.
4. Wählen Sie **Test**. Das System fordert Sie auf, sich mit Ihren Unternehmensanmeldeinformationen anzumelden. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden Sie zur NetApp Console weitergeleitet. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die auf das Problem mit der Föderation hinweist.
5. Wählen Sie **Fertig**, um zur Registerkarte **Föderation** zurückzukehren.

## Deaktivieren einer Föderation

Wenn Sie eine Föderation nicht mehr benötigen, können Sie sie deaktivieren. Dadurch wird verhindert, dass sich mit der Föderation verknüpfte Benutzer mit ihren Unternehmensanmeldeinformationen bei der Konsole anmelden. Sie können die Föderation bei Bedarf später wieder aktivieren.

Deaktivieren Sie eine Föderation, bevor Sie sie löschen, beispielsweise wenn Sie den IdP außer Betrieb nehmen oder die Föderation beenden. Auf diese Weise können Sie es bei Bedarf später wieder aktivieren.

## Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü neben dem Verbund, dem Sie eine verifizierte Domäne hinzufügen möchten, und wählen Sie **Deaktivieren** aus.

## Löschen einer Föderation

Wenn Sie eine Föderation nicht mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dadurch wird die Föderation entfernt und alle mit der Föderation verknüpften Benutzer können sich nicht mehr mit ihren Unternehmensanmeldeinformationen bei der Konsole anmelden. Beispielsweise, wenn der IdP außer Betrieb genommen wird oder die Föderation nicht mehr benötigt wird.

Sie können eine Föderation nicht wiederherstellen, nachdem Sie sie gelöscht haben. Sie müssen eine neue Föderation erstellen.



Sie müssen eine Föderation deaktivieren, bevor Sie sie löschen können. Sie können eine Föderation nach dem Löschen nicht wiederherstellen.

## Schritte

1. Wählen Sie **Administration > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie **Föderationen** aus, um die Seite **Föderationen** anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Aktionsmenü neben dem Verbund, dem Sie eine verifizierte Domäne hinzufügen möchten, und wählen Sie **Löschen** aus.

## Importieren Sie Ihre Föderation in die NetApp Console

Wenn Sie zuvor die Föderation über NetApp Cloud Central (eine externe Anwendung der NetApp Console) eingerichtet haben, werden Sie auf der Föderationsseite aufgefordert, Ihre vorhandene föderierte Verbindung in die Konsole zu importieren, damit Sie sie in der neuen Schnittstelle verwalten können. Sie können dann die neuesten Verbesserungen nutzen, ohne Ihre Verbundverbindung neu erstellen zu müssen.



Nachdem Sie Ihre vorhandene Föderation importiert haben, können Sie die Föderation auf der Seite **Föderationen** verwalten. ["Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Föderationen."](#)

## Erforderliche Rolle

Organisationsadministrator oder Föderationsadministrator. ["Erfahren Sie mehr über Zugriffsrollen."](#)

## Schritte

1. Wählen Sie **Verwaltung > Identität und Zugriff**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Föderation** aus.
3. Wählen Sie **Föderation importieren**.

## Copyright-Informationen

Copyright © 2026 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRÄGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

## Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter <http://www.netapp.com/TM> aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.