



Mantén NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Tabla de contenidos

- Mantén NetApp Console 1
 - Realiza el mantenimiento de tu vCenter o host ESXi para la implementación local de NetApp Console 1
 - Accede a la consola de mantenimiento de la VM 1

Mantén NetApp Console

Realiza el mantenimiento de tu vCenter o host ESXi para la implementación local de NetApp Console

En una implementación local de NetApp Console, puedes realizar cambios en tu VCenter o host ESXi existentes después de implementar la Console local deployment. Por ejemplo, puedes aumentar la CPU o la RAM de la instancia de VM que aloja la Console local deployment.

Realiza estas tareas de mantenimiento mediante la consola web de la VM:

- Aumentar el tamaño del disco
- Reinicia la implementación local de la consola
- Actualizar rutas estáticas
- Actualizar dominios de búsqueda

Limitaciones

Sólo puedes ver (no actualizar) la información sobre la dirección IP, DNS y gateways a través de la consola de mantenimiento.

Accede a la consola de mantenimiento de la VM

Puedes acceder a la consola de mantenimiento desde el cliente vSphere.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.

Cambia la contraseña del usuario «maint»

Puedes cambiar la contraseña para el usuario `maint`.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Introduce `1` para ver el menú `System Configuration`.

6. Accede a 1 para cambiar la contraseña del usuario de mantenimiento y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Aumenta la CPU o la RAM de la instancia de VM

Puedes aumentar la CPU o la RAM de la instancia de VM que aloja la implementación local de Console.

Modifica la configuración de la instancia de VM en tu VCenter o en el host ESXi y luego usa la consola de mantenimiento para aplicar los cambios.

Pasos en el cliente vSphere

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Haz clic con el botón derecho del ratón en la instancia de VM y selecciona **Editar configuración**.
4. Aumenta el espacio en el disco duro usado para /opt o la partición /var.
 - a. Selecciona **Hard Disk 2** para aumentar el espacio en disco destinado a /opt.
 - b. Selecciona **Disco duro 3** para aumentar el espacio en disco usado para /var.
5. Guarda tus cambios.

Pasos en la consola de mantenimiento

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Entra al menú `1 to view the `System Configuration`.
6. Introduce 2 y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. La consola busca nuevas configuraciones y aumenta el tamaño de las particiones.

Ver la configuración de red de la VM de implementación local de la NetApp Console

Consulta la configuración de red de la máquina virtual de implementación local de la Console en el cliente vSphere para confirmar o solucionar problemas de red. Solo puedes consultar (no modificar) los siguientes parámetros de red: dirección IP y detalles de DNS.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Introduce 2 para ver el menú `Network Configuration`.
6. Introduce un número entre 1 y 6 para ver la configuración de red correspondiente.

Actualiza las rutas estáticas de la VM de implementación local de Console

Agrega, actualiza o elimina rutas estáticas para la VM de implementación local de la NetApp Console según sea necesario.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Introduce 2 para ver el menú `Network Configuration`.
6. Introduce 7 para actualizar las rutas estáticas y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
7. Pulsa Intro.
8. Opcionalmente, haz cambios adicionales.
9. Escribe 9 para guardar los cambios.

Actualizar la configuración de búsqueda de dominios para la VM de implementación local de la Console

Puedes actualizar la configuración del dominio de búsqueda de la VM de implementación local de la Console.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Introduce 2 para ver el menú `Network Configuration`.
6. Accede a 8 para actualizar la configuración de búsqueda de dominios y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
7. Pulsa Intro.
8. Opcionalmente, haz cambios adicionales.
9. Escribe 9 para guardar los cambios.

Accede a las herramientas de diagnóstico de la implementación local de la consola

Accede a las herramientas de diagnóstico para solucionar problemas con la implementación local de la Console. NetApp Support puede pedirte que hagas esto al solucionar problemas.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.

3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Escribe 3 para ver el menú de Soporte y diagnóstico.
6. Introduce 1 para acceder a las herramientas de diagnóstico y sigue las indicaciones en pantalla.

Accede de forma remota a las herramientas de diagnóstico de la implementación local de la consola

Puedes acceder a las herramientas de diagnóstico de forma remota mediante una herramienta como Putty. Activa el acceso SSH a la VM de implementación local de la Console asignando una contraseña de un solo uso.

El acceso SSH permite utilizar funciones avanzadas del terminal, como copiar y pegar.

Pasos

1. Abre el cliente vSphere e inicia sesión en tu vCenter.
2. Selecciona la instancia de VM que aloja la implementación local de la Console.
3. Selecciona **Launch Web Console**.
4. Inicia sesión en la instancia de VM con el nombre de usuario y la contraseña que especificaste al crear la instancia de VM. El nombre de usuario es `maint` y la contraseña es la que especificaste al crear la instancia de VM.
5. Introduce 3 para ver el menú `Support and Diagnostics`.
6. Accede a 2 para utilizar las herramientas de diagnóstico y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar una contraseña de un solo uso que caduca en 24 horas.
7. Utiliza una herramienta SSH, como Putty, para conectarte a la máquina virtual de implementación local de Console con el nombre de usuario `diag` y la contraseña de un solo uso que configuraste.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.