



Administrar sistemas StorageGRID

StorageGRID

NetApp
November 26, 2025

Tabla de contenidos

Administrador de sistemas StorageGRID	1
Visualice sus sistemas StorageGRID	1
Ver y actualizar certificados de StorageGRID en la NetApp Console	1
Ver el estado de un certificado de interfaz de administración	1
Actualizar el certificado de la interfaz de administración	2
Administrador de StorageGRID mediante Grid Manager en la NetApp Console	2
Configuraciones compatibles	2
Limitaciones	2
Cambiar al Administrador de cuadrícula	3
Obtenga ayuda con Grid Manager	4
Utilice los servicios de datos de NetApp con StorageGRID	4
Eliminar un sistema StorageGRID	4

Administrar sistemas StorageGRID

Visualice sus sistemas StorageGRID

Después de descubrir sus sistemas StorageGRID , puede ver detalles sobre la distribución de la capacidad y las alertas, los nodos y los inquilinos asociados.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento o especialista en salud del sistema. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso a la NetApp Console"](#).

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID que desea ver.
3. Seleccione una de las opciones de menú disponibles para ver más detalles sobre su sistema StorageGRID :
 - **Descripción general**: una vista detallada de la distribución de la capacidad del sistema (capacidad utilizada y libre), la cantidad de alertas del sistema, nodos e inquilinos, y más.
 - **Alertas**: un resumen de las alertas del sistema, que incluye alertas activas, alertas resueltas y alertas silenciadas.
 - **Nodos**: Detalles sobre el nodo de administración, el nodo de puerta de enlace API y los nodos de almacenamiento. Esto incluye porcentajes de datos de objetos utilizados, metadatos de objetos utilizados y uso de CPU.
 - **Inquilinos**: Detalles clave sobre los inquilinos, que incluyen el espacio lógico utilizado, la utilización de cuotas, las cuotas y el número de objetos.

Ver y actualizar certificados de StorageGRID en la NetApp Console

Se requiere un certificado de interfaz de administración en su sistema StorageGRID antes de descubrir el sistema desde la NetApp Console. El certificado proporciona una conexión segura entre la consola y StorageGRID. Dado que los certificados pueden caducar, es posible que ocasionalmente necesites ver el estado o actualizar un certificado.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso a la NetApp Console"](#).

Ver el estado de un certificado de interfaz de administración

Vea el estado del certificado de la interfaz de administración de un sistema StorageGRID para verificar que el certificado aún sea válido.

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.

2. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID .
3. Desde la vista estándar, verifique el estado del certificado aprobado por el usuario en la parte inferior del panel *Información* en el lado derecho de la página.



El estado del certificado se actualiza una vez cada 24 horas.

Actualizar el certificado de la interfaz de administración

Si el estado de su certificado de interfaz de administración no es válido o recibe una notificación de que su certificado ha expirado, deberá actualizarlo para que la NetApp Console pueda conectarse a StorageGRID.

Pasos

1. Vaya a su administrador de red local en StorageGRID y siga las instrucciones para "["Instalación de un certificado de interfaz de administración en StorageGRID"](#)" .
2. Desde el menú de navegación de la NetApp Console , seleccione **Almacenamiento > Administración**.
3. En la página **Sistemas**, seleccione el sistema StorageGRID .
4. Seleccione el ícono de más opciones (círculo con tres puntos horizontales).

The screenshot shows the StorageGRID Deployment page in the Grid Manager section of the NetApp Console. At the top, there's a breadcrumb trail: Systems > StorageGRID Deployment. To the right of the breadcrumb are buttons for Grid Manager, Timeline, Refresh, and a three-dot menu. Below the breadcrumb, the title 'StorageGRID Deployment' is displayed. Underneath the title, there are four tabs: Overview (which is underlined in blue), Alerts, Nodes, and Tenants. On the far right of the main content area, there are two buttons: 'Update certificate' and 'Remove from Workspace'. A green rectangular box highlights the 'Update certificate' button.

5. Seleccione **Actualizar certificado**.
6. En la página **Aprobar certificado**, seleccione **Aprobar certificado** para usar el certificado actualizado.

Administrar StorageGRID mediante Grid Manager en la NetApp Console

Administre un sistema StorageGRID desde la consola utilizando la vista avanzada. Esta vista le permite utilizar Grid Manager desde la consola.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento o especialista en salud del sistema. "["Obtenga más información sobre los roles de acceso"](#)".

Configuraciones compatibles

Grid Manager está disponible en la consola a partir de StorageGRID 11.8.

Limitaciones

Las siguientes operaciones de Grid Manager no están disponibles desde la consola. Si necesita realizar estas operaciones, inicie sesión directamente en Grid Manager.

Menú del Administrador de cuadrícula	Operaciones no disponibles desde la consola
Usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Enlace para cerrar sesión • Enlace a la documentación de la API • Cambiar la contraseña
Nodos	<ul style="list-style-type: none"> • No puede acceder a SANtricity System Manager desde la pestaña Nodos > SANtricity System Manager. • Al ver alertas, es posible que no pueda seleccionar todos los enlaces en las acciones recomendadas. Por ejemplo, los enlaces que van a páginas de Grid Manager no compatibles no funcionarán.
Inquilinos	<p>No puede iniciar sesión en una cuenta de inquilino desde el asistente Crear un inquilino o desde la página Inquilinos.</p> <p>Actualmente la consola no es compatible con el administrador de inquilinos. Si bien puede crear nuevas cuentas de inquilino desde la consola, los usuarios inquilinos no pueden iniciar sesión en sus cuentas desde la consola.</p>
ILM	Enlace de grados de almacenamiento
Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Contraseñas de la red • Configuración de seguridad > Tiempo de espera por inactividad del navegador • Inicio de sesión único • Agente SNMP > Archivo MIB para la interfaz BMC
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete de recuperación • Actualización de software
Soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Topología de cuadrícula • Recopilación de registros • Todos los enlaces a las métricas de Prometheus y los paneles de Grafana • Todas las opciones para alarmas heredadas • Costo del enlace • Entidades del NMS

Cambiar al Administrador de cuadrícula

Abra un sistema StorageGRID y seleccione la opción Administrador de Grid.

Pasos

1. Desde la página **Sistemas**, abra el sistema StorageGRID .

2. En la parte superior derecha, seleccione **Cambiar a Administrador de cuadrícula**.
3. Utilice Grid Manager para administrar el sistema StorageGRID .
4. Si es necesario, seleccione **Atrás** para regresar a la vista estándar a través de la Consola.

Obtenga ayuda con Grid Manager

Si necesita ayuda para utilizar Grid Manager, consulte "["Documentación de StorageGRID"](#)" para obtener instrucciones paso a paso.

Utilice los servicios de datos de NetApp con StorageGRID

Después de descubrir un sistema StorageGRID en la NetApp Console, puede usar los servicios de datos de NetApp para realizar copias de seguridad, organizar los datos en niveles y sincronizarlos.

- Utilice NetApp Backup and Recovery para realizar copias de seguridad de los datos de sus sistemas ONTAP locales en el almacenamiento de objetos en sus sistemas NetApp StorageGRID .

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema StorageGRID .

["Obtenga más información sobre cómo realizar copias de seguridad de datos locales de ONTAP en StorageGRID"](#)

- Utilice NetApp Cloud Tiering para organizar automáticamente en niveles los datos inactivos desde los clústeres ONTAP locales a StorageGRID.

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema StorageGRID .

["Obtenga más información sobre la organización en niveles de datos desde clústeres ONTAP locales a StorageGRID"](#)

- Utilice NetApp Copy and Sync para sincronizar datos hacia o desde un sistema StorageGRID .

Para comenzar, vaya a la página **Sistemas** y arrastre y suelte el sistema de origen en el sistema de destino. StorageGRID puede ser el origen o el destino.

["Obtenga más información sobre NetApp Copy and Sync"](#)

Eliminar un sistema StorageGRID

Elimine un sistema StorageGRID si ya no desea administrarlo desde la NetApp Console.

Rol de NetApp Console requerido:

Administrador de almacenamiento. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso a la NetApp Console"](#).

Quitar el sistema de la consola no afecta al sistema StorageGRID . Puedes volver a agregarlo a la consola en cualquier momento.

Pasos

1. Desde el menú de navegación, seleccione **Almacenamiento > Administración**.
2. Desde la página **Sistemas**, abra el sistema StorageGRID .
3. Desde la vista estándar, seleccione el ícono de menú y seleccione **Eliminar del espacio de trabajo**.
4. Seleccione **Eliminar** para confirmar.

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.