Description des fenêtres d'alerte et des boîtes de dialogue

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-iq-unified-manager-918/events/reference_alert_setup_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Description des fenêtres d’alerte et des boîtes de dialogue . . . 1
- Découvrez la page de configuration des alertes dans Active IQ Unified Manager . . . 1
  - Boutons de commande . . . 1
  - Vue de liste . . . 1
  - Zone de détails . . . 2
- Découvrez la boîte de dialogue Ajouter une alerte dans Active IQ Unified Manager . . . 3
  - Nom . . . 3
  - Ressources . . . 3
  - Événements . . . 4
  - Actions . . . 4
  - Boutons de commande . . . 5
- Modifier les propriétés des alertes dans Active IQ Unified Manager . . . 5
  - Nom . . . 5
  - Ressources . . . 5
  - Événements . . . 6
  - Actions . . . 6
  - Boutons de commande . . . 7

Description des fenêtres d’alerte et des boîtes de dialogue

Découvrez la page de configuration des alertes dans Active IQ Unified Manager

La page « Configuration des alertes » affiche une liste d’alertes et fournit des informations sur le nom de l’alerte, son statut, la méthode de notification et la fréquence de notification. Vous pouvez également ajouter, modifier, supprimer, activer ou désactiver des alertes depuis cette page.

Vous devez disposer du rôle Application Administrator ou Storage Administrator.

Boutons de commande

- **Ajouter**

  Affiche la boîte de dialogue Ajouter une alerte, qui vous permet d’ajouter de nouvelles alertes.

- **Modifier**

  Affiche la boîte de dialogue Modifier l’alerte, qui vous permet de modifier les alertes sélectionnées.

- **Supprimer**

  Supprime les alertes sélectionnées.

- **Activer**

  Permet aux alertes sélectionnées d’envoyer des notifications.

- **Désactiver**

  Désactive les alertes sélectionnées lorsque vous souhaitez interrompre temporairement l’envoi de notifications.

- **Test**

  Tester les alertes sélectionnées pour vérifier leur configuration après leur ajout ou leur modification.

- **Alertes concernant les événements résolus et obsolètes**

  Permet d’activer ou de désactiver l’envoi d’alertes lorsque des événements passent à l’état Résolu ou Obsolète. Cela peut aider à éviter aux utilisateurs de recevoir des notifications inutiles.

Vue de liste

La vue Liste affiche, sous forme de tableau, les informations relatives aux alertes créées. Vous pouvez utiliser les filtres de colonnes pour personnaliser les données affichées. Vous pouvez également sélectionner une alerte pour afficher plus d’informations la concernant dans la zone de détails.

- **Statut**

  Indique si une alerte est activée () ou désactivée ().

- **Alerte**

  Affiche le nom de l'alerte.

- **Description**

  Affiche une description de l'alerte.

- **Méthode de notification**

  Affiche le mode de notification sélectionné pour l'alerte. Vous pouvez avertir les utilisateurs par e-mail ou par traps SNMP.

- **Fréquence de notification**

  Spécifie la fréquence (en minutes) à laquelle le serveur de gestion continue d'envoyer des notifications jusqu'à ce que l'événement soit acquitté, résolu ou déplacé vers l'état Obsolète.

Zone de détails

La zone de détails fournit plus d'informations sur l'alerte sélectionnée.

- **Nom de l'alerte**

  Affiche le nom de l'alerte.

- **Description de l'alerte**

  Affiche une description de l'alerte.

- **Événements**

  Affiche les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher l'alerte.

- **Ressources**

  Affiche les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher l'alerte.

- **Comprend**

  Affiche le groupe de ressources pour lequel vous souhaitez déclencher l'alerte.

- **Exclut**

  Affiche le groupe de ressources pour lequel vous ne souhaitez pas déclencher l'alerte.

- **Méthode de notification**

  Affiche le mode de notification de l'alerte.

- **Fréquence de notification**

Affiche la fréquence à laquelle le serveur de gestion continue d'envoyer des notifications d'alerte jusqu'à ce que l'événement soit acquitté, résolu ou déplacé vers l'état Obsolete.

- **Nom du script**

  Affiche le nom du script associé à l'alerte sélectionnée. Ce script est exécuté lorsqu'une alerte est générée.

- **Destinataires du courriel**

  Affiche les adresses électroniques des utilisateurs qui reçoivent la notification d'alerte.

Découvrez la boîte de dialogue Ajouter une alerte dans Active IQ Unified Manager

Vous pouvez créer des alertes pour être informé lorsqu'un événement particulier est généré, afin de résoudre rapidement le problème et de minimiser ainsi l'impact sur votre environnement. Vous pouvez créer des alertes pour une ressource unique ou un ensemble de ressources, ainsi que pour des événements d'un niveau de gravité particulier. Vous pouvez également spécifier la méthode et la fréquence de notification des alertes.

Vous devez disposer du rôle Application Administrator ou Storage Administrator.

Nom

Cette zone vous permet de spécifier un nom et une description pour l'alerte :

- **Nom de l'alerte**

  Permet de spécifier un nom d'alerte.

- **Description de l'alerte**

  Permet de spécifier une description pour l'alerte.

Ressources

Cette zone vous permet de sélectionner une ressource individuelle ou de regrouper les ressources selon une règle dynamique pour laquelle vous souhaitez déclencher l'alerte. Une règle dynamique correspond à un ensemble de ressources filtrées selon la chaîne de texte que vous spécifiez. Vous pouvez rechercher des ressources en sélectionnant un type de ressource dans la liste déroulante ou en indiquant le nom exact d'une ressource pour afficher une ressource spécifique.

Si vous créez une alerte à partir de l'une des pages de détails d'un objet de stockage, cet objet est automatiquement inclus dans l'alerte.

- **Inclure**

  Permet d'inclure les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher des alertes. Vous pouvez spécifier une chaîne de caractères pour regrouper les ressources qui correspondent à cette chaîne et sélectionner ce groupe pour l'inclure dans l'alerte. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les volumes dont le nom contient la chaîne « abc ».

- **Exclure**

  Permet d'exclure les ressources pour lesquelles vous ne souhaitez pas déclencher d'alertes. Par exemple, vous pouvez exclure tous les volumes dont le nom contient la chaîne « xyz ».

  L'onglet Exclure s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez toutes les ressources d'un type de ressource particulier : par exemple, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

  Si une ressource correspond à la fois aux règles d'inclusion et d'exclusion que vous avez spécifiées, la règle d'exclusion prévaut sur la règle d'inclusion et cet événement ne génère aucune alerte.

Événements

Cette section vous permet de sélectionner les événements pour lesquels vous souhaitez créer des alertes. Vous pouvez créer des alertes pour des événements en fonction de leur niveau de gravité ou pour un ensemble d'événements.

Pour sélectionner plusieurs événements, vous devez maintenir la touche Ctrl enfoncée pendant que vous effectuez vos sélections.

- **Gravité de l'événement**

  Permet de sélectionner les événements en fonction du type de gravité, qui peut être Critique, Erreur ou Avertissement.

- **Le nom de l'événement contient**

  Permet de sélectionner les événements dont le nom contient les caractères spécifiés.

Actions

Cette section vous permet de spécifier les utilisateurs à notifier lorsqu'une alerte est déclenchée. Vous pouvez également y définir le mode et la fréquence de notification.

- **Alertez ces utilisateurs**

  Permet de spécifier l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur de l'utilisateur qui doit recevoir les notifications.

  Si vous modifiez l'adresse e-mail spécifiée pour l'utilisateur et rouvrez l'alerte pour la modifier, le champ Nom apparaît vide, car l'adresse e-mail modifiée n'est plus associée à l'utilisateur précédemment sélectionné. De même, si vous avez modifié l'adresse e-mail de l'utilisateur sélectionné depuis la page Users, l'adresse e-mail modifiée n'est pas mise à jour pour l'utilisateur sélectionné.

- **Fréquence de notification**

  Permet de spécifier la fréquence à laquelle le serveur de gestion envoie des notifications jusqu'à ce que l'événement soit acquitté, résolu ou déplacé vers l'état obsolète.

  Vous pouvez choisir les méthodes de notification suivantes :

  - Notifier une seule fois
  - Notifier à la fréquence spécifiée
  - Notifier à une fréquence spécifiée dans la plage horaire spécifiée

- **Émettre un trap SNMP**

  Cocher cette case vous permet de spécifier si les traps SNMP doivent être envoyés à l'hôte SNMP configuré globalement.

- **Exécuter le script**

  Permet d'ajouter votre script personnalisé à l'alerte. Ce script est exécuté lorsqu'une alerte est générée.

> Si cette fonctionnalité n'apparaît pas dans l'interface utilisateur, c'est parce qu'elle a été désactivée par votre administrateur. Si nécessaire, vous pouvez activer cette fonctionnalité dans **Gestion du stockage** > **Paramètres des fonctionnalités**.

Boutons de commande

- **Sauvegarder**

  Génère une alerte et ferme la boîte de dialogue.

- **Annuler**

  Annule les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Modifier les propriétés des alertes dans Active IQ Unified Manager

Vous pouvez modifier les propriétés de l'alerte, telles que la ressource à laquelle elle est associée, les événements, le script et les options de notification.

Nom

Cette zone vous permet de modifier le nom et la description de l'alerte.

- **Nom de l'alerte**

  Permet de modifier le nom de l'alerte.

- **Description de l'alerte**

  Permet de spécifier une description pour l'alerte.

- **État d'alerte**

  Permet d'activer ou de désactiver l'alerte.

Ressources

Cette zone vous permet de sélectionner une ressource individuelle ou de regrouper les ressources selon une règle dynamique pour laquelle vous souhaitez déclencher l'alerte. Vous pouvez rechercher des ressources en sélectionnant un type de ressource dans la liste déroulante ou en spécifiant le nom exact de la ressource pour afficher une ressource spécifique.

- **Inclure**

  Permet d'inclure les ressources pour lesquelles vous souhaitez déclencher des alertes. Vous pouvez spécifier une chaîne de texte pour regrouper les ressources qui correspondent à cette chaîne et sélectionner ce groupe pour l'inclure dans l'alerte. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les volumes dont le nom contient la chaîne "vol0".

- **Exclure**

  Permet d'exclure les ressources pour lesquelles vous ne souhaitez pas déclencher d'alertes. Par exemple, vous pouvez exclure tous les volumes dont le nom contient la chaîne « `xyz` ».

  L'onglet Exclure s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez toutes les ressources d'un type de ressource particulier, par exemple, <<All Volumes>> ou <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Événements

Cette section vous permet de sélectionner les événements pour lesquels vous souhaitez déclencher les alertes. Vous pouvez déclencher une alerte pour des événements d'un certain niveau de gravité ou pour un ensemble d'événements.

- **Gravité de l'événement**

  Permet de sélectionner les événements en fonction du type de gravité, qui peut être Critique, Erreur ou Avertissement.

- **Le nom de l'événement contient**

  Permet de sélectionner les événements dont le nom contient les caractères spécifiés.

Actions

Cette zone vous permet de spécifier le mode de notification et la fréquence des notifications.

- **Alertez ces utilisateurs**

  Permet de modifier l'adresse électronique ou le nom d'utilisateur, ou de spécifier une nouvelle adresse électronique ou un nouveau nom d'utilisateur pour recevoir des notifications.

- **Fréquence de notification**

  Permet de modifier la fréquence à laquelle le serveur de gestion envoie des notifications jusqu'à ce que l'événement soit reconnu, résolu ou déplacé vers l'état obsolète.

  Vous pouvez choisir les méthodes de notification suivantes :

  - Notifier une seule fois
  - Notifier à la fréquence spécifiée
  - Notifier à une fréquence spécifiée dans la plage horaire spécifiée

- **Émettre un trap SNMP**

  Permet de spécifier si les traps SNMP doivent être envoyés à l'hôte SNMP configuré globalement.

- **Exécuter le script**

  Permet d’associer un script à l’alerte. Ce script est exécuté lorsqu’une alerte est générée.

Boutons de commande

- **Sauvegarder**

  Enregistre les modifications et ferme la boîte de dialogue.

- **Annuler**

  Annule les modifications et ferme la boîte de dialogue.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.