



Gérer les machines virtuelles de stockage

Workload Factory for NetApp Console

NetApp

October 07, 2026

Sommaire

- Gérer les machines virtuelles de stockage. 1
 - Gérez les paramètres de la machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory 1
 - Configurez et mettez à jour Active Directory pour une machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory 1
 - Gérer les balises de la machine virtuelle de stockage. 2
 - Réinitialisez le mot de passe de la machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory 2
 - Supprimer une VM de stockage dans NetApp Workload Factory 3

Gérer les machines virtuelles de stockage

Gérez les paramètres de la machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory

Gérez les paramètres d'une machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory. Vous configurez et mettez à jour Active Directory pour une machine virtuelle de stockage, pouvez mettre à jour le mot de passe de la machine virtuelle de stockage et gérer les étiquettes de la machine virtuelle de stockage.

Configurez et mettez à jour Active Directory pour une machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory

Configurer et mettre à jour Active Directory pour une machine virtuelle de stockage dans un système de fichiers FSx pour ONTAP dans NetApp Workload Factory.

Les mêmes étapes s'appliquent à la configuration et à la mise à jour d'Active Directory pour une machine virtuelle de stockage.

Étapes

1. Connectez-vous au ["NetApp Console"](#).
2. Sélectionnez le menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. Dans **FSx for ONTAP**, sélectionnez le menu Actions du système de fichiers dont la VM de stockage doit être mise à jour, puis sélectionnez **Manage**.
4. Dans l'aperçu du système de fichiers, sous Storage VMs, sélectionnez **Manage**.
5. Depuis l'écran Gérer les machines virtuelles de stockage, sélectionnez le menu des actions de la machine virtuelle de stockage pour laquelle vous souhaitez configurer Active Directory, puis sélectionnez **Actions de base > Gérer la configuration AD**.
6. Sur la page Gérer la configuration AD, indiquez les informations suivantes :
 - a. **Domaine Active Directory à rejoindre** : saisissez le nom de domaine complet (FQDN) de votre Active Directory.
 - b. **Adresses IP DNS** : Saisissez jusqu'à trois adresses IP séparées par des virgules.
 - c. **Nom NetBIOS du serveur SMB** : saisissez le nom NetBIOS du serveur SMB de l'objet ordinateur Active Directory à créer pour votre machine virtuelle de stockage. Il s'agit du nom de cette machine virtuelle de stockage dans Active Directory.
 - d. **Nom d'utilisateur** : Saisissez le nom d'utilisateur du compte de service dans votre Active Directory existant.

N'incluez pas de préfixe ni de suffixe de domaine. Pour `EXAMPLE\ADMIN`, utilisez `ADMIN`.

- e. **Mot de passe**: Saisissez le mot de passe du compte de service.
- f. **Unité organisationnelle (UO)** : Saisissez l'unité organisationnelle.

L'OU est le nom de chemin distinctif de l'unité organisationnelle à laquelle vous souhaitez joindre votre système de fichiers.

- g. **Groupe des administrateurs délégués** : Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le groupe des administrateurs délégués du système de fichiers.

Le groupe des administrateurs délégués est le nom du groupe de votre Active Directory qui peut administrer votre système de fichiers.

Si vous utilisez AWS Managed Microsoft AD, vous devez spécifier un groupe tel que AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators ou un groupe personnalisé disposant d'autorisations déléguées pour l'OU.

Si vous vous connectez à un AD autogéré, utilisez le nom du groupe dans votre AD. Le groupe par défaut est `Domain Admins`.

7. Sélectionnez **Appliquer**.

Gérer les balises de la machine virtuelle de stockage

Les étiquettes peuvent vous aider à classer vos ressources. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des étiquettes pour une machine virtuelle de stockage à tout moment dans NetApp Workload Factory.

Étapes

1. Connectez-vous au ["NetApp Console"](#).
2. Sélectionnez le menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. Dans **FSx for ONTAP**, sélectionnez le menu Actions du système de fichiers dont la VM de stockage doit être mise à jour, puis sélectionnez **Manage**.
4. Dans l'aperçu du système de fichiers, sous Storage VMs, sélectionnez **Manage**.
5. Depuis l'écran Gérer les machines virtuelles de stockage, sélectionnez le menu Actions de la machine virtuelle de stockage pour laquelle vous souhaitez modifier les balises, puis sélectionnez **Actions de base > Modifier les balises de la machine virtuelle de stockage**.
6. Sur la page Modifier les balises de la machine virtuelle de stockage, ajoutez, modifiez ou supprimez des balises.

Le nombre maximal d'étiquettes que vous pouvez appliquer à une machine virtuelle de stockage est de 50.

7. Sélectionnez **Appliquer**.

Réinitialisez le mot de passe de la machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory

Réinitialisez le mot de passe d'une machine virtuelle de stockage dans NetApp Workload Factory si nécessaire.

Étapes

1. Connectez-vous au ["NetApp Console"](#).
2. Sélectionnez le menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. Dans **FSx for ONTAP**, sélectionnez le menu Actions du système de fichiers contenant le mot de passe de la machine virtuelle de stockage à réinitialiser, puis sélectionnez **Gérer**.
4. Dans l'aperçu du système de fichiers, sous Storage VMs, sélectionnez **Manage**.

5. Depuis l'écran Gérer les machines virtuelles de stockage, sélectionnez le menu Actions de la machine virtuelle de stockage dont vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, puis sélectionnez **Actions de base > Réinitialiser le mot de passe**.
6. Dans la boîte de dialogue Reset password, fournissez les informations suivantes :
 - a. **Nouveau mot de passe** : Saisissez un nouveau mot de passe pour la VM de stockage.
 - b. **Confirmer le mot de passe** : Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer.

Supprimer une VM de stockage dans NetApp Workload Factory

Supprimez une machine virtuelle de stockage (SVM) dont vous n'avez plus besoin de la configuration du système de fichiers FSx for ONTAP.

Avant de commencer

Veillez prendre connaissance des points suivants avant de supprimer une machine virtuelle de stockage :

- Assurez-vous qu'aucune application n'accède aux données du SVM.
- Supprimez tous les volumes non racine rattachés à la SVM.

Étapes

1. Connectez-vous au ["NetApp Console"](#).
2. Sélectionnez le menu , **Workloads > Storage > FSx for ONTAP**.
3. Dans **FSx for ONTAP**, sélectionnez le menu des actions du système de fichiers à mettre à jour, puis sélectionnez **Gérer**.
4. Dans l'aperçu du système de fichiers, sous Storage VMs, sélectionnez **Manage**.
5. Sur l'écran Gérer les machines virtuelles de stockage, sélectionnez le menu Actions de la machine virtuelle de stockage à supprimer.
6. Sélectionnez **Supprimer la machine virtuelle de stockage**.
7. Dans la boîte de dialogue Delete storage VM, tapez « delete » pour supprimer la machine virtuelle de stockage.
8. Sélectionnez **Supprimer** pour confirmer.

Informations sur le copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.