



Usa la NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Sommario

- Usa la NetApp Console 1
 - Accedi alla distribuzione locale della NetApp Console 1
 - Passa da una flotta all'altra nella NetApp Console distribuzione locale 1
 - Gestisci le impostazioni utente della distribuzione locale della NetApp Console 2
 - Modifica il tuo nome visualizzato 3
 - Configura l'autenticazione a più fattori 3
 - Rigenera il tuo codice di recupero MFA 4
 - Elimina la configurazione MFA 4
 - Contatta l'amministratore della tua organizzazione 4
 - Configura la modalità scura (tema scuro) 4
- Usa l'assistente NetApp Console nella distribuzione locale di NetApp Console 5
 - Scopri cosa puoi fare con l'assistente della Console 5
 - Conferma che puoi usare l'Assistente della Console 5
 - Fai una domanda all'assistente della console o chiedi un'azione 6

Usa la NetApp Console

Accedi alla distribuzione locale della NetApp Console

Puoi accedere alla distribuzione locale della NetApp Console dopo che l'amministratore della tua organizzazione ti ha invitato al tuo account utente dell'organizzazione della distribuzione locale della Console. Per accedere, usa l'indirizzo email associato al tuo login.

Se accedi ma non vedi alcuna risorsa, contatta l'amministratore dell'organizzazione. ["Contatta l'amministratore della tua organizzazione"](#).

Passaggi

1. Apri un browser web e vai all'indirizzo IP in cui è installata la distribuzione locale della Console.
2. Nella pagina di **Log in**, inserisci l'indirizzo email associato al tuo login.
3. A seconda del metodo di autenticazione associato al tuo login, ti verrà richiesto di inserire le tue credenziali.

- Un account NetApp Console che utilizza il tuo indirizzo email e una password



- Se l'autenticazione a più fattori (MFA) è abilitata: dopo aver inserito la password, ti verrà chiesto di inserire un codice TOTP (dalla tua app authenticator) o di utilizzare un codice di recupero.
- Se accedi tramite codici di recupero, usali nell'ordine mostrato nell'interfaccia utente durante la richiesta del codice di recupero.

+

- Un account Active Directory che utilizza il tuo indirizzo email e la tua password

Passa da una flotta all'altra nella NetApp Console distribuzione locale


Nella distribuzione locale di NetApp Console, se hai accesso a più flotte, puoi passare da una all'altra in qualsiasi momento.



Non puoi passare a un'altra flotta mentre visualizzi una delle pagine **Identità e accesso**.

Passaggi

1. Nell'interfaccia superiore della distribuzione locale della Console, seleziona **Ambito**.
2. Esplora le flotte nella tua organizzazione, seleziona la flotta che vuoi e poi seleziona **Cambia**.



Gestisci le impostazioni utente della distribuzione locale della NetApp Console

Nella distribuzione locale di NetApp Console, puoi modificare il profilo della tua distribuzione locale della Console, incluso cambiare la password, abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) e vedere chi è l'amministratore della tua Console.

Modifica il tuo nome visualizzato

Puoi cambiare il nome visualizzato della tua distribuzione locale della Console, che ti identifica agli altri utenti. Non puoi cambiare il tuo username o l'indirizzo email.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della distribuzione locale della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona l'icona **Modifica** accanto al tuo nome.
3. Inserisci il tuo nuovo nome visualizzato nel campo **Nome**.

Configura l'autenticazione a più fattori

Configura l'autenticazione a più fattori (MFA) per migliorare la sicurezza richiedendo un secondo metodo di verifica quando accedi all'implementazione locale di NetAppConsole.

Gli utenti che accedono tramite il NetApp Support Site non possono abilitare MFA. Se questo è il tuo caso, non vedi l'opzione per abilitare MFA nelle impostazioni del tuo profilo.

Non abilitare MFA se il tuo account utente viene utilizzato per l'accesso API. L'autenticazione a più fattori interrompe l'accesso API quando è abilitata per un account utente. Usa account di servizio per tutti gli accessi API.



Non puoi configurare l'autenticazione a più fattori (MFA) per il tuo account tramite la distribuzione locale della Console se il tuo account utilizza Active Directory o un altro servizio di directory integrato per l'autenticazione.

Prima di iniziare

- Devi aver già scaricato un'app di autenticazione, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator, sul tuo dispositivo.
- Ti servirà la password per configurare l'autenticazione a più fattori (MFA).



Se non hai accesso alla tua app di autenticazione o perdi il codice di recupero, contatta l'amministratore della Console per aiuto.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona **Configura** accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Segui le istruzioni per configurare l'autenticazione a più fattori (MFA) per il tuo account.
4. Al termine della procedura, ti verrà chiesto di salvare i codici di recupero. Scegli se copiare i codici o scaricare un file di testo contenente i codici. Conserva questi codici in un luogo sicuro. Hai bisogno dei codici di recupero se perdi l'accesso alla tua app di autenticazione.



Se devi accedere con un codice di recupero, usali nell'ordine mostrato nell'interfaccia utente durante la richiesta del codice di recupero.

Dopo che hai configurato l'autenticazione a più fattori (MFA), la distribuzione locale della Console ti chiede di inserire un codice monouso dalla tua app di autenticazione ogni volta che accedi.

Rigenera il tuo codice di recupero MFA

Puoi utilizzare un codice di recupero una sola volta. Se lo perdi, creane uno nuovo.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della distribuzione locale della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona  accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Seleziona **Rigenera codice di ripristino**.
4. Copia i codici di ripristino generati e salvali in un luogo sicuro.

Elimina la configurazione MFA

Eliminando l'autenticazione a più fattori (MFA), rimuovi il secondo passaggio di verifica per il prossimo accesso. Per usare di nuovo l'MFA, devi configurarla nuovamente dalle impostazioni utente.



Se non riesci ad accedere all'app di autenticazione o al codice di recupero, dovrai contattare l'amministratore della tua organizzazione per reimpostare la configurazione MFA.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della distribuzione locale della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona  accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Seleziona **Delete**.

Contatta l'amministratore della tua organizzazione

Se devi contattare l'amministratore della tua organizzazione, puoi inviargli un'email direttamente dalla Console. L'amministratore gestisce gli account utente e le autorizzazioni all'interno della tua organizzazione.



Devi avere un'applicazione di posta elettronica predefinita configurata nel browser per usare la funzione **Contatta gli amministratori**.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della distribuzione locale della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona **Contatta gli amministratori** per inviare un'email all'amministratore della tua organizzazione.
3. Seleziona l'applicazione di posta elettronica da utilizzare.
4. Completa l'email e seleziona **Invia**.

Configura la modalità scura (tema scuro)

Puoi impostare la distribuzione locale della Console per visualizzarla in modalità scura.

Passaggi

1. Seleziona l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della distribuzione locale della Console per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.

2. Sposta il cursore **Dark theme** per attivarlo.

Usa l'assistente NetApp Console nella distribuzione locale di NetApp Console

Usa l'assistente NetApp Console nella distribuzione locale di NetApp Console per gestire lo storage e ottenere risposte in linguaggio naturale. Descrivi ciò di cui hai bisogno in modo semplice e NetApp Console nella distribuzione locale agirà di conseguenza, rispettando le tue policy di storage e l'accesso in base al ruolo.



Questa documentazione relativa alla connessione di un LLM all'assistente della Console per abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale è fornita come anteprima tecnologica. Con questa offerta in anteprima, NetApp si riserva il diritto di modificare i dettagli dell'offerta, i contenuti e la tempistica prima della disponibilità generale.

Le azioni dell'assistente sono limitate dal livello di accesso in base al ruolo che ti è stato assegnato. "[Scopri i ruoli di accesso](#)".

Scopri cosa puoi fare con l'assistente della Console

L'assistente di Console è un'interfaccia in linguaggio naturale per l'implementazione locale di NetApp Console. Poni una domanda o descrivi un'attività e ti restituirà una risposta o un'azione proposta. L'assistente fornisce queste funzionalità:

- **Provisioning dello storage** Descrivi un carico di lavoro in linguaggio semplice. L'assistente suggerisce una classe di storage e una posizione, poi crea il volume o la LUN dopo che hai confermato i dettagli. Ad esempio, chiedigli di creare un volume CIFS con una capacità specifica. L'assistente identifica il cluster e la storage virtual machine (SVM), inserisce i parametri richiesti ed effettua il provisioning dello storage.
- **Cerca e ottieni assistenza** Fai domande sul tuo ambiente di storage, scopri le funzionalità di distribuzione locale della Console e ottieni risposte contestuali dalla documentazione NetApp e dallo stato attuale della fleet.
- **Esamina gli avvisi** Chiedi all'assistente di esaminare un avviso attivo. Analizza il problema e suggerisce una soluzione oppure, con la tua conferma, esegue un'azione correttiva.

L'assistente invia le richieste esclusivamente all'endpoint LLM configurato dal tuo amministratore nella distribuzione locale della Console. Richiede conferma prima di eseguire azioni che modificano lo storage e tutte le azioni rispettano i controlli di accesso in base al ruolo assegnati al tuo account.

Conferma che puoi usare l'Assistente della Console

- Un admin dell'organizzazione o un super admin deve abilitare l'assistente della Console collegando un large language model (LLM) alla distribuzione locale della Console. Se non vedi il pulsante **Console assistant** nella dashboard, chiedi al tuo amministratore di abilitarlo. Per ulteriori informazioni, vedi "[Collega il tuo LLM e abilita l'assistente della NetApp Console](#)".
- Assicurati di avere i controlli di accesso in base al ruolo necessari per le azioni che vuoi che l'assistente esegua.

Fai una domanda all'assistente della console o chiedi un'azione

Apri l'assistente Console, scegli una modalità di accesso e inserisci un prompt che descriva la tua richiesta.

Passaggi

1. Dalla dashboard di distribuzione locale della NetApp Console, seleziona il pulsante **Console assistant**.
2. Seleziona una modalità di accesso:
 - Seleziona **Sola lettura** per fare domande e ricevere assistenza senza apportare modifiche.
 - Seleziona **Lettura/scrittura** per consentire all'assistente di agire sulla tua infrastruttura di storage.
3. Inserisci un messaggio che descrive la tua domanda o attività, quindi seleziona **Invia**.

Ad esempio: `Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.`

4. Esamina la risposta dell'assistente:
 - Per una domanda, l'assistente restituisce una risposta su cui puoi agire.
 - Per un'azione, l'assistente mostra l'azione suggerita, chiede i dettagli mancanti come il livello di autorizzazione e poi chiede conferma prima di procedere.
5. Conferma l'azione. Per le operazioni asincrone, come la creazione di volumi, l'assistente crea un job per completare la richiesta.
6. Per verificare lo stato di una richiesta, chiedi all'assistente. Ad esempio, digita `Let me know when the job completes` e l'assistente ti restituisce lo stato attuale.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.