



Gestisci le macchine virtuali di storage

Workload Factory for NetApp Console

NetApp

October 07, 2026

Sommario

- Gestisci le macchine virtuali di storage 1
 - Gestisci le impostazioni delle VM di storage in NetApp Workload Factory 1
 - Configura e aggiorna Active Directory per una storage VM in NetApp Workload Factory..... 1
 - Gestisci i tag delle VM di storage..... 2
 - Reimposta la password della VM di storage in NetApp Workload Factory 2
 - Elimina una VM di storage in NetApp Workload Factory 3

Gestisci le macchine virtuali di storage

Gestisci le impostazioni delle VM di storage in NetApp Workload Factory

Gestisci le impostazioni di una VM di storage in NetApp Workload Factory. Configura e aggiorna Active Directory per una VM di storage, puoi aggiornare la password della VM di storage e gestire i tag per la VM di storage.

Configura e aggiorna Active Directory per una storage VM in NetApp Workload Factory

Configurare e aggiornare Active Directory per una VM di storage in un file system FSx for ONTAP in NetApp Workload Factory.

Gli stessi passaggi si applicano alla configurazione e all'aggiornamento di Active Directory per una VM di storage.

Passaggi

1. Accedi al ["NetApp Console"](#).
2. Seleziona il menu , **Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP**.
3. Da **FSx for ONTAP**, seleziona il menu delle azioni del file system con la VM di storage da aggiornare, quindi seleziona **Gestisci**.
4. Nella panoramica del file system, in Storage VMs, seleziona **Manage**.
5. Dalla schermata Gestisci VM di storage, seleziona il menu delle azioni della VM di storage per cui vuoi configurare Active Directory, quindi seleziona **Azioni di base > Gestisci configurazione AD**.
6. Nella pagina Gestisci configurazione AD, fornisci le seguenti informazioni:
 - a. **Dominio Active Directory a cui unirsi:** Inserisci il fully qualified domain name (FQDN) della tua Active Directory.
 - b. **Indirizzi IP DNS:** Inserisci fino a tre indirizzi IP separati da virgole.
 - c. **Nome NetBIOS del server SMB:** immetti il nome NetBIOS del server SMB dell'oggetto computer di Active Directory da creare per la tua storage VM. Questo è il nome di questa SVM in Active Directory.
 - d. **Nome utente:** inserisci il nome utente dell'account di servizio nel tuo Active Directory esistente.

Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per `EXAMPLE\ADMIN`, usa `ADMIN`.

- e. **Password:** Inserisci la password per l'account di servizio.
- f. **Unità organizzativa (OU):** Inserisci l'unità organizzativa.

L'OU (Unità Organizzativa) è il nome distinto del percorso dell'unità organizzativa a cui vuoi unire il file system.

- g. **Gruppo di amministratori delegati:** Facoltativamente, inserisci il gruppo di amministratori delegati del file system.

Il gruppo degli amministratori delegati è il nome del gruppo nel tuo Active Directory che può amministrare il tuo file system.

Se utilizzi AWS Managed Microsoft AD, devi specificare un gruppo come AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators o un gruppo personalizzato con autorizzazioni delegate per l'OU.

Se ti connetti a un AD autogestito, usa il nome del gruppo nel tuo AD. Il gruppo predefinito è Domain Admins.

7. Seleziona **Applica**.

Gestisci i tag delle VM di storage

I tag possono aiutarti a categorizzare le tue risorse. Puoi aggiungere, modificare e rimuovere i tag per una storage VM in qualsiasi momento in NetApp Workload Factory.

Passaggi

1. Accedi al ["NetApp Console"](#).
2. Seleziona il menu , **Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP**.
3. Da **FSx for ONTAP**, seleziona il menu delle azioni del file system con la VM di storage da aggiornare, quindi seleziona **Gestisci**.
4. Nella panoramica del file system, in Storage VMs, seleziona **Manage**.
5. Dalla schermata Gestisci VM di storage, seleziona il menu delle azioni della VM di storage per cui vuoi modificare i tag, quindi seleziona **Azioni di base > Modifica tag VM di storage**.
6. Nella pagina Modifica tag VM di storage, puoi aggiungere, modificare o rimuovere i tag.

Il numero massimo di tag che puoi applicare a una macchina virtuale di storage è 50.

7. Seleziona **Applica**.

Reimposta la password della VM di storage in NetApp Workload Factory

Reimposta la password per una storage VM in NetApp Workload Factory quando necessario.

Passaggi

1. Accedi al ["NetApp Console"](#).
2. Seleziona il menu , **Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP**.
3. Da **FSx for ONTAP**, seleziona il menu delle azioni del file system con la password della VM di storage da reimpostare, quindi seleziona **Gestisci**.
4. Nella panoramica del file system, in Storage VMs, seleziona **Manage**.
5. Dalla schermata Gestisci VM di storage, seleziona il menu delle azioni della VM di storage di cui vuoi reimpostare la password, quindi seleziona **Azioni di base > Reimposta password**.
6. Nella finestra di dialogo "Reset password", inserisci quanto segue:
 - a. **Nuova password**: Inserisci una nuova password per la VM di storage.
 - b. **Conferma password**: Inserisci di nuovo la nuova password per confermare.

Elimina una VM di storage in NetApp Workload Factory

Elimina una macchina virtuale di storage (SVM) che non ti serve più dalla configurazione del file system FSx per ONTAP.

Prima di iniziare

Prima di eliminare una VM di storage, esamina i seguenti punti:

- Assicurati che nessuna applicazione stia accedendo ai dati nell'SVM.
- Elimina tutti i volumi non-root collegati all'SVM.

Passaggi

1. Accedi al ["NetApp Console"](#).
2. Seleziona il menu , **Carichi di lavoro > Archiviazione > FSx for ONTAP**.
3. Da **FSx per ONTAP**, selezionare il menu delle azioni del file system da aggiornare e quindi selezionare **Gestisci**.
4. Nella panoramica del file system, in Storage VMs, seleziona **Manage**.
5. Nella schermata Gestisci VM di storage, seleziona il menu delle azioni della VM di storage da eliminare.
6. Seleziona **Elimina VM di archiviazione**.
7. Nella finestra di dialogo Elimina VM di storage, digita "delete" per eliminare la VM di storage.
8. Seleziona **Delete** per confermare.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.