



NetApp Console 사용

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

목차

NetApp Console 사용	1
NetApp Console 로컬 배포에 로그인합니다.	1
NetApp Console 로컬 배포에서 플릿 간 전환	1
NetApp Console 로컬 배포 사용자 설정 관리	2
표시 이름 변경	2
다단계 인증 구성	3
MFA 복구 코드를 다시 생성합니다	3
MFA 구성 삭제	4
소속 기관 관리자에게 문의하십시오	4
다크 모드(다크 테마) 구성	4
NetApp Console 로컬 배포에서 NetApp Console 어시스턴트 사용	4
콘솔 도우미로 무엇을 할 수 있는지 확인해 보세요.	5
콘솔 도우미를 사용할 수 있는지 확인하십시오.	5
콘솔 도우미에게 질문하거나 작업을 요청하십시오.	5

NetApp Console 사용

NetApp Console 로컬 배포에 로그인합니다.

NetApp Console 로컬 배포 조직 관리자가 Console 로컬 배포 조직 사용자 계정에 초대한 후 NetApp Console 로컬 배포에 로그인할 수 있습니다. 로그인하려면 로그인에 연결된 이메일 주소를 사용합니다.

로그인했지만 리소스가 표시되지 않으면 조직 관리자에게 문의하십시오. "[조직 관리자에게 문의하십시오](#)".

단계

1. 웹 브라우저를 열고 Console 로컬 배포가 설치된 IP 주소로 이동합니다.
2. 로그인 페이지에서 로그인에 연결된 이메일 주소를 입력합니다.
3. 로그인에 사용된 인증 방법에 따라 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 이메일 주소와 비밀번호를 사용하는 NetApp Console 계정



- 다단계 인증(MFA)이 활성화된 경우, 비밀번호를 입력한 후 인증 앱에서 제공하는 TOTP 코드를 입력하거나 복구 코드를 사용하라는 메시지가 표시됩니다.
- 복구 코드를 사용하여 로그인하는 경우, 복구 코드 입력 메시지가 나타날 때 사용자 인터페이스에 표시된 순서대로 복구 코드를 사용하십시오.

+

- 이메일 주소와 비밀번호를 사용하는 Active Directory 계정

NetApp Console 로컬 배포에서 플릿 간 전환


NetApp Console 로컬 배포 환경에서 여러 플릿에 액세스할 수 있는 경우 언제든지 플릿 간에 전환할 수 있습니다.



ID 및 액세스 페이지를 보고 있는 동안에는 다른 플릿으로 전환할 수 없습니다.

단계

1. 콘솔 로컬 배포의 상단 헤더에서 *Scope*를 선택합니다.
2. 조직 내 플릿을 살펴보고 원하는 플릿을 선택한 다음 *전환*을 선택합니다.



NetApp Console 로컬 배포 사용자 설정 관리

NetApp Console 로컬 배포 환경에서는 암호 변경, 다단계 인증(MFA) 활성화, Console 관리자 확인 등 Console 로컬 배포 프로필을 수정할 수 있습니다.

표시 이름 변경

콘솔 로컬 배포 표시 이름(다른 사용자에게 사용자를 식별하는 이름)은 변경할 수 있습니다. 하지만 사용자 이름이나 이메일 주소는 변경할 수 없습니다.

단계

1. 콘솔 로컬 배포 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 확인하십시오.
2. 이름 옆에 있는 편집 아이콘을 선택합니다.
3. 이름 필드에 새 표시 이름을 입력합니다.

다단계 인증 구성

NetAppConsole 로컬 배포에 로그인할 때 두 번째 인증 방법을 요구하도록 다중 요소 인증(MFA)을 구성하여 보안을 강화하십시오.

NetApp 지원 사이트를 통해 로그인하는 사용자는 MFA를 활성화할 수 없습니다. 해당하는 경우 프로필 설정에서 MFA 활성화 옵션이 표시되지 않습니다.

API 접근에 사용자 계정을 사용하는 경우 다단계 인증(MFA)을 활성화하지 마십시오. 다단계 인증이 활성화되면 사용자 계정에 API 접근이 차단됩니다. 모든 API 접근에는 서비스 계정을 사용하십시오.



계정이 인증에 Active Directory 또는 다른 통합 디렉터리 서비스를 사용하는 경우 콘솔 로컬 배포를 통해 계정에 대한 MFA를 구성할 수 없습니다.

시작하기 전에

- Google Authenticator 또는 Microsoft Authenticator 등의 인증 앱을 기기에 이미 다운로드해야 합니다.
- MFA를 설정하려면 비밀번호가 필요합니다.



인증 앱에 액세스할 수 없거나 복구 코드를 분실한 경우 Console 관리자에게 도움을 요청하십시오.

단계

1. 콘솔 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 봅니다.
2. 다단계 인증 항목 옆에 있는 *구성*을 선택합니다.
3. 안내에 따라 계정에 다단계 인증(MFA)을 설정하십시오.
4. 완료되면 복구 코드를 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 코드를 복사하거나 코드가 포함된 텍스트 파일로 다운로드할 수 있습니다. 이 코드를 안전한 곳에 보관하십시오. 인증 앱에 접근할 수 없게 된 경우 복구 코드가 필요합니다.



복구 코드를 사용하여 로그인해야 하는 경우, 복구 코드 입력 메시지가 나타날 때 사용자 인터페이스에 표시된 순서대로 코드를 사용하십시오.

MFA를 설정한 후에는 콘솔 로컬 배포에서 로그인할 때마다 인증 앱에서 생성된 일회용 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

MFA 복구 코드를 다시 생성합니다

복구 코드는 한 번만 사용할 수 있습니다. 복구 코드를 분실한 경우 새 코드를 생성하십시오.

단계

1. 콘솔 로컬 배포 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 확인하십시오.

2. 다단계 인증 헤더 옆의 ...을 선택합니다.
3. *복구 코드 재생성*을 선택합니다.
4. 생성된 복구 코드를 복사하여 안전한 장소에 보관하십시오.

MFA 구성 삭제

MFA를 삭제하면 다음 로그인 시 두 번째 인증 단계가 제거됩니다. MFA를 다시 사용하려면 사용자 설정에서 다시 구성해야 합니다.



인증 앱이나 복구 코드에 액세스할 수 없는 경우, MFA 구성을 재설정하려면 조직 관리자에게 문의해야 합니다.

단계

1. 콘솔 로컬 배포 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 확인하십시오.
2. 다단계 인증 헤더 옆의 ...을 선택합니다.
3. *삭제*를 선택합니다.

소속 기관 관리자에게 문의하십시오

조직 관리자에게 연락해야 하는 경우 Console에서 직접 이메일을 보낼 수 있습니다. 관리자는 조직 내 사용자 계정 및 권한을 관리합니다.



관리자에게 문의 기능을 사용하려면 브라우저에 기본 이메일 애플리케이션이 설정되어 있어야 합니다.

단계

1. 콘솔 로컬 배포 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 확인하십시오.
2. 조직 관리자에게 이메일을 보내려면 **Contact admins** 를 선택하십시오.
3. 사용할 이메일 애플리케이션을 선택합니다.
4. 이메일 작성을 완료하고 *보내기*를 선택합니다.

다크 모드(다크 테마) 구성

콘솔 로컬 배포를 다크 모드로 표시하도록 설정할 수 있습니다.

단계

1. 콘솔 로컬 배포 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 사용자 설정 패널을 확인하십시오.
2. 어두운 테마 슬라이더를 이동하여 활성화합니다.

NetApp Console 로컬 배포에서 NetApp Console 어시스턴트 사용

NetApp Console 로컬 배포에서 NetApp Console 어시스턴트를 사용하여 스토리지를 관리하고 자연어로 답변을 얻으십시오. 필요한 사항을 일반 언어로 설명하면 NetApp Console 로컬

배포가 스토리지 정책 및 역할 기반 액세스 내에서 해당 작업을 수행합니다.



LLM을 콘솔 어시스턴트에 연결하여 AI 기능을 활성화하는 방법에 대한 이 문서는 기술 미리 보기로 제공됩니다. 이 미리 보기 제공을 통해 NetApp은 정식 출시 전에 제공 세부 정보, 콘텐츠 및 일정을 수정할 권리를 보유합니다.

도우미의 작업은 사용자에게 할당된 역할 기반 액세스 권한에 따라 제한됩니다. "[액세스 역할에 대해 알아보기](#)".

콘솔 도우미로 무엇을 할 수 있는지 확인해 보세요.

콘솔 어시스턴트는 NetApp Console 로컬 배포 환경에 대한 자연어 인터페이스입니다. 질문을 하거나 작업을 설명하면 답변이나 제안된 작업을 반환합니다. 이 어시스턴트는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 스토리지 프로비저닝 워크로드를 쉬운 언어로 설명하세요. 어시스턴트가 스토리지 클래스와 배치 위치를 권장하고, 세부 정보를 확인하면 볼륨 또는 LUN을 생성합니다. 예를 들어 특정 용량의 CIFS 볼륨을 생성하도록 요청할 수 있습니다. 어시스턴트는 클러스터와 스토리지 가상 머신(SVM)을 식별하고 필요한 매개변수를 입력한 후 스토리지를 프로비저닝합니다.
- 검색 및 안내 받기 스토리지 환경에 대한 질문을 하고, Console 로컬 배포 기능을 찾고, NetApp 설명서 및 최신 제품 현황을 통해 상황에 맞는 답변을 얻으세요.
- 경고 조사 어시스턴트에게 활성화된 경고를 조사해 달라고 요청하십시오. 어시스턴트는 문제를 분석하고 해결 방법을 제안하거나, 사용자의 확인을 받아 문제 해결 조치를 수행합니다.

어시스턴트는 관리자가 Console 로컬 배포에서 구성한 LLM 엔드포인트로만 요청을 보냅니다. 스토리지 변경 작업을 수행하기 전에 확인을 요청하며, 모든 작업은 계정에 할당된 역할 기반 액세스 제어를 준수합니다.

콘솔 도우미를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- 조직 관리자 또는 최고 관리자는 대규모 언어 모델(LLM)을 콘솔 로컬 배포에 연결하여 Console assistant를 활성화해야 합니다. 대시보드에 **Console assistant** 버튼이 표시되지 않으면 관리자에게 활성화를 요청하십시오. 자세한 내용은 "[LLM을 연결하고 NetApp Console 도우미를 활성화하십시오](#)"을 참조하십시오.
- 어시스턴트가 수행하려는 작업에 필요한 역할 기반 액세스 제어가 설정되어 있는지 확인하십시오.

콘솔 도우미에게 질문하거나 작업을 요청하십시오.

콘솔 도우미를 열고 액세스 모드를 선택한 다음 요청을 설명하는 프롬프트를 입력하십시오.

단계

1. NetApp Console 로컬 배포 대시보드에서 콘솔 도우미 버튼을 선택합니다.
2. 액세스 모드를 선택합니다.
 - 변경 작업을 하지 않고 질문이나 지침을 얻으려면 *읽기 전용*을 선택합니다.
 - 어시스턴트가 스토리지 인프라에서 작업할 수 있도록 읽기/쓰기 를 선택합니다.
3. 질문이나 작업을 설명하는 프롬프트를 입력한 다음 *보내기*를 선택하십시오.

예를 들면 다음과 같습니다. Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.

4. 어시스턴트의 응답을 검토하십시오.

- 질문에 대해 어시스턴트는 조치를 취할 수 있는 답변을 반환합니다.
 - 작업의 경우, 어시스턴트는 제안된 작업을 표시하고, 권한 수준 등 누락된 세부 정보를 요청한 다음, 진행하기 전에 확인을 요청합니다.
5. 작업을 확인하십시오. 볼륨 생성 등 비동기 작업의 경우, 어시스턴트가 요청을 완료하기 위한 작업을 생성합니다.
 6. 요청 진행 상황을 확인하려면 도우미에게 문의하세요. 예를 들어, `Let me know when the job completes`를 입력하면 도우미가 현재 상태를 알려줍니다.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.