



스토리지 **VM** 관리

Workload Factory for NetApp Console

NetApp
October 07, 2026

목차

- 스토리지 VM 관리 1
 - NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM 설정을 관리합니다..... 1
 - NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM에 대한 AD 구성 및 업데이트 1
 - 스토리지 VM 태그 관리 2
 - NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM 암호를 재설정합니다..... 2
 - NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM을 삭제합니다 2

스토리지 VM 관리

NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM 설정을 관리합니다.

NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM의 설정을 관리합니다. 스토리지 VM에 대한 Active Directory를 구성 및 업데이트하고, 스토리지 VM 암호를 업데이트하고, 스토리지 VM에 대한 태그를 관리할 수 있습니다.

NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM에 대한 AD 구성 및 업데이트

NetApp Workload Factory의 FSx for ONTAP 파일 시스템에 있는 스토리지 VM에 대한 Active Directory를 구성하고 업데이트합니다.

스토리지 VM의 Active Directory를 구성하고 업데이트하는 데에도 동일한 단계가 적용됩니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 업데이트할 스토리지 VM이 있는 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 스토리지 VM 아래의 파일 시스템 개요에서 *관리*를 선택합니다.
5. 스토리지 VM 관리 화면에서 Active Directory를 구성할 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 기본 작업 > *AD 구성 관리*를 선택합니다.
6. AD 구성 관리 페이지에서 다음을 제공하십시오:
 - a. 가입할 **Active Directory** 도메인: Active Directory의 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 입력하십시오.
 - b. **DNS IP** 주소: 쉼표로 구분하여 최대 3개의 IP 주소를 입력하십시오.
 - c. **SMB** 서버 **NetBIOS** 이름: 스토리지 VM용으로 생성할 Active Directory 컴퓨터 오브젝트의 SMB 서버 NetBIOS 이름을 입력하십시오. 이는 Active Directory에서 해당 SVM의 이름입니다.
 - d. 사용자 이름: 기존 Active Directory에 있는 서비스 계정의 사용자 이름을 입력하십시오.

도메인 접두사나 접미사를 포함하지 마십시오. 'EXAMPLE\ADMIN'의 경우 'ADMIN'를 사용하십시오.
 - e. 비밀번호: 서비스 계정의 비밀번호를 입력하세요.
 - f. 조직 단위(OU): 조직 단위를 입력하십시오.

OU는 파일 시스템을 연결하려는 조직 단위의 고유 경로 이름입니다.
 - g. 위임된 관리자 그룹: 선택적으로 위임된 파일 시스템 관리자 그룹을 입력합니다.

위임된 관리자 그룹은 Active Directory에서 파일 시스템을 관리할 수 있는 그룹의 이름입니다.

AWS Managed Microsoft AD를 사용하는 경우, AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators 또는 OU에 대한 위임 권한이 있는 사용자 지정 그룹 등의 그룹을 지정해야 합니다.

자체 관리형 AD에 연결하는 경우 AD의 그룹 이름을 사용하십시오. 기본 그룹은 `Domain Admins`입니다.

7. *적용*을 선택합니다.

스토리지 VM 태그 관리

태그를 사용하면 리소스를 분류할 수 있습니다. NetApp Workload Factory에서는 언제든지 스토리지 VM에 태그를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 업데이트할 스토리지 VM이 있는 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 스토리지 VM 아래의 파일 시스템 개요에서 *관리*를 선택합니다.
5. 스토리지 VM 관리 화면에서 태그를 편집할 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 기본 작업 > *스토리지 VM 태그 편집*을 선택합니다.
6. 스토리지 VM 태그 편집 페이지에서 태그를 추가, 편집 또는 제거합니다.

스토리지 VM에 적용할 수 있는 최대 태그 수는 50개입니다.

7. *적용*을 선택합니다.

NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM 암호를 재설정합니다.

필요한 경우 NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM의 암호를 재설정하십시오.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2.  메뉴, 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 스토리지 VM 암호를 재설정할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 스토리지 VM 아래의 파일 시스템 개요에서 *관리*를 선택합니다.
5. 스토리지 VM 관리 화면에서 암호를 재설정할 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택한 다음 기본 작업 > *암호 재설정*을 선택합니다.
6. 암호 재설정 대화 상자에서 다음 정보를 입력하십시오:
 - a. 새 암호: 스토리지 VM에 사용할 새 암호를 입력하십시오.
 - b. 비밀번호 확인: 새 비밀번호를 다시 입력하여 확인하세요.

NetApp Workload Factory에서 스토리지 VM을 삭제합니다

FSx for ONTAP 파일 시스템 구성에서 더 이상 필요하지 않은 스토리지 VM(SVM)을

삭제합니다.

시작하기 전에

스토리지 VM을 삭제하기 전에 다음 사항을 검토하십시오:

- SVM의 데이터에 액세스하는 애플리케이션이 없는지 확인하십시오.
- SVM에 연결된 루트 볼륨을 제외한 모든 볼륨을 삭제합니다.

단계

1. "NetApp Console"에 로그인하십시오.
2. 메뉴 , 워크로드 > 스토리지 > *FSx for ONTAP*을 선택합니다.
3. *FSx for ONTAP*에서 업데이트할 파일 시스템의 작업 메뉴를 선택한 다음 *관리*를 선택합니다.
4. 스토리지 VM 아래의 파일 시스템 개요에서 *관리*를 선택합니다.
5. 스토리지 VM 관리 화면에서 삭제할 스토리지 VM의 작업 메뉴를 선택합니다.
6. *스토리지 VM 삭제*를 선택합니다.
7. 스토리지 VM 삭제 대화 상자에서 "delete"를 입력하여 스토리지 VM을 삭제합니다.
8. *삭제*를 선택하여 확인하십시오.

저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.