



# OnCommand Workflow Automation를 사용하여 보호 워크플로우 실행 OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp  
December 20, 2023

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/ko-kr/oncommand-unified-manager-95/online-help/task-configuring-a-connection-between-workflow-automation-and-unified-manager.html> on December 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

OnCommand Workflow Automation를 사용하여 보호 워크플로우 실행.....	1
Workflow Automation과 Unified Manager 간 연결 구성.....	1
Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정을 제거하는 중입니다.....	2
OnCommand Workflow Automation를 재설치하거나 업그레이드하면 어떻게 됩니까.....	2
OnCommand Workflow Automation 설치 창 및 대화 상자에 대한 설명입니다.....	2

# OnCommand Workflow Automation를 사용하여 보호 워크플로우 실행

OnCommand Workflow Automation을 Unified Manager와 통합하여 스토리지 클래스에 대한 워크플로우를 실행하고 스토리지 클래스가 없는 무한 확장 볼륨을 통해 SVM을 모니터링할 수 있습니다.

## Workflow Automation과 Unified Manager 간 연결 구성

WFA(OnCommand Workflow Automation)와 Unified Manager 간에 보안 연결을 구성할 수 있습니다. Workflow Automation에 연결하면 SnapMirror 및 SnapVault 구성 워크플로우와 같은 보호 기능을 사용할 수 있으며 SnapMirror 관계를 관리하는 데 필요한 명령을 사용할 수 있습니다.

### 시작하기 전에

- Workflow Automation의 설치 버전은 4.2 이상이어야 합니다.
- WFA 서버에 "Clustered Data ONTAP을 관리하기 위한 WFA 팩" 버전 9.5.0 이상이 설치되어 있어야 합니다. 필요한 팩은 NetAppStorage Automation Store에서 다운로드할 수 있습니다.

#### "ONTAP 관리를 위한 WFA 팩"

- WFA 및 Unified Manager 연결을 지원하려면 Unified Manager에서 생성한 데이터베이스 사용자의 이름이 있어야 합니다.

이 데이터베이스 사용자에게 통합 스키마 사용자 역할이 할당되어야 합니다.

- Workflow Automation에서 관리자 역할 또는 설계자 역할을 할당해야 합니다.
- Workflow Automation 설정을 사용하려면 호스트 주소, 포트 번호 443, 사용자 이름 및 암호가 있어야 합니다.
- OnCommand 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

### 단계

1. 도구 모음에서 \* 를 클릭합니다  \* 를 선택한 다음 왼쪽 설정 메뉴에서 \* Workflow Automation \* 을 클릭합니다.
2. 설정/워크플로우 자동화 \* 페이지의 \* OnCommand Unified Manager 데이터베이스 사용자 \* 영역에서 이름을 선택하고 Unified Manager 및 Workflow Automation 연결을 지원하기 위해 생성한 데이터베이스 사용자의 암호를 입력합니다.
3. 설정/워크플로우 자동화 \* 페이지의 \* OnCommand Workflow Automation 자격 증명 \* 영역에서 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)와 Workflow Automation 설정의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.

Unified Manager 서버 포트(포트 443)를 사용해야 합니다.

4. 저장 \* 을 클릭합니다.
5. 자체 서명된 인증서를 사용하는 경우 \* 예 \* 를 클릭하여 보안 인증서를 승인합니다.

설정/워크플로우 자동화 페이지가 표시됩니다.

6. 웹 UI를 다시 로드하고 Workflow Automation 기능을 추가하려면 \* 예 \* 를 클릭합니다.

## Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정을 제거하는 중입니다

Workflow Automation을 더 이상 사용하지 않으려는 경우 Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정을 제거할 수 있습니다.

시작하기 전에

OnCommand 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 도구 모음에서 \* 를 클릭합니다  \* 를 선택한 다음 왼쪽 설정 메뉴에서 \* Workflow Automation \* 을 클릭합니다.
2. 설정/워크플로우 자동화 \* 페이지에서 \* 설정 제거 \* 를 클릭합니다.

## OnCommand Workflow Automation를 재설치하거나 업그레이드하면 어떻게 됩니까

OnCommand Workflow Automation를 재설치하거나 업그레이드하기 전에 OnCommand Workflow Automation와 Unified Manager 간의 연결을 먼저 제거하고 현재 실행 중이거나 예약된 모든 OnCommand Workflow Automation 작업이 중지되었는지 확인해야 합니다.

또한 OnCommand Workflow Automation에서 Unified Manager를 수동으로 삭제해야 합니다.

OnCommand Workflow Automation를 재설치하거나 업그레이드한 후에는 Unified Manager와의 연결을 다시 설정해야 합니다.

## OnCommand Workflow Automation 설치 창 및 대화 상자에 대한 설명입니다

설정/워크플로우 자동화 페이지를 사용하여 Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation를 설정할 수 있습니다.

설정/워크플로우 자동화 페이지

설정/워크플로우 자동화 페이지에서 OnCommand Workflow Automation를 Unified Manager와 통합하도록 설정을 구성할 수 있습니다. 설정을 추가, 수정 또는 삭제할 수도 있습니다.

OnCommand 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

## Unified Manager 데이터베이스 사용자

이 영역에서 Unified Manager와 Workflow Automation을 페어링하는 데 필요한 데이터베이스 사용자의 자격 증명을 입력할 수 있습니다.

- \* 이름 \*

Unified Manager 데이터베이스의 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있는 데이터베이스 사용자의 사용자 이름을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 데이터베이스 사용자는 선택되지 않습니다. 드롭다운 목록에서 데이터베이스 사용자를 선택할 수 있습니다.

- \* 암호 \*

지정된 사용자 이름에 대한 암호를 지정할 수 있습니다.

## OnCommand Workflow Automation 자격 증명

이 영역에서 Unified Manager와 페어링하는 데 필요한 Workflow Automation 계정의 자격 증명을 입력할 수 있습니다.

- \* 호스트 이름 또는 IP 주소 \*

Unified Manager와 페어링하는 데 사용되는 Workflow Automation 호스트 서버의 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.

- \* 포트 \*

Workflow Automation 호스트 서버의 필요한 포트 번호(443)를 표시합니다.

- \* 사용자 이름 \*

Workflow Automation에 로그인하는 데 사용할 수 있는 사용자 이름을 지정할 수 있습니다.

- \* 암호 \*

지정된 사용자 이름에 대한 암호를 지정할 수 있습니다.

## 명령 버튼

명령 단추를 사용하여 설정 옵션을 제거, 저장 또는 취소할 수 있습니다.

- \* 설정 제거 \*

Workflow Automation 설정을 Unified Manager에서 제거합니다.

- \* 저장 \*

선택한 옵션에 대한 구성 설정을 저장합니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.