Gerencie o acesso do usuário

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/config/task_add_users.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

Gerencie o acesso do usuário . . . 1
- Adicionar usuários . . . 1
  - Adicionar usuários no Active IQ Unified Manager . . . 1
  - Crie um usuário de banco de dados no Active IQ Unified Manager . . . 1
- Editar configurações de usuário no Active IQ Unified Manager . . . 2
- Visualizar usuários no Active IQ Unified Manager . . . 2
- Excluir usuários ou grupos no Active IQ Unified Manager . . . 3
- Saiba mais sobre controle de acesso baseado em funções no Active IQ Unified Manager . . . 3
- Saiba mais sobre os tipos de usuários no Active IQ Unified Manager . . . 4
- Saiba mais sobre as funções de usuário no Active IQ Unified Manager . . . 4
- Saiba mais sobre funções e capacidades de usuário no Active IQ Unified Manager . . . 5

Gerencie o acesso do usuário

Adicionar usuários

Adicionar usuários no Active IQ Unified Manager

Você pode adicionar usuários locais ou usuários de banco de dados usando a página Usuários. Também é possível adicionar usuários remotos ou grupos que pertencem a um servidor de autenticação. Você pode atribuir funções a esses usuários e, com base nos privilégios dessas funções, os usuários podem gerenciar os objetos de armazenamento e os dados com Unified Manager ou visualizar os dados em um banco de dados.

Antes de começar

- Você precisa ter a função de Application Administrator.
- Para adicionar um usuário ou grupo remoto, você precisa ter habilitado a autenticação remota e configurado seu servidor de autenticação.
- Se você planeja configurar a autenticação SAML para que um provedor de identidade (IdP) autentique os usuários que acessam a interface gráfica, certifique-se de que esses usuários sejam definidos como usuários “remote”.

  O acesso à interface do usuário não é permitido para usuários do tipo “local” ou “maintenance” quando a autenticação SAML está habilitada.

Se você adicionar um grupo do Active Directory do Windows, todos os membros diretos e subgrupos aninhados poderão se autenticar no Unified Manager, a menos que os subgrupos aninhados estejam desativados. Se você adicionar um grupo do OpenLDAP ou de outros serviços de autenticação, somente os membros diretos desse grupo poderão se autenticar no Unified Manager.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Usuários**.
2. Na página Users, clique em **Add**.
3. Na caixa de diálogo Add User, selecione o tipo de usuário que você deseja adicionar e insira as informações necessárias.

   Ao inserir as informações de usuário necessárias, você deve especificar um endereço de e-mail exclusivo para esse usuário. Evite especificar endereços de e-mail compartilhados por vários usuários.

4. Clique em **Add**.

Crie um usuário de banco de dados no Active IQ Unified Manager

Para oferecer suporte a uma conexão entre o Workflow Automation e o Unified Manager, ou para acessar visualizações do banco de dados, você deve primeiro criar um usuário de banco de dados com a função Integration Schema ou Report Schema na interface da web do Unified Manager.

Antes de começar

Você precisa ter a função de Application Administrator.

Os usuários do banco de dados fornecem integração com o Workflow Automation e acesso a visualizações de banco de dados específicas de relatórios. Os usuários do banco de dados não têm acesso à interface da web do Unified Manager nem ao console de manutenção, e não podem executar chamadas de API.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Usuários**.
2. Na página Users, clique em **Add**.
3. Na caixa de diálogo Adicionar Usuário, selecione **Usuário do Banco de Dados** na lista suspensa **Tipo**.
4. Digite um nome e uma senha para o usuário do banco de dados.
5. Na lista suspensa **Função**, selecione a função apropriada.

Se você é…	Escolha esta função
Conectando o Unified Manager com o Workflow Automation	Esquema de integração
Acesso a relatórios e outras visualizações do banco de dados	Esquema do relatório

6. Clique em **Add**.

Editar configurações de usuário no Active IQ Unified Manager

Você pode editar as configurações do usuário, como o endereço de e-mail e a função, que são especificadas para cada usuário. Por exemplo, você pode querer alterar a função de um usuário que é operador de storage e atribuir privilégios de administrador de storage a esse usuário.

Antes de começar

Você precisa ter a função de Application Administrator.

Ao modificar a função atribuída a um usuário, as alterações são aplicadas quando ocorre uma das seguintes ações:

- Você faz logout e login novamente no Unified Manager.
- A sessão atingiu o tempo limite de 24 horas.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Usuários**.
2. Na página Users, selecione o usuário para o qual você deseja editar as configurações e clique em **Edit**.
3. Na caixa de diálogo Edit User, edite as configurações apropriadas especificadas para o usuário.
4. Clique em **Salvar**.

Visualizar usuários no Active IQ Unified Manager

Você pode usar a página Usuários para visualizar a lista de usuários que gerenciam objetos de storage e dados usando o Unified Manager. Você pode visualizar detalhes

sobre os usuários, como nome de usuário, tipo de usuário, endereço de e-mail e a função atribuída a eles.

Antes de começar

Você precisa ter a função de Application Administrator.

Etapa

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Usuários**.

Excluir usuários ou grupos no Active IQ Unified Manager

Você pode excluir um ou mais usuários do banco de dados do servidor de gerenciamento para impedir que usuários específicos acessem o Unified Manager. Você também pode excluir grupos para que todos os usuários do grupo não possam mais acessar o servidor de gerenciamento.

Antes de começar

- Ao excluir grupos remotos, você deve ter reatribuído os eventos atribuídos aos usuários desses grupos.

  Se você excluir usuários locais ou usuários remotos, os eventos atribuídos a esses usuários terão a atribuição removida automaticamente.

- Você precisa ter a função de Application Administrator.

Passos

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Geral** > **Usuários**.
2. Na página Usuários, selecione os usuários ou grupos que deseja excluir e clique em **Excluir**.
3. Clique em **Sim** para confirmar a exclusão.

Saiba mais sobre controle de acesso baseado em funções no Active IQ Unified Manager

O RBAC (controle de acesso baseado em funções) oferece a capacidade de controlar quem tem acesso a vários recursos e funcionalidades no servidor do Active IQ Unified Manager. O RBAC permite que os administradores gerenciem grupos de usuários definindo funções. Se você precisar restringir o acesso a funcionalidades específicas para administradores selecionados, será necessário configurar contas de administrador para eles. Se você quiser restringir as informações que os administradores podem visualizar e as operações que podem executar, será necessário aplicar funções às contas de administrador que você criar.

O servidor de gerenciamento usa RBAC para login de usuários e permissões de função. Se você não alterou as configurações padrão do servidor de gerenciamento para acesso de usuários administrativos, não precisa fazer login para visualizá-las.

Ao iniciar uma operação que requer privilégios específicos, o servidor de gerenciamento solicita que você faça login. Por exemplo, para criar contas de administrador, você deve fazer login com acesso à conta Application Administrator.

Saiba mais sobre os tipos de usuários no Active IQ Unified Manager

Um tipo de usuário especifica o tipo de conta que o usuário possui e inclui usuários remotos, grupos remotos, usuários locais, usuários de banco de dados e usuários de manutenção. Cada um desses tipos tem sua própria função, que é atribuída por um usuário com a função de Administrator.

Os tipos de usuários do Unified Manager são os seguintes:

- **Usuário de manutenção**

  Criado durante a configuração inicial do Unified Manager. O usuário de manutenção cria outros usuários e atribui funções. O usuário de manutenção também é o único usuário com acesso ao console de manutenção. Quando o Unified Manager é instalado em um sistema Red Hat Enterprise Linux, o usuário de manutenção recebe o nome de usuário “umadmin.”

- **Usuário local**

  Acessa a interface de usuário do Unified Manager e executa funções com base na função atribuída pelo usuário de manutenção ou por um usuário com a função Application Administrator.

- **Grupo remoto**

  Um grupo de usuários que acessa a interface do usuário do Unified Manager usando as credenciais armazenadas no servidor de autenticação. O nome dessa conta deve corresponder ao nome de um grupo armazenado no servidor de autenticação. Todos os usuários do grupo remoto recebem acesso à interface do usuário do Unified Manager usando suas credenciais individuais de usuário. Os grupos remotos podem executar funções de acordo com os papéis atribuídos.

- **Usuário remoto**

  Acessa a interface do Unified Manager usando as credenciais armazenadas no servidor de autenticação. Um usuário remoto executa funções com base na função atribuída pelo usuário de manutenção ou por um usuário com a função Application Administrator.

- **Usuário do banco de dados**

  Possui acesso somente leitura aos dados no banco de dados do Unified Manager, não tem acesso à interface da web do Unified Manager nem ao console de manutenção e não pode executar chamadas de API.

Saiba mais sobre as funções de usuário no Active IQ Unified Manager

O usuário de manutenção ou o administrador de aplicativos atribui uma função a cada usuário. Cada função contém determinados privilégios. O escopo das atividades que você pode executar no Unified Manager depende da função atribuída e dos privilégios que essa função contém.

O Unified Manager inclui as seguintes funções de usuário predefinidas:

- **Operador**

  Exibe informações do sistema de storage e outros dados coletados pelo Unified Manager, incluindo históricos e tendências de capacidade. Essa função permite que o operador de storage visualize, atribua, reconheça, resolva e adicione notas aos eventos.

- **Administrador de storage**

  Configura operações de gerenciamento de storage no Unified Manager. Essa função permite que o administrador de storage configure limites e crie alertas, além de outras opções e políticas específicas de gerenciamento de storage.

- **Administrador de aplicativos**

  Configura definições não relacionadas ao gerenciamento de storage. Essa função permite o gerenciamento de usuários, certificados de segurança, acesso ao banco de dados e opções administrativas, incluindo autenticação, SMTP, rede e AutoSupport.

  Quando o Unified Manager é instalado em sistemas Linux, o usuário inicial com a função Application Administrator é automaticamente nomeado como “umadmin”.

- **Esquema de Integração**

  Esta função permite acesso somente leitura às visualizações do banco de dados do Unified Manager para integrar o Unified Manager com o OnCommand Workflow Automation (WFA).

- **Esquema do relatório**

  Esta função permite acesso somente leitura a relatórios e outras visualizações do banco de dados diretamente do banco de dados do Unified Manager. Os bancos de dados que podem ser visualizados incluem:

  - netapp_model_view
  - netapp_performance
  - ocum
  - ocum_report
  - ocum_report_birt
  - opm
  - scalemonitor

Saiba mais sobre funções e capacidades de usuário no Active IQ Unified Manager

Com base na sua função de usuário atribuída, você pode determinar quais operações pode executar no Unified Manager.

A tabela a seguir exibe as funções que cada perfil de usuário pode executar:

Função	Operador	Administrador de storage	Administrador de Aplicativos	Esquema de integração	Esquema do relatório
Visualizar informações do sistema de storage	•	•	•	•	•
Veja outros dados, como históricos e tendências de capacidade	•	•	•	•	•
Visualizar, atribuir e resolver eventos	•	•	•		
Visualize objetos de serviço de storage, como associações de SVM e pools de recursos	•	•	•		
Ver políticas de limite	•	•	•		
Gerenciar objetos de serviço de storage, como associações de SVM e pools de recursos		•	•		
Definir alertas		•	•		
Gerencie as opções de gerenciamento de storage		•	•		
Gerenciar políticas de gerenciamento de storage		•	•		
Gerenciar usuários			•		
Gerenciar opções administrativas			•		
Definir políticas de limite			•		
Gerenciar o acesso ao banco de dados			•		

Função	Operador	Administrador de storage	Administrador de Aplicativos	Esquema de integração	Esquema do relatório
Gerencie a integração com o WFA e forneça acesso às visualizações do banco de dados				•	
Agendar e salvar relatórios		•	•		
Execute operações “Fix It” em Management Actions		•	•		
Fornecer acesso somente leitura às visualizações do banco de dados					•

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.