# O que é uma janela de manutenção do Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/active-iq-unified-manager-918/events/concept_what_um_maintenance_window_is.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Índice

O que é uma janela de manutenção do Unified Manager . . . . . 1
Saiba mais sobre as janelas de manutenção do Active IQ Unified Manager . . . . . 1
Agende uma janela de manutenção para desativar as notificações de eventos do cluster no Active IQ Unified Manager . . . . . 1
Alterar ou cancelar uma janela de manutenção no Active IQ Unified Manager . . . . . 2
Visualize os eventos gerados durante uma janela de manutenção no Active IQ Unified Manager . . . . . 2

# O que é uma janela de manutenção do Unified Manager

## Saiba mais sobre as janelas de manutenção do Active IQ Unified Manager

Você define uma janela de manutenção do Unified Manager para suprimir eventos e alertas durante um período específico quando tiver agendado a manutenção do cluster e não quiser receber uma enxurrada de notificações indesejadas.

Quando a janela de manutenção começa, um evento "Object Maintenance Window Started" é publicado na página de inventário do Event Management. Esse evento é automaticamente removido quando a janela de manutenção termina.

Durante uma janela de manutenção os eventos relacionados a todos os objetos desse cluster ainda são gerados, mas não aparecem em nenhuma das páginas da interface de usuário, e nenhum alerta ou outro tipo de notificação é enviado para esses eventos. No entanto, você pode visualizar os eventos gerados para todos os objetos de armazenamento durante uma janela de manutenção selecionando uma das opções de visualização na página de inventário de gerenciamento de eventos.

Você pode agendar uma janela de manutenção para iniciar no futuro, pode alterar os horários de início e término de uma janela de manutenção agendada e pode cancelar uma janela de manutenção agendada.

# Agende uma janela de manutenção para desativar as notificações de eventos do cluster no Active IQ Unified Manager

Se você tiver um período de inatividade planejado para um cluster, por exemplo, para atualizar o cluster ou mover um dos nós, poderá suprimir os eventos e alertas que normalmente seriam gerados durante esse período agendando uma janela de manutenção do Unified Manager.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Durante uma janela de manutenção, os eventos relacionados a todos os objetos desse cluster ainda são gerados, mas não aparecem na página de eventos e nenhum alerta ou outro tipo de notificação é enviado para esses eventos.

O horário que você insere para a janela de manutenção se baseia no horário do servidor Unified Manager.

**Passos**

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de cluster**.
2. Na coluna **Modo de manutenção** do cluster, selecione o botão deslizante e mova-o para a direita.

   A janela do calendário é exibida.

3. Selecione a data e hora de início e término da janela de manutenção e clique em **Aplicar**.

   A mensagem "Agendado" aparece ao lado do botão deslizante.

Quando o horário de início é atingido, o cluster entra em modo de manutenção e um evento "Object Maintenance Window Started" é gerado.

# Alterar ou cancelar uma janela de manutenção no Active IQ Unified Manager

Se você configurou uma janela de manutenção do Unified Manager para ocorrer no futuro, pode alterar os horários de início e término ou cancelar a ocorrência da janela de manutenção.

**Antes de começar**

Você precisa ter a função de Application Administrator ou Storage Administrator.

Cancelar uma janela de manutenção em execução no momento é útil se você concluiu a manutenção do cluster antes do término programado da janela de manutenção e deseja voltar a receber eventos e alertas do cluster.

**Passos**

1. No painel de navegação esquerdo, clique em **Gerenciamento de armazenamento** > **Configuração de cluster**.
2. Na coluna **modo de manutenção** do cluster:

| Se você quiser… | Execute esta etapa… |
| --- | --- |
| Alterar o período de uma janela de manutenção agendada | a. Clique no texto "Agendado" ao lado do botão deslizante.<br>b. Altere a data e hora de início e/ou término e clique em **Aplicar**. |
| Prolongue a duração de uma janela de manutenção ativa | a. Clique no texto "Ativo" ao lado do botão deslizante.<br>b. Altere a data e a hora de término e clique em **Aplicar**. |
| Cancelar uma janela de manutenção agendada | Selecione o botão deslizante e mova-o para a esquerda. |
| Cancelar uma janela de manutenção ativa | Selecione o botão deslizante e mova-o para a esquerda. |

# Visualize os eventos gerados durante uma janela de manutenção no Active IQ Unified Manager

Se necessário, você pode visualizar os eventos gerados para todos os objetos de storage durante uma janela de manutenção do Unified Manager. A maioria dos eventos aparecerá no estado "Obsoleto" assim que a janela de manutenção terminar e todos os

recursos do sistema estiverem novamente em funcionamento.

**Antes de começar**

Pelo menos uma janela de manutenção deve ser concluída antes que qualquer evento esteja disponível.

Os eventos que ocorreram durante uma janela de manutenção não aparecem na página de inventário do Gerenciamento de Eventos por padrão.

**Passos**

1. No painel de navegação à esquerda, clique em **Eventos**.

   Por padrão, todos os eventos ativos (New e Acknowledged) são exibidos na página de inventário Event Management.

2. No painel Exibir, selecione a opção **Todos os eventos gerados durante a manutenção**.

   É apresentada a lista de eventos acionados durante os últimos 7 dias em todas as sessões de janela de manutenção e em todos os clusters.

3. Se tiver havido várias janelas de manutenção para um único cluster, você poderá clicar no ícone de calendário **Horário de acionamento** e selecionar o período das ocorrências da janela de manutenção que deseja visualizar.

## Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.