



Gerenciar sistemas StorageGRID

StorageGRID

NetApp
November 26, 2025

Índice

- Gerenciar sistemas StorageGRID 1
 - Visualize seus sistemas StorageGRID 1
 - Exibir e atualizar certificados StorageGRID no NetApp Console. 1
 - Visualizar o status de um certificado de interface de gerenciamento 1
 - Atualizar o certificado da interface de gerenciamento 2
 - Administrar o StorageGRID usando o Grid Manager no NetApp Console 2
 - Configurações suportadas 2
 - Limitações 2
 - Alternar para o Gerenciador de Grade 3
 - Obtenha ajuda com o Grid Manager 4
 - Use serviços de dados NetApp com StorageGRID 4
 - Remover um sistema StorageGRID 4

Gerenciar sistemas StorageGRID

Visualize seus sistemas StorageGRID

Depois de descobrir seus sistemas StorageGRID , você pode visualizar detalhes sobre a distribuição de capacidade e os alertas, nós e locatários associados.

Função necessária do NetApp Console :

Administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema. ["Saiba mais sobre as funções de acesso do NetApp Console"](#).

Passos

1. No menu de navegação, selecione **Armazenamento > Gerenciamento**.
2. Na página **Sistemas**, selecione o sistema StorageGRID que você deseja visualizar.
3. Selecione entre as opções de menu disponíveis para ver mais detalhes sobre seu sistema StorageGRID :
 - **Visão geral**: Uma visão detalhada da distribuição da capacidade do sistema (capacidade usada e livre), o número de alertas do sistema, nós e locatários e muito mais.
 - **Alertas**: Um resumo dos alertas do sistema, que inclui alertas ativos, alertas resolvidos e alertas silenciados.
 - **Nós**: Detalhes sobre o nó de administração, o nó do gateway de API e os nós de armazenamento. Isso inclui porcentagens de dados de objetos usados, metadados de objetos usados e uso de CPU.
 - **Inquilinos**: Detalhes importantes sobre inquilinos, que incluem espaço lógico usado, utilização de cota, cota e contagem de objetos.

Exibir e atualizar certificados StorageGRID no NetApp Console

Um certificado de interface de gerenciamento é necessário no seu sistema StorageGRID antes de você descobrir o sistema no NetApp Console. O certificado fornece uma conexão segura entre o Console e o StorageGRID. Como os certificados podem expirar, ocasionalmente você pode precisar visualizar o status ou atualizar um certificado.

Função necessária do NetApp Console :

Administrador de armazenamento. ["Saiba mais sobre as funções de acesso do NetApp Console"](#).

Visualizar o status de um certificado de interface de gerenciamento

Visualize o status do certificado da interface de gerenciamento de um sistema StorageGRID para verificar se o certificado ainda é válido.

Passos

1. No menu de navegação, selecione **Armazenamento > Gerenciamento**.
2. Na página **Sistemas**, selecione o sistema StorageGRID .
3. Na visualização padrão, verifique o status do certificado aprovado pelo usuário na parte inferior do painel *Informações* no lado direito da página.



O status do certificado é atualizado uma vez a cada 24 horas.

Atualizar o certificado da interface de gerenciamento

Se o status do seu certificado de interface de gerenciamento não for válido ou você receber uma notificação de que seu certificado expirou, será necessário atualizá-lo para que o NetApp Console possa se conectar ao StorageGRID.

Passos

1. Acesse o seu Grid Manager local no StorageGRID e siga as instruções para ["Instalando um certificado de interface de gerenciamento no StorageGRID"](#).
2. No menu de navegação do NetApp Console, selecione **Armazenamento > Gerenciamento**.
3. Na página **Sistemas**, selecione o sistema StorageGRID.
4. Selecione o ícone de mais opções (círculo com três pontos horizontais).



5. Selecione **Atualizar certificado**.
6. Na página *Aprovar certificado*, selecione **Aprovar certificado** para usar o certificado atualizado.

Administrar o StorageGRID usando o Grid Manager no NetApp Console

Administre um sistema StorageGRID no Console usando a visualização avançada. Esta visualização permite que você use o Grid Manager no Console.

Função necessária do NetApp Console :

Administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema. ["Saiba mais sobre funções de acesso"](#).

Configurações suportadas

O Grid Manager está disponível no Console a partir do StorageGRID 11.8.

Limitações

As seguintes operações do Grid Manager não estão disponíveis no Console. Se você precisar executar essas operações, entre diretamente no Grid Manager.

Menu do Gerenciador de Grade	Operações não disponíveis no Console
Usuário	• Link de saída • Link de documentação da API • Alterar a senha
Nós	• Não é possível acessar o SANtricity System Manager na guia Nós > SANtricity System Manager. • Ao visualizar alertas, talvez você não consiga selecionar todos os links nas ações recomendadas. Por exemplo, links que levam a páginas não suportadas do Grid Manager não funcionarão.
Inquilinos	Não é possível fazer login em uma conta de locatário pelo assistente Criar um locatário ou pela página Locatários. Atualmente, o Console não oferece suporte ao Gerenciador de Tenants. Embora você possa criar novas contas de locatário no Console, os usuários locatários não podem acessar suas contas pelo Console.
ILM	Link de níveis de armazenamento
Configuração	• Senhas de grade • Configurações de segurança > Tempo limite de inatividade do navegador • Login único • Agente SNMP > arquivo MIB para interface BMC
Manutenção	• Pacote de Recuperação • Atualização de software
Apoiar	• Topologia de grade • Coleta de registros • Todos os links para métricas do Prometheus e painéis do Grafana • Todas as opções para alarmes legados • Custo do link • Entidades NMS

Alternar para o Gerenciador de Grade

Abra um sistema StorageGRID e selecione a opção Gerenciador de Grade.

Passos

1. Na página **Sistemas**, abra o sistema StorageGRID .
2. No canto superior direito, selecione **Alternar para o Gerenciador de Grade**.

3. Use o Grid Manager para gerenciar o sistema StorageGRID .
4. Se necessário, selecione **Voltar** para retornar à visualização padrão através do Console.

Obtenha ajuda com o Grid Manager

Se precisar de ajuda para usar o Grid Manager, consulte ["Documentação do StorageGRID"](#) Para obter instruções passo a passo.

Use serviços de dados NetApp com StorageGRID

Depois de descobrir um sistema StorageGRID no NetApp Console, você pode usar os serviços de dados do NetApp para backups, armazenamento em camadas de dados e sincronização de dados.

- Use o NetApp Backup and Recovery para fazer backup de dados dos seus sistemas ONTAP locais para armazenamento de objetos nos seus sistemas NetApp StorageGRID .

Para começar, acesse a página **Sistemas** e arraste e solte um sistema ONTAP local no seu sistema StorageGRID .

["Saiba mais sobre como fazer backup de dados ONTAP locais no StorageGRID"](#)

- Use o NetApp Cloud Tiering para hierarquizar automaticamente dados inativos de clusters ONTAP locais para o StorageGRID.

Para começar, acesse a página **Sistemas** e arraste e solte um sistema ONTAP local no seu sistema StorageGRID .

["Saiba mais sobre como hierarquizar dados de clusters ONTAP locais para o StorageGRID"](#)

- Use o NetApp Copy and Sync para sincronizar dados de ou para um sistema StorageGRID .

Para começar, vá para a página **Sistemas** e arraste e solte o sistema de origem no sistema de destino. StorageGRID pode ser a origem ou o destino.

["Saiba mais sobre o NetApp Copy and Sync"](#)

Remover um sistema StorageGRID

Remova um sistema StorageGRID se não quiser mais gerenciá-lo no NetApp Console.

Função necessária do NetApp Console :

Administrador de armazenamento. ["Saiba mais sobre as funções de acesso do NetApp Console"](#).

Remover o sistema do Console não afeta o sistema StorageGRID . Você pode adicioná-lo novamente ao Console a qualquer momento.

Passos

1. No menu de navegação, selecione **Armazenamento > Gerenciamento**.
2. Na página **Sistemas**, abra o sistema StorageGRID .

3. Na visualização padrão, selecione o ícone de menu e selecione **Remover do espaço de trabalho**.
4. Selecione **Remover** para confirmar.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.