



Manter o NetApp Console

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

Índice

- Manter o NetApp Console 1
 - Mantenha seu vCenter ou host ESXi para implantação local do NetApp Console 1
 - Acesse o console de manutenção da VM 1

Manter o NetApp Console

Mantenha seu vCenter ou host ESXi para implantação local do NetApp Console

Na implantação local do NetApp Console, você pode fazer alterações no seu VCenter ou host ESXi existente após implantar o Console local deployment. Por exemplo, você pode aumentar a CPU ou a RAM da instância de VM que hospeda o Console local deployment.

Execute essas tarefas de manutenção usando o console web da VM:

- Aumentar o tamanho do disco
- Reinicie a implantação local do NetApp Console
- Atualizar rotas estáticas
- Atualizar domínios de pesquisa

Limitações

Você só pode visualizar (e não atualizar) informações sobre o endereço IP, DNS e gateways através do console de manutenção.

Acesse o console de manutenção da VM

Você pode acessar o console de manutenção a partir do cliente VSphere.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.

Alterar a senha do usuário de manutenção

Você pode alterar a senha do usuário `maint`.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite 1 para ver o `System Configuration` menu.

6. Digite 1 para alterar a senha do usuário de manutenção e siga as instruções na tela.

Aumente a CPU ou a RAM da instância da máquina virtual

Você pode aumentar a CPU ou a RAM da instância da máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.

Edite as configurações da instância da máquina virtual no seu vCenter ou host ESXi e, em seguida, use o Console de manutenção para aplicar as alterações.

Etapas no cliente VSphere

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Clique com o botão direito do mouse na instância da máquina virtual e selecione **Editar configurações**.
4. Aumente o espaço em disco rígido usado para /opt ou para a partição /var.
 - a. Selecione **Disco Rígido 2** para aumentar o espaço em disco rígido usado para /opt.
 - b. Selecione **Disco Rígido 3** para aumentar o espaço em disco rígido usado para /var.
5. Salve suas alterações.

Etapas no console de manutenção

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite `1 to view the `System Configuration` menu.
6. Digite 2 e siga as instruções na tela. O console verifica se há novas configurações e aumenta o tamanho das partições.

Visualize as configurações de rede da VM de implantação local do NetApp Console

Visualize as configurações de rede da VM de implantação local do Console no cliente VSphere para confirmar ou solucionar problemas de rede. Você só pode visualizar (e não atualizar) as seguintes configurações de rede: endereço IP e detalhes de DNS.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite 2 para ver o `Network Configuration` menu.
6. Digite um número entre 1 e 6 para visualizar as configurações de rede correspondentes.

Atualize as rotas estáticas para a VM de implantação local do Console

Adicione, atualize ou remova rotas estáticas para a VM de implantação local do Console conforme necessário.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite 2 para ver o `Network Configuration` menu.
6. Digite 7 para atualizar as rotas estáticas e siga as instruções na tela.
7. Pressione Enter.
8. Opcionalmente, faça alterações adicionais.
9. Digite 9 para confirmar as suas alterações.

Atualize as configurações de pesquisa de domínio para a VM de implantação local do NetApp Console

Você pode atualizar as configurações do domínio de pesquisa para a VM de implantação local do Console.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite 2 para ver o `Network Configuration` menu.
6. Digite 8 para atualizar as configurações de pesquisa de domínio e siga as instruções na tela.
7. Pressione Enter.
8. Opcionalmente, faça alterações adicionais.
9. Digite 9 para confirmar as suas alterações.

Acesse as ferramentas de diagnóstico de implantação local do NetApp Console.

Acesse as ferramentas de diagnóstico para solucionar problemas com a implantação local do Console. NetApp Support pode pedir que você faça isso ao solucionar problemas.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao

criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.

5. Digite 3 para visualizar o menu Suporte e Diagnóstico.
6. Digite 1 para acessar as ferramentas de diagnóstico e siga as instruções na tela.

Acesse remotamente as ferramentas de diagnóstico de implantação local do Console.

Você pode acessar ferramentas de diagnóstico remotamente com uma ferramenta como o PuTTY. Habilite o acesso SSH à VM de implantação local do Console atribuindo uma senha de uso único.

O acesso SSH permite funcionalidades avançadas do terminal, como copiar e colar.

Passos

1. Abra o cliente VSphere e faça login no seu vCenter.
2. Selecione a instância de máquina virtual que hospeda a implantação local do Console.
3. Selecione **Launch Web Console**.
4. Faça login na instância da máquina virtual usando o nome de usuário e a senha que você especificou ao criar a instância da máquina virtual. O nome de usuário é `maint` e a senha é a que você especificou ao criar a instância da máquina virtual.
5. Digite 3 para ver o `Support and Diagnostics` menu.
6. Digite 2 para acessar as ferramentas de diagnóstico e siga as instruções na tela para configurar uma senha de uso único que expira em 24 horas.
7. Utilize uma ferramenta SSH como o Putty para se conectar à VM de implantação local do Console usando o nome de usuário `diag` e a senha de uso único que você configurou.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.