



# **Configure uma conta do Cloud Central**

## **Cloud Manager 3.8**

NetApp  
October 22, 2024

# Índice

- Configure uma conta do Cloud Central ..... 1
- Configurações de conta: Usuários, workspaces, conetores e assinaturas ..... 1
- Configurando espaços de trabalho e usuários na conta do Cloud Central ..... 5


# Configure uma conta do Cloud Central

## Configurações de conta: Usuários, workspaces, conetores e assinaturas

Uma conta *Cloud Central* fornece alocação a vários clientes e permite organizar usuários e recursos em espaços de trabalho isolados a partir do Cloud Manager.

Por exemplo, vários usuários podem implantar e gerenciar sistemas Cloud Volumes ONTAP em ambientes isolados chamados *workspaces*. Esses espaços de trabalho são invisíveis para outros usuários, a menos que sejam compartilhados.


Quando você acessa o Cloud Manager pela primeira vez, será solicitado a selecionar ou criar uma conta do Cloud Central:




Hi Ben,

Welcome to Cloud Manager


SET UP CLOUD MANAGER

Cloud Manager will be created in account: MyAccount 

 Cloud Manager Name

LET'S START

Os administradores de conta podem modificar as configurações dessa conta gerenciando usuários, espaços de trabalho, conetores e assinaturas:



Para obter instruções passo a passo, "[Configurando a conta do Cloud Central](#)" consulte .

## Definições de conta

O widget Configurações de conta no Cloud Manager permite que os administradores de conta gerenciem uma conta do Cloud Central. Se você acabou de criar sua conta, então você vai começar do zero. Mas se você já configurou uma conta, verá *todos* os usuários, espaços de trabalho, conetores e assinaturas associados à conta.

## Usuários

Os usuários exibidos nas Configurações da conta são usuários do NetApp que você associa à sua conta do Cloud Central. Associar um usuário a uma conta e um ou mais espaços de trabalho nessa conta permite que esses usuários criem e gerenciem ambientes de trabalho no Cloud Manager.

Quando você associa um usuário, você atribui a ele uma função:

- *Account Admin*: Pode executar qualquer ação no Cloud Manager.
- *Workspace Admin*: Pode criar e gerenciar recursos na área de trabalho atribuída.
- *Visualizador de conformidade na nuvem*: Só pode visualizar informações de conformidade e gerar relatórios para sistemas que eles têm permissão para acessar.

## Espaços de trabalho

No Cloud Manager, uma área de trabalho isola qualquer número de *ambientes de trabalho* de outros ambientes de trabalho. Os administradores do workspace não podem acessar os ambientes de trabalho em um workspace, a menos que o administrador da conta associe o administrador a esse workspace.

Um ambiente de trabalho representa um sistema de storage:

- Um sistema Cloud Volumes ONTAP de nó único ou um par de HA
- Um cluster ONTAP no local na sua rede

- Um cluster do ONTAP em uma configuração de storage privado do NetApp

## Conectores

Um conector permite que o Cloud Manager gerencie recursos e processos em seu ambiente de nuvem pública. O conector é executado em uma instância de máquina virtual que você implanta em seu fornecedor de nuvem ou em um host local configurado.

Você pode usar um conector com mais de um serviço de dados de nuvem da NetApp. Por exemplo, se você já tiver um conector para o Cloud Manager, poderá selecioná-lo quando configurar o serviço Cloud Tiering.

## Subscrições

O widget Configurações de conta mostra as assinaturas do NetApp associadas à conta selecionada.

Quando você se inscreve no Cloud Manager no mercado de um provedor de nuvem, você é redirecionado para o Cloud Central, onde você precisa salvar sua assinatura e associá-la a contas específicas.

Depois de se inscrever, cada assinatura estará disponível no widget Configurações da conta. Você só verá as assinaturas associadas à conta que você está visualizando no momento.

Você tem a opção de renomear uma assinatura e desassociar a assinatura de uma ou mais contas.

Por exemplo, digamos que você tem duas contas e cada uma é cobrada através de assinaturas separadas. Você pode desassociar uma assinatura de uma das contas para que os usuários dessa conta não escolham acidentalmente a assinatura errada ao criar um ambiente de trabalho do Cloud volume ONTAP.

## Exemplos

Os exemplos a seguir descrevem como você pode configurar suas contas.




Em ambos os exemplos de imagens que se seguem, o conector e os sistemas Cloud Volumes ONTAP não residem *in* a conta NetApp Central - eles estão sendo executados em um provedor de nuvem. Esta é uma representação conceitual da relação entre cada componente.

### Exemplo 1

O exemplo a seguir mostra uma conta que usa dois espaços de trabalho para criar ambientes isolados. O primeiro espaço de trabalho é para um ambiente de produção e o segundo é para um ambiente de desenvolvimento.


## Account



### Exemplo 2

Aqui está outro exemplo que mostra o mais alto nível de alocação a vários clientes usando duas contas separadas do Cloud Central. Por exemplo, um provedor de serviços pode usar o Cloud Manager em uma conta para fornecer serviços para seus clientes, enquanto usa outra conta para fornecer recuperação de desastres para uma de suas unidades de negócios.

Observe que a conta 2 inclui dois conectores separados. Isso pode acontecer se você tiver sistemas em regiões separadas ou em provedores de nuvem separados.



## Configurando espaços de trabalho e usuários na conta do Cloud Central

Quando você faz login no Cloud Manager pela primeira vez, será solicitado que você crie uma conta *NetApp Cloud Central*. Essa conta fornece alocação a vários clientes e permite organizar usuários e recursos em *workspaces* isolados.

["Saiba mais sobre como as contas do Cloud Central funcionam"](#).


Configure sua conta do Cloud Central para que os usuários possam acessar o Cloud Manager e acessar os ambientes de trabalho em um workspace. Basta adicionar um único usuário ou adicionar vários usuários e workspaces.

### Adicionar espaços de trabalho


No Cloud Manager, os espaços de trabalho permitem isolar um conjunto de ambientes de trabalho de outros ambientes de trabalho e de outros usuários. Por exemplo, você pode criar dois espaços de trabalho e associar usuários separados a cada área de trabalho.

#### Passos

1. Na parte superior do Cloud Manager, clique no menu suspenso **Account**.



2. Clique em **Gerenciar conta** ao lado da conta selecionada no momento.



3. Clique em **Workspaces**.
4. Clique em **Adicionar novo espaço de trabalho**.
5. Insira um nome para o workspace e clique em **Add**.

### Depois de terminar

Se um administrador do espaço de trabalho precisar de acesso a essa área de trabalho, você precisará associar o usuário. Você também precisará associar conectores ao espaço de trabalho para que os administradores do Workspace possam usar esses conectores.


## Adicionando usuários

Associe usuários do Cloud Central à conta do Cloud Central para que esses usuários possam criar e gerenciar ambientes de trabalho no Cloud Manager.


### Passos

1. Se o usuário ainda não tiver feito isso, peça ao usuário para ir "[Centro de nuvem da NetApp](#)" e se inscrever.
2. Na parte superior do Cloud Manager, clique no menu suspenso **Account** e clique em **Manage Account**.





3. Na guia usuários, clique em **Usuário associado**.
4. Insira o endereço de e-mail do usuário e selecione uma função para o usuário:
  - **Admin da conta:** Pode executar qualquer ação no Cloud Manager.
  - **Workspace Admin:** Pode criar e gerenciar recursos em workspaces atribuídos.
  - **Visualizador de conformidade:** Só pode visualizar informações de conformidade e gerar relatórios para espaços de trabalho que eles têm permissão para acessar.
5. Se você selecionou Workspace Admin ou Compliance Viewer, selecione um ou mais workspaces para associar a esse usuário.



## Associate User

To add a user to your NetApp Cloud Account, that user must already have signed up at [NetApp Cloud Central](#). Enter the email address that they used when signing up with Cloud Central.

User's Email

Role

Associate User to Workspaces

6. Clique em **Usuário associado**.

### Resultado


O usuário deve receber um e-mail do NetApp Cloud Central intitulado "Associação de Contas". O e-mail inclui as informações necessárias para acessar o Cloud Manager.

## Associar administradores de workspace a workspaces


Você pode associar administradores do Workspace a espaços de trabalho adicionais a qualquer momento. Associar o usuário permite que ele crie e visualize os ambientes de trabalho nesse espaço de trabalho.

### Passos

1. Na parte superior do Cloud Manager, clique no menu suspenso **Account** e clique em **Manage Account**.



2. Na guia usuários, clique no menu de ação na linha que corresponde ao usuário.



3. Clique em **Gerenciar espaços de trabalho**.

4. Selecione um ou mais espaços de trabalho e clique em **Apply**.

### Resultado

O usuário agora pode acessar esses workspaces a partir do Cloud Manager, desde que o conector também esteja associado aos workspaces.

## Associar conectores a espaços de trabalho


Você precisa associar um conector aos workspaces para que os administradores do workspace possam usar esses conectores para criar sistemas Cloud Volumes ONTAP.

Se você tiver apenas administradores de conta, associar o conector com workspaces não será necessário. Administradores de conta têm a capacidade de acessar todos os espaços de trabalho no Cloud Manager por padrão.

["Saiba mais sobre usuários, workspaces e conectores"](#).

### Passos

1. Na parte superior do Cloud Manager, clique no menu suspenso **Account** e clique em **Manage Account**.



2. Clique em **Connector**.
3. Clique em **Manage Workspaces** (gerir espaços de trabalho) para o conetor que pretende associar.
4. Selecione um ou mais espaços de trabalho e clique em **Apply**.

### Resultado

Administradores de workspace agora podem usar esses conetores para criar sistemas Cloud Volumes ONTAP.

### O que se segue?

Agora que você configurou sua conta, você pode gerenciá-la a qualquer momento removendo usuários, gerenciando espaços de trabalho, conetores e assinaturas. ["Saiba mais"](#).

## **Informações sobre direitos autorais**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

## **Informações sobre marcas comerciais**

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.