



管理儲存設備 **VMs**

Workload Factory for NetApp Console

NetApp
October 07, 2026

目錄

管理儲存設備 VMs	1
在 NetApp Workload Factory 中管理儲存設備 VM 設定	1
在 NetApp Workload Factory 中為儲存設備 VM 設定及更新 AD	1
管理儲存設備 VM 標籤	2
在 NetApp Workload Factory 中重設儲存設備 VM 密碼	2
在 NetApp Workload Factory 中刪除儲存 VM	2

管理儲存設備 VMs

在 NetApp Workload Factory 中管理儲存設備 VM 設定

在 NetApp Workload Factory 中管理儲存設備 VM 的設定。您可以為儲存設備 VM 設定及更新 Active Directory、更新儲存設備 VM 密碼，以及管理儲存設備 VM 的標籤。

在 NetApp Workload Factory 中為儲存設備 VM 設定及更新 AD

在 NetApp Workload Factory 的 FSx for ONTAP 檔案系統中，為儲存設備 VM 設定與更新 Active Directory。

設定和更新儲存設備虛擬機器的 Active Directory 也適用相同的步驟。

步驟

1. 登入 "NetApp Console"。
2. 選擇選單 ，工作負載 > 儲存設備 > **FSx for ONTAP**。
3. 從 **FSx for ONTAP** 中，選擇包含要更新之儲存設備 VM 的檔案系統動作選單，然後選擇 管理。
4. 在 Storage VMs 下的檔案系統總覽中，選擇 管理。
5. 在「管理儲存設備虛擬機器」畫面上，選擇要為其設定 Active Directory 的儲存設備虛擬機器的操作選單，然後選擇 基本操作 > 管理 **AD** 組態。
6. 在「管理 AD 組態」頁面上，提供以下資訊：
 - a. 要參加的 **Active Directory** 網域：輸入您的 Active Directory 的完整網域名稱（FQDN）。
 - b. **DNS IP** 位址：輸入最多三個 IP 位址，以逗號分隔。
 - c. **SMB** 伺服器 **NetBIOS** 名稱：輸入要為儲存設備虛擬機器建立的 Active Directory 電腦物件的 SMB 伺服器 NetBIOS 名稱。這是此 SVM 在 Active Directory 中的名稱。
 - d. 使用者名稱：輸入您現有 Active Directory 中服務帳戶的使用者名稱。

請勿包含網域前綴或後綴。針對 EXAMPLE\ADMIN，請使用 ADMIN。
 - e. 密碼：請輸入服務帳戶的密碼。
 - f. 組織單元（**OU**）：輸入組織單元。

OU 是您要將檔案系統參加的組織單元的辨識路徑名稱。

- g. 委派管理員群組：選擇性輸入委派的檔案系統管理員群組。

委派管理員群組是 Active Directory 中可以管理檔案系統的群組的名稱。

如果您使用的是 AWS Managed Microsoft AD，則必須指定一個群組，例如 AWS Delegated FSx Administrators、AWS Delegated Administrators，或是對 OU 具有委派權限的自訂群組。

如果您要連線到自行管理的 AD，請使用 AD 中的群組名稱。預設群組是 Domain Admins。

7. 選擇 **Apply**。

管理儲存設備 VM 標籤

標籤可以幫助您對資源進行分類。您可以在 NetApp Workload Factory 中隨時為儲存設備 VM 新增、編輯和移除標籤。

步驟

1. 登入 "NetApp Console"。
2. 選擇選單 ，工作負載 > 儲存設備 > **FSx for ONTAP**。
3. 從 **FSx for ONTAP** 中，選擇包含要更新之儲存設備 VM 的檔案系統動作選單，然後選擇 管理。
4. 在 Storage VMs 下的檔案系統總覽中，選擇 管理。
5. 在「管理儲存設備 VM」畫面上，選擇要編輯標籤的儲存設備 VM 的操作選單，然後選擇 基本操作 > 編輯儲存設備 VM 標籤。
6. 在「編輯儲存設備 VM 標籤」頁面上，新增、編輯或移除標籤。

儲存設備虛擬機器最多可以套用 50 個標籤。

7. 選擇 **Apply**。

在 NetApp Workload Factory 中重設儲存設備 VM 密碼

必要時，在 NetApp Workload Factory 中重設儲存設備 VM 的密碼。

步驟

1. 登入 "NetApp Console"。
2. 選擇選單 ，工作負載 > 儲存設備 > **FSx for ONTAP**。
3. 從 **FSx for ONTAP** 中，選擇要重設儲存設備 VM 密碼的檔案系統的操作選單，然後選擇 管理。
4. 在 Storage VMs 下的檔案系統總覽中，選擇 管理。
5. 在「管理儲存設備虛擬機器」畫面上，選擇要重設密碼的儲存設備虛擬機器的操作選單，然後選擇 基本操作 > 重設密碼。
6. 在「重設密碼」對話方塊中，提供以下資訊：
 - a. 新密碼：請輸入儲存設備虛擬機器的新密碼。
 - b. 確認密碼：請再次輸入新密碼確認。

在 NetApp Workload Factory 中刪除儲存 VM

從 FSx for ONTAP 檔案系統組態中刪除不再需要的儲存設備虛擬機器（SVM）。

開始之前

刪除儲存設備 VM 之前，請先查看以下內容：

- 確保沒有任何應用程式正在存取 SVM 中的資料。
- 刪除附加到 SVM 的所有非根 Volume。

步驟

1. 登入 "NetApp Console"。
2. 選擇選單 ，工作負載 > 儲存設備 > **FSx for ONTAP**。
3. 從 **FSx for ONTAP** 中，選擇要更新的檔案系統的動作功能表，然後選擇 管理。
4. 在 Storage VMs 下的檔案系統總覽中，選擇 管理。
5. 在「管理儲存設備 VM」畫面上，選取要刪除的儲存設備 VM 的動作選單。
6. 選擇 刪除儲存設備 VM。
7. 在「刪除儲存設備虛擬機器」對話方塊中，輸入「delete」以刪除儲存設備虛擬機器。
8. 選取 刪除 以確認。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。