



如何登入和登出 StorageGRID software

NetApp
May 29, 2026

目錄

如何登入和登出	1
Sign in租戶管理器	1
退出租戶管理器	4

如何登入和登出

Sign in租戶管理器

您可以透過在網址列中輸入租用戶的 URL 來存取租用戶管理員["支援的網頁瀏覽器"](#)。

開始之前

- 您有登入憑證。
- 您有一個用於存取租用戶管理員的 URL，由您的網格管理員提供。URL 將類似於以下範例之一：

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP/?accountId=20-digit-account-id
```

```
https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/?accountId=20-digit-account-id
```

URL 始終包含完全限定網域名稱 (FQDN)、管理節點的 IP 位址或管理節點 HA 群組的虛擬 IP 位址。它可能還包括連接埠號碼、20 位租戶帳戶 ID 或兩者。

- 如果 URL 不包含租用戶的 20 位帳戶 ID，則您擁有此帳戶 ID。
- 您正在使用["支援的網頁瀏覽器"](#)。
- 您的網頁瀏覽器已啟用 Cookie。
- 您屬於一個使用者群組["特定存取權限"](#)。

步驟

1. 啟動["支援的網頁瀏覽器"](#)。
2. 在瀏覽器的網址列中輸入訪問租用戶管理員的URL。
3. 如果出現安全性警報，請使用瀏覽器的安裝精靈安裝憑證。
4. Sign in租戶管理器。

出現的登入畫面取決於您輸入的 URL 以及是否已為StorageGRID設定單一登入 (SSO)。

不使用 SSO

如果StorageGRID未使用 SSO，則會出現下列其中一個畫面：

- 網格管理器登入頁面。選擇*租戶登入*連結。



NetApp StorageGRID®

Grid Manager

Username

Password

[Sign in](#)

[Tenant sign in](#) | [NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

- 租戶管理器登入頁面。*帳戶*欄位可能已填寫完畢，如下所示。

NetApp StorageGRID®

Tenant Manager

Recent

-- Optional --

Account

64600207336181242061

Username

|

Password

Sign in

[NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

- i. 如果未顯示租用戶的 20 位元帳戶 ID，請選擇租用戶帳戶的名稱（如果它出現在最近帳戶清單中），或輸入帳戶 ID。
- ii. 輸入您的使用者名稱和密碼。
- iii. 選擇*Sign in*。

出現租戶管理器儀表板。

- iv. 如果您從其他人收到了初始密碼，請選擇 **username** > 變更密碼 來保護您的帳戶。

使用 SSO

如果StorageGRID使用 SSO，則會出現下列其中一個畫面：

- 您組織的 SSO 頁面。例如：

Sign in with your organizational account

輸入您的標準 SSO 憑證，然後選擇 **Sign in**。

- 租戶管理器 SSO 登入頁面。

NetApp StorageGRID[®]
Tenant Manager

Recent

Account

[NetApp support](#) | [NetApp.com](#)

- 如果未顯示租用戶的 20 位元帳戶 ID，請選擇租用戶帳戶的名稱（如果它出現在最近帳戶清單中），或輸入帳戶 ID。
- 選擇*Sign in*。
- 使用您的標準 SSO 憑證在您組織的 SSO 登入頁面上Sign in。


出現租戶管理器儀表板。

退出租戶管理器

當您完成租用戶管理器的工作後，您必須登出以確保未經授權的使用者無法存取StorageGRID系統。根據瀏覽器 cookie 設定，關閉瀏覽器可能不會使您退出系統。

步驟

1. 找到使用者介面右上角的使用者名稱下拉式選單。



2. 選擇使用者名，然後選擇*退出*。

- 如果未使用 SSO：

您已退出管理節點。顯示租用戶管理員登入頁面。



如果您登入了多個管理節點，則必須從每個節點登出。

- 如果啟用了 SSO：

您已退出正在存取的所有管理節點。顯示StorageGRIDSIGN in頁面。您剛剛造訪的租用戶帳戶的名稱在「最近的帳戶」下拉式功能表中列為預設名稱，並顯示租用戶的「帳戶 ID」。



如果啟用了 SSO 並且您也登入了網格管理器，則您也必須登出網格管理器才能登出 SSO。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。