



Empezar

ONTAP alerts

NetApp
November 05, 2025

Tabla de contenidos

- Empezar 1
 - Obtenga más información sobre las alertas de ONTAP 1
 - NetApp Console 1
 - Qué puedes hacer con las alertas de ONTAP 1
 - Beneficios de monitorear las alertas de ONTAP 1
 - Costo 2
 - Licencias 2
 - Cómo funcionan las alertas de ONTAP 2
 - Sistemas y fuentes de datos compatibles 2
 - Requisitos previos de las alertas de ONTAP 2
 - Inicio rápido para alertas de ONTAP 3
 - Configurar alertas de ONTAP 3
 - Acceso a los recursos del clúster 3
 - Crear el agente de consola 3
 - Acceda a las alertas de ONTAP 4

Empezar

Obtenga más información sobre las alertas de ONTAP

Vea problemas o riesgos potenciales en sus sistemas ONTAP locales de NetApp mediante la NetApp Console. Puede obtener información detallada mediante ONTAP System Manager.

NetApp Console

Ver alertas de ONTAP en la NetApp Console.

La NetApp Console proporciona una gestión centralizada de los servicios de datos y almacenamiento de NetApp en entornos locales y en la nube a nivel empresarial. La consola es necesaria para acceder y utilizar los servicios de datos de NetApp . Como interfaz de administración, le permite administrar muchos recursos de almacenamiento desde una sola interfaz. Los administradores de la consola pueden controlar el acceso al almacenamiento y los servicios para todos los sistemas dentro de la empresa.

No necesita una licencia o suscripción para comenzar a usar la NetApp Console y solo incurre en cargos cuando necesita implementar agentes de la consola en su nube para garantizar la conectividad con sus sistemas de almacenamiento o servicios de datos de NetApp . Sin embargo, algunos servicios de datos de NetApp accesibles desde la consola requieren licencia o suscripción.

Obtenga más información sobre el ["NetApp Console"](#) .

Qué puedes hacer con las alertas de ONTAP

Vea las alertas de ONTAP para mantenerse informado sobre los riesgos o riesgos potenciales en su sistema de almacenamiento de ONTAP . Puedes ver algunas alertas que no son de EMS y algunas alertas de EMS. Puedes ver información sobre estas severidades y áreas de impacto:

- **Gravedades:** Crítico, Advertencia, Informativo
- **Áreas de impacto:** Capacidad, Rendimiento, Protección, Disponibilidad, Seguridad, Configuración



La opción Notificaciones en la parte superior derecha de la interfaz de usuario de la NetApp Console monitorea el estado de las operaciones que la NetApp Console está realizando para ayudarlo a identificar problemas que debe abordar. Puedes recibir estas notificaciones en tu correo electrónico. La opción Notificaciones no incluye las alertas de ONTAP .

Beneficios de monitorear las alertas de ONTAP

La monitorización de las alertas de ONTAP proporciona los siguientes beneficios:

- Reciba alertas sobre su almacenamiento ONTAP en todos los clústeres.
- Vea las alertas en la misma interfaz de usuario de la NetApp Console que utiliza para otros servicios.
- Explore las alertas en los clústeres de ONTAP : comience desde la NetApp Console y vea los detalles en ONTAP System Manager.

Costo

Puede ver alertas de ONTAP con una licencia de NetApp ONTAP .

Licencias

Para ver las alertas de ONTAP se requiere una licencia de NetApp ONTAP 9.10 o superior.

No es necesario tener una licencia de prueba.

Las alertas de ONTAP solo se pueden ver en el modo estándar (público) de la NetApp Console .

Cómo funcionan las alertas de ONTAP

Las alertas de ONTAP son un componente central de NetApp Console. Las alertas de ONTAP monitorean los clústeres de ONTAP y reciben datos de alerta de ONTAP.

Las alertas de ONTAP solo están disponibles en el entorno SaaS de NetApp Console . No está disponible en una interfaz de usuario del agente de consola local.

Sistemas y fuentes de datos compatibles

Utilice las alertas de ONTAP para verificar problemas en los siguientes sistemas y fuentes de datos.

Sistemas compatibles

Se admite un sistema NAS o SAN ONTAP local.

Los sistemas Cloud Volumes ONTAP no son compatibles en este momento.

Fuentes de datos compatibles

Ver alertas sobre ciertos eventos que ocurren en ONTAP. Son una combinación de EMS y alertas basadas en métricas.

Requisitos previos de las alertas de ONTAP

Comience a utilizar las alertas de ONTAP verificando la preparación de su entorno operativo.

Para ver las alertas de ONTAP , necesitará estos requisitos previos:

- ONTAP 9.10 y posteriores. El sistema local debe detectarse en la página Sistemas de NetApp Console .
 - Permisos de ONTAP del administrador del clúster

No es necesario ingresar la licencia en la billetera digital de NetApp Console .

- En la NetApp Console:
 - Un sistema de NetApp Console con almacenamiento NAS o SAN local de NetApp
 - Se debe configurar un agente de consola para una región local en la NetApp Console. Referirse a ["Documentación de la NetApp Console para configurar el agente de la consola"](#) .

Si se elimina un clúster del agente de la consola, las alertas relacionadas con ese clúster permanecen durante 90 días. Además, si cambia el agente de la consola, las alertas permanecen asociadas con el clúster y el agente originales durante 90 días. Si regresa al agente original, volverá a ver esas alertas.

- Una organización de NetApp Console con al menos un agente de consola activo que se conecta a clústeres de ONTAP locales. Todas las fuentes y sistemas deben estar en la misma organización de la NetApp Console .
- Un usuario de la NetApp Console en esa organización con privilegios de administrador de la organización para descubrir recursos
- ["Requisitos estándar de la NetApp Console"](#)

Inicio rápido para alertas de ONTAP

A continuación se muestra una descripción general de los pasos necesarios para comenzar a utilizar las alertas de ONTAP . Los enlaces dentro de cada paso lo llevarán a una página que proporciona más detalles.

1

Revisar los prerequisites

["Asegúrese de que su entorno cumpla estos requisitos"](#) .

2

Configurar alertas de ONTAP

["Configurar un agente de consola en la NetApp Console"](#) .

3

¿Que sigue?

Después de configurar las alertas de ONTAP , esto es lo que puede hacer a continuación.

- ["Vea los problemas de almacenamiento y los riesgos potenciales en la página de la lista de alertas"](#) .
- ["Ver detalles de alertas en ONTAP System Manager"](#) .

Configurar alertas de ONTAP

Para utilizar las alertas de ONTAP , realice unos pocos pasos para configurarlas.

Antes de comenzar, revise ["prerequisites"](#) para garantizar que su entorno esté preparado.

Revisar ["Requisitos estándar de la NetApp Console"](#) .

Acceso a los recursos del clúster

Para ver las alertas, el usuario que inició sesión debe ser parte de la organización de la NetApp Console y debe tener el acceso requerido al recurso del clúster.

Crear el agente de consola

Debe comunicarse con su representante de ventas de NetApp para probar o utilizar las alertas de ONTAP .

Luego, cuando utilice el agente de consola, incluirá las capacidades adecuadas para las alertas de ONTAP .

Para crear el agente de consola en la NetApp Console, consulte la documentación de BlueXP que describe ["Cómo crear un agente de consola"](#) .

Después de configurar el agente de consola y agregar el sistema, espere aproximadamente 15 minutos para la detección inicial.

Acceda a las alertas de ONTAP

Utilice la NetApp Console para ver las alertas de ONTAP .

Para iniciar sesión en la NetApp Console, puede usar sus credenciales del sitio de soporte de NetApp o puede registrarse para iniciar sesión en la nube de NetApp usando su correo electrónico y una contraseña. ["Obtenga más información sobre cómo iniciar sesión"](#) .

Pasos

1. Abra un navegador web y vaya a ["NetApp Console"](#) .

Aparece la página de inicio de sesión de la consola.
2. Inicie sesión en la consola.
3. Desde la barra de navegación izquierda de la consola, seleccione **Almacenamiento > Alertas**.

Aparece la página de lista de alertas.

Alerts											
This feature currently supports on-premises ONTAP alerts.											
Alerts (210) Filters applied (1) Reset											
Triggered time	Severity	Status (1)	Name	Source type	Source name	Impact Area					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	F[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	RS[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	do[REDACTED]	Availability					
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume Used Percentage Breach	Volume	RS[REDACTED]	Capacity					

Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.