



## **Administrar federaciones**

NetApp Console setup and administration

NetApp  
January 13, 2026

# Tabla de contenidos

Administrador de federaciones .....	1
Administrador de federaciones en la NetApp Console .....	1
Habilitar una federación .....	1
Agregar un dominio verificado a una federación existente .....	1
Actualización de una conexión federada que está a punto de expirar .....	2
Probar una federación existente .....	2
Deshabilitar una federación .....	2
Eliminar una federación .....	3
Importe su federación a la NetApp Console .....	3

# Administrar federaciones

## Administrar federaciones en la NetApp Console

Puede administrar su federación en la NetApp Console. Puede desactivarlo, actualizar credenciales vencidas, así como desactivarlo si ya no lo necesita.

### Roles requeridos

El rol de administrador de la federación es necesario para crear y administrar federaciones. El espectador de la Federación puede ver la página de la Federación. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso."](#)

También puede agregar un dominio verificado adicional a una federación existente, lo que le permite utilizar múltiples dominios para su conexión federada.

- Si configuró la federación mediante NetApp Cloud Central, impórtela a través de la página **Federación** para administrarla en la consola. ["Aprenda a importar su federación"](#)
- Puede ver eventos de administración de la federación, como habilitar, deshabilitar y actualizar federaciones en la página Auditoría. ["Obtenga más información sobre la supervisión de operaciones en la NetApp Console."](#)



### Habilitar una federación

Si ha creado una federación pero no está habilitada, puede habilitarla a través de la página **Federación**. Habilitar una federación permite que los usuarios asociados con la federación inicien sesión en la Consola usando sus credenciales corporativas. Cree y pruebe la federación con éxito antes de habilitarla.

#### Pasos

1. Seleccione **Administración > Identidad y acceso**.
2. Seleccione la pestaña **Federación**.
3. Seleccione el menú de acciones **...** junto a la federación que desea habilitar y seleccione **Habilitar**.

### Agregar un dominio verificado a una federación existente

Puede agregar un dominio verificado a una federación existente en la Consola para usar múltiples dominios con el mismo proveedor de identidad (IdP).

Debes haber verificado ya el dominio en la consola antes de poder agregarlo a una federación. Si aún no ha verificado el dominio, puede hacerlo siguiendo los pasos en ["Verifica tu dominio en la consola"](#).

#### Pasos

1. Seleccione **Administración > Identidad y acceso**.
2. Seleccione la pestaña **Federación**.
3. Seleccione el menú de acciones **...** junto a la federación a la que desea agregar un dominio verificado y seleccione **Actualizar dominios**. El cuadro de diálogo **Actualizar dominios** muestra el dominio ya asociado con esta federación.
4. Seleccione un dominio verificado de la lista de dominios disponibles.
5. Seleccione **Actualizar**. Los nuevos usuarios del dominio pueden obtener acceso a la consola federada en 30 segundos.

## Actualización de una conexión federada que está a punto de expirar

Puede actualizar los detalles de una federación en la Consola. Por ejemplo, necesitará actualizar la federación si las credenciales, como un certificado o un secreto de cliente, expiran. Cuando sea necesario, actualice la fecha de notificación para recordarle que debe actualizar la conexión antes de que expire.



Actualice la consola primero antes de actualizar su IdP para evitar problemas de inicio de sesión. Manténgase conectado a la consola durante el proceso.

### Pasos

1. Seleccione **Administración > Identidad y acceso**.
2. Seleccione la pestaña **Federación**.
3. Seleccione el menú de acciones (tres puntos verticales) junto a la federación que desea actualizar y seleccione **Actualizar federación**.
4. Actualice los detalles de la federación según sea necesario.
5. Seleccione **Actualizar**.

## Probar una federación existente

Pruebe la conexión de una federación existente para verificar que funciona. Esto puede ayudarle a identificar cualquier problema con la federación y solucionarlo.

### Pasos

1. Seleccione **Administración > Identidad y acceso**.
2. Seleccione la pestaña **Federación**.
3. Seleccione el menú de acciones: junto a la federación a la que desea agregar un dominio verificado y seleccione **Probar conexión**.
4. Seleccione **Prueba**. El sistema le solicita que inicie sesión con sus credenciales corporativas. Si la conexión es exitosa, será redirigido a la NetApp Console. Si falla la conexión, verá un mensaje de error que indica el problema con la federación.
5. Seleccione **Listo** para regresar a la pestaña **Federación**.

## Deshabilitar una federación

Si ya no necesita una federación, puede desactivarla. Esto evita que los usuarios asociados a la federación inicien sesión en la consola utilizando sus credenciales corporativas. Puede volver a habilitar la federación más tarde si es necesario.

Deshabilite una federación antes de eliminarla, como por ejemplo al desmantelar el IdP o discontinuar la federación. Esto le permitirá volver a habilitarlo más tarde si es necesario.

### Pasos

1. Seleccione **Administración > Identidad y acceso**.
2. Seleccione la pestaña **Federación**.
3. Seleccione el menú de acciones: junto a la federación a la que desea agregar un dominio verificado y seleccione **Deshabilitar**.

## Eliminar una federación

Si ya no necesita una federación, puede eliminarla. Esto elimina la federación y evita que cualquier usuario asociado con la federación inicie sesión en la consola usando sus credenciales corporativas. Por ejemplo, si se está desmantelando el IdP o si la federación ya no es necesaria.

No es posible recuperar una federación después de eliminarla. Debes crear una nueva federación.



Debes deshabilitar una federación antes de poder eliminarla. No es posible recuperar una federación después de eliminarla.

### Pasos

1. Selecciona **Administración > Identidad y acceso**.
2. Selecciona **Federaciones** para ver la página **Federaciones**.
3. Selecciona el menú de acciones: junto a la federación a la que desea agregar un dominio verificado y selecciona **Eliminar**.

## Importe su federación a la NetApp Console

Si previamente ha configurado la federación a través de NetApp Cloud Central (una aplicación externa a la NetApp Console), la página Federación le solicitará que importe su conexión federada existente a la consola para que pueda administrarla en la nueva interfaz. Luego podrá aprovechar las últimas mejoras sin tener que recrear su conexión federada.



Después de importar su federación existente, puede administrarla desde la página **Federaciones**. ["Obtenga más información sobre la gestión de federaciones."](#)

### Rol requerido

Administrador de la organización o administrador de la federación. ["Obtenga más información sobre los roles de acceso."](#)

### Pasos

1. Selecciona **Administración > Identidad y acceso**.
2. Selecciona la pestaña **Federación**.
3. Selecciona **Importar federación**.

## **Información de copyright**

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

**LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS:** el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## **Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.