



Utilice actualizaciones de software

Software updates

NetApp
January 29, 2026

Tabla de contenidos

- Utilice actualizaciones de software 1
 - Compare las versiones de ONTAP para comprender los beneficios y riesgos de usar actualizaciones de software 1
 - Corrija todos los bloqueadores mediante actualizaciones de software antes de una actualización de ONTAP 2
 - Inicie la actualización de ONTAP mediante actualizaciones de software 3
 - Validar el estado de la actualización del sistema de almacenamiento ONTAP 3

Utilice actualizaciones de software

Compare las versiones de ONTAP para comprender los beneficios y riesgos de usar actualizaciones de software

Es muy importante comparar y comprender los beneficios y riesgos asociados con la versión de destino de ONTAP antes de actualizar la versión de ONTAP para el sistema de almacenamiento.

Puede elegir la versión de destino y compararla con la versión actual para comprender los beneficios de actualizar a la versión específica en ONTAP. También puede ver los riesgos que se resolverán y los nuevos riesgos (si los hay) que surgirán al actualizar a la versión específica de ONTAP.



Solo puedes usar esta función si estás ejecutando ONTAP 9.10.1 o versiones posteriores.

Pasos

1. Desde la navegación izquierda de la consola, seleccione **Salud > Actualizaciones de software**.

Se muestra la lista de clústeres que requieren una actualización de software. Puede actualizar a la versión de destino recomendada o elegir otra versión.

Si usted...	Haz esto...
¿Quieres actualizar a la versión recomendada?	<ol style="list-style-type: none">1. En la columna Versión de destino, haga clic en Comparar versiones para ver los beneficios y riesgos de actualizar a la versión recomendada de ONTAP .2. Seleccione y vea información sobre los riesgos que se resolverán, los riesgos que continuarán existiendo y los nuevos riesgos que se introducirán después de la actualización.3. Opcionalmente, haga clic en Descargar plan de actualización para descargar una copia del plan de actualización.4. Haga clic en Iniciar actualización para iniciar el proceso de actualización.

Si usted...	Haz esto...
¿Quieres elegir otra versión?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la columna Versión de destino, haga clic en el menú desplegable y seleccione Elegir otras versiones. 2. Seleccione la versión para ver los beneficios de las funciones y los riesgos. 3. Seleccione y vea información sobre los riesgos que se resolverán, los riesgos que continuarán existiendo y los nuevos riesgos que se introducirán después de la actualización. 4. Opcionalmente, haga clic en Descargar plan de actualización para descargar una copia del plan de actualización. 5. Seleccione Iniciar actualización para iniciar el proceso de actualización.

Corrija todos los bloqueadores mediante actualizaciones de software antes de una actualización de ONTAP

Una vez que haya identificado la versión de destino de ONTAP para su sistema de almacenamiento de ONTAP , debe corregir y reconocer todos los bloqueadores y revisar las advertencias antes de actualizar el sistema de almacenamiento de ONTAP .

Debes reparar y reconocer todos los bloqueadores antes de actualizar el software.

Pasos

1. Desde la navegación izquierda de la consola, seleccione **Salud > Actualizaciones de software**.

La consola muestra la lista de clústeres que requieren una actualización de software.

2. Identifique la versión de destino de ONTAP para su sistema de almacenamiento. Para obtener información sobre cómo identificar la versión de destino de ONTAP , consulte "[Compare las versiones de ONTAP para comprender los beneficios y riesgos de usar actualizaciones de software](#)".
3. Una vez que haya decidido la versión de destino de ONTAP , seleccione **Preparar para actualización** para iniciar el proceso de actualización.

Se muestra la lista de bloqueadores y advertencias.

4. Seleccione el bloqueador para ver las instrucciones para solucionarlo.
5. Realice manualmente los pasos proporcionados para solucionar el bloqueador.
6. Seleccione los bloqueadores que se han corregido y seleccione **Reconocer seleccionados** para reconocer que esos bloqueadores se han corregido.



Debes reparar y reconocer todos los bloqueadores para continuar con la actualización.

1. Seleccione la pestaña **Advertencias** para revisar las advertencias antes de continuar con la actualización del software.

2. Seleccione la pestaña **Reconocer** para ver los bloqueadores que se han solucionado.
3. Seleccione **Continuar con la actualización** para continuar con el proceso de actualización.

Inicie la actualización de ONTAP mediante actualizaciones de software

Una vez que haya identificado la versión de destino de ONTAP y haya corregido y reconocido todos los bloqueadores, ahora puede iniciar la actualización de su sistema de almacenamiento ONTAP .

Pasos

1. Desde la navegación izquierda de la consola, seleccione **Salud > Actualizaciones de software**.

Se muestra la lista de clusters que requieren una actualización de software.

2. Identifica la versión de destino de ONTAP para tu sistema de almacenamiento.

Para información sobre cómo identificar la versión de destino de ONTAP, consulta ["Compare las versiones de ONTAP para comprender los beneficios y riesgos de usar actualizaciones de software"](#).

3. Soluciona y reconoce los bloqueos de ONTAP.

Para información sobre cómo solucionar bloqueadores, consulta ["Corrija todos los bloqueadores mediante actualizaciones de software antes de una actualización de ONTAP"](#).

4. Lea y acepte el acuerdo de licencia de usuario final.

Espere a que se recupere la imagen ONTAP .

5. Haga clic en **Instalar actualización** para completar el proceso de actualización.

Validar el estado de la actualización del sistema de almacenamiento ONTAP

Puede utilizar actualizaciones de software para validar el estado de la actualización de ONTAP .

Pasos

1. Desde la navegación izquierda de la consola, seleccione **Salud > Actualizaciones de software**.
2. Haga clic en la pestaña **Historial** para ver el estado de la actualización de ONTAP .



El clúster tarda entre 2 y 3 horas en reflejarse en la pestaña de historial.

Información de copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.