



# **Administrar cuentas de almacenamiento de blobs de Azure**

## **Azure Blob storage**

NetApp  
November 06, 2025

# Tabla de contenidos

- Administrar cuentas de almacenamiento de blobs de Azure ..... 1
  - Agregar cuentas de almacenamiento de blobs de Azure en la NetApp Console ..... 1
  - Cambiar la configuración de la cuenta de almacenamiento de blobs de Azure en la NetApp Console ..... 3
    - Cambiar los detalles del proyecto ..... 4
    - Agregar o cambiar etiquetas para objetos en la cuenta de almacenamiento ..... 4
    - Cambiar la configuración de cifrado ..... 4
  - Utilice los servicios de datos de NetApp con Azure Blob Storage ..... 5



| Campo             | Descripción                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suscripción       | Seleccione la suscripción de Azure para la nueva cuenta de almacenamiento.                                                                                           |
| Grupo de recursos | <p>Seleccione un grupo de recursos existente para esta cuenta de almacenamiento.</p> <p><a href="#">"Obtenga más información sobre los grupos de recursos"</a> .</p> |

4. En la sección *Detalles de la instancia*, ingrese el nombre de la cuenta de almacenamiento y seleccione una región (o regiones) donde se creará la cuenta de almacenamiento.

| Campo                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la cuenta de almacenamiento | Introduzca el nombre que desea utilizar para la cuenta de almacenamiento. El nombre debe tener entre 3 y 24 caracteres de longitud y solo puede contener números y letras minúsculas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Región de Azure                       | <p>Seleccione una región de la lista donde se creará la cuenta de almacenamiento.</p> <p>Seleccione la región adecuada para su cuenta de almacenamiento. <a href="#">"Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de Azure."</a> .</p> <p>No todas las regiones son compatibles con todos los tipos de cuentas de almacenamiento o configuraciones de redundancia. <a href="#">"Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre la redundancia de almacenamiento de Azure"</a> .</p> <p>Además, la elección de la región puede tener un impacto en la facturación. <a href="#">"Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre la facturación de cuentas de Azure Storage"</a> .</p> |
| Tipo de rendimiento                   | <p>Seleccione si desea utilizar almacenamiento de rendimiento <b>Estándar</b> o <b>Premium</b>. <a href="#">"Consulte la documentación de Microsoft para obtener información sobre los tipos de cuentas de almacenamiento."</a> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El rendimiento <i>estándar</i> se utiliza para cuentas de almacenamiento v2 de propósito general. Este tipo de cuenta se recomienda para la mayoría de los escenarios.</li> <li>• El rendimiento <i>Premium</i> se utiliza para escenarios que requieren baja latencia. Hay tres tipos de cuentas de almacenamiento premium disponibles: Blobs en bloques, recursos compartidos de archivos y Blobs en páginas.</li> </ul>                                                                                          |

5. En la sección *Etiquetas*, puede ingresar hasta 10 pares clave/valor de etiqueta para agrupar sus recursos.

Las etiquetas son metadatos que puede utilizar para agrupar recursos para identificar aplicaciones, entornos, regiones, proveedores de nube y más. Puede agregar etiquetas a una cuenta de almacenamiento para que las etiquetas se apliquen a los objetos cuando se agreguen a la cuenta de almacenamiento.

Las etiquetas están deshabilitadas de forma predeterminada en las nuevas cuentas de almacenamiento creadas por la consola. ["Obtenga más información sobre el etiquetado"](#) .

6. En la sección *Cifrado*, elija el tipo de cifrado de datos que desea utilizar para proteger el acceso a los datos en la cuenta de almacenamiento.

| Tipo de cifrado de datos           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claves administradas por Microsoft | De forma predeterminada, se utilizan claves de cifrado administradas por Microsoft para cifrar sus datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Claves gestionadas por el cliente  | <p>Puede utilizar sus propias claves administradas por el cliente para el cifrado de datos en lugar de utilizar las claves de cifrado administradas predeterminadas por Microsoft. Si planea utilizar sus propias claves administradas por el cliente, deberá haberlas creado previamente para poder seleccionar Key Vault y las claves en esta página.</p> <p>Las claves pueden estar en la misma suscripción que la cuenta de almacenamiento o puedes seleccionar una suscripción diferente.</p> |

Consulte la documentación de Microsoft Azure para ["Más información sobre las claves administradas por Microsoft"](#) , y ["Más información sobre las claves administradas por el cliente"](#) .

7. Seleccione **Agregar** para crear el depósito.

## Cambiar la configuración de la cuenta de almacenamiento de blobs de Azure en la NetApp Console

Una vez que su sistema Azure Blob Storage esté disponible en la página Sistemas, puede cambiar algunas propiedades de la cuenta de almacenamiento directamente desde la NetApp Console.

Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre de la cuenta de almacenamiento, la región de Azure ni el tipo de rendimiento del almacenamiento.

Las propiedades de la cuenta de almacenamiento que puedes cambiar incluyen:

- La suscripción y el grupo de recursos para la cuenta de almacenamiento.
- Agregue, cambie o elimine etiquetas para los objetos que se agregan a la cuenta de almacenamiento.
- Si los nuevos objetos agregados a la cuenta de almacenamiento están cifrados o no, y la opción utilizada para el cifrado.

Puede cambiar estas configuraciones de la cuenta de almacenamiento directamente desde Connsole seleccionando... para una cuenta de almacenamiento.

Overview

1001

483

Total storage accounts

10.08

TiB

Total capacity

14

Total locations

483 Storage Accounts

Add storage account

| Storage Account Name | Subscription | Location       | Creation Date    | Resource Group           | Blob Capacity |                                                      |
|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| occmgroupcanadacent  | OCCM QA1     | Canada Central | January 27, 2020 | occm_group_canadacentral | 676.87 KiB    | ...                                                  |
| netappbackupveah     | OCCM QA1     | East US 2      | August 24, 2020  | occm_group_eastasia      | 10.18         | Edit project details<br>Edit tags<br>Edit encryption |
| compliancedemo1rg    | OCCM QA1     | Central US     | February 2, 2020 | complianceDemo1-rg       | 795.2         |                                                      |
| u4yhkgkj44t9         | OCCM QA1     | Central US     | February 3, 2020 | azureCompliance-rg       | 603.2         |                                                      |

## Cambiar los detalles del proyecto

En la sección *Detalles del proyecto* puede cambiar la suscripción y el grupo de recursos para la cuenta de almacenamiento.

| Campo             | Descripción                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suscripción       | Seleccione una suscripción de Azure diferente para la cuenta de almacenamiento.                                                                             |
| Grupo de recursos | Seleccione un grupo de recursos diferente para la cuenta de almacenamiento.<br><br><a href="#">"Obtenga más información sobre los grupos de recursos"</a> . |

Seleccione **Guardar** para guardar los cambios en la cuenta de almacenamiento.

## Agregar o cambiar etiquetas para objetos en la cuenta de almacenamiento

En la sección *Etiquetas* puede agregar hasta 10 pares clave/valor de etiqueta, o puede cambiar o eliminar un par clave/valor de etiqueta. Las etiquetas se aplican a los objetos cuando se agregan a la cuenta de almacenamiento. Si desea agregar más etiquetas, seleccione **Agregar nueva etiqueta**.

["Obtenga más información sobre el etiquetado en la documentación de Microsoft"](#) .

Seleccione **Guardar** para guardar los cambios en la cuenta de almacenamiento.

## Cambiar la configuración de cifrado

En la sección *Cifrado*, puede cambiar el tipo de cifrado de datos que desea utilizar para proteger el acceso a los datos en sus cuentas de almacenamiento.

| Tipo de cifrado de datos           | Descripción                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claves administradas por Microsoft | De forma predeterminada, se utilizan claves de cifrado administradas por Microsoft para cifrar sus datos. |

| Tipo de cifrado de datos          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claves gestionadas por el cliente | <p>Puede utilizar sus propias claves administradas por el cliente para el cifrado de datos en lugar de utilizar las claves de cifrado administradas predeterminadas por Microsoft. Si planea utilizar sus propias claves administradas por el cliente, deberá haberlas creado previamente para poder seleccionar Key Vault y las claves en esta página.</p> <p>Las claves pueden estar en la misma suscripción que la cuenta de almacenamiento o puedes seleccionar una suscripción diferente.</p> |

Consulte la documentación de Microsoft Azure para ["Más información sobre las claves administradas por Microsoft"](#) , y ["Más información sobre las claves administradas por el cliente"](#) .

Seleccione **Guardar** para guardar los cambios en la cuenta de almacenamiento.

## Utilice los servicios de datos de NetApp con Azure Blob Storage

Después de descubrir cuentas de almacenamiento de blobs de Azure en la NetApp Console, puede usar los servicios de datos de NetApp para realizar copias de seguridad, organizar en niveles y sincronizar datos.

- Utilice \* NetApp Backup and Recovery\* para realizar copias de seguridad de los datos de sus sistemas ONTAP locales y Cloud Volumes ONTAP en el almacenamiento de blobs de Azure.

Para comenzar, navegue a la página Sistemas. Arrastre y suelte un sistema ONTAP local o Cloud Volumes ONTAP en su sistema Azure Blob Storage.

["Obtenga más información sobre cómo realizar copias de seguridad de los datos de ONTAP en Azure Blob Storage"](#) .

- Utilice \* NetApp Cloud Tiering\* para organizar en niveles los datos inactivos desde los clústeres ONTAP locales al almacenamiento de blobs de Azure.

Para comenzar, navegue a la página Sistemas. Arrastre y suelte un sistema ONTAP local en su sistema Azure Blob Storage.

["Obtenga más información sobre cómo organizar en niveles los datos de ONTAP en el almacenamiento de blobs de Azure"](#) .

- Utilice \* NetApp Copy and Sync\* para sincronizar datos hacia o desde cuentas de almacenamiento de Azure Blob.

Para comenzar, navegue a la página Sistemas. Arrastre y suelte el sistema de origen en el sistema de destino. Su sistema de almacenamiento de blobs de Azure puede ser el origen o el destino.

También puede seleccionar su sistema Azure Blob Storage y luego **Copiar y sincronizar** desde el panel Servicios para sincronizar datos hacia o desde cuentas de Azure Blob Storage.

["Obtenga más información sobre Copiar y sincronizar"](#) .

## Información de copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.