



# **Gérer les comptes de stockage Azure Blob**

## Azure Blob storage

NetApp  
November 06, 2025

# Sommaire

- Gérer les comptes de stockage Azure Blob . . . . . 1
  - Ajouter des comptes de stockage Azure Blob dans la NetApp Console . . . . . 1
  - Modifier les paramètres du compte de stockage Azure Blob dans la NetApp Console . . . . . 3
    - Modifier les détails du projet . . . . . 4
    - Ajouter ou modifier les balises des objets dans le compte de stockage . . . . . 4
    - Modifier le paramètre de cryptage . . . . . 4
  - Utiliser les services de données NetApp avec le stockage Azure Blob . . . . . 5


# Gérer les comptes de stockage Azure Blob

## Ajouter des comptes de stockage Azure Blob dans la NetApp Console

Une fois que votre système de stockage d'objets blob Azure est disponible sur la page des systèmes de la NetApp Console, vous pouvez ajouter des comptes de stockage supplémentaires directement depuis la console.

### Étapes

1. Depuis la page Systèmes, sélectionnez le système Azure Blob Storage pour afficher sa page de présentation.
2. Sélectionnez **Ajouter un compte de stockage**.



Azure Blob Storage

Overview

55 Total storage accounts

4.19 TiB Total capacity


16 Total locations

55 Storage Accounts

Add storage account

| Storage Account Name | Subscription | Location  | Creation Date | Resource Group     | Blob Capacity |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| occmsim13144343      | OCCM QA1     | East US 2 | May 12, 2023  | occm_group_eastus2 | 14 GiB        |

La page *Ajouter un compte de stockage* s'affiche.



Add storage account

Project details

Subscription

OCCM QA1

Resource group

occm\_group\_uenorth

Instance details

Mandatory fields

Tags

N/A

Encryption

Microsoft managed keys (MMK)

3. Saisissez les informations requises dans la section *Détails du projet*.

| Champ      | Description                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abonnement | Sélectionnez l'abonnement Azure pour le nouveau compte de stockage. |

| Champ                | Description                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe de ressources | Sélectionnez un groupe de ressources existant pour ce compte de stockage.<br><br><a href="#">"En savoir plus sur les groupes de ressources"</a> . |

4. Dans la section *Détails de l'instance*, saisissez le nom du compte de stockage et sélectionnez une ou plusieurs régions dans lesquelles le compte de stockage doit être créé.

| Champ                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du compte de stockage | Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le compte de stockage. Le nom doit comporter entre 3 et 24 caractères et ne peut contenir que des chiffres et des lettres minuscules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Région Azure              | <p>Sélectionnez une région dans la liste où le compte de stockage sera créé.</p> <p>Sélectionnez la région appropriée pour votre compte de stockage. <a href="#">"Consultez la documentation Microsoft pour plus d'informations sur les régions Azure et les zones de disponibilité."</a> .</p> <p>Toutes les régions ne sont pas prises en charge pour tous les types de comptes de stockage ou de configurations de redondance. <a href="#">"Consultez la documentation Microsoft pour plus d'informations sur la redondance du stockage Azure."</a> .</p> <p>De plus, le choix de la région peut avoir un impact sur la facturation. <a href="#">"Consultez la documentation Microsoft pour plus d'informations sur la facturation des comptes de stockage Azure."</a> .</p> |
| Type de performance       | <p>Sélectionnez si vous souhaitez utiliser un stockage de performance <b>Standard</b> ou <b>Premium</b>. <a href="#">"Consultez la documentation Microsoft pour plus d'informations sur les types de comptes de stockage."</a> .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les performances <i>Standard</i> sont utilisées pour les comptes de stockage v2 à usage général. Ce type de compte est recommandé pour la plupart des scénarios.</li> <li>• Les performances <i>Premium</i> sont utilisées pour les scénarios qui nécessitent une faible latence. Il existe trois types de comptes de stockage premium disponibles : les blobs de blocs, les partages de fichiers et les blobs de pages.</li> </ul>                                                               |

5. Dans la section *Tags*, vous pouvez saisir jusqu'à 10 paires clé/valeur de balises pour regrouper vos ressources.

Les balises sont des métadonnées que vous pouvez utiliser pour regrouper des ressources afin d'identifier des applications, des environnements, des régions, des fournisseurs de cloud, etc. Vous pouvez ajouter des balises à un compte de stockage afin que les balises soient appliquées aux objets lorsqu'ils sont ajoutés au compte de stockage.

Les balises sont désactivées par défaut dans les nouveaux comptes de stockage créés par la console. ["En savoir plus sur le marquage"](#) .

6. Dans la section *Cryptage*, choisissez le type de cryptage de données que vous souhaitez utiliser pour protéger l'accès aux données du compte de stockage.

| Type de cryptage des données | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clés gérées par Microsoft    | Par défaut, les clés de chiffrement gérées par Microsoft sont utilisées pour chiffrer vos données.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clés gérées par le client    | <p>Vous pouvez utiliser vos propres clés gérées par le client pour le chiffrement des données au lieu d'utiliser les clés de chiffrement par défaut gérées par Microsoft. Si vous prévoyez d'utiliser vos propres clés gérées par le client, vous devrez déjà les avoir créées afin de pouvoir sélectionner le coffre de clés et les clés sur cette page.</p> <p>Les clés peuvent être dans le même abonnement que le compte de stockage, ou vous pouvez sélectionner un abonnement différent.</p> |

Consultez la documentation Microsoft Azure pour "[plus d'informations sur les clés gérées par Microsoft](#)" , et "[plus d'informations sur les clés gérées par le client](#)" .

7. Sélectionnez **Ajouter** pour créer le bucket.

## Modifier les paramètres du compte de stockage Azure Blob dans la NetApp Console

Une fois que votre système de stockage d'objets blob Azure est disponible sur la page Systèmes, vous pouvez modifier certaines propriétés du compte de stockage directement depuis la NetApp Console.

Notez que vous ne pouvez pas modifier le nom du compte de stockage, la région Azure ou le type de performances du stockage.

Les propriétés du compte de stockage que vous pouvez modifier incluent :

- L'abonnement et le groupe de ressources pour le compte de stockage.
- Ajoutez, modifiez ou supprimez des balises pour les objets ajoutés au compte de stockage.
- Si les nouveaux objets ajoutés au compte de stockage sont chiffrés ou non, et l'option utilisée pour le chiffrement.

Vous pouvez modifier ces paramètres de compte de stockage directement depuis Connsole en sélectionnant... pour un compte de stockage.

Overview

1001

483

Total storage accounts

10.08

TiB

Total capacity

14

Total locations

483 Storage Accounts

Q

Add storage account

| Storage Account Name | Subscription | Location       | Creation Date    | Resource Group           | Blob Capacity |                                                                                 |
|----------------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| occmgroupcanadacent  | OCCM QA1     | Canada Central | January 27, 2020 | occm_group_canadacentral | 676.87 KiB    | ...                                                                             |
| netappbackupveah     | OCCM QA1     | East US 2      | August 24, 2020  | occm_group_eastasia      | 10.18         | <div>Edit project details</div> <div>Edit tags</div> <div>Edit encryption</div> |
| compliancedemo1rg    | OCCM QA1     | Central US     | February 2, 2020 | complianceDemo1-rg       | 795.2         |                                                                                 |
| u4yhkgkj44t9         | OCCM QA1     | Central US     | February 3, 2020 | azureCompliance-rg       | 603.2         |                                                                                 |

## Modifier les détails du projet

Dans la section *Détails du projet*, vous pouvez modifier l'abonnement et le groupe de ressources pour le compte de stockage.

| Champ                | Description                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abonnement           | Sélectionnez un autre abonnement Azure pour le compte de stockage.                                                                                 |
| Groupe de ressources | Sélectionnez un groupe de ressources différent pour le compte de stockage.<br><br><a href="#">"En savoir plus sur les groupes de ressources"</a> . |

Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au compte de stockage.

## Ajouter ou modifier les balises des objets dans le compte de stockage

Dans la section *Tags*, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 paires clé/valeur de balise, ou vous pouvez modifier ou supprimer une paire clé/valeur de balise. Les balises sont appliquées aux objets lorsqu'ils sont ajoutés au compte de stockage. Si vous souhaitez ajouter d'autres balises, sélectionnez **Ajouter une nouvelle balise**.

["En savoir plus sur le balisage à partir de la documentation Microsoft"](#) .

Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au compte de stockage.

## Modifier le paramètre de cryptage

Dans la section *Cryptage*, vous pouvez modifier le type de cryptage de données que vous souhaitez utiliser pour protéger l'accès aux données de vos comptes de stockage.

| Type de cryptage des données | Description                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clés gérées par Microsoft    | Par défaut, les clés de chiffrement gérées par Microsoft sont utilisées pour chiffrer vos données. |

| Type de cryptage des données | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clés gérées par le client    | <p>Vous pouvez utiliser vos propres clés gérées par le client pour le chiffrement des données au lieu d'utiliser les clés de chiffrement par défaut gérées par Microsoft. Si vous prévoyez d'utiliser vos propres clés gérées par le client, vous devrez déjà les avoir créées afin de pouvoir sélectionner le coffre de clés et les clés sur cette page.</p> <p>Les clés peuvent être dans le même abonnement que le compte de stockage, ou vous pouvez sélectionner un abonnement différent.</p> |

Consultez la documentation Microsoft Azure pour ["plus d'informations sur les clés gérées par Microsoft"](#) , et ["plus d'informations sur les clés gérées par le client"](#) .

Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au compte de stockage.

## Utiliser les services de données NetApp avec le stockage Azure Blob

Une fois que vous avez découvert les comptes de stockage Azure Blob dans la NetApp Console, vous pouvez utiliser les services de données NetApp pour la sauvegarde, la hiérarchisation et la synchronisation des données.

- Utilisez \* NetApp Backup and Recovery\* pour sauvegarder les données de vos systèmes ONTAP et Cloud Volumes ONTAP sur site vers le stockage Azure Blob.

Pour commencer, accédez à la page Systèmes. Faites glisser et déposez un système ONTAP ou Cloud Volumes ONTAP local sur votre système de stockage d'objets blob Azure.

["En savoir plus sur la sauvegarde des données ONTAP sur le stockage Azure Blob"](#) .

- Utilisez \* NetApp Cloud Tiering\* pour hiérarchiser les données inactives des clusters ONTAP locaux vers le stockage Azure Blob.

Pour commencer, accédez à la page Systèmes. Faites glisser et déposez un système ONTAP local sur votre système de stockage d'objets blob Azure.

["En savoir plus sur la hiérarchisation des données ONTAP vers le stockage Azure Blob"](#) .

- Utilisez \* NetApp Copy and Sync\* pour synchroniser les données vers ou depuis les comptes de stockage Azure Blob.

Pour commencer, accédez à la page Systèmes. Faites glisser et déposez le système source sur le système cible. Votre système de stockage d'objets blob Azure peut être la source ou la cible.

Vous pouvez également sélectionner votre système de stockage d'objets blob Azure, puis **Copier et synchroniser** dans le panneau Services pour synchroniser les données vers ou depuis les comptes de stockage d'objets blob Azure.

["En savoir plus sur la copie et la synchronisation"](#) .

## Informations sur le copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

**LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.