Descrizione delle finestre di avviso e delle finestre di dialogo

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/events/reference_alert_setup_page.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Descrizione delle finestre di avviso e delle finestre di dialogo . . . 1
- Scopri la pagina di configurazione degli avvisi in Active IQ Unified Manager . . . 1
  - Pulsanti di comando . . . 1
  - Visualizzazione elenco . . . 1
  - Area dettagli . . . 2
- Scopri la finestra di dialogo Aggiungi avviso in Active IQ Unified Manager . . . 3
  - Nome . . . 3
  - Risorse . . . 3
  - Eventi . . . 4
  - Azioni . . . 4
  - Pulsanti di comando . . . 5
- Modifica le proprietà degli avvisi in Active IQ Unified Manager . . . 5
  - Nome . . . 5
  - Risorse . . . 5
  - Eventi . . . 6
  - Azioni . . . 6
  - Pulsanti di comando . . . 6

Descrizione delle finestre di avviso e delle finestre di dialogo

Scopri la pagina di configurazione degli avvisi in Active IQ Unified Manager

La pagina Configurazione avvisi visualizza un elenco di avvisi e fornisce informazioni sul nome dell'avviso, lo stato, il metodo di notifica e la frequenza di notifica. Da questa pagina puoi anche aggiungere, modificare, rimuovere, abilitare o disabilitare gli avvisi.

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Pulsanti di comando

- **Aggiungi**

  Visualizza la finestra di dialogo Aggiungi avviso, che consente di aggiungere nuovi avvisi.

- **Modifica**

  Visualizza la finestra di dialogo Modifica avviso, che consente di modificare gli avvisi selezionati.

- **Elimina**

  Elimina gli avvisi selezionati.

- **Abilita**

  Consente agli avvisi selezionati di inviare notifiche.

- **Disabilita**

  Disattiva gli avvisi selezionati quando vuoi interrompere temporaneamente l'invio delle notifiche.

- **Test**

  Esegue dei test sugli avvisi selezionati per verificarne la configurazione dopo l'aggiunta o la modifica.

- **Avvisi per eventi risolti e obsoleti**

  Ti consente di abilitare o disabilitare l'invio di avvisi quando gli eventi vengono spostati negli stati Risolto o Obsoleto. Questo può aiutarti a evitare di ricevere notifiche non necessarie.

Visualizzazione elenco

La vista elenco mostra, in formato tabellare, le informazioni sugli avvisi creati. Puoi usare i filtri delle colonne per personalizzare i dati visualizzati. Puoi anche selezionare un avviso per visualizzare altre informazioni nell'area dei dettagli.

- **Stato**

  Specifica se un avviso è abilitato () o disabilitato ().

- **Avviso**

  Visualizza il nome dell'avviso.

- **Descrizione**

  Visualizza una descrizione dell'avviso.

- **Metodo di notifica**

  Visualizza il metodo di notifica selezionato per l'avviso. Puoi notificare gli utenti tramite e-mail o trap SNMP.

- **Frequenza delle notifiche**

  Specifica la frequenza (in minuti) con cui il server di gestione continua a inviare notifiche finché non confermi o risolvi l'evento oppure lo sposti nello stato Obsolete.

Area dettagli

L'area dei dettagli fornisce maggiori informazioni sull'avviso selezionato.

- **Nome dell'allerta**

  Visualizza il nome dell'avviso.

- **Descrizione dell'avviso**

  Visualizza una descrizione dell'avviso.

- **Eventi**

  Visualizza gli eventi per i quali vuoi attivare l'avviso.

- **Risorse**

  Visualizza le risorse per le quali vuoi attivare l'avviso.

- **Include**

  Visualizza il gruppo di risorse per cui vuoi attivare l'avviso.

- **Esclusi**

  Visualizza il gruppo di risorse per cui non vuoi attivare l'avviso.

- **Metodo di notifica**

  Visualizza il metodo di notifica per l'avviso.

- **Frequenza delle notifiche**

  Visualizza la frequenza con cui il server di gestione continua a inviare notifiche di allerta finché l'evento non viene confermato, risolto o spostato nello stato Obsolete.

- **Nome dello script**

Visualizza il nome dello script associato all'avviso selezionato. Questo script viene eseguito quando viene generato un avviso.

- **Destinatari dell'e-mail**

  Visualizza gli indirizzi email degli utenti che ricevono la notifica di avviso.

Scopri la finestra di dialogo Aggiungi avviso in Active IQ Unified Manager

Puoi creare avvisi per ricevere notifiche quando viene generato un determinato evento, in modo da poter risolvere rapidamente il problema e ridurre al minimo l'impatto sul tuo ambiente. Puoi creare avvisi per una singola risorsa o per un insieme di risorse, e per eventi di un particolare tipo di severità. Puoi anche specificare il metodo di notifica e la frequenza degli avvisi.

Devi disporre del ruolo di Amministratore dell'applicazione o di Amministratore dello storage.

Nome

In quest'area puoi specificare un nome e una descrizione per l'avviso:

- **Nome dell'allerta**

  Ti consente di specificare un nome per l'avviso.

- **Descrizione dell'avviso**

  Ti consente di specificare una descrizione per l'avviso.

Risorse

Quest'area ti consente di selezionare una singola risorsa o di raggruppare le risorse in base a una regola dinamica per cui vuoi attivare l'avviso. Una *regola dinamica* è l'insieme di risorse filtrate in base alla stringa di testo che specifichi. Puoi cercare le risorse selezionando un tipo di risorsa dall'elenco a discesa oppure specificando il nome esatto della risorsa per visualizzare una risorsa specifica.

Se crei un avviso da una qualsiasi delle pagine dei dettagli di un oggetto di archiviazione, l'oggetto di archiviazione viene incluso automaticamente nell'avviso.

- **Includi**

  Ti consente di includere le risorse per le quali desideri attivare gli avvisi. Puoi specificare una stringa di testo per raggruppare le risorse che corrispondono alla stringa e selezionare questo gruppo da includere nell'avviso. Ad esempio, puoi raggruppare tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "abc".

- **Escludi**

  Ti consente di escludere le risorse per cui non vuoi attivare avvisi. Ad esempio, puoi escludere tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "xyz".

  La scheda Escludi viene visualizzata solo quando selezioni tutte le risorse di un particolare tipo di risorsa:

ad esempio, <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Se una risorsa soddisfa sia le regole di inclusione che quelle di esclusione specificate, la regola di esclusione ha la precedenza su quella di inclusione e l'avviso non viene generato per l'evento.

Eventi

In quest'area puoi selezionare gli eventi per i quali vuoi creare gli avvisi. Puoi creare avvisi per gli eventi in base a uno specifico livello di gravità o per un insieme di eventi.

Per selezionare più di un evento, tieni premuto il tasto Ctrl mentre effettui le selezioni.

- **Gravità dell'evento**

  Ti consente di selezionare gli eventi in base al tipo di severità, che può essere Critico, Errore o Avviso.

- **Il nome dell'evento contiene**

  Consente di selezionare gli eventi il cui nome contiene caratteri specifici.

Azioni

In quest'area puoi specificare gli utenti che vuoi notificare quando viene attivato un avviso. Puoi anche specificare il metodo di notifica e la frequenza di notifica.

- **Avvisa questi utenti**

  Ti consente di specificare l'indirizzo email o il nome utente dell'utente che riceverà le notifiche.

  Se modifichi l'indirizzo email specificato per l'utente e riapri l'avviso per modificarlo, il campo Nome appare vuoto perché l'indirizzo email modificato non è più associato all'utente selezionato in precedenza. Inoltre, se modifichi l'indirizzo email dell'utente selezionato dalla pagina Utenti, l'indirizzo email modificato non viene aggiornato per l'utente selezionato.

- **Frequenza delle notifiche**

  Ti consente di specificare la frequenza con cui il server di gestione invia le notifiche finché l'evento non viene riconosciuto, risolto o spostato nello stato obsoleto.

  Puoi scegliere i seguenti metodi di notifica:

  - Notifica solo una volta
  - Invia notifiche alla frequenza specificata
  - Invia notifiche a una frequenza specificata entro l'intervallo di tempo specificato

- **Emissione di trap SNMP**

  Selezionando questa casella, puoi specificare se le trap SNMP devono essere inviate all'host SNMP configurato a livello globale.

- **Esegui script**

  Ti consente di aggiungere il tuo script personalizzato all'avviso. Questo script viene eseguito quando viene generato un avviso.

Se non vedi questa funzionalità disponibile nell'interfaccia utente, è perché la funzionalità è stata disabilitata dal tuo amministratore. Se necessario, puoi abilitare questa funzionalità da **Storage Management** > **Feature Settings**.

Pulsanti di comando

- **Salva**

  Crea un avviso e chiude la finestra di dialogo.

- **Annulla**

  Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Modifica le proprietà degli avvisi in Active IQ Unified Manager

Puoi modificare le proprietà dell'avviso, come la risorsa a cui è associato, gli eventi, lo script e le opzioni di notifica.

Nome

In quest'area puoi modificare il nome e la descrizione dell'avviso.

- **Nome dell'allerta**

  Ti consente di modificare il nome dell'avviso.

- **Descrizione dell'avviso**

  Ti consente di specificare una descrizione per l'avviso.

- **Stato di allerta**

  Ti consente di attivare o disattivare l'avviso.

Risorse

Quest'area ti consente di selezionare una singola risorsa o di raggruppare le risorse in base a una regola dinamica per la quale vuoi attivare l'avviso. Puoi cercare le risorse selezionando un tipo di risorsa dall'elenco a discesa oppure specificando il nome esatto della risorsa per visualizzare una risorsa specifica.

- **Includi**

  Ti consente di includere le risorse per cui vuoi attivare gli avvisi. Puoi specificare una stringa di testo per raggruppare le risorse che corrispondono alla stringa e selezionare questo gruppo per includerlo nell'avviso. Ad esempio, puoi raggruppare tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "vol0".

- **Escludi**

  Ti consente di escludere le risorse per le quali non vuoi attivare avvisi. Ad esempio, puoi escludere tutti i volumi il cui nome contiene la stringa "xyz".

La scheda Escludi viene visualizzata solo quando selezioni tutte le risorse di un particolare tipo di risorsa, ad esempio <<All Volumes>> o <<All Volumes whose name contains 'xyz'>>.

Eventi

In quest'area puoi selezionare gli eventi per i quali vuoi attivare gli avvisi. Puoi attivare un avviso per eventi in base a un livello di gravità specifico o per un insieme di eventi.

- **Gravità dell'evento**

  Ti consente di selezionare gli eventi in base al tipo di severità, che può essere Critico, Errore o Avviso.

- **Il nome dell'evento contiene**

  Consente di selezionare gli eventi il cui nome contiene i caratteri specificati.

Azioni

Quest'area ti consente di specificare il metodo di notifica e la frequenza di notifica.

- **Avvisa questi utenti**

  Ti consente di modificare l'indirizzo email o il nome utente, oppure di specificare un nuovo indirizzo email o nome utente per ricevere le notifiche.

- **Frequenza delle notifiche**

  Consente di modificare la frequenza con cui il server di gestione invia le notifiche finché l'evento non viene riconosciuto, risolto o spostato nello stato obsoleto.

  Puoi scegliere i seguenti metodi di notifica:

  - Notifica solo una volta
  - Invia notifiche alla frequenza specificata
  - Invia notifiche a una frequenza specificata entro l'intervallo di tempo specificato

- **Emissione di trap SNMP**

  Ti consente di specificare se le trap SNMP devono essere inviate all'host SNMP configurato a livello globale.

- **Esegui script**

  Puoi associare uno script all'avviso. Questo script viene eseguito quando si genera un avviso.

Pulsanti di comando

- **Salva**

  Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

- **Annulla**

  Annulla le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.