Descrizione delle finestre di dialogo delle quote

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/active-iq-unified-manager-918/storage-mgmt/reference_description_of_quotas_dialog_boxes.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Descrizione delle finestre di dialogo delle quote . . . 1
- Usa la finestra di dialogo Quote in Active IQ Unified Manager . . . 1
- Scopri la pagina Formato notifica e-mail in Active IQ Unified Manager . . . 1
  - Pulsanti di comando . . . 2
- Scopri le regole degli indirizzi email per le quote in Active IQ Unified Manager . . . 2
  - Area delle regole . . . 2
  - Come definire le regole . . . 3
  - Come aggiungere commenti . . . 3
  - Sintassi delle regole . . . 3
  - Pulsanti di comando . . . 4

Descrizione delle finestre di dialogo delle quote

Usa la finestra di dialogo Quote in Active IQ Unified Manager

Nella vista Health: All Storage VMs, puoi usare l'opzione appropriata nella scheda User and Group Quotas per configurare il formato della notifica e-mail inviata quando si verifica un problema relativo alle quote e per configurare le regole che specificano gli indirizzi e-mail in base alla quota utente.

Scopri la pagina Formato notifica e-mail in Active IQ Unified Manager

La pagina Formato notifica e-mail mostra le regole dell'e-mail inviata a un utente o a un gruppo di utenti quando si verifica un problema relativo alla quota (superamento del limite flessibile o raggiungimento del limite massimo).

La notifica via e-mail viene inviata solo quando vengono generati i seguenti eventi di quota utente o quota di gruppo: superamento del limite flessibile dello spazio su disco della quota utente o di gruppo, superamento del limite flessibile del numero di file della quota utente o di gruppo, raggiungimento del limite massimo dello spazio su disco della quota utente o di gruppo oppure raggiungimento del limite massimo del numero di file della quota utente o di gruppo.

- **Da**

  Visualizza l'indirizzo email da cui viene inviata l'email, che puoi modificare. Per impostazione predefinita, si tratta dell'indirizzo email specificato nella pagina Notifiche.

- **Soggetto**

  Visualizza l'oggetto dell'e-mail di notifica.

- **Dettagli email**

  Visualizza il testo dell'e-mail di notifica. Puoi modificare il testo in base alle tue esigenze. Ad esempio, puoi fornire informazioni relative agli attributi della quota e ridurre il numero di parole chiave. Tuttavia, non devi modificare le parole chiave.

  Le parole chiave valide sono le seguenti:

  - $EVENT_NAME

    Specifica il nome dell'evento che ha generato la notifica e-mail.

  - $QUOTA_TARGET

    Specifica il qtree o il volume a cui si applica la quota.

  - $QUOTA_USED_PERCENT

    Specifica la percentuale del limite massimo di spazio su disco, del limite soft di spazio su disco, del

limite massimo di file o del limite soft di file utilizzata dall'utente o dal gruppo di utenti.

- $QUOTA_LIMIT

  Specifica il limite massimo del disco o il limite massimo dei file raggiunto dall'utente o dal gruppo di utenti e genera uno dei seguenti eventi:

  - Limite massimo di spazio su disco per la quota utente o di gruppo raggiunto
  - Raggiunto il limite flessibile dello spazio su disco della quota utente o di gruppo
  - Raggiunto il limite massimo del conteggio file per la quota utente o di gruppo
  - Limite flessibile del conteggio dei file per quota utente o di gruppo raggiunto

- $QUOTA_USED

  Specifica lo spazio su disco utilizzato o il numero di file creati dall'utente o dal gruppo di utenti.

- $QUOTA_USER

  Specifica il nome dell'utente o del gruppo di utenti.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando ti consentono di visualizzare in anteprima, salvare o annullare le modifiche apportate al formato delle notifiche e-mail:

- **Anteprima**

  Visualizza un'anteprima dell'e-mail di notifica.

- **Ripristina le impostazioni di fabbrica**

  Consente di ripristinare il formato delle notifiche ai valori predefiniti di fabbrica.

- **Salva**

  Salva le modifiche apportate al formato della notifica.

Scopri le regole degli indirizzi email per le quote in Active IQ Unified Manager

La pagina Regole per generare gli indirizzi e-mail delle quote utente e di gruppo ti consente di creare regole per specificare indirizzi e-mail in base alla quota utente associata a cluster, SVM, volumi, qtree, utenti o gruppi di utenti. Quando viene superata una quota, il sistema invia una notifica all'indirizzo e-mail specificato.

Area delle regole

Devi definire le regole per un indirizzo email per le quote. Puoi anche aggiungere commenti per spiegare le regole.

Come definire le regole

Devi inserire le regole nell'ordine in cui vuoi eseguirle. Se il criterio della prima regola è soddisfatto, l'indirizzo email viene generato in base a questa regola. Se il criterio non è soddisfatto, viene preso in considerazione il criterio della regola successiva e così via. Ogni riga elenca una regola separata. La regola predefinita è l'ultima regola nell'elenco. Puoi modificare l'ordine di priorità delle regole. Tuttavia, non puoi modificare l'ordine della regola predefinita.

Ad esempio, se vuoi utilizzare l'indirizzo e-mail qtree1@xyz.com per ricevere notifiche relative al superamento delle quote per qtree1 e utilizzare l'indirizzo e-mail admin@xyz.com per tutti gli altri qtree, le regole devono essere elencate nel seguente ordine:

- se ($QTREE == 'qtree1') allora qtree1@xyz.com
- se ($QTREE == *) allora admin@xyz.com

Se nessuno dei criteri delle regole che hai specificato è soddisfatto, viene usata la regola predefinita:

if ($USER_OR_GROUP == *) then $USER_OR_GROUP@$DOMAIN

Se più utenti hanno la stessa quota, i nomi degli utenti compaiono come valori separati da virgole e le regole non sono applicabili alla quota.

Come aggiungere commenti

Puoi aggiungere commenti per spiegare le regole. Dovresti usare # all'inizio di ogni commento e ogni riga deve elencare un commento separato.

Sintassi delle regole

La sintassi della regola deve essere una delle seguenti:

- se (`valid variableoperator *`) allora `email ID@domain name`

  if è una parola chiave ed è in minuscolo. L'operatore è ==. L'ID email può contenere qualsiasi carattere, le variabili valide $USER_OR_GROUP, $USER, o $GROUP, oppure una combinazione di qualsiasi carattere e delle variabili valide $USER_OR_GROUP, $USER, o $GROUP. Il domain name può contenere qualsiasi carattere, la variabile valida $DOMAIN, oppure una combinazione di qualsiasi carattere e della variabile valida $DOMAIN. Le variabili valide possono essere in maiuscolo o in minuscolo, ma non devono essere una combinazione di entrambi. Ad esempio, $domain e $DOMAIN sono validi, ma $Domain non è una variabile valida.

- se (`valid variableoperator `string`) allora `email ID@domain name`

  if è una parola chiave ed è in minuscolo. L'operatore può essere contains o ==. L'ID email può contenere qualsiasi carattere, le variabili valide $USER_OR_GROUP, $USER, o $GROUP, oppure una combinazione di qualsiasi carattere e delle variabili valide $USER_OR_GROUP, $USER, o $GROUP. Il domain name può contenere qualsiasi carattere, la variabile valida $DOMAIN, oppure una combinazione di qualsiasi carattere e della variabile valida $DOMAIN. Le variabili valide possono essere in maiuscolo o minuscolo, ma non devono essere una combinazione di entrambi. Ad esempio, $domain e $DOMAIN sono validi, ma $Domain non è una variabile valida.

Pulsanti di comando

I pulsanti di comando consentono di salvare, convalidare o annullare le regole create:

- **Convalida**

  Convalida la sintassi della regola creata. Se si verificano errori durante la convalida, viene visualizzata la regola che ha generato l'errore, insieme a un messaggio di errore.

- **Ripristina le impostazioni di fabbrica**

  Consente di ripristinare le regole di indirizzamento ai valori predefiniti di fabbrica.

- **Salva**

  Convalida la sintassi della regola e salva la regola se non ci sono errori. Se durante la convalida si verificano errori, visualizza la regola che genera l'errore insieme a un messaggio di errore.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.