



Usa BlueXP

BlueXP setup and administration

NetApp
August 18, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-setup-admin/task-logging-in.html> on August 18, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

- Usa BlueXP 1
 - Accedere a BlueXP 1
 - Gestisci le impostazioni utente di BlueXP 3
 - Cambia il tuo nome visualizzato. 3
 - Configurare l'autenticazione a più fattori 4
 - Rigenera il tuo codice di recupero MFA. 4
 - Elimina la tua configurazione MFA. 4
 - Contatta l'amministratore della tua organizzazione 5
 - Configura la modalità scura (tema scuro) 5

Usa BlueXP

Accedere a BlueXP

Il modo in cui accedi ad BlueXP dipende dalla modalità di implementazione di BlueXP che stai utilizzando per l'account.

["Scopri le modalità di implementazione di BlueXP".](#)

Modalità standard

Dopo aver effettuato la registrazione a BlueXP, è possibile accedere dalla console basata su Web per iniziare a gestire l'infrastruttura di dati e storage.

A proposito di questa attività

È possibile accedere alla console basata su Web di BlueXP utilizzando una delle seguenti opzioni:

- Le tue credenziali NetApp Support Site (NSS) esistenti
- Un login cloud NetApp utilizzando il tuo indirizzo e-mail e una password
- Una connessione federata

È possibile utilizzare il Single Sign-on per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). ["Scopri come utilizzare la federazione delle identità con BlueXP"](#).

Fasi

1. Aprire un browser Web e accedere a ["Console BlueXP"](#)
2. Nella pagina **Log in**, inserire l'indirizzo e-mail associato al login.
3. A seconda del metodo di autenticazione associato all'accesso, viene richiesto di inserire le credenziali:
 - Credenziali cloud NetApp: Inserire la password
 - Federated User (utente federato): Immettere le credenziali di identità federated
 - Account NetApp Support Site: Immettere le credenziali del NetApp Support Site

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Modalità limitata

Quando si utilizza BlueXP in modalità limitata, è necessario accedere alla console BlueXP dall'interfaccia utente che viene eseguita localmente sul connettore.

A proposito di questa attività

BlueXP supporta l'accesso con una delle seguenti opzioni quando l'account è impostato in modalità limitata:

- Un login cloud NetApp utilizzando il tuo indirizzo e-mail e una password
- Una connessione federata

È possibile utilizzare il Single Sign-on per accedere utilizzando le credenziali della directory aziendale (identità federata). ["Scopri come utilizzare la federazione delle identità con BlueXP"](#).

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

```
<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>
```

Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host in cui è stato installato il connettore. Ad esempio, potrebbe essere necessario

inserire un indirizzo IP privato da un host connesso all'host del connettore.

2. Immettere il nome utente e la password per accedere.

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Modalità privata

Quando si utilizza BlueXP in modalità privata, è necessario accedere alla console BlueXP dall'interfaccia utente che viene eseguita localmente sul connettore.

A proposito di questa attività

La modalità privata supporta la gestione e l'accesso degli utenti locali. L'autenticazione non viene fornita attraverso il servizio cloud di BlueXP.

Fasi

1. Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:

```
<a href="https://<em>ipaddress</em>" class="bare">https://<em>ipaddress</em></a>
```

Ipaddress può essere localhost, un indirizzo IP privato o un indirizzo IP pubblico, a seconda della configurazione dell'host in cui è stato installato il connettore. Ad esempio, potrebbe essere necessario inserire un indirizzo IP privato da un host connesso all'host del connettore.

2. Immettere il nome utente e la password per accedere.

Risultato

Ora hai effettuato l'accesso e puoi iniziare a utilizzare BlueXP per gestire la tua infrastruttura multi-cloud ibrida.

Gestisci le impostazioni utente di BlueXP

Puoi modificare il tuo profilo BlueXP, ad esempio cambiando la password, abilitando l'autenticazione a più fattori (MFA) e verificando chi è il tuo amministratore BlueXP.

All'interno di BlueXP, ogni utente ha un profilo che contiene informazioni sull'utente e sulle sue impostazioni. Puoi visualizzare e modificare le impostazioni del tuo profilo.

Cambia il tuo nome visualizzato

Puoi modificare il tuo nome visualizzato. Il nome visualizzato serve a identificarti nella console BlueXP ed è visibile agli altri utenti. Il nome visualizzato non è lo stesso del nome utente o dell'indirizzo email, che non possono essere modificati.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona l'icona **Modifica** accanto al tuo nome.
3. Inserisci il nuovo nome visualizzato nel campo **Nome**.

Configurare l'autenticazione a più fattori

Configura l'autenticazione a più fattori (MFA) per migliorare la sicurezza dell'account richiedendo un secondo metodo di verifica con la password.

Gli utenti che utilizzano l'accesso Single Sign-On con un provider di identità esterno o il sito di supporto NetApp non possono abilitare l'MFA. Se una di queste condizioni si verifica, non vedrai l'opzione per abilitare l'MFA nelle impostazioni del tuo profilo.

Non abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) se il tuo account utente è destinato all'accesso all'API BlueXP. L'autenticazione a più fattori (MFA) blocca l'accesso all'API quando è abilitata per un account utente. Utilizza account di servizio per tutti gli accessi all'API.

Prima di iniziare

- Devi aver già scaricato sul tuo dispositivo un'app di autenticazione, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator.
- Per impostare l'MFA ti servirà la password.



Se non hai accesso alla tua app di autenticazione o perdi il codice di ripristino, contatta l'amministratore BlueXP per ricevere assistenza.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Selezionare **Configura** accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Segui le istruzioni per impostare l'MFA per il tuo account.
4. Al termine, ti verrà chiesto di salvare il codice di recupero. Scegli se copiare il codice o scaricare un file di testo contenente il codice. Conserva questo codice in un luogo sicuro. Il codice di ripristino è necessario se perdi l'accesso all'app di autenticazione.

Dopo aver impostato l'MFA, ogni volta che accedi a BlueXP ti verrà richiesto di immettere un codice monouso dall'app di autenticazione.

Rigenera il tuo codice di recupero MFA

Puoi utilizzare i codici di recupero una sola volta. Se ne usi o li perdi, creane uno nuovo.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Selezionare **...** accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Seleziona **Rigenera codice di recupero**.
4. Copia il codice di ripristino generato e salvalo in un luogo sicuro.

Elimina la tua configurazione MFA

Per interrompere l'utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) per il tuo account BlueXP, elimina la configurazione MFA. In questo modo non dovrai più inserire un codice monouso dall'app di autenticazione al momento dell'accesso.



Se non riesci ad accedere all'app di autenticazione o al codice di ripristino, dovrai contattare l'amministratore BlueXP per reimpostare la configurazione MFA.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Selezionare **...** accanto all'intestazione **Autenticazione a più fattori**.
3. Selezionare **Delete** (Elimina).

Contatta l'amministratore della tua organizzazione

Se hai bisogno di contattare l'amministratore della tua organizzazione, puoi inviargli un'e-mail direttamente da BlueXP. L'amministratore gestisce gli account utente e le autorizzazioni all'interno della tua organizzazione.



Per utilizzare la funzionalità **Contatta gli amministratori**, è necessario che sul tuo browser sia configurata un'applicazione di posta elettronica predefinita.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Seleziona **Contatta gli amministratori** per inviare un'e-mail all'amministratore della tua organizzazione.
3. Seleziona l'applicazione di posta elettronica da utilizzare.
4. Completa l'e-mail e seleziona **Invia**.

Configura la modalità scura (tema scuro)

È possibile impostare BlueXP in modo che venga visualizzato in modalità scura.

Fasi

1. Selezionare l'icona del profilo nell'angolo in alto a destra della console BlueXP per visualizzare il pannello delle impostazioni utente.
2. Spostare il cursore **Tema scuro** per abilitarlo.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.