



Iniziare

ONTAP alerts

NetApp
November 05, 2025

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/it-it/console-alerts/concept-alerts.html> on November 05, 2025. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Iniziare	1
Scopri di più sugli avvisi ONTAP	1
NetApp Console	1
Cosa puoi fare con gli avvisi ONTAP	1
Vantaggi del monitoraggio degli avvisi ONTAP	1
Costo	2
Licenza	2
Come funzionano gli avvisi ONTAP	2
Sistemi supportati e fonti di dati	2
Prerequisiti per gli avvisi ONTAP	2
Avvio rapido per gli avvisi ONTAP	3
Imposta gli avvisi ONTAP	3
Accesso alle risorse del cluster	3
Creare l'agente della console	3
Accedi agli avvisi ONTAP	4

Iniziare

Scopri di più sugli avvisi ONTAP

Visualizza i problemi o i potenziali rischi nei tuoi sistemi ONTAP locali NetApp utilizzando la NetApp Console. È possibile approfondire i dettagli utilizzando ONTAP System Manager.

NetApp Console

Visualizza gli avvisi ONTAP nella NetApp Console.

NetApp Console offre una gestione centralizzata dei servizi di storage e dati NetApp in ambienti on-premise e cloud di livello aziendale. La console è necessaria per accedere e utilizzare i servizi dati NetApp. In quanto interfaccia di gestione, consente di gestire numerose risorse di archiviazione da un'unica interfaccia. Gli amministratori della console possono controllare l'accesso allo storage e ai servizi per tutti i sistemi all'interno dell'azienda.

Per iniziare a utilizzare NetApp Console non è necessaria una licenza o un abbonamento e i costi saranno addebitati solo quando sarà necessario distribuire gli agenti della console nel cloud per garantire la connettività ai sistemi di storage o ai servizi dati NetApp. Tuttavia, alcuni servizi dati NetApp accessibili dalla Console sono concessi in licenza o basati su abbonamento.

Scopri di più su ["NetApp Console"](#).

Cosa puoi fare con gli avvisi ONTAP

Visualizza gli avvisi ONTAP per rimanere informato sui rischi o sui potenziali rischi nel tuo sistema di archiviazione ONTAP. Puoi visualizzare alcuni avvisi non EMS e alcuni avvisi EMS. Puoi visualizzare informazioni su queste gravità e aree di impatto:

- **Gravità:** Critico, Avvertenza, Informativo
- **Aree di impatto:** Capacità, Prestazioni, Protezione, Disponibilità, Sicurezza, Configurazione



L'opzione Notifiche in alto a destra dell'interfaccia utente NetApp Console monitora lo stato delle operazioni eseguite NetApp Console per aiutarti a identificare i problemi che devi risolvere. Puoi ricevere queste notifiche via email. L'opzione Notifiche non include gli avvisi provenienti dagli avvisi ONTAP.

Vantaggi del monitoraggio degli avvisi ONTAP

Il monitoraggio degli avvisi ONTAP offre i seguenti vantaggi:

- Ricevi avvisi sullo storage ONTAP nei cluster.
- Visualizza gli avvisi nella stessa interfaccia utente NetApp Console che utilizzi per altri servizi.
- Analizza nel dettaglio gli avvisi sui cluster ONTAP: inizia dalla NetApp Console e visualizza i dettagli in ONTAP System Manager.

Costo

È possibile visualizzare gli avvisi ONTAP con una licenza NetApp ONTAP .

Licenza

Per visualizzare gli avvisi ONTAP è necessaria una licenza NetApp ONTAP 9.10 o successiva.

Non è necessario avere una licenza di prova.

Gli avvisi ONTAP possono essere visualizzati solo nella modalità standard (pubblica) NetApp Console .

Come funzionano gli avvisi ONTAP

Gli avvisi ONTAP sono un componente fondamentale di NetApp Console. Gli avvisi ONTAP monitorano i cluster ONTAP e ricevono dati di avviso da ONTAP.

Gli avvisi ONTAP sono disponibili solo nell'ambiente SaaS NetApp Console . Non è disponibile nell'interfaccia utente dell'agente della console locale.

Sistemi supportati e fonti di dati

Utilizzare gli avvisi ONTAP per verificare i problemi nei seguenti sistemi e fonti di dati.

Sistemi supportati

È supportato un sistema ONTAP NAS o SAN locale.

Al momento i sistemi Cloud Volumes ONTAP non sono supportati.

Fonti dati supportate

Visualizza gli avvisi relativi a determinati eventi che si verificano in ONTAP. Si tratta di una combinazione di avvisi EMS e basati su parametri.

Prerequisiti per gli avvisi ONTAP

Inizia a utilizzare gli avvisi ONTAP verificando la prontezza del tuo ambiente operativo.

Per visualizzare gli avvisi ONTAP , sono necessari i seguenti prerequisiti:

- ONTAP 9.10 e versioni successive. Il sistema locale deve essere individuato nella pagina Sistemi NetApp Console .
 - Autorizzazioni ONTAP dell'amministratore del cluster

Non è necessario inserire la licenza nel portafoglio digitale NetApp Console .

- Nella NetApp Console:
 - Un sistema NetApp Console con storage NAS o SAN NetApp in sede
 - Un agente Console per una regione locale deve essere configurato in NetApp Console. Fare riferimento a "["Documentazione NetApp Console per configurare l'agente della console"](#) .

Se un cluster viene rimosso dall'agente Console, gli avvisi relativi a tale cluster rimangono per 90 giorni. Inoltre, se si modifica l'agente della console, gli avvisi rimangono associati al cluster e all'agente originali per 90 giorni. Se torni all'agente originale, vedrai di nuovo quegli avvisi.

- Un'organizzazione NetApp Console con almeno un agente Console attivo che si connette ai cluster ONTAP locali. Tutte le sorgenti e i sistemi devono trovarsi nella stessa organizzazione NetApp Console
- Un utente NetApp Console in quell'organizzazione con privilegi di amministratore dell'organizzazione per l'individuazione delle risorse
- "[Requisiti standard NetApp Console](#)"

Avvio rapido per gli avvisi ONTAP

Ecco una panoramica dei passaggi necessari per iniziare a utilizzare gli avvisi ONTAP . I link presenti in ogni passaggio ti conducono a una pagina che fornisce maggiori dettagli.

1

Rivedere i prerequisiti

["Assicurati che il tuo ambiente soddisfi questi requisiti"](#) .

2

Imposta gli avvisi ONTAP

["Configurare un agente Console in NetApp Console"](#) .

3

Cosa succederà adesso?

Ecco cosa puoi fare dopo aver impostato gli avvisi ONTAP .

- "[Visualizza i problemi di archiviazione e i potenziali rischi nella pagina dell'elenco degli avvisi](#)" .
- "[Visualizza i dettagli dell'avviso in ONTAP System Manager](#)" .

Imposta gli avvisi ONTAP

Per utilizzare gli avvisi ONTAP , è necessario eseguire alcuni passaggi per configurarli.

Prima di iniziare, rivedere "[prerequisiti](#)" per garantire che il tuo ambiente sia pronto.

Revisione "[requisiti standard NetApp Console](#)" .

Accesso alle risorse del cluster

Per visualizzare gli avvisi, l'utente connesso deve far parte dell'organizzazione NetApp Console e deve disporre dell'accesso richiesto alla risorsa del cluster.

Creare l'agente della console

Dovresti contattare il tuo rappresentante commerciale NetApp per provare o utilizzare gli avvisi ONTAP . Quindi, quando si utilizza l'agente Console, questo includerà le funzionalità appropriate per gli avvisi ONTAP .

Per creare l'agente Console nella NetApp Console, fare riferimento alla documentazione BlueXP che descrive ["come creare un agente Console"](#) .

Dopo aver configurato l'agente Console e aggiunto il sistema, attendere circa 15 minuti per il rilevamento iniziale.

Accedi agli avvisi ONTAP

Per visualizzare gli avvisi ONTAP è possibile utilizzare la NetApp Console .

Per accedere alla NetApp Console, puoi utilizzare le credenziali del sito di supporto NetApp oppure puoi registrarti per un accesso cloud NetApp utilizzando il tuo indirizzo email e una password. ["Scopri di più sull'accesso"](#) .

Passi

1. Apri un browser web e vai su ["NetApp Console"](#) .

Viene visualizzata la pagina di accesso alla console.

2. Accedi alla Console.
3. Dalla barra di navigazione sinistra della Console, seleziona **Archiviazione > Avvisi**.

Viene visualizzata la pagina con l'elenco degli avvisi.

Alerts								
This feature currently supports on-premises ONTAP alerts.								
Alerts (210) Filters applied (1) Reset	Triggered time	Severity	Status (1)	Name	Source type	Source name	Impact Area	Actions
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R1	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R1	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R1	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R1	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	R1	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume state offline	Volume	db	1	Availability	Details
September 10, 2025, 12:58 PM	Critical	Active	Volume Used Percentage Breach	Volume	R1	1	Capacity	Details

Informazioni sul copyright

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEGUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina <http://www.netapp.com/TM> sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.