



フェデレーションの管理

NetApp Console setup and administration

NetApp
February 11, 2026

目次

フェデレーションの管理	1
NetApp Consoleでフェデレーションを管理する	1
フェデレーションを有効にする	1
検証済みのドメインを既存のフェデレーションに追加する	1
期限切れのフェデレーション接続の更新	2
既存のフェデレーションをテストする	2
フェデレーションを無効にする	2
フェデレーションを削除する	3
NetApp Consoleにフェデレーションをインポートする	3

フェデレーションの管理

NetApp Consoleでフェデレーションを管理する

NetApp Consoleでフェデレーションを管理できます。無効にしたり、期限切れの資格情報を更新したり、不要になった場合に無効にしたりすることができます。

必要な役割

フェデレーションを作成および管理するには、フェデレーション管理者ロールが必要です。フェデレーションビューアーはフェデレーションページを表示できます。["アクセス ロールの詳細について説明します。"](#)

既存のフェデレーションに検証済みのドメインを追加することもできます。これにより、フェデレーション接続に複数のドメインを使用できるようになります。

- NetApp Cloud Central を使用してフェデレーションを構成した場合は、フェデレーションページからインポートして、コンソールで管理します。["フェデレーションをインポートする方法を学ぶ"](#)
- 監査ページでは、フェデレーションの有効化、無効化、更新などのフェデレーション管理イベントを表示できます。["NetApp Consoleでの操作の監視について詳しく学習します。"](#)

フェデレーションを有効にする

フェデレーションを作成したが有効になっていない場合は、フェデレーションページから有効にすることができます。フェデレーションを有効にすると、フェデレーションに関連付けられたユーザーは、企業の資格情報を使用してコンソールにログインできるようになります。フェデレーションを有効にする前に、フェデレーションを作成してテストしてください。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. アクションメニューを選択 **…有効にする**フェデレーションの横にある **をクリックし、[有効]を選択します。**

検証済みのドメインを既存のフェデレーションに追加する

コンソールで既存のフェデレーションに検証済みのドメインを追加して、同じ ID プロバイダー (IdP) で複数のドメインを使用できます。

ドメインをフェデレーションに追加する前に、コンソールでドメインを検証しておく必要があります。ドメインをまだ確認していない場合は、以下の手順に従って確認することができます。["コンソールでドメインを確認する"](#)。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. アクションメニューを選択 **:検証済みドメインを追加する**フェデレーションの横にある **をクリックし、[ド**

メインの更新] を選択します。 ドメインの更新 ダイアログ ボックスには、このフェデレーションに関する関連付けられているドメインが表示されます。

4. 利用可能なドメインのリストから検証済みのドメインを選択します。
5. *更新*を選択します。新しいドメイン ユーザーは、30 秒以内にフェデレーション コンソール アクセスを取得できます。

期限切れのフェデレーション接続の更新

コンソールでフェデレーションの詳細を更新できます。たとえば、証明書やクライアント シークレットなどの資格情報の有効期限が切れた場合は、フェデレーションを更新する必要があります。必要に応じて通知日を更新し、接続が期限切れになる前に更新するよう通知します。



ログインの問題を回避するには、IdP を更新する前にまずコンソールを更新してください。プロセス中はコンソールにログインしたままにしてください。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. 更新するフェデレーションの横にあるアクション メニュー (縦に並んだ 3 つのドット) を選択し、フェデレーションの更新 を選択します。
4. 必要に応じてフェデレーションの詳細を更新します。
5. *更新*を選択します。

既存のフェデレーションをテストする

既存のフェデレーションの接続をテストして、それが機能することを確認します。これにより、フェデレーションに関する問題を特定し、トラブルシューティングすることができます。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. アクションメニューを選択: 検証済みドメインを追加するフェデレーションの横にある をクリックし、[テスト接続] を選択します。
4. *テスト*を選択します。システムは、企業の資格情報を使用してログインするように要求します。接続が成功すると、NetApp Consoleにリダイレクトされます。接続に失敗した場合は、フェデレーションの問題を示すエラー メッセージが表示されます。
5. *完了*を選択して*連合*タブに戻ります。

フェデレーションを無効にする

フェデレーションが不要になった場合は、無効にすることができます。これにより、フェデレーションに関する連付けられたユーザーが企業の資格情報を使用してコンソールにログインできなくなります。必要に応じて、後でフェデレーションを再度有効にすることができます。

IdP を廃止する場合やフェデレーションを中止する場合など、フェデレーションを削除する前に無効にしま

す。これにより、必要に応じて後で再度有効にすることができます。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. アクションメニューを選択:検証済みドメインを追加するフェデレーションの横にある をクリックし、[無効にする]を選択します。

フェデレーションを削除する

フェデレーションが不要になった場合は、削除できます。これにより、フェデレーションが削除され、フェデレーションに関連付けられたすべてのユーザーが企業の資格情報を使用してコンソールにログインできなくなります。たとえば、IdP が廃止される場合や、フェデレーションが不要になった場合などです。

フェデレーションを削除した後は、回復することはできません。新しいフェデレーションを作成する必要があります。



フェデレーションを削除する前に無効にする必要があります。フェデレーションを削除した後で、元に戻すことはできません。

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. **Federations** ページを表示するには、**Federations** を選択します。
3. アクションメニューを選択:検証済みドメインを追加するフェデレーションの横にある をクリックし、[削除]を選択します。

NetApp Consoleにフェデレーションをインポートする

以前にNetApp Cloud Central (NetApp Consoleの外部アプリケーション) を通じてフェデレーションを設定したことがある場合は、フェデレーションページで、既存のフェデレーション接続をコンソールにインポートして、新しいインターフェイスで管理できるようにするように求められます。そうすれば、フェデレーション接続を再作成しなくても、最新の拡張機能を活用できるようになります。



既存のフェデレーションをインポートした後、フェデレーションページからフェデレーションを管理できます。["フェデレーションの管理について詳しく学びます。"](#)

必要な役割

組織管理者またはフェデレーション管理者。["アクセス ロールの詳細について説明します。"](#)

手順

1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
2. *Federation*タブを選択します。
3. *インポートフェデレーション*を選択します。

著作権に関する情報

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を隨時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5225.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、<http://www.netapp.com/TM>に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。