



# Unified Manager에서 보호 관계 설정

## Active IQ Unified Manager

NetApp  
May 15, 2026

# 목차

Unified Manager에서 보호 관계 설정 .....	1
Workflow Automation과 Unified Manager 간 연결 구성 .....	1
Workflow Automation에서 Unified Manager 데이터 소스 캐싱 확인 .....	2
OnCommand Workflow Automation 다시 설치하거나 업그레이드하면 어떻게 되나요? .....	2
Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정 제거 .....	3

# Unified Manager에서 보호 관계 설정

Unified Manager와 OnCommand Workflow Automation 사용하여 SnapMirror 와 SnapVault 관계를 설정하여 데이터를 보호하려면 여러 단계를 수행해야 합니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.
- 두 개의 클러스터 또는 두 개의 스토리지 가상 머신(SVM) 간에 피어 관계를 설정해야 합니다.
- OnCommand Workflow Automation Unified Manager와 통합되어야 합니다.
  - ["OnCommand Workflow Automation 설정"](#).
  - ["Workflow Automation에서 Unified Manager 데이터 소스 캐싱 확인"](#).

단계

1. 만들려는 보호 관계 유형에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
  - ["SnapMirror 보호 관계 만들기"](#).
  - ["SnapVault 보호 관계 만들기"](#).
2. 관계에 대한 정책을 만들려면, 만들고 있는 관계 유형에 따라 다음 중 하나를 수행하세요.
  - ["SnapVault 정책 만들기"](#).
  - ["SnapMirror 정책 만들기"](#).
3. ["SnapMirror 또는 SnapVault 일정 만들기"](#).

## Workflow Automation과 Unified Manager 간 연결 구성

OnCommand Workflow Automation (WFA)과 Unified Manager 간에 보안 연결을 구성할 수 있습니다. Workflow Automation에 연결하면 SnapMirror 및 SnapVault 구성 워크플로와 같은 보호 기능은 물론 SnapMirror 관계를 관리하는 명령도 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- Workflow Automation의 설치된 버전은 5.1.1P6 이상이어야 합니다.



"WFA pack for managing Clustered Data ONTAP"은 WFA 5.1.1P6에 포함되어 있으므로 이전처럼 NetAppStorage Automation Store에서 이 팩을 다운로드하여 WFA 서버에 별도로 설치할 필요가 없습니다. ["WFA 다운로드"](#)

- WFA 및 Unified Manager 연결을 지원하려면 Unified Manager에서 만든 데이터베이스 사용자 이름이 있어야 합니다.

이 데이터베이스 사용자에게는 통합 스키마 사용자 역할이 할당되어 있어야 합니다.

- Workflow Automation에서 관리자 역할이나 아키텍트 역할이 지정되어야 합니다.
- Workflow Automation 설정을 위해서는 호스트 주소, 포트 번호 443, 사용자 이름, 비밀번호가 필요합니다.
- 애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

## 단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 일반 > \*워크플로 자동화\*를 클릭합니다.
2. 워크플로 자동화 페이지\*의 \*데이터베이스 사용자 영역에서 Unified Manager 및 워크플로 자동화 연결을 지원하기 위해 생성한 데이터베이스 사용자의 이름을 선택하고 비밀번호를 입력합니다.
3. 해당 페이지의 워크플로 자동화 자격 증명 영역에서 워크플로 자동화 설정을 위한 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)와 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

Unified Manager 서버 포트(포트 443)를 사용해야 합니다.

4. \*저장\*을 클릭하세요.
5. 자체 서명 인증서를 사용하는 경우 \*예\*를 클릭하여 보안 인증서를 승인합니다.

워크플로 자동화 페이지가 표시됩니다.

6. \*예\*를 클릭하면 웹 UI가 다시 로드되고 워크플로 자동화 기능이 추가됩니다.

## 관련 정보

["NetApp 설명서: OnCommand Workflow Automation \(현재 릴리스\)"](#)

## Workflow Automation에서 Unified Manager 데이터 소스 캐싱 확인

Workflow Automation에서 데이터 소스 수집이 성공했는지 확인하여 Unified Manager 데이터 소스 캐싱이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. Workflow Automation을 Unified Manager와 통합할 때 이 작업을 수행하면 통합 후에도 Workflow Automation 기능을 사용할 수 있습니다.

### 시작하기 전에

이 작업을 수행하려면 Workflow Automation에서 관리자 역할이나 아키텍트 역할이 할당되어야 합니다.

## 단계

1. 워크플로 자동화 UI에서 실행 > \*데이터 소스\*를 선택합니다.
2. Unified Manager 데이터 소스의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 \*지금 가져오기\*를 선택합니다.
3. 오류 없이 인수가 성공적으로 완료되었는지 확인하세요.

Workflow Automation과 Unified Manager의 통합을 성공시키려면 획득 오류를 해결해야 합니다.

## OnCommand Workflow Automation 다시 설치하거나 업그레이드하면 어떻게 되나요?

OnCommand Workflow Automation 다시 설치하거나 업그레이드하기 전에 먼저 OnCommand Workflow Automation 과 Unified Manager 간의 연결을 제거하고 현재 실행 중이거나 예약된 모든 OnCommand Workflow Automation 작업이 중지되었는지 확인해야 합니다.

OnCommand Workflow Automation 에서 Unified Manager를 수동으로 삭제해야 합니다.

OnCommand Workflow Automation 다시 설치하거나 업그레이드한 후에는 Unified Manager와의 연결을 다시 설정해야 합니다.

## Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정 제거

더 이상 Workflow Automation을 사용하지 않으려면 Unified Manager에서 OnCommand Workflow Automation 설정을 제거할 수 있습니다.

시작하기 전에

애플리케이션 관리자 또는 스토리지 관리자 역할이 있어야 합니다.

단계

1. 왼쪽 탐색 창에서 왼쪽 설정 메뉴의 일반 > \*워크플로 자동화\*를 클릭합니다.
2. 워크플로 자동화 페이지에서 \*설치 제거\*를 클릭합니다.

## 저작권 정보

Copyright © 2026 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이선스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이선스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 <http://www.netapp.com/TM>에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.