



Adicione usuários à sua organização do Console.

NetApp Console setup and administration

NetApp
February 11, 2026

Índice

- Adicione usuários à sua organização do Console. 1
 - Adicionar usuários a uma organização do NetApp Console 1
 - Entenda como o acesso é concedido no NetApp Console..... 1
 - Adicionar membros à sua organização 1
 - Adicione um grupo federado à sua organização. 3
 - Informações relacionadas 4

Adicione usuários à sua organização do Console.

Adicionar usuários a uma organização do NetApp Console

No Console, você concede aos usuários acesso a projetos ou pastas de acordo com uma função de acesso. Uma *função de acesso* contém um conjunto de permissões que permite a um membro (usuário ou conta de serviço) executar ações específicas no nível atribuído da hierarquia de recursos.

Funções de acesso necessárias

Superadministrador, administrador da organização ou administrador de pasta ou projeto (para pastas e projetos que eles administram). ["Saiba mais sobre funções de acesso"](#).

Entenda como o acesso é concedido no NetApp Console.

O NetApp Console utiliza o controle de acesso baseado em funções (RBAC) para gerenciar permissões. Atribua funções aos usuários individualmente ou por meio de grupos federados. Cada função define as ações permitidas para recursos específicos.

Observe o seguinte sobre como conceder acesso no NetApp Console:

- Todos os usuários devem primeiro se cadastrar no NetApp Console antes de obterem acesso aos recursos.
- Você deve atribuir explicitamente uma função a cada usuário no Console antes que ele possa acessar os recursos, mesmo que seja membro de um grupo federado ao qual já tenha sido atribuída uma função.
- Você pode adicionar contas de serviço diretamente do Console e atribuir funções a elas.

Adicionar membros à sua organização

O NetApp Console suporta três tipos de membros: contas de usuário, contas de serviço e grupos federados.

Os usuários precisam se cadastrar no NetApp Console antes que você possa adicioná-los e atribuir uma função, mesmo que estejam em um grupo federado. Crie contas de serviço diretamente no Console.

Todos os membros devem ter pelo menos uma função explicitamente atribuída a eles para poderem acessar os recursos.

Ao adicionar um membro, escolha o nível de recurso (organização, pasta ou projeto) e atribua uma ou mais funções com as permissões necessárias.

Adicionar um usuário

Os usuários se cadastram no NetApp Console, mas um administrador da organização, pasta ou projeto precisa adicioná-los à organização, pasta ou projeto para que possam acessar os recursos.

Antes de começar:

O usuário já deve ter se cadastrado no NetApp Console. Se eles ainda não se inscreveram, oriente-os a... ["Inscreva-se no NetApp Console."](#)



Se você estiver adicionando um usuário que faz parte de um grupo federado, certifique-se de que ele já tenha se cadastrado no NetApp Console e que uma função tenha sido explicitamente atribuída a ele no Console. A NetApp recomenda atribuir uma função de acesso mínima, como a de visualizador da organização.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione **Membros**.
3. Selecione **Adicionar um membro**.
4. Para **Tipo de membro**, mantenha **Usuário** selecionado.
5. Em **E-mail do usuário**, insira o endereço de e-mail do usuário associado ao login que ele criou.
6. Use a seção **Selecione uma organização, pasta ou projeto** para escolher o nível da hierarquia de recursos para o qual o membro deve ter permissões.

Observe o seguinte:

- Você pode selecionar apenas as pastas e os projetos para os quais você tem permissão.
 - Ao selecionar uma organização ou pasta, você concede ao membro permissões para acessar todo o seu conteúdo.
 - Você só pode atribuir a função **Administrador da organização** no nível da organização.
7. **Selecione uma categoria** e depois selecione uma **Função** que forneça ao membro permissões para os recursos associados à organização, pasta ou projeto que você selecionou.

["Saiba mais sobre funções de acesso"](#) .

8. Para conceder acesso a mais pastas, projetos ou funções, selecione **Adicionar função**, escolha a categoria de pasta, projeto ou função e selecione uma função.
9. Selecione **Adicionar**.

O console envia instruções ao usuário por e-mail.

Adicionar uma conta de serviço

As contas de serviço permitem automatizar tarefas e conectar-se com segurança às APIs do Console. Escolha um ID e um segredo do cliente para configurações simples ou um JWT (JSON Web Token) para maior segurança em ambientes automatizados ou nativos da nuvem. Selecione o método que atenda aos seus requisitos de segurança.

Antes de começar:

Para autenticação JWT, prepare sua chave pública ou certificado.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione **Membros**.
3. Selecione **Adicionar um membro**.
4. Para **Tipo de membro**, selecione **Conta de serviço**.
5. Insira um nome para a conta de serviço.

6. Para usar a autenticação JWT, selecione **Usar autenticação JWT com chave privada** e carregue sua chave ou certificado RSA público. Ignore se estiver usando ID e segredo do cliente.

Seu certificado X.509. Deve estar no formato PEM, CRT ou CER.

- a. Configure notificações de expiração para o seu certificado. Escolha entre sete dias ou 30 dias. As notificações de expiração são enviadas por e-mail e exibidas no Console para usuários com a função de Superadministrador ou Administrador da Organização.
7. Use a seção **Selecione uma organização, pasta ou projeto** para escolher o nível da hierarquia de recursos para o qual o membro deve ter permissões.

Observe o seguinte:

- Você só pode selecionar pastas e projetos para os quais você tem permissão.
 - Selecionar uma organização ou pasta concede ao membro permissões para todo o seu conteúdo.
 - Você só pode atribuir a função **Administrador da organização** no nível da organização.
8. Selecione uma **Categoria** e, em seguida, selecione uma **Função** que conceda ao membro permissões para os recursos na organização, pasta ou projeto que você selecionou.

["Saiba mais sobre funções de acesso"](#) .

9. Para conceder acesso a mais pastas, projetos ou funções, selecione **Adicionar função**, escolha a categoria de pasta, projeto ou função e selecione uma função.
10. Se você não escolheu usar a autenticação JWT, baixe ou copie o ID do cliente e o segredo do cliente.

O Console exibe o segredo do cliente apenas uma vez. Faça uma cópia segura; você poderá recriá-la mais tarde, caso a perca.
11. Se você escolheu a autenticação JWT, baixe ou copie o ID do cliente e o público-alvo do JWT. O Console exibe essas informações apenas uma vez e não permite que você as recupere posteriormente.
12. Selecione **Fechar**.

Adicione um grupo federado à sua organização.

Você pode adicionar um grupo federado do seu provedor de identidade (IdP) à sua organização e atribuir a ele uma ou mais funções. Os membros do grupo federado herdam as funções que você atribuiu ao grupo no Console.

Antes de atribuir uma função a um grupo federado, certifique-se do seguinte:

- Configure a federação entre seu IdP e o Console. ["Aprenda como configurar a federação."](#)
- O grupo já deve existir no seu IdP e ter recebido acesso ao Console.
- Os usuários pertencentes ao grupo já devem ter se cadastrado no NetApp Console e ter recebido uma função explicitamente atribuída no Console. A NetApp recomenda atribuir uma função de acesso mínima, como a de visualizador da organização.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione **Membros**.
3. Selecione **Adicionar um membro**.

4. Em **Tipo de membro**, selecione **Grupo federado**.
5. Selecione a federação à qual o grupo pertence.
6. Em **Nome do grupo**, insira o nome exato do grupo em seu IdP.
7. Use a seção **Selecione uma organização, pasta ou projeto** para escolher o nível da hierarquia de recursos para o qual o membro deve ter permissões.

Observe o seguinte:

- Você só pode selecionar pastas e projetos para os quais você tem permissão.
 - Selecionar uma organização ou pasta concede ao membro permissões para todo o seu conteúdo.
 - Você só pode atribuir a função **Administrador da organização** no nível da organização.
8. Selecione uma **Categoria** e, em seguida, selecione uma **Função** que conceda ao membro permissões para os recursos na organização, pasta ou projeto que você selecionou.

["Saiba mais sobre funções de acesso"](#) .

9. Para conceder acesso a mais pastas, projetos ou funções, selecione **Adicionar função**, escolha a categoria de pasta, projeto ou função e selecione uma função.

Informações relacionadas

- ["Saiba mais sobre gerenciamento de identidade e acesso no NetApp Console"](#)
- ["Comece com identidade e acesso"](#)
- ["Funções de acesso ao NetApp Console"](#)
- ["Saiba mais sobre a API para identidade e acesso"](#)

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.