



Gerenciar federações

NetApp Console setup and administration

NetApp
February 11, 2026

Índice

Gerenciar federações	1
Gerenciar federações no NetApp Console	1
Habilitar uma federação	1
Adicionar um domínio verificado a uma federação existente	1
Atualizando uma conexão federada que está expirando	2
Testar uma federação existente	2
Desabilitar uma federação	2
Excluir uma federação	3
Importe sua federação para o NetApp Console	3

Gerenciar federações

Gerenciar federações no NetApp Console

Você pode gerenciar sua federação no NetApp Console. Você pode desativá-lo, atualizar credenciais expiradas e também desativá-lo caso não precise mais dele.

Funções necessárias

A função de administrador da Federação é necessária para criar e gerenciar federações. O visualizador da Federação pode visualizar a página da Federação. ["Saiba mais sobre funções de acesso."](#)

Você também pode adicionar um domínio verificado adicional a uma federação existente, o que permite usar vários domínios para sua conexão federada.

- Se você configurou a federação usando o NetApp Cloud Central, importe-a por meio da página **Federação** para gerenciá-la no Console. ["Aprenda como importar sua federação"](#)
- Na página de Auditoria, você pode visualizar eventos de gerenciamento de federação, como ativação, desativação e atualização de federações. ["Saiba mais sobre o monitoramento de operações no NetApp Console."](#)



Habilitar uma federação

Se você criou uma federação, mas ela não está habilitada, você pode habilitá-la na página **Federação**.

Habilitar uma federação permite que usuários associados à federação façam login no Console usando suas credenciais corporativas. Crie e teste a federação com sucesso antes de habilitá-la.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione o menu de ações **...** ao lado da federação que você deseja habilitar e selecione **Habilitar**.

Adicionar um domínio verificado a uma federação existente

Você pode adicionar um domínio verificado a uma federação existente no Console para usar vários domínios com o mesmo provedor de identidade (IdP).

Você já deve ter verificado o domínio no Console antes de poder adicioná-lo a uma federação. Se você ainda não verificou o domínio, pode fazê-lo seguindo as etapas em ["Verifique seu domínio no Console"](#).

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione o menu de ações **...** ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione **Atualizar domínios**. A caixa de diálogo **Atualizar domínios** exibe o domínio já associado a esta federação.
4. Selecione um domínio verificado na lista de domínios disponíveis.
5. Selecione **Atualizar**. Novos usuários de domínio podem obter acesso ao Console federado em 30 segundos.

Atualizando uma conexão federada que está expirando

Você pode atualizar os detalhes de uma federação no Console. Por exemplo, você precisará atualizar a federação se as credenciais, como um certificado ou segredo do cliente, expirarem. Quando necessário, atualize a data de notificação para lembrá-lo de atualizar a conexão antes que ela expire.



Atualize o Console antes de atualizar seu IdP para evitar problemas de login. Permaneça conectado ao Console durante o processo.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione o menu de ações (três pontos verticais) ao lado da federação que você deseja atualizar e selecione **Atualizar federação**.
4. Atualize os detalhes da federação conforme necessário.
5. Selecione **Atualizar**.

Testar uma federação existente

Teste a conexão de uma federação existente para verificar se ela funciona. Isso pode ajudar você a identificar quaisquer problemas com a federação e solucioná-los.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione o menu de ações (três pontos verticais) ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione **Testar conexão**.
4. Selecione **Testar**. O sistema solicita que você faça login com suas credenciais corporativas. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para o NetApp Console. Se a conexão falhar, você verá uma mensagem de erro indicando o problema com a federação.
5. Selecione **Concluído** para retornar à aba **Federação**.

Desabilitar uma federação

Se você não precisar mais de uma federação, poderá desativá-la. Isso impede que usuários associados à federação façam login no Console usando suas credenciais corporativas. Você pode reativar a federação mais tarde, se necessário.

Desabilite uma federação antes de excluí-la, como ao desativar o IdP ou descontinuar a federação. Isso permite que você o reactive mais tarde, se necessário.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione o menu de ações (três pontos verticais) ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione **Desativar**.

Excluir uma federação

Se você não precisar mais de uma federação, poderá excluí-la. Isso remove a federação e impede que qualquer usuário associado a ela faça login no Console usando suas credenciais corporativas. Por exemplo, se o IdP estiver sendo desativado ou se a federação não for mais necessária.

Não é possível recuperar uma federação após excluí-la. Você deve criar uma nova federação.



Você deve desabilitar uma federação antes de poder excluí-la. Não é possível recuperar uma federação após excluí-la.

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione **Federações** para visualizar a página **Federações**.
3. Selecione o menu de ações: ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione **Excluir**.

Importe sua federação para o NetApp Console

Se você tiver configurado anteriormente a federação por meio do NetApp Cloud Central (um aplicativo externo ao NetApp Console), a página Federação solicitará que você importe sua conexão federada existente para o Console para que você possa gerenciá-la na nova interface. Você pode então aproveitar os aprimoramentos mais recentes sem precisar recriar sua conexão federada.



Depois de importar sua federação existente, você pode gerenciá-la na página **Federações**. ["Saiba mais sobre como gerenciar federações."](#)

Função necessária

Administrador da organização ou administrador da federação. ["Saiba mais sobre funções de acesso."](#)

Passos

1. Selecione **Administração > Identidade e acesso**.
2. Selecione a aba **Federação**.
3. Selecione **Importar Federação**.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSAENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.