



Adicionando comandos à configuração de backup e restauração

Snap Creator Framework

NetApp

January 20, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/pt-br/snap-creator-framework/domino-ops/concept_allowing_additional_commands_through_the_snap_creator_agent.html on January 20, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

Índice

- Adicionando comandos à configuração de backup e restauração. 1
 - Onde executar comandos suplementares 1
 - Onde adicionar comandos suplementares. 1
 - Permitindo comandos suplementares no Snap Creator Agent 1
 - Adicionando comandos suplementares à configuração. 2

Adicionando comandos à configuração de backup e restauração

Ocasionalmente, uma operação de backup ou restauração pode precisar executar um comando que não está disponível no Snap Creator. Em hosts de janela que usam FC ou iSCSI, por exemplo, você pode preferir usar comandos SnapDrive para backups em vez de comandos nativos do Snap Creator, para garantir a consistência do sistema de arquivos no nível do SO.

Onde executar comandos suplementares

Por padrão, comandos suplementares são executados no Snap Creator Agent. Você pode executar um comando suplementar no servidor prependendo o comando com o `SERVIDOR` de texto, seguido por dois pontos (:). Por exemplo, `SERVER:C: Myscript.bat`.

Se você quiser executar um comando suplementar no Agente, você deve permitir explicitamente que o comando seja executado incluindo-o no arquivo `allowed_commands.config` no Agente. Não há nenhum requisito para permitir comandos suplementares no servidor.

Onde adicionar comandos suplementares

Você pode usar a GUI do Snap Creator ou a CLI do Snap Creator para adicionar comandos à sua configuração de backup e restauração.



Este guia mostra como usar a GUI para adicionar comandos. Para obter informações sobre como usar a CLI, consulte "[Guia de administração do Snap Creator Framework 4.1.2](#)".

Informações relacionadas

["Permitindo comandos suplementares no Snap Creator Agent"](#) ["Adicionando comandos suplementares à configuração"](#)

Permitindo comandos suplementares no Snap Creator Agent

Se você quiser executar um comando suplementar no Snap Creator Agent, você deve permitir explicitamente que o comando seja executado incluindo-o no arquivo `allowed_commands.config` no Agente.

`Allowed_Commands.config` está localizado no subdiretório `etc` do diretório de instalação do Snap Creator Agent. Por exemplo:

- Em hosts UNIX, `/install/path/scAgent4,1.x/etc/allowed_commands.config`
- Em hosts do Windows, o arquivo `C:/Program Files/NetApp/scAgent4,1.x/etc/allowed_commands.config`

Para permitir comandos suplementares no Agente, abra `allowed_Commands.config` em um editor. Digite cada comando em sua própria linha, exatamente como você digitaria o comando em um prompt de comando. O caso é significativo. Certifique-se de que especifica o nome de caminho totalmente qualificado. Coloque o

nome do caminho entre aspas se ele contiver espaços. Por exemplo:

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"  
myscript.bat
```

Reinicie o Agente para que as alterações entrem em vigor.



Por razões de segurança, você não deve usar uma entrada curinga (*) para permitir todos os comandos.

Adicionando comandos suplementares à configuração

Você pode adicionar comandos suplementares à sua configuração depois de criar o arquivo de configuração. Você pode executar os comandos no Snap Creator Server ou Agent.

Para executar um comando complementar no Agente, você já deve ter adicionado o comando ao arquivo `allowed_commands.config` no Agente.

Por padrão, comandos suplementares são executados no Agente. Você pode executar um comando suplementar no servidor prependendo o comando com o `SERVIDOR` de texto, seguido por dois pontos (:). Por exemplo, `SERVER:C: Myscript.bat`. Não há nenhum requisito para permitir o comando no servidor.

Você pode usar a GUI do Snap Creator ou a CLI do Snap Creator para adicionar comandos à sua configuração de backup e restauração.



Este guia mostra como usar a GUI para adicionar comandos. Para obter informações sobre como usar a CLI, consulte ["Guia de administração do Snap Creator Framework 4.1.2"](#).

1. No painel Perfis e Configurações, selecione o arquivo de configuração e clique na guia **comandos**.

Os seguintes tipos de comando estão disponíveis:

Tipo de comando	Descrição
Quiesce da aplicação	Apenas para utilização sem plug-in. Ignore este tipo de comando.
Aplicação un-quiesce	Apenas para utilização sem plug-in. Ignore este tipo de comando.
Pré-saída	Use esse tipo para executar comandos que dizem ao Snap Creator o que fazer depois de um erro fatal.
Cópia Snapshot criar	Use esse tipo para executar seus próprios comandos de criação de cópia Snapshot.



Apenas um subconjunto dos comandos suportados está disponível na GUI. Para obter informações sobre os COMANDOS APP, ARCHIVE, MOUNT/DESMONTE e POST, consulte "[Guia de administração do Snap Creator Framework 4.1.2](#)".

2. Na guia **comandos**, role até a seção do tipo de comando que deseja usar e clique em **Adicionar**.
3. Digite o texto **Add Command here** para inserir o comando.

Para usar o SnapDrive para Windows para criar um backup, você pode digitar o seguinte na seção do tipo de comando cópia Instantânea criar:

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe" snap create -s %SNAME-  
%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME -D F G H
```

local:

- "C:\Arquivos de programas\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe" é o caminho de instalação padrão para a CLI do SnapDrive.
 - %SNAME-%SNAP_TYPE_%snap_TIME especifica que o nome da cópia Snapshot será formado a partir do nome do arquivo de configuração, da política Snapshot (hora, diária ou mensal) e da hora e data em que a cópia Snapshot foi criada.
 - D é o interruptor e F G H são os pontos de montagem para a cópia de segurança dos dados. DICA: Para executar o comando no servidor, prepare o comando com o SERVIDOR de texto, seguido por dois pontos (:).
4. Quando estiver satisfeito com sua entrada, pressione **Enter**.
 5. Repita as etapas [PASSO_3F9C83DD05D84075AD0277213FD67C56](#) até [PASSO_FBEDD7AE105F42138EB35315EA9FA7CC](#) para adicionar outro comando.
 6. Clique em **Salvar** no painel conteúdo da Configuração para salvar suas alterações.

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALENTE; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES SOFTWARES, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.