



Gerenciar contas de armazenamento de Blobs do Azure

Azure Blob storage

NetApp
November 06, 2025

Índice

- Gerenciar contas de armazenamento de Blobs do Azure 1
 - Adicionar contas de armazenamento de Blobs do Azure no NetApp Console 1
 - Alterar as configurações da conta de armazenamento do Azure Blob no NetApp Console 3
 - Alterar os detalhes do projeto 4
 - Adicionar ou alterar tags para objetos na conta de armazenamento 4
 - Alterar a configuração de criptografia 4
 - Use serviços de dados NetApp com armazenamento de Blobs do Azure 5


Gerenciar contas de armazenamento de Blobs do Azure

Adicionar contas de armazenamento de Blobs do Azure no NetApp Console

Depois que seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure estiver disponível na página de sistemas do NetApp Console , você poderá adicionar contas de armazenamento adicionais diretamente do Console.

Passos

1. Na página Sistemas, selecione o sistema Azure Blob Storage para visualizar sua página de visão geral.
2. Selecione **Adicionar conta de armazenamento**.



Azure Blob Storage

Overview


55 Total storage accounts | 4.19 TiB Total capacity | 16 Total locations

55 Storage Accounts

[Add storage account](#)

Storage Account Name	Subscription	Location	Creation Date	Resource Group	Blob Capacity
occmsim13144343	OCCM QA1	East US 2	May 12, 2023	occm_group_eastus2	14 GiB

A página *Adicionar conta de armazenamento* é exibida.



Add storage account

Project details

Subscription

OCCM QA1

Resource group

occm_group_uenorth

Instance details

Mandatory fields

Tags

N/A

Encryption

Microsoft managed keys (MMK)

3. Insira as informações necessárias na seção *Detalhes do projeto*.

Campo	Descrição
Subscrição	Selecione a assinatura do Azure para a nova conta de armazenamento.
Grupo de recursos	Selecione um grupo de recursos existente para esta conta de armazenamento. "Saiba mais sobre grupos de recursos" .

4. Na seção *Detalhes da instância*, insira o nome da conta de armazenamento e selecione uma região (ou regiões) para a conta de armazenamento ser criada.

Campo	Descrição
Nome da conta de armazenamento	Digite o nome que você deseja usar para a conta de armazenamento. O nome deve ter entre 3 e 24 caracteres e pode conter apenas números e letras minúsculas.
Região Azure	Selecione uma região da lista onde a conta de armazenamento será criada. Selecione a região apropriada para sua conta de armazenamento. "Consulte a documentação da Microsoft para obter informações sobre regiões e zonas de disponibilidade do Azure" . Nem todas as regiões são suportadas para todos os tipos de contas de armazenamento ou configurações de redundância. "Consulte a documentação da Microsoft para obter informações sobre redundância do Armazenamento do Azure" . Além disso, a escolha da região pode ter impacto no faturamento. "Consulte a documentação da Microsoft para obter informações sobre a cobrança da conta do Armazenamento do Azure" .
Tipo de desempenho	Selecione se deseja usar o armazenamento de desempenho Padrão ou Premium . "Consulte a documentação da Microsoft para obter informações sobre os tipos de contas de armazenamento" . • O desempenho <i>padrão</i> é usado para contas de armazenamento v2 de uso geral. Esse tipo de conta é recomendado para a maioria dos cenários. • O desempenho <i>Premium</i> é usado para cenários que exigem baixa latência. Há três tipos de contas de armazenamento premium disponíveis: blobs de blocos, compartilhamentos de arquivos e blobs de páginas.

5. Na seção *Tags*, você pode inserir até 10 pares de chave/valor de tags para agrupar seus recursos.

Tags são metadados que você pode usar para agrupar recursos para identificar aplicativos, ambientes, regiões, provedores de nuvem e muito mais. Você pode adicionar tags a uma conta de armazenamento para que elas sejam aplicadas aos objetos quando eles forem adicionados à conta de armazenamento.

As tags são desabilitadas por padrão em novas contas de armazenamento criadas pelo Console. ["Saiba mais sobre marcação"](#) .

6. Na seção *Criptografia*, escolha o tipo de criptografia de dados que você deseja usar para proteger o

acesso aos dados na conta de armazenamento.

Tipo de criptografia de dados	Descrição
Chaves gerenciadas pela Microsoft	Por padrão, chaves de criptografia gerenciadas pela Microsoft são usadas para criptografar seus dados.
Chaves gerenciadas pelo cliente	Você pode usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente para criptografia de dados em vez de usar as chaves de criptografia padrão gerenciadas pela Microsoft. Se você planeja usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente, será necessário criá-las já para poder selecionar o Key Vault e as Chaves nesta página. As chaves podem estar na mesma assinatura da conta de armazenamento ou você pode selecionar uma assinatura diferente.

Consulte a documentação do Microsoft Azure para "[mais informações sobre chaves gerenciadas pela Microsoft](#)", e "[mais informações sobre chaves gerenciadas pelo cliente](#)".

7. Selecione **Adicionar** para criar o bucket.

Alterar as configurações da conta de armazenamento do Azure Blob no NetApp Console

Depois que seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure estiver disponível na página Sistemas, você poderá alterar algumas propriedades da conta de armazenamento diretamente do NetApp Console.

Observe que você não pode alterar o nome da conta de armazenamento, a região do Azure ou o tipo de desempenho do armazenamento.

As propriedades da conta de armazenamento que você pode alterar incluem:

- A assinatura e o grupo de recursos para a conta de armazenamento.
- Adicione, altere ou remova tags para os objetos adicionados à conta de armazenamento.
- Se novos objetos adicionados à conta de armazenamento são criptografados ou não e a opção usada para criptografia.

Você pode alterar essas configurações da conta de armazenamento diretamente do Console selecionando... para uma conta de armazenamento.

Overview

483

Total storage accounts

10.08

TiB

Total capacity

14

Total locations

483 Storage Accounts

Add storage account

Storage Account Name	Subscription	Location	Creation Date	Resource Group	Blob Capacity	
occmgroupcanadacent	OCCM QA1	Canada Central	January 27, 2020	occm_group_canadacentral	676.87 KiB	
netappbackupveah	OCCM QA1	East US 2	August 24, 2020	occm_group_eastasia	10.18	Edit project details Edit tags Edit encryption
compliancedemo1rg	OCCM QA1	Central US	February 2, 2020	complianceDemo1-rg	795.2	
u4yhkgkj44t9	OCCM QA1	Central US	February 3, 2020	azureCompliance-rg	603.2	

Alterar os detalhes do projeto

Na seção *Detalhes do projeto*, você pode alterar a assinatura e o grupo de recursos da conta de armazenamento.

Campo	Descrição
Subscrição	Selecione uma assinatura diferente do Azure para a conta de armazenamento.
Grupo de recursos	Selecione um grupo de recursos diferente para a conta de armazenamento. "Saiba mais sobre grupos de recursos" .

Selecione **Salvar** para salvar as alterações na conta de armazenamento.

Adicionar ou alterar tags para objetos na conta de armazenamento

Na seção *Tags*, você pode adicionar até 10 pares de chave/valor de tags ou pode alterar ou excluir um par de chave/valor de tags. As tags são aplicadas aos objetos quando eles são adicionados à conta de armazenamento. Se você quiser adicionar mais tags, selecione **Adicionar nova tag**.

"Saiba mais sobre marcação na documentação da Microsoft" .

Selecione **Salvar** para salvar as alterações na conta de armazenamento.

Alterar a configuração de criptografia

Na seção *Criptografia*, você pode alterar o tipo de criptografia de dados que deseja usar para proteger o acesso aos dados em suas contas de armazenamento.

Tipo de criptografia de dados	Descrição
Chaves gerenciadas pela Microsoft	Por padrão, chaves de criptografia gerenciadas pela Microsoft são usadas para criptografar seus dados.

Tipo de criptografia de dados	Descrição
Chaves gerenciadas pelo cliente	Você pode usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente para criptografia de dados em vez de usar as chaves de criptografia padrão gerenciadas pela Microsoft. Se você planeja usar suas próprias chaves gerenciadas pelo cliente, será necessário criá-las já para poder selecionar o Key Vault e as Chaves nesta página. As chaves podem estar na mesma assinatura da conta de armazenamento ou você pode selecionar uma assinatura diferente.

Consulte a documentação do Microsoft Azure para "[mais informações sobre chaves gerenciadas pela Microsoft](#)", e "[mais informações sobre chaves gerenciadas pelo cliente](#)".

Selecione **Salvar** para salvar as alterações na conta de armazenamento.

Use serviços de dados NetApp com armazenamento de Blobs do Azure

Depois de descobrir contas de armazenamento de Blobs do Azure no NetApp Console, você pode usar os serviços de dados do NetApp para backup, divisão em camadas e sincronização de dados.

- Use o * NetApp Backup and Recovery* para fazer backup de dados dos seus sistemas ONTAP locais e Cloud Volumes ONTAP para o armazenamento de Blobs do Azure.

Para começar, navegue até a página Sistemas. Arraste e solte um sistema ONTAP local ou Cloud Volumes ONTAP no seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure.

["Saiba mais sobre como fazer backup de dados ONTAP no armazenamento de Blobs do Azure"](#) .

- Use o * NetApp Cloud Tiering* para hierarquizar dados inativos de clusters ONTAP locais para o armazenamento de Blobs do Azure.

Para começar, navegue até a página Sistemas. Arraste e solte um sistema ONTAP local no seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure.

["Saiba mais sobre como hierarquizar dados ONTAP no armazenamento de Blobs do Azure"](#) .

- Use * NetApp Copy and Sync* para sincronizar dados de ou para contas de armazenamento de Blobs do Azure.

Para começar, navegue até a página Sistemas. Arraste e solte o sistema de origem no sistema de destino. Seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure pode ser a origem ou o destino.

Você também pode selecionar seu sistema de Armazenamento de Blobs do Azure e então **Copiar e Sincronizar** no painel Serviços para sincronizar dados de ou para contas de armazenamento de Blobs do Azure.

["Saiba mais sobre Copiar e Sincronizar"](#) .

Informações sobre direitos autorais

Copyright © 2025 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio — gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTES DOCUMENTOS. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SOBRESSALIENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO MODO), RESULTANTE DO USO DESTES DOCUMENTOS, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR 2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula 252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em <http://www.netapp.com/TM> são marcas comerciais da NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.