自訂 **Volume** 關係報告

Active IQ Unified Manager

NetApp
November 13, 2026

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-918/reporting/concept_customize_volume_relationship_reports.html on November 13, 2026. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

自訂 Volume 關係報告 1
- 在 Active IQ Unified Manager 中自訂 Volume 關係報告 1
- 在 Active IQ Unified Manager 中建立一份報告，依故障來源將 Volume 關係分組 1
- 在 Active IQ Unified Manager 中建立按問題分組的 Volume 關係報告 1
- 在 Active IQ Unified Manager 中建立報告，以檢視不同時間間隔的 Volume 傳輸趨勢 2
- 建立報告以檢視 Active IQ Unified Manager 中失敗或成功的 Volume 傳輸 3
- 在 Active IQ Unified Manager 中建立報告，以根據傳輸大小檢視 Volume 傳輸 3
- 在 Active IQ Unified Manager 中建立報告，以檢視按日分組的 Volume 傳輸 4

自訂 Volume 關係報告

在 Active IQ Unified Manager 中自訂 Volume 關係報告

Volume 關係清單報告使您能夠分析叢集中的儲存設備清單詳細資訊，了解 Volume 所需的保護程度，並根據故障來源、模式和排程篩選 Volume 詳細資訊。

在 Active IQ Unified Manager 中建立一份報告，依故障來源將 Volume 關係分組

您可以建立報告，根據關係處於不健全狀態的原因將 Volume 分組。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立按故障來源對 Volume 進行分組的自訂檢視，然後安排為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 所有關係。
3. 選擇 顯示/隱藏 以確保 “關係健全狀況” 和 “不健全原因” 欄位顯示在檢視中。

   新增或移除其他欄，以建立對您的報告至關重要的檢視。
4. 將 “關係健全狀況” 和 “不健全原因” 欄拖曳至 “狀態” 欄附近。
5. 點選篩選圖示，新增下列篩選條件，然後點選 套用篩選條件：
   - 關係健全狀況不佳
6. 按一下 “不健康原因” 欄的頂部，依故障來源將 Volume 關係分組。
7. 將檢視儲存為一個能夠反映檢視所顯示內容的特定名稱，例如「**按故障劃分的 `Vol` 關係**」。
8. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
9. 輸入報告排程的名稱並完成其他報告欄位，然後按一下列末尾的勾號（✔）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以調查每種故障的來源和影響。

在 Active IQ Unified Manager 中建立按問題分組的 Volume 關係報告

您可以建立依問題將 Volume 關係分組的報告。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立依問題將 Volume 關係分組的自訂檢視，然後排定為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 所有關係。
3. 選取 顯示/隱藏 可移除報告中不需要的任何欄。
4. 將 “不健康原因” 欄位拖曳到 “狀態” 欄位附近。
5. 點選 “Unhealthy Reason” 欄的頂部，依問題將 Volume 分組。
6. 將檢視儲存為能夠反映檢視所顯示內容的特定名稱，例如 “Vol relationships by issue”。
7. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
8. 輸入報告排程的名稱並完成其他報告欄位，然後按一下列末尾的勾號（✓）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以調查每種問題的來源和影響。

在 **Active IQ Unified Manager** 中建立報告，以檢視不同時間間隔的 **Volume** 傳輸趨勢

您可以建立一份報告，顯示特定時間間隔內的 Volume 傳輸趨勢。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立特定時間間隔的 Volume 的自訂檢視，然後排程為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 最近 **1** 個月傳輸狀態。
3. 選取 顯示/隱藏 可移除報告中不需要的任何欄。
4. 將「傳輸持續時間」欄位拖曳到 “操作結果” 欄位附近。
5. 點選篩選圖示，新增下列篩選條件，然後點選 套用篩選條件：
   - 過去 7 天內的傳輸結束時間
6. 按一下 “Transfer Duration” 欄的頂端，依時間間隔對 Volume 進行排序。
7. 將檢視儲存為能反映檢視內容的特定名稱，例如 “按持續時間區分的 Volume”。
8. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
9. 輸入報告排程的名稱，將頻率設為 每週，並填寫其他報告欄位，然後按一下該列末尾的勾號（✓）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以調查傳輸時間間隔。

建立報告以檢視 **Active IQ Unified Manager** 中失敗或成功的 **Volume** 傳輸

您可以建立一份報告來顯示 Volume 傳輸的狀態。您可以在此報告中檢視失敗和成功的 Volume 傳輸。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立自訂檢視，以顯示哪些傳輸失敗及哪些傳輸成功，然後排程為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 最近 **1** 個月傳輸狀態。
3. 選取 顯示/隱藏 以移除報告中不需要的任何欄。
4. 將 “操作結果” 欄拖曳到 “狀態” 欄附近。
5. 按一下 “Operation Result” 欄的頂部，依狀態對 Volume 進行排序。
6. 以反映檢視內容的特定名稱來儲存檢視，例如 “按傳輸狀態劃分的 Volume”。
7. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
8. 輸入報告排程的名稱並完成其他報告欄位，然後按一下列末尾的勾號（✔）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以調查傳輸狀態。

在 **Active IQ Unified Manager** 中建立報告，以根據傳輸大小檢視 **Volume** 傳輸

您可以建立報告，按傳輸大小檢視 Volume 傳輸情況。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立基於傳輸大小的 Volume 傳輸自訂檢視，然後排程為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 最近 **1** 個月的傳輸速率。
3. 按一下 “總傳輸大小” 欄的頂部，依大小對 Volume 傳輸進行排序。
4. 將檢視儲存為能夠反映檢視內容的特定名稱，例如 “依傳輸大小區分的 Volume”。

5. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
6. 輸入報告排程的名稱並完成其他報告欄位，然後按一下列末尾的勾號（✓）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以依傳輸大小來調查 Volume 關係。

在 **Active IQ Unified Manager** 中建立報告，以檢視按日分組的 **Volume** 傳輸

您可以建立報告，以檢視依日期分組的 Volume 傳輸。

開始之前

- 您必須擁有應用程式系統管理員或儲存系統管理員角色。

請依照下列步驟建立按天分組的 Volume 傳輸自訂檢視，然後排程為該檢視產生報告。

步驟

1. 在左側導覽窗格中，按一下 儲存設備 > **Volume**。
2. 在「檢視」功能表中，選擇 關係 > 最近 **1** 個月的傳輸速率。
3. 點擊 “Day” 欄頂部，依日期排序 Volume 傳輸。
4. 將檢視儲存為能夠反映檢視內容的特定名稱，例如 “按日統計的 Volume 傳輸”。
5. 在庫存頁面上點選 排程報告 按鈕。
6. 輸入報告排程的名稱並完成其他報告欄位，然後按一下列末尾的勾號（✓）。

   報告會立即作為測試傳送。之後，報告會產生並依指定的頻率透過電子郵件傳送給列出的收件者。

根據報告中顯示的結果，您可以按天調查 Volume 傳輸。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。