



使用 **NetApp Console**

NetApp Console local deployment

NetApp
August 10, 2026

目錄

使用 NetApp Console	1
登入 NetApp Console 本機部署	1
在 NetApp Console 本地部署中切換機組	1
管理您的 NetApp Console 本機部署使用者設定	2
更改您的顯示名稱	2
設定多因素驗證	3
重新產生您的 MFA 恢復程式碼	3
刪除您的 MFA 組態	4
請聯絡您的組織系統管理員	4
設定深色模式（深色主題）	4
在 NetApp Console 本地部署中使用 NetApp Console 助理	4
瞭解您可以使用 Console 助理執行的操作	5
確認您可以使用 Console 助手	5
向 Console 助手提問或請求行動	5

使用 NetApp Console

登入 NetApp Console 本機部署

在您的組織系統管理員邀請您加入 NetApp Console 本機部署組織使用者帳戶後，您即可登入 Console 本機部署。登入時，您需要使用與您的登入帳號關聯的電子郵件地址。

如果您登入後看不到任何資源，請聯絡您的組織管理員。["請聯絡您的組織管理員"](#)。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器，前往安裝 Console 本機部署的 IP 位址。
2. 在「登入」頁面上，輸入與您登入帳戶相關聯的電子郵件地址。
3. 根據與您登入相關的驗證方法，系統會提示您輸入憑證。

- 使用您的電子郵件地址和密碼建立的 NetApp Console 帳戶



- 如果啟用了 MFA：輸入密碼後，系統會提示您輸入 TOTP 代碼（來自您的驗證器應用程式）或使用恢復代碼。
- 如果您使用恢復代碼登入，請按照恢復代碼提示期間使用者介面中顯示的順序使用它們。

+

- 使用您的電子郵件地址和密碼建立 Active Directory 帳戶

在 NetApp Console 本地部署中切換機組


在 NetApp Console 本機部署中，如果您可以存取多個機組，則可以隨時在它們之間切換。



在檢視任何「身分識別與存取」頁面時，您無法切換到其他機組。

步驟

1. 在 Console 本機部署的頂部標題中，選擇 **Scope**。
2. 瀏覽組織中的機組，選擇所需的機組，然後選擇 **Switch**。



管理您的 NetApp Console 本機部署使用者設定

在 NetApp Console 本機部署中，您可以修改 Console 本機部署設定檔，包括變更密碼、啟用多因素驗證（MFA），以及查看您的 Console 系統管理員是誰。

更改您的顯示名稱

您可以變更 Console 本機部署的顯示名稱，該名稱用於向其他使用者識別您的身分。您無法變更使用者名稱或電子郵件地址。

步驟

1. 選擇 Console 本機部署右上角的設定檔圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 選擇您姓名旁邊的*編輯*圖示。
3. 請在「名稱」欄位中輸入您的新顯示名稱。

設定多因素驗證

設定多因素驗證（MFA）以提高安全性，在登入 NetAppConsole 本地部署時要求使用第二種驗證方法。

透過 NetApp 支援網站登入的使用者無法啟用 MFA。如果您屬於這種情況，則在個人資料設定中看不到啟用 MFA 的選項。

如果您的使用者帳戶用於 API 存取，請勿啟用多因素驗證（MFA）。為使用者帳戶啟用多因素驗證後，將停止 API 存取。所有 API 存取均應使用服務帳戶。



如果您的帳戶使用 Active Directory 或其他整合目錄服務進行驗證，則無法透過 Console 本機部署為您的帳戶設定 MFA。

開始之前

- 您必須已在裝置上下載驗證應用程式，例如 Google Authenticator 或 Microsoft Authenticator。
- 您需要輸入密碼才能設定多因素驗證 (MFA)。



如果您無法存取驗證應用程式或遺失了恢復代碼，請聯絡您的 Console 系統管理員尋求協助。

步驟

1. 選擇 Console 右上角的個人資料圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 選取 多重身分驗證 標題旁的 設定。
3. 依照提示為您的帳戶設定 MFA。
4. 完成後，系統會提示您儲存恢復代碼。您可以選擇複製程式碼或下載包含程式碼的文字檔案。請妥善保管這些程式碼。如果您無法存取驗證應用程式，則需要使用這些恢復代碼。



如果需要使用恢復代碼登入，請按照恢復代碼提示期間使用者介面中顯示的順序使用。

設定 MFA 後，每次登入時，Console 本機部署都會提示您輸入驗證應用程式的一次性代碼。

重新產生您的 MFA 恢復程式碼

恢復碼只能使用一次。如果遺失，請建立一個新的。

步驟

1. 選擇 Console 本機部署右上角的個人資料圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 選擇 **Multi-Factor Authentication** 標題旁邊的 ...。
3. 選擇 **Regenerate recovery code**。
4. 複製產生的恢復碼，並將其儲存在安全的位置。

刪除您的 MFA 組態

刪除 MFA 後，下次登入時將不再需要第二步驟驗證。若要再次使用 MFA，您必須在使用者設定中重新設定。



如果您無法存取您的驗證應用程式或恢復程式碼，則需要聯絡您的組織系統管理員以重設您的 MFA 組態。

步驟

1. 選擇 Console 本機部署右上角的設定檔圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 選擇 **Multi-Factor Authentication** 標題旁邊的 **...**。
3. 選擇 **Delete**。

請聯絡您的組織系統管理員

如果您需要聯絡組織系統管理員，可以直接透過 Console 傳送電子郵件。系統管理員負責管理組織內的使用者帳號和權限。



若要使用「聯絡系統管理員」功能，您的瀏覽器必須設定預設電子郵件應用程式。

步驟

1. 選擇 Console 本機部署右上角的設定檔圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 選擇 **Contact admins** 以傳送電子郵件給您的組織系統管理員。
3. 選擇要使用的電子郵件應用程式。
4. 寫完郵件後，選擇 **Send**。

設定深色模式（深色主題）

您可以將 Console 本機部署設定為以深色模式顯示。

步驟

1. 選擇 Console 本機部署右上角的設定檔圖示，即可檢視使用者設定面板。
2. 移動*深色主題*滑桿即可啟用它。

在 NetApp Console 本地部署中使用 NetApp Console 助理

在 NetApp Console 本機部署中使用 NetApp Console 助理來管理儲存設備，並以自然語言獲取答案。以簡單的語言描述您的需求，NetApp Console 本機部署將根據您的儲存設備原則和角色型存取執行相應的操作。



本文件說明如何將 LLM 連接至 Console 助理以啟用 AI 功能，此文件以技術預覽版形式提供。對於此預覽產品，NetApp 保留在正式發行前修改產品詳情、內容及時間表的權利。

助理的操作權限受您指派的角色型存取限制。[了解存取角色](#)。

瞭解您可以使用 **Console** 助理執行的操作

Console 助手是 NetApp Console 本機部署的自然語言介面。您可以提出問題或描述工作，它會傳回答案或建議的行動。此助手提供以下功能：

- 資源配置儲存設備 請用簡單易懂的語言描述工作負載。助理會推薦儲存設備類別和位置，並在您確認詳細資料後建立 Volume 或 LUN。例如，您可以要求它建立一個具有特定容量的 CIFS Volume。助理會辨識叢集和儲存虛擬機器（SVM），填入所需參數，並進行儲存設備資源配置。
- 搜尋並取得指導 詢問有關儲存環境的問題，尋找 Console 本機部署功能，並從 NetApp 文件和目前機組狀態中取得情境式答案。
- 調查警報 請助手調查作用中警報。它會分析問題並提出修復建議，或在您確認後執行補救行動。

此助手僅向系統管理員在 Console 本機部署中設定的 LLM 端點傳送請求。它會在執行儲存設備變更動作之前要求確認，且所有動作均遵守指派給您帳戶的角色型存取控制。

確認您可以使用 **Console** 助手

- 組織管理員或超級管理員必須透過將大型語言模型 (LLM) 連接到 Console 本機部署來啟用 Console 助理。如果您在儀表板上看不到 **Console assistant** 按鈕，請聯絡您的系統管理員以啟用此功能。如需詳細資訊，請參閱 ["連接您的 LLM 並啟用 NetApp Console 助手"](#)。
- 請確保您已具備助手執行所需動作的角色型存取控制。

向 **Console** 助手提問或請求行動

開啟 Console 助手，選擇存取模式，然後輸入描述您要求的提示。

步驟

1. 從 NetApp Console 本機部署儀表板中，選擇 **Console assistant** 按鈕。
2. 選擇存取模式：
 - 選擇*唯讀*即可提問並獲取指導，而無需進行任何變更。
 - 選擇 **Read/write** 以允許助手對您的儲存基礎架構執行操作。
3. 輸入描述您的問題或工作的提示，然後選擇 **Send**。

例如：`Create a 10GiB volume for home directories named home, and share it with Everyone set to FULL_CONTROL.`

4. 審查助理的回應：
 - 對於所提出的問題，助手會回傳一個您可以採取相應行動的答案。
 - 對於某個行動，助手會顯示建議的行動，詢問缺少的詳細資訊（例如權限層級），然後在繼續之前請求確認。
5. 確認行動。對於非同步作業（例如 Volume 建立），助理會建立工作來完成要求。
6. 若要查詢請求狀態，請詢問助手。例如，輸入 `Let me know when the job completes`，助手會回傳目前狀態。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。