



管理聯盟

NetApp Console setup and administration

NetApp

January 13, 2026

目錄

管理聯盟	1
在NetApp Console中管理聯合	1
啟用聯盟	1
將已驗證的網域新增至現有聯合	1
更新即將到期的聯合連接	2
測試現有的聯盟	2
禁用聯合	2
刪除聯盟	2
將您的聯合匯入NetApp Console	3

管理聯盟

在NetApp Console中管理聯合

您可以在NetApp Console中管理您的聯合。您可以停用它，更新過期的憑證，以及在不再需要它時停用它。

必備角色

需要聯盟管理員角色來創建和管理聯盟。聯盟檢視者可以查看聯盟頁面。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

您也可以為現有聯盟新增額外的已驗證網域，從而允許您為聯盟連線使用多個網域。



- 如果您使用NetApp Cloud Central 設定了聯合，請透過 **Federation** 頁面匯入它以在控制台中進行管理。["了解如何匯入您的聯盟"](#)
- 您可以在「審核」頁面上查看聯盟管理事件，例如啟用、停用和更新聯盟。["了解有關在NetApp Console中監控操作的更多資訊。"](#)

啟用聯盟

如果您已經建立了聯盟但尚未啟用，您可以透過*聯盟*頁面啟用它。啟用聯合允許與聯合關聯的使用者使用其公司憑證登入控制台。在啟用聯合之前，請先成功建立並測試聯合。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單 旁邊的您想要啟用的聯盟並選擇*啟用*。

將已驗證的網域新增至現有聯合

您可以在控制台中將已驗證的網域新增至現有聯合，以便使用具有相同身分提供者 (IdP) 的多個網域。

您必須先在控制台中驗證該網域，然後才能將其新增至聯合中。如果您尚未驗證域名，可以按照以下步驟進行驗證["在控制台中驗證您的網域"](#)。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單 在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*更新網域*。*更新網域*對話方塊顯示已與此聯合關聯的網域。
4. 從可用網域清單中選擇一個已驗證的網域。
5. 選擇*更新*。新網域使用者可以在 30 秒內獲得聯合控制台存取權限。

更新即將到期的聯合連接

您可以在控制台中更新聯合的詳細資訊。例如，如果憑證或用戶端機密等憑證過期，則需要更新聯合。在需要時，更新通知日期以提醒您在連線到期之前更新連線。



在更新 IdP 之前，請先更新控制台以避免登入問題。在此過程中保持登入控制台。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇要更新的聯合旁邊的操作選單（三個垂直點），然後選擇*更新聯合*。
4. 根據需要更新聯盟的詳細資訊。
5. 選擇*更新*。

測試現有的聯盟

測試現有聯合的連線以驗證其是否有效。這可以幫助您識別聯盟中的任何問題並進行故障排除。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單: 旁邊的您想要新增已驗證網域的聯盟，然後選擇*測試連線*。
4. 選擇*測試*。系統提示您使用公司憑證登入。如果連線成功，您將被重新導向到NetApp Console。如果連線失敗，您會看到錯誤訊息，表示聯合存在問題。
5. 選擇“完成”返回“聯合”選項卡。

禁用聯合

如果您不再需要聯合，您可以停用它。這可以防止與聯盟關聯的使用者使用其公司憑證登入控制台。如果需要，您可以稍後重新啟用聯合。

在刪除聯合之前，請先停用它，例如在停用 IdP 或停止聯合時。如果需要的話，您可以稍後重新啟用它。

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“**Federation**”選項卡。
3. 選擇操作選單: 在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*停用*。

刪除聯盟

如果您不再需要聯盟，您可以將其刪除。這將刪除聯合併阻止與聯合關聯的任何使用者使用其公司憑證登入控制台。例如，如果 IdP 被停用或不再需要聯合。

刪除聯合後，您將無法恢復它。您必須創建一個新的聯盟。



您必須先停用聯合，然後才能刪除它。一旦刪除聯盟，就無法恢復刪除。

步驟

1. 選擇“管理”>“身份和存取”。
2. 選擇“Federations”以查看“Federations”頁面。
3. 選擇操作選單，在您要新增已驗證網域的聯盟旁邊，然後選擇*刪除*。

將您的聯合匯入NetApp Console

如果您先前已透過NetApp Cloud Central（NetApp Console的外部應用程式）設定聯合，則聯合頁面會提示您將現有的聯合連接匯入控制台，以便您可以在新介面中對其進行管理。然後，您可以利用最新的增強功能，而無需重新建立聯合連接。



匯入現有聯盟後，您可以從「聯盟」頁面管理該聯盟。["了解有關管理聯盟的更多資訊。"](#)

所需角色

組織管理員或聯盟管理員。["了解有關訪問角色的更多資訊。"](#)

步驟

1. 選擇*管理>身分和存取*。
2. 選擇“Federation”選項卡。
3. 選擇*導入聯合*。

版權資訊

Copyright © 2026 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 <http://www.netapp.com/TM> 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。